

缩放

Blockly的主工作空间可以是可扩展的，可由用户动态调整，也可由开发人员静态调整。

缩放设置由作为Blockly配置一部分的对象定义。这是一个例子：

```
var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv',
  {toolbox: document.getElementById('toolbox'),
    zoom:
      {controls: true,
        wheel: true,
        startScale: 1.0,
        maxScale: 3,
        minScale: 0.3,
        scaleSpeed: 1.2},
    trashcan: true});
```

控制

设置为true以显示缩放中心，放大和缩小按钮。默认为false。zoom-controls.png



滚轮

设置为true以允许鼠标滚轮缩放。默认为false。

初始规格（startScale）

初始放大系数。对于具有多个级别的应用程序，startScale通常在第一级设置为较高值，然后随着后续级别变得更复杂而逐渐降低。默认为1.0。

最大规格（maxScale）

可以放大的最大倍增系数。默认为3。

最小规格（minScale）

可以缩小的最小倍增系数。默认为0.3。

缩放速率

对于每个缩小进出步骤，比例分别乘以或除以比例速度，这意味着： $\text{scale} = \text{scaleSpeed} ^ \text{缩放次数}$ 。请注意，在此公式中，减去缩小步骤并添加放大步骤。默认为1.2。