

- [Accueil](#)
- Missions 1 à 5
  - [Mission 1 : Configuration réseau](#)
  - [Mission 2 : GPG](#)
  - [Mission 3 : Clonezilla](#)
  - [Mission 4 : BackupPC](#)
  - [Mission 5 : MariaDB](#)
- Missions 6 à 10
  - [Mission 6 : DHCP](#)
  - [Mission 7 : Failover](#)
  - [Mission 8 : DNS](#)
  - [Mission 9 : Nginx](#)
  - [Mission 10 : FTP](#)
- [Mission 11 : SSL/TLS](#)
- [Mission 12 : OPNsense](#)
- [Mission 13 : Zabbix](#)

## DHCP

### I) Failover et Load Balancing

## A) Qu'est-ce que le Failover ?

Le failover pour un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est une technique qui permet d'assurer la redondance et la disponibilité continue des services DHCP en cas de défaillance d'un serveur DHCP. L'objectif principal du failover DHCP est de garantir que les clients réseau reçoivent toujours une adresse IP valide et d'autres informations de configuration réseau, même en cas de panne du serveur DHCP principal.

En utilisant le failover DHCP, deux serveurs DHCP (appelés serveur primaire et serveur secondaire) travaillent ensemble pour distribuer des adresses IP aux clients. En cas de défaillance du serveur primaire, le serveur secondaire prend le relais et continue à fournir des adresses IP aux clients sans interruption significative du service.

Il existe différentes méthodes pour mettre en place le failover DHCP, notamment la réplication de l'état DHCP entre les serveurs, la synchronisation des informations de bail DHCP et la répartition de la charge entre les serveurs. Ces méthodes visent à garantir que les informations de configuration DHCP restent cohérentes entre les deux serveurs et que les clients obtiennent toujours des adresses IP valides, quels que soient les problèmes qui pourraient survenir.

## B) Qu'est-ce que le Load Balancing ?

Le load balancing pour le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est une technique utilisée pour distribuer de manière équilibrée la charge de travail entre plusieurs serveurs DHCP. L'objectif principal du load balancing est d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et d'assurer une répartition équitable des requêtes des clients DHCP, ce qui permet de garantir une meilleure réactivité du service et d'éviter la surcharge d'un seul serveur DHCP.

Dans un environnement où plusieurs serveurs DHCP sont configurés pour le load balancing, les requêtes des clients sont réparties de manière équilibrée entre ces serveurs. Cela signifie que chaque serveur a une charge de travail équivalente, ce qui réduit les risques de congestion du réseau et garantit une meilleure performance globale du service DHCP. Le load balancing peut se baser sur divers critères, tels que la répartition en fonction de la charge actuelle de chaque serveur, de manière statique ou dynamique.

Le load balancing DHCP est particulièrement utile dans les réseaux où de nombreux clients DHCP sollicitent fréquemment le service, car il permet de maintenir une réactivité élevée et une disponibilité continue du service. Cette technique contribue également à réduire les temps d'attente des clients et à éviter les éventuelles pannes de service en répartissant efficacement la charge sur plusieurs serveurs DHCP.

## II) Mise en place de la haute disponibilité

# A) Création d'un serveur DHCP secondaire

Pour mettre en place notre failover et notre load balancing, nous devons créer un deuxième serveur DHCP.

Dans un premier temps, nous commençons par cloner notre VM dhcp1-priv pour créer une nouvelle machine (dhcpsec1-priv ou dhcpsec2-priv). Nous changeons le nom d'hôte ainsi que l'adresse IP (10.31.178.68 pour dhcpsec1-priv et 10.31.178.68 pour dhcpsec2-priv) :

```
root@dhcpsec1-priv:~# ifconfig
ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.31.177.68 netmask 255.255.252.0 broadcast 10.31.179.255
    inet6 fe80::9474:abff:fe1d:67f6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 96:74:ab:1d:67:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 114 bytes 12956 (12.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 117 bytes 13451 (13.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
# Change le nom d'hôte à l'aide d'une commande
hostnamectl set-hostname dhcpsec1-priv # Ou dhcpsec2-priv
```

```
# Change le nom d'hôte directement depuis le fichier de configuration
nano /etc/hosts
```

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1    dhcpsec1-priv
10.31.177.68 dhcpsec1-priv
```

Nous modifions dans le fichier /etc/hosts le nom d'hôte de la machine et nous nous déconnectons pour actualiser l'affichage du nom.

# B) Configuration des serveurs DHCP

Voici les fichiers de configuration des différents DHCP et DHCP secondaires avec des explications pour chaque ligne importante :

Configuration DHCP

DHPC Primaire	DHCP Secondaire
---------------	-----------------

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

#déclaration du FAILOVER DHCP pour le serveur
primaire
failover peer "GSB" {
    # Déclare ce serveur comme primaire
    primary;
    # Adresse du serveur primaire
    address 10.31.177.67;
    # Port d'écoute du serveur primaire
    port 666;
    # Adresse du serveur secondaire.
    peer address 10.31.177.68;
    # Port d'écoute du serveur secondaire.
    peer port 666;
    # Temps de non réponse en secondes.
    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    mclt 3600;
    # 128 c'est du 50 50
    split 128;
    load balance max seconds 3;
}
# option definitions common to all supported
networks...
option domain-name "gsb.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
ddns-update-style none;

authoritative;
#LAN
subnet 10.31.176.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.179.1 10.31.179.122;
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.179.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
    group {
        host clonezillaM-vm {
            hardware ethernet
F2:E7:7B:87:8D:2E;
            fixed-address 10.31.177.1;
        }
        host backup-01 {
            hardware ethernet
1E:FB:FE:1E:D0:E2;
            fixed-address 10.31.177.73;
        }
        host priv-dbl {
            hardware ethernet
EE:8E:5C:9A:7F:AD;
            fixed-address 10.31.177.33;
        }
    }
}
#DMZ
subnet 10.31.184.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.187.1 10.31.187.122;
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.187.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
}
log-facility local7;
```

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Déclaration du FAILOVER DHCP pour le serveur
secondaire
failover peer "GSB" {
    # Déclare ce serveur comme secondaire
    secondary;
    # Adresse du serveur primaire
    address 10.31.177.68;
    # Port d'écoute du serveur primaire
    port 666;
    # Adresse du serveur secondaire.
    peer address 10.31.177.67;
    # Port d'écoute du serveur secondaire.
    peer port 666;
    # Temps de non réponse en secondes.
    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    load balance max seconds 3;
}
# option definitions common to all supported
networks...
option domain-name "gsb.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
ddns-update-style none;

#LAN
subnet 10.31.176.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.179.1 10.31.179.122;
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.179.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
    group {
        host clonezillaM-vm {
            hardware ethernet
F2:E7:7B:87:8D:2E;
            fixed-address 10.31.177.1;
        }
        host backup-01 {
            hardware ethernet
1E:FB:FE:1E:D0:E2;
            fixed-address 10.31.177.73;
        }
        host priv-dbl {
            hardware ethernet
EE:8E:5C:9A:7F:AD;
            fixed-address 10.31.177.33;
        }
    }
}
#DMZ
subnet 10.31.184.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.187.1 10.31.187.122;
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.187.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
}
log-facility local7;
```

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# Declaration du FAILOVER DHCP pour le serveur
primaire
failover peer "GSB" {
    # Déclare ce serveur comme primaire
    primary;
    # Adresse du serveur primaire
    address 10.31.178.67;
    # Port d'écoute du serveur primaire.
    port 666;
    # Adresse du serveur secondaire.
    peer address 10.31.178.68;
    # Port d'écoute du serveur secondaire.
    peer port 777;
    # Temps de non réponse en secondes.
    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    # Max client lead time
    mclt 3600;
    # Répartition de charge (0-256).
    split 128;
    load balance max seconds 3;
}

# option definitions common to all supported
networks...
option domain-name "gsb.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
ddns-update-style none;

authoritative;

#LAN
subnet 10.31.176.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.179.1 10.31.179.122;
        group {
            host clonezillaM-vm {
                hardware ethernet
F2:E7:7B:87:8D:2E;
                fixed-address
10.31.178.1;
            }
            host backup-02 {
                hardware ethernet
DA:29:CD:4B:76:EA;
                fixed-address
10.31.178.73;
            }
            host priv-db2 {
                hardware ethernet
AE:92:DB:9D:F8:C2;
                fixed-address
10.31.178.33;
            }
        }
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.179.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
}

#DMZ
subnet 10.31.184.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.187.1 10.31.187.122;
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.187.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
}

log-facility local7;
```

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# Declaration du FAILOVER DHCP pour le serveur
secondaire
failover peer "GSB" {
    # Déclare ce serveur comme secondaire
    secondary;
    # Adresse du serveur secondaire
    address 10.31.178.68;
    # Port d'écoute du serveur secondaire.
    port 777;
    # Adresse du serveur primaire.
    peer address 10.31.178.67;
    # Port d'écoute du serveur primaire.
    peer port 666;
    # Temps de non réponse en secondes.
    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    load balance max seconds 3;
}

# option definitions common to all supported
networks...
option domain-name "gsb.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
ddns-update-style none;
#LAN
subnet 10.31.176.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.179.1 10.31.179.122;
        group {
            host clonezillaM-vm {
                hardware ethernet
F2:E7:7B:87:8D:2E;
                fixed-address
10.31.178.1;
            }
            host backup-02 {
                hardware ethernet
DA:29:CD:4B:76:EA;
                fixed-address
10.31.178.73;
            }
            host priv-db2 {
                hardware ethernet
AE:92:DB:9D:F8:C2;
                fixed-address
10.31.178.33;
            }
        }
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.179.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
}

#DMZ
subnet 10.31.184.0 netmask 255.255.252.0 {
    pool {
        failover peer "GSB";
        range 10.31.187.1 10.31.187.122;
    }
    option routers 10.31.179.254;
    option broadcast-address 10.31.187.255;
    option domain-name "gsb.org";
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
}

log-facility local7;
```

Nous prenons bien soin de redémarrer le service à chaque modification des fichiers de configuration :

```
systemctl restart isc-dhcp-server.service
```

## C) Configuration du relais DHCP

Pour que notre relais DHCP puisse communiquer avec le nouveau DHCP secondaire, nous devons modifier son fichier de configuration pour déclarer le nouveau DHCP :

```
nano /etc/default/isc-dhcp-relay
```

```
SERVERS="10.31.177.67 10.31.177.68"
```

```
# What servers should the DHCP relay forward requests to?  
SERVERS="10.31.177.67 10.31.177.68"
```

Nous redémarrons le service DHCP :

```
systemctl restart isc-dhcp-relay.service
```

### I) Tests

## A) Test du Load Balancing

## B) Test du Failover

2e screen ok, mais pour le premier faut refaire le test car c'est celui de marius qui a répondu

```
root@ct-test-L:~# dhclient -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth0/ae:ba:67:1e:61:37
Sending on   LPF/eth0/ae:ba:67:1e:61:37
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPOFFER of 10.31.179.62 from 10.31.178.68
DHCPREQUEST for 10.31.179.62 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 10.31.179.62 from 10.31.177.67
bound to 10.31.179.62 -- renewal in 35495 seconds.
```

```
root@ct-test-L:~# dhclient -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth0/ae:ba:67:1e:61:37
Sending on   LPF/eth0/ae:ba:67:1e:61:37
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPOFFER of 10.31.179.62 from 10.31.178.68
DHCPREQUEST for 10.31.179.62 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 10.31.179.62 from 10.31.178.68
bound to 10.31.179.62 -- renewal in 1569 seconds.
```

From:

<https://sisr2.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO2 option SISR

Permanent link:

<https://sisr2.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr2-asie:mission7>

Last update: **2023/12/15 09:38**

