

[1 RAAS Client](#)

[1.1 Installazione](#)

[1.1.1 Impostazioni avanzate](#)

[1.2 RAAS Server Configuration](#)

[1.2.1 Generale](#)

[1.2.2 Accurtatoghji à distanza](#)

[1.2.3 Visualizzazioni](#)

[1.2.4 Estensione di l'Esploratore di File](#)

[1.3 RAAS Client](#)

[1.4 RAAS Client Estensione di l'Esploratore di File](#)

[1.5 RAAS Client Remote Desktop](#)

[1.6 Search & Run](#)

[2 RAAS Server](#)

[2.1 Installazione](#)

[2.1.1 Impostazioni avanzate](#)

[2.2 Cunfigurazione di Windows cunsigliata](#)

[2.3 Search & Run](#)

[3 Versione](#)

[4 Supportu](#)

[4.1 Prublema cumuni](#)

1 RAAS Client

RAAS hè custruitu annantu à dui cumpunenti: RAAS Client è RAAS Server. Per cuntrullà i servitori, o l'urinatori ospiti, RAAS Server deve esse installatu nantu à l'urinatori ospiti prima di cunfigurà l'urinatori ospiti da u latu cliente aduprendu RAAS Client applicazioni. Questa sezione cuntene struzzioni per l'installazione, a cunfigurazione è l'usu RAAS Client.

1.1 Installazione

RAAS Client pò esse stallatu scaricendu u schedariu RAASClient_[versione]_x64.msi è eseguendu lu nant'à l'urdatore di destinazione. Sè l'installazione predefinita hè sufficiente, l'uniche azzioni chì devenu esse fatte sò accettà l'accordu di licenza è cliccà nant'à installazione.

Requisiti di sistema: Supporta e versioni à 64 bit di Windows 10 è 11 Pro è Enterprise. Hè necessariu .NET Framework 4.8.

1.1.1 Impostazioni avanzate

Sè l'installazione predefinita hè inadegwata, pò esse persunalizata clicchendu u bottone "Avanzatu" durante l'installazione. A prima sezione cuntene opzioni per installalla à livellu di macchina, chì serà accessibile per tutti l'utilizatori, o à livellu d'utilizzatore, chì serà accessibile solu per l'utilizzatore attuale. Cliccà "Seguente" purterà l'utilizzatore à u menu di e funzioni. In questa sezione hè pussibile sceglie quale funzioni installà attivendu o disattivendu e funzioni in l'interfaccia. I dettagli di una funzione sò presentati sottu à a casella chì cuntene i cuntrolli quandu a selezzionate.

Cunsiglii: RAAS Client pò esse operatu clicchendu cù u dirittu nantu à a so icona di notificazione. Per mostrà sempre l'icona di notificazione in a barra di attività, cliccate nantu à mostrà l'icona nascoste in a barra di attività è trascinate RAAS Client icona à a zona di l'icona visibili.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration pò esse lanciutu da u menu di partenza, clicchendu cù u dirittu nantu à un servitore in l'Esploratore di fugliali è scegliendu "RAAS Server Configuration" o clicchendu cù u dirittu nantu à RAAS Client icona in a barra di sistema è scegliendu "RAAS Server Configuration" in u menu principale o in unu di i menu di u servitore. Hè adupratu per cunfigurà i paràmetri chì devenu esse applicati per ogni servitore.

- I servitori ponu esse selezziunati da a casella di lista di i servitori, per cambià a cunfigurazione di un servitore particolare.
- Per aghjunghje un servitore, cliccate nant'à u bottone "Aghjunghje...", dopu inserite u nome o l'indirizzu IP di u servitore è cliccate nant'à u bottone "Aghjunghje".
- Per caccià un servitore, selezziunate u servitore da caccià è cliccate nant'à u bottone "Eliminà".

A cunfigurazione hè urganizata in tabulazioni, è i paràmetri dispunibili sottu à ogni tabulazione sò presentati in e sezioni seguenti.

1.2.1 Generale

- **Attivà u servitore** : Rende u servitore attivu è applica tutti i paràmetri di u servitore. U servitore ùn deve esse impostu cum'è attivu finchè tutti i paràmetri ùn sò stati cunfigurati.

Impostazioni:

- **Alias** : Determina quale alias u servitore deve avè in tutti RAAS Client interfacce.
- **Account** : Determina u contu Windows da aduprà per a cumunicazione cù u servitore.
- **Password** : Determina a password di u contu Windows da aduprà per a cumunicazione cù u servitore.
- **Dominiu** : Determina u duminiu per u contu Windows da aduprà per a cumunicazione cù u servitore.
- **Autenticazione RDP** : Determina e regule d'autenticazione da aduprà quandu si cunnette per RemoteApp à u servitore, utilizendu u protocolu RDP.
- **Riconnessione automatica** : Determina se RemoteApp deve esse ricunnessa automaticamente s'ella era cunnessa prima di u bloccu, a sleep o l'ibernazione ecc.
- **Avvio automaticu di i prugrammi di avvio** : Determina se l'applicazioni chì sò cunfigurate per avviassi automaticamente durante l'avvio di u servitore devenu avviassi automaticamente via RemoteApp quandu si cunnettanu per a prima volta.
- **Agente keep alive** : Determina se un agente keep alive deve esse avviatu via RemoteApp nant'à u servitore quandu si cunnetta per a prima volta, per impedisce chì a cunnessione si disconnetta automaticamente quandu ùn ci sò micca applicazioni aperte.
- **Reindirizzamentu di u clipboard** : Determina se a redirezzione di u clipboard deve esse attivata o disattivata.
- **Reindirizzamentu di i dispositivi** : Determina se i dispositivi devenu esse reindirizzati. Questa opzione richiede l'attivazione di paràmetri supplementari, chì sò documentati da Microsoft.

- **Reindirizzamentu di e stampanti** : Determina se u redirezzione di a stampante deve esse attivatu o disattivatu.
- **Mostra notificazioni** : Determina se l'utilizzatore deve riceve una notificazione di suggerimentu di palloncino quandu si cunnette o si disconnette RemoteApp. E notificazioni devenu esse attivate in i paràmetri di Windows per chì a notificazione funzioni.

RAAS Server Cunnessione:

- **Statutu** : Mostra l'infurmazioni nantu à u statu di cumunicazione attuale di i servitori. "Nisun cuntattu" indica chì ùn ci hè micca cumunicazione, "Cuntattu" indica chì u servitore hè raggiungibile, "Disponibile" indica chì a cumunicazione cù u RAAS Server U serviziu nant'à u servitore hè presente è "Cunnessu", ciò chì indica chì u servitore hè cunnessu via RemoteApp.
- **RAAS Serverversione** : Questa infurmazione hè presente solu s'è a cumunicazione cù u RAAS Server u serviziu nant'à u servitore hè presente, è indica a versione installata di RAAS Server nant'à u servitore.
- **Buttone Cunnessione/Riconnessione** : Adupratu per cunnette o ricunnette à u servitore via RemoteApp.
- **Buttone Disconnect** : Adupratu per disconnectà u servitore da RemoteApp.

1.2.2 Accurtatoghji à distanza

- **Attivà i scurciatoie remoti** : Attiva i scurciatoie remoti è applica tutti i paràmetri di i scurciatoie remoti.

Impostazioni di scorciatoie remote:

- **Creà scorciatoie di u menu di partenza** : Determina se e scorciatoie di u menu di partenza nantu à u servitore devenu esse trasferite à l'utente attuale di l'urdinatore locale, per esse avviate via RemoteApp. E scorciatoie saranu piazzate in una cartella dedicata in u menu di partenza cù u furmatu di nome [Alias di u servitore].
- **Creà scorciatoie di l'applicazioni Windows** : Determina se e scorciatoie di l'applicazioni Windows nantu à u servitore devenu esse trasferite à l'utente attuale di l'urdinatore locale, per esse avviate via RemoteApp. E scorciatoie saranu piazzate in una cartella dedicata in u menu di partenza cù u furmatu di nome [Alias di u servitore]. Per chì e scorciatoie di l'applicazioni Windows sianu trasferite dopu una installazione, e scorciatoie di aghjurnamentu devenu esse scelte per u servitore da u RAAS Client zona di notificazione.
- **Crea scorciatoie di desktop** : Determina se e scorciatoie di desktop nantu à u servitore devenu esse trasferite à l'utente attuale di l'urdinatore locale, per esse avviate via RemoteApp.
- **Pone i scurciatoie di u desktop à a root di u desktop** : Determina se i scurciatoie di u desktop trasferiti da u servitore devenu esse piazzati à a root di u desktop di l'utente attuale. L'alternativa hè di piazzalli in una cartella dedicata nantu à u desktop cù u furmatu di nome [Alias di u servitore].
- **Aghjunghje l'alias di u servitore à i nomi di i scurciatoie** : Determina se i scurciatoie trasferiti da u servitore devenu riceve nomi aghjunti da l'alias di u servitore.
- **Lingua di u servitore per i nomi di i scurciatoie** : Determina se i scurciatoie trasferiti da u servitore devenu riceve nomi secondu a lingua installata nant'à u servitore.

1.2.3 Visualizzazioni

- **Attivà e visualizzazioni** : Rende attive e visualizzazioni e applica tutti i parametri di visualizzazione.

Impostazioni di visualizzazioni:

- **Culore principale** : Determina u culore principale da aduprà per tutte e visualizzazioni.
- **Culore di u testu** : Determina u culore di u testu utilizatu per tutte e visualizzazioni.
- **Culore di a linea** : Determina u culore di e linee aduprate per tutte e visualizzazioni.
- **Quadri** : Determina se e finestre RemoteApp per l'applicazioni nantu à u servitore devenu avè una decorazione di quadri. I quadri ponu esse aduprati per indicà à l'utente quali applicazioni appartenenu à u servitore.
- **Barra di cunessione** : Determina s'ellu ci vole à avè una barra di cunessione quandu una finestra RemoteApp per una applicazione nant'à u servitore hè attiva. A barra di cunessione pò esse aduprata per indicà chì una applicazione nant'à u servitore riceve input.
- **Opacità di a barra di cunessione** : Se "Barra di cunessione" hè impostata, sta impostazione determina l'opacità di a barra di cunessione.

1.2.4 Estensione di l'Esploratore di File

- **Attivà in l'estensione di l'esploratore di fugliali** : Rende u servitore visibile in u RAAS Client Estensione di l'esploratore di fugliali è applica tutte l'effetti RAAS Client Impostazioni di l'estensione di l'esploratore di file.

Cartulari visibili: Aduprate queste opzioni per determinà quali cartulari d'utilizatori devenu esse visibili per u servitore in l'estensione Esplora file.

Dispositivi è unità visibili: Aduprate queste opzioni per determinà quali tipi di dispositivi è unità devenu esse visibili per u servitore in l'estensione Esplora file.

1.3 RAAS Client

U RAAS Client L'applicazione hè accessibile per mezu di a so icona in a barra di sistema. Quandu si clicca cù u dirittu nantu à l'icona in a barra di sistema, apparirà un menu cuntastuale. L'elementi di u menu di stu menu cuntastuale seranu descritti in questa sezione.

- **Desktop à distanza** : Apre u "RAAS Client Remote Desktop" applicazione, senza alcun servitore sceltu.
- **RAAS Server Configuration**: Apre u "RAAS Server Configuration" applicazione, senza alcun servitore sceltu.
- **Aiutu (pdf)** : Apre un pdf cù aiutu riguardu à RAAS.
- **À propòsitu** : Apre una finestra cù infurmazioni nantu à u schedariu installatu. RAAS Client.
- **Surtita** : Chjude RAAS Client.

U menu cuntastuale cuntene un sottumenu per ogni servitore attivatu. Un cerchju rossu prima di u nome di u servitore indica chì u servitore hè offline, un cerchju giallu prima di u nome di u servitore indica chì u servitore hè dispunibile è un cerchju verde prima di u nome di u servitore indica chì esiste una cunessione via RemoteApp à u servitore.

Menu cuntastuale di u servitore:

- **Cunnessione** : Crea una cunnessione à u servitore via RemoteApp.
- **Disconnect** : Disconnecta u servitore da RemoteApp.
- **Ricunnessione** : Ricunnette a cunnessione RemoteApp à u servitore.
- **Disconnessione** : Disconnette l'utente attualmente cunnessu da u servitore. Questa opzione affetta solu l'utente chì hè cunnessu da RAAS Client da a macchina lucale.
- **Riavvia** : Riavvia u servitore.
- **Aghjurnamentu di i Scorciatoie** : Aggiorna tutti i scorciatoie remoti da u servitore. Questa azione hè necessaria quandu si installanu i scorciatoie di l'applicazioni Windows.
- **Desktop Remotu** : Apre u "RAAS Client Applicazione "Desktop Remotu" cù u servitore sceltu.
- **RAAS Server Configuration**: Apre u "RAAS Server Configuration" applicazione cù u servitore sceltu.

1.4 RAAS Client Estensione di l'Esploratore di File

Sè l'estensione di u spaziu di nomi di shell hè installata per RAAS Client, Ci serà una sezione in l'Esploratore di File chjamata "RAAS Client" in l'arburu di u livellu radice di l'Esploratore di fugliali. Sta sezione pò esse aduprata per gestisce i fugliali è i cartulari per ogni servitore chì hà l'estensione di l'Esploratore di fugliali attiva in i paràmetri. Hè cuncipita per funziunà cum'è a gestione normale di i fugliali è di i cartulari in l'Esploratore di fugliali, cù alcune opzioni supplementari chì sò descritte in sta sezione.

Cliccà cù u dirittu nant'à un servitore:

- **Desktop à distanza** : Apre u "RAAS Client Remote Desktop" applicazione cù u servitore sceltu.
- **RAAS Server Configuration**: Apre u "RAAS Server Configuration" applicazione cù u servitore sceltu.

Cliccà cù u dirittu nantu à un schedariu:

- **Apri nantu à l'ospite remoto** : Apre u schedariu nantu à l'ospite remoto via RemoteApp.
- **Creà una scurciatoia remota** : Crea una scurciatoia chì avvia u schedariu nant'à u servitore per mezu di RemoteApp quandu hè attivata. U schedariu hè creatu in a cartella attuale.

Cliccà cù u dirittu nantu à un schedariu è trascinallu in un altru locu prima di a pubblicazione:

- **Crea una scurciatoia remota quì** : Crea una scurciatoia chì avvia u schedariu nant'à u servitore per mezu di RemoteApp quandu hè attivata. U schedariu hè creatu in u locu induve u schedariu hè statu trascinatu.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" pò esse iniziatu clicchendu cù u dirittu nantu à un servitore in l'estensione di l'esploratore di fugliali è scegliendu "Desktop remoto" o clicchendu cù u dirittu nantu à RAAS Client l'icona in a barra di sistema è scegliendu "Desktop remoto" in u menu principale o in unu di i menu di u servitore. Hè adupratu per cunnette si à un servitore cù desktop remoto utilizendu e credenziali almacenate, chì ponu esse cunfigurate utilizendu RAAS Server Configuration.

- **Servitore** : Scegliate u servitore à quale cunnette vi cù u desktop remoto.

Impostazioni:

- **Autenticazione RDP** : Determina e regule d'autenticazione da aduprà quandu si cunnette per mezu di u desktop remoto à u servitore, utilizendu u protocolu RDP.
- **Reindirizzamentu di u clipboard** : Determina se a redirezzione di u clipboard deve esse attivata o disattivata.
- **Reindirizzamentu di i dispositivi** : Determina se i dispositivi devenu esse reindirizzati. Questa opzione richiede l'attivazione di paràmetri supplementari, chì sò documentati da Microsoft.
- **Reindirizzamentu di e stampanti** : Determina se u redirezzione di a stampante deve esse attivatu o disattivatu.
- **Schermu pienu** : Determina se u desktop remoto deve esse avviatu in modalità schermu pienu.
- **Barra di cunessione** : Determina se una barra di cunessione deve esse presente in modalità schermu pienu.
- **Barra di cunessione pin** : Determina se a barra di cunessione deve esse pinnata inizialmente.
- **Larghezza di u desktop** : Determina a larghezza di u desktop per a sessione di desktop remota.
- **Altezza di u desktop** : Determina l'altezza di u desktop per a sessione di desktop remota.

1.6 Search & Run

Search & Run furnisce un modu faciule per circà l'applicazioni installate nantu à u servitore è dopu eseguisce l'applicazioni. Hè installatu nantu à u servitore ma hè destinatu à esse adupratu cum'è applicazione RemoteApp attraversu RAAS Client nant'à l'urdinatore cliente. Funziona cum'è un rimpiazzamentu per a ricerca di Windows, chì ùn hè micca accessibile per mezu di RAAS Client. A ricerca di i fugliati si face circendu i fugliati chì cumincianu cù a stringa furnita in u campu di ricerca. "*" in a stringa corrisponde à qualsiasi stringa è "?" in a stringa corrisponde à qualsiasi caratteru.

2 RAAS Server

Per cuntrullà i servitori, o l'urdinatori ospiti, per mezu di RAAS Client , RAAS Server deve esse installatu nantu à l'urdinatori ospiti.

2.1 Installazione

RAAS Server hè stallatu scaricendu RAASServer_[versione]_x64.msi à un servitore, o urdinatore ospite, è aprendu u schedariu. Sè l'installazione predefinita hè sufficiente, l'uniche azioni chì devenu esse fatte sò accettà l'accordu di licenza è cliccà nantu à installazione.

Per aduprà RAAS Server da un RAAS Client urdinatore, avete bisognu di cunnettassi una volta per mezu di l'interfaccia di u desktop una volta chì u prugramma hè stallatu cù l'utilizzatore cù quale vulete cuntrullà u servitore per mezu di RemoteApp.

Requisiti di sistema: Supporta e versioni à 64 bit di Windows 10 è 11 Pro è Enterprise, è ancu Windows Server RDS. .NET Framework 4.8 è .NET 8 sò tramindui necessari.

2.1.1 Impostazioni avanzate

Sè l'installazione predefinita hè inadegwata, pò esse persunalizata clicchendu u buttone "Avanzatu" durante l'installazione. In questa sezione hè pussibile sceglie e funzioni da installà attivendu o disattivendu e funzioni in l'interfaccia. I dettagli di una funzione sò presentati sottu à a casella chì cuntene i cuntrolli quandu a selezziunate.

- S'ellu hè stallatu nant'à Windows Server per l'accessu RDS, hè cunsigliatu di disattivà a pussibilità di riavvià u servitore da i clienti RDS. Questu pò esse cunfiguratu clicchendu nant'à u buttone "Avanzatu" nant'à l'installazione è selezziunendu "Tutta a funzione ùn serà micca dispunibile" per a funzione chjamata "Can Reboot".

2.2 Cunfigurazione di Windows cunsigliata

- Hè cunsigliatu di permette l'autenticazione prutetta da password à e spartera di l'urdatore nantu à u servitore per permette l'accessu attraversu u RAAS Client Estensione di l'esploratore di fugliati nant'à l'urdatore cliente. A documentazione per furnisce l'autenticazione prutetta da password à e spartera di l'urdatore nant'à u servitore hè documentata da Microsoft.
- Hè cunsigliatu di disattivà User Account Control, UAC, nant'à u servitore per pudè installà programmi nant'à u servitore per mezu di RAAS Client Applicazione à distanza. User Account Control è l'escalazione di privilegi ùn sò micca supportate da RAAS Client RemoteApp. Documentazione da disattivà User Account Control hè furnitu da Microsoft.
- E cunessione à u desktop remoto devenu esse permesse nantu à u servitore per chì Microsoft RemoteApp possa travaglià cun ellu. RAAS Client.
- RAAS Client cumunicheghja cù RAAS Server attraversu u portu 43000, questu portu deve esse permessu attraversu i firewall. Una entrata in u firewall di Windows hè creata automaticamente à l'installazione di RAAS Server.
- Una cunessione iniziale à u servitore cù l'utilizzatore chì vulete cuntrullà u servitore via RemoteApp hè necessaria per chì i scurciatoie sianu create.
- S'ellu hè adupratu cù una barra di cunessione da RAAS Client, hè cunsigliatu di disattivà l'impostazione Multi-tasking "Mostra i layout di snap quandu trascinu una finestra in cima à u mo schermu", chì hè accessibile in i paràmetri di u sistema Windows. Questa funzione vene in conflittu cù u RAAS Client barra di cunessione quandu hè aduprata simultaneamente. Cambià questu renderà l'applicazioni remote più fluide.

2.3 Search & Run

Search & Run furnisce un modu faciule per circà l'applicazioni installate nantu à u servitore è dopu eseguisce l'applicazioni. Hè installatu nantu à u servitore ma hè destinatu à esse adupratu cum'è applicazione RemoteApp attraversu RAAS Client nant'à l'urdatore cliente. Funziona cum'è un rimpiazzamentu per a ricerca di Windows, chì ùn hè micca accessibile per mezu di RAAS Client. A ricerca di i fugliati si face circendu i fugliati chì cumincianu cù a stringa furnita in u campu di ricerca. "*" in a stringa corrisponde à qualsiasi stringa è "?" in a stringa corrisponde à qualsiasi caratteru.

3 Versione

Nove versioni di RAAS Client è RAAS Server deve esse publicatu à u listessu tempu cù u listessu numeru di versione chì corrisponde à l'etichetta di versione in GitHub. RAAS Client è RAAS

Server deve esse cumpatibile fintantu ch'è u numeru di versione principale hè u listessu, vale à dì u primu di i numeri in i nomi di i fugliali.

4 Supportu

4.1 Prublemi cumuni

L'esploratore di fugliali pò piglià più tempu per avviassi per via di i lochi di rete aghjunti automaticamente à l'accessu rapidu da Windows. In questu casu, u prubema si verificherà se u locu di rete hè inaccessibile.

- Per risolve: Cambià a locu d'apertura per l'impostazione di l'Esploratore di fugliali da "Home" à "Stu PC".