



NF-e – Serviço de Transmissão Automática NF-e Sefaz

Produto	: Microsiga Protheus® - Versão 10 Faturamento, Livros Fiscais Build 7.00.090818P - Jan 11 2010 ou superior.		
Data da criação	: 15/02/10	Data de revisão	: 21/06/10
Pais (ES)	: Brasil	Banco de Dados	: Todos
FNC/Plano	: 3585/3578		

Está disponível o Serviço de Transmissão Automática da Nota Fiscal Eletrônica Sefaz, funcionalidade habilitada em paralelo à inicialização do Server do Microsiga Protheus® e configurada por meio da rotina **Auto NF-e (CFGAUTONF)**, no módulo **Faturamento**.

Conforme as notas fiscais eletrônicas são geradas, o serviço do Microsiga Protheus® se encarrega de transmiti-las, automaticamente, de acordo com as séries definidas nos parâmetros, a exemplo do que é feito manualmente por meio da rotina **NF-e Sefaz (SPEDNFE)**.

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Menus** e inclua o item **Auto NF-e (CFGAUTONF)** no *menu* do módulo **Faturamento**.

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Atualizações	Faturamento	Auto NF-e	CFGAUTONF	

Procedimentos de Utilização

1. Para o funcionamento satisfatório do serviço, crie o arquivo de configuração do ambiente com o nome "autonf.cfg" dentro do STARTPATH (diretório *system* na Versão P10).
2. No módulo **Faturamento**, opção **Atualizações/ Faturamento/ Auto NF-e (CFGAUTONF)**, configure os parâmetros da rotina conforme orientações a seguir:
3. Informe o local do arquivo autonf.cfg por meio da ação **Parâmetros** e confirme.

4. Acesse a aba **Configuração** e informe os parâmetros, conforme as instruções a seguir:

Empresa

Empresa a ser processada, conforme cadastro de empresas autorizadas (SIGAMAT.EMP).

Filial

Filial a ser processada, conforme cadastro de empresas autorizadas (SIGAMAT.EMP).

Tempo

Tempo de intervalo de execução do serviço entre uma empresa e outra, em segundos. Pode ser configurado a partir de 1 segundo.

Modo

Modo de execução do serviço. Valor Fixo 1.

Série

Série a ser considerada para envio.

NF Inicial

Nota inicial a ser considerada no envio, com 9 posições.

NF Final

Nota Final a ser considerada no envio, com 9 posições.

Importante


A ordem de processamento obedece à ordem dos registros. Caso seja necessário processar mais de uma série, altere apenas o parâmetro **Série** e acrescente mais registros.

5. Acesse a aba **Serviços** e habilite o mesmo, caso esteja inativo.

6. Confirme as configurações.

Exemplo

Arquivo totvsappserver.ini após a habilitação do serviço.



```
44 [ONSTART]
45 JOBS=AUTO_NFE
46 refreshrate=30
47
48 [AUTO_NFE]
49 MAIN=AUTONFE001
50 ENVIRONMENT=SQL
51
52
```

Importante

Recomenda-se que seja configurado um serviço à parte para executar este JOB, de modo que não interfira no ambiente de produção.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas; SA1 – Clientes; SA2 – Fornecedores; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída
Rotinas Envolvidas	SPEDNFE, CFGAUTONF
Arquivos Utilizados	AUTONFE001; AUTONF.CGF
Sistemas Operacionais	Windows/Linux