

Channel			Message				概要
p1	p2	p3	型	値	2進	16進	
e_works	remoteController	keyEvent	整数値				キーイベントの通知 キー種別は10進数で通知すること Ctrl、Alt、Shiftはbitの和を通知すれば同時押しとなる 例)552 → 0010 0010 1000 → Alt + F4
				256	0001 0000 0000	0100	Ctrl
				512	0010 0000 0000	0200	Alt
				1024	0100 0000 0000	0400	Shift
				1	0000 0000 0001	0001	A
				2	0000 0000 0010	0002	B
				3	0000 0000 0011	0003	C
				4	0000 0000 0100	0004	D
				5	0000 0000 0101	0005	E
				6	0000 0000 0110	0006	F
				7	0000 0000 0111	0007	G
				8	0000 0000 1000	0008	H
				9	0000 0000 1001	0009	I
				10	0000 0000 1010	000A	J
				11	0000 0000 1011	000B	K
				12	0000 0000 1100	000C	L
				13	0000 0000 1101	000D	M
				14	0000 0000 1110	000E	N
				15	0000 0000 1111	000F	O
				16	0000 0001 0000	0010	P
				17	0000 0001 0001	0011	Q
				18	0000 0001 0010	0012	R
				19	0000 0001 0011	0013	S
				20	0000 0001 0100	0014	T
				21	0000 0001 0101	0015	U
				22	0000 0001 0110	0016	V
				23	0000 0001 0111	0017	W
				24	0000 0001 1000	0018	X
				25	0000 0001 1001	0019	Y
				26	0000 0001 1010	001A	Z
				27	0000 0001 1011	001B	0(ゼロ)
				28	0000 0001 1100	001C	1
				29	0000 0001 1101	001D	2
				30	0000 0001 1110	001E	3
				31	0000 0001 1111	001F	4
				32	0000 0010 0000	0020	5
				33	0000 0010 0001	0021	6
				34	0000 0010 0010	0022	7
				35	0000 0010 0011	0023	8
				36	0000 0010 0100	0024	9
				37	0000 0010 0101	0025	F1
				38	0000 0010 0110	0026	F2
				39	0000 0010 0111	0027	F3
				40	0000 0010 1000	0028	F4
				41	0000 0010 1001	0029	F5
				42	0000 0010 1010	002A	F6
				43	0000 0010 1011	002B	F7
				44	0000 0010 1100	002C	F8
				45	0000 0010 1101	002D	F9
				46	0000 0010 1110	002E	F10
				47	0000 0010 1111	002F	F11
				48	0000 0011 0000	0030	F12
				49	0000 0011 0001	0031	F13
				50	0000 0011 0010	0032	F14
				51	0000 0011 0011	0033	F15
				52	0000 0011 0100	0034	F16
				53	0000 0011 0101	0035	BackSpace
				54	0000 0011 0110	0036	Tab
				55	0000 0011 0111	0037	Enter
				56	0000 0011 1000	0038	Pause
				57	0000 0011 1001	0039	Esc
				58	0000 0011 1010	003A	Space
				59	0000 0011 1011	003B	PageUp
				60	0000 0011 1100	003C	PageDown
				61	0000 0011 1101	003D	Home
				62	0000 0011 1110	003E	End
				63	0000 0011 1111	003F	左矢印
				64	0000 0100 0000	0040	上矢印
				65	0000 0100 0001	0041	右矢印
				66	0000 0100 0010	0042	下矢印
				67	0000 0100 0011	0043	Insert
				68	0000 0100 0100	0044	Delete
				69	0000 0100 0101	0045	Win
				70	0000 0100 0110	0046	NumLock
		mouseEvent	整数値				マウスイベントの通知 今後マウスポインタ操作を入れるかもしれないから、 最上位8bitを種別部、下位12bitをdata部としておきましょう
				4096	0000 0001 0000 0000 0000	1000	左クリック(ダウン、リリースを網羅)
				4352	0000 0001 0001 0000 0000	1100	左ボタン ダウン
				4608	0000 0001 0010 0000 0000	1200	左ボタン リリース
				8192	0000 0010 0000 0000 0000	2000	右クリック(ダウン、リリースを網羅)
				8448	0000 0010 0001 0000 0000	2100	右ボタン ダウン
				8704	0000 0010 0010 0000 0000	2200	右ボタン リリース
				16384	0000 0100 0000 0000 0000	4000	中央ボタンクリック(ダウン、リリースを網羅)
				16640	0000 0100 0001 0000 0000	4100	中央ボタン ダウン
				16896	0000 0100 0010 0000 0000	4200	中央ボタン リリース
				33024	0000 1000 0001 0000 0000	8100	ホイール回転(ユーザー側)
				33280	0000 1000 0010 0000 0000	8200	ホイール回転(ユーザーから離れる方向)