

## Procedimentos para utilizar rotinas de mensagem

1. Criar o parâmetro MV\_TBLMSG, que indica qual o alias será utilizado para armazenar as mensagens no Protheus. Por exemplo SZ4  
OBS: A tabela SZ4 é um exemplo para este documento, deve ser utilizado o alias especificado no parâmetro.
2. Criar a tabela especificada no parâmetro. A estrutura da tabela é a seguinte:

Campo	Z4_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimais	0
Descrição	Filial do sistema

Campo	Z4_CODMSG
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Descrição	Código da Mensagem
Inicializador Padrão	GetSxeNum("SZ4", "Z4_CODMSG")

Campo	Z4_CODVEND
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Descrição	Código da Mensagem
Consulta Padrão	Vendedores

Campo	Z4_MESSAGE
Tipo	Caracter
Tamanho	100
Decimais	0
Descrição	Mensagem

Campo	Z4_ORIMSG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0
Descrição	Origem da Mensagem
Lista de Opções	1=Protheus;2=SFA

Campo	Z4_DATAMSG
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Descrição	Data da Mensagem
Inicializador Padrão	DDATABASE

Campo	Z4_DATAVIG
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Descrição	Data de vigência da Mensagem

## Índices

Índice 1	Z4_FILIAL+Z4_CODMSG
----------	---------------------

3. Verificar se existe a tabela H MV nos Dicionários de Dados. Caso não exista criá-la nos dicionários. A estrutura da H MV é a seguinte:

Campo	H MV_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimais	0
Descrição	Filial do sistema

Campo	H MV_COD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Descrição	Código da Mensagem

Campo	H MV_ID
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Descrição	ID do registro

Campo	H MV_VEND
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Descrição	Código do Vendedor
Consulta	Vendedores

Campo	H MV_MSG
Tipo	Caracter
Tamanho	100
Decimais	0
Descrição	Mensagem

Campo	H MV_ORI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0
Descrição	Origem da Mensagem

Campo	H MV_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Descrição	Data da Mensagem

Campo	H MV_DTVIG
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Descrição	Data de vigência da Mensagem

Campo	H MV_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0

Descrição	Status da mensagem
-----------	--------------------

Campo	HMV_INTR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0
Descrição	Controle de Operação do Registro

Campo	HMV_VER
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimais	0
Descrição	Versão do registro

#### Índices

Índice 1	HMV_FILIAL+HMV_ID+HMV_COD
Índice 2	HMV_FILIAL+HMV_ID+HMV_DTVIG+HMV_VEND

4. Compilar o rdmake CadMsg.
5. Incluir a opção no menu para cadastro das mensagens, da função CadPlmMsg
6. Incluir os serviços de mensagem no grupo de usuários.
7. Recriar as bases e scripts dos usuários