

Usage : `lhx OPTIONS fichiers.xhl`

OPTIONS :

-n *argument obligatoire* : nombre maximum de bulletins mensuels attendus [calcul exact par défaut]

-N *argument obligatoire* : nombre maximum de lignes de paye attendues [calcul exact par défaut]

-t *argument optionnel* : type de base en sortie, soit 'standard', soit 'bulletins' [défaut bulletins].

-T *argument obligatoire* : nombre de lignes maximum par base .csv [défaut illimité]. Au plus 999 tables seront générées.

-T AN : générer une table par année

-T A/AC/AV/C/D/I/IR/RE/S/T : générer une table pour chaque catégorie de ligne :

A rémunérations diverse

AC acompte

AV avantage en nature

C cotisation

D déduction

I indemnités

IR indemnité de résidence

RE retenue

S supplément familial

T traitement brut

X toutes catégories

-o *argument obligatoire* : fichier.csv, chemin complet du fichier de sortie [défaut 'Table.csv' avec -t].

-D *argument obligatoire* : répertoire complet du fichier de sortie [défaut '.' avec -t].

-d *argument obligatoire* : séparateur décimal [défaut ',' avec -t].

-s *argument obligatoire* : séparateur de champs [défaut ‘;’ avec -t]. Ne pas utiliser ‘_’.

-j *argument obligatoire* : nombre de fils d’exécution (1 à 10).

-l *sans argument* : générer une colonne de numéros de ligne intitulée ‘R’.

-M *sans argument* : ne pas libérer la mémoire réservée en fin de programme.

-m *sans argument* : calculer les maxima d’agents et de lignes de paye.

-L *argument obligatoire* : chemin du log d’exécution du test de cohérence entre analyseurs C et XML.

-R *argument obligatoire* : expression régulière pour la recherche des élus (codés : ELU dans le champ Statut).

-S *sans argument* : exporter les champs Budget, Employeur, Siret, Etablissement.

-E *sans argument* : exporter le champ Echelon.

-q *sans argument* : limiter la verbosité.

-f *argument obligatoire* : la ligne de commande est dans le fichier en argument, chaque élément à la ligne.

--xhlmem *arg. oblig.* : taille des fichiers à analyser en octets.

--memshare *arg. oblig.* : Part de la mémoire vive utilisée, en points de pourcentage.

--segments *arg. oblig.* : nombre minimum de segments de base.

--pretend : exécution sans traitement des fichiers.

--verifmem : seulement vérifier la consommation mémoire.

--entier : désactivation du découpage des fichiers volumineux.

--preserve-tempfiles : désactivation de l’effacement des fichiers temporaires.

--chunksize : taille unitaire des découpes de fichiers volumineux en Mo.

--hmarkdown : aide en format markdown.

--pdf : aide en format pdf.

--rank *argument optionnel* : générer le fichier du rang de la base de paye en cours dans le fichier ou à défaut dans %USERPROFILE%/AppData/Altair/rank.