

WinSock网络编程

1. 概述

80's初, ARPA(美国国防部高级研究计划局)

® 加利福尼亚大学Berkeley分校提供资金, ® 开发在UNIX下实现TCP/IP协议。

® 为TCP/IP开发了一个API — Socket接口 (套接口) — 俗称Bekeley套接口模型。

90's初, Microsoft等公司

® 基于Bekeley套接口模型

® 制定了Windows Sockets规范(简称 WinSock)

® 已是TCP/IP网络的标准。

1993.1, v1.1

1995.5, v2.0, 增加了QOS (网络服务质量控制)

80年代初,美国国防部高级研究计划局(ARPA)给加利福尼亚大学 Berkeley 分校提供了资金,让他们在 UNIX 操作系统下实现 TCP/IP 协议。在这个项目中,研究人员为 TCP/IP 网络通信开发了一个 API (应用程序接口)。这个 API 称为 Socket 接口(套接口)。今天,SOCKET 接口是 TCP/IP 网络最为通用的 API,也是在 INTERNET 上进行应用开发最为通用的 API。

90年代初,由 Microsoft 联合了其他几家公司共同制定了一套 WINDOWS 下的网络编程接口,即 WindowsSockets 规范。它是 BerkeleySockets 的重要扩充,主要是增加了一些异步函数,并增加了符合 Windows 消息驱动特性的网络事件异步选择机制。WINDOWS SOCKETS 规范是一套开放的、支持多种协议的 Windows 下的网络编程接口。从 1991 年的 1.0 版到 1995 年的 2.0.8 版,经过不断完善并在 Intel、Microsoft、Sun、SGI、Informix、Novell 等公司的全力支持下,已成为 Windows 网络编程的事实上的标准。

2. WinSock模型

提供TCP/IP传输层的接口:

应用层
表示层
会话层

应用程序

高层

===== Windows Sockets API (动态链接库) =====

传输层
网络层
数据链路层
物理层

网络协议栈(TCP/IP)
网络驱动协议
网络接口卡

低层

①TCP(传输控制协议)

提供虚电路和面向连接的数据流传输服务。

实现无差错无重复的顺序数据传输。


②UDP(用户数据报协议)

提供无连接的数据报传输服务。

数据通过相互独立的报文进行传输，是无序的，并且不保证可靠、无差错。

3. WinSock DLL

•WinSock与操作系统的关系



•动态链接库：

16位版：WINSOCK.DLL 32位版：WSOCK32.DLL

①DLL装载

WinSock服务由动态链接库WinSock DLL提供，

它完成WinSock的初始化任务，协商WinSock 的版本支持，并分配必要的资源。

在使用WinSock API之前，必须调用：

```
· int WSAStartup(WORD v, (LPWSADATA)&WD)
```

其中：

v —— 指示应用程序对WinSock版本的要求，
低字节为主版本号，高字节为副版本号。

例：v1.1 ® v=0x0101, v2.0 ® v=0x0002,

WD——返回WinSock的实现信息。

WD是一个WSADATA结构：

```
struct WSADATA{
    WORD    wVersion;
    WORD    wHighVersion;
    char    szDescription[WSADESCRIPTION_LEN+1];
    char    szSystemStatus[WSASYSSTATUS_LEN+1];
```

```
    unsigned short iMaxSockets;  
    unsigned short iMaxUdpDg;  
    char FAR *lpVendorInfo;  
};
```

结构成员说明

wVersion:	DLL支持的WinSock规范的版本;
wHighVersion:	DLL可支持的WinSock规范的最高版本;
szDescription:	DLL的说明及厂商描述;
szSystemStatus:	DLL将相关的状态和配置信息;
iMaxSockets:	一个进程可以打开的最大套接口数目;
iMaxUdpDg:	应用程序发送或接收的最大UDP数据报的大小; 如果应用程序没有给出限制, iMaxUdpDg为0(隐含为8192字节)。最小值为512。
lpVendorInfo:	指向厂商规定数据结构的远指针。

调用成功, 返回0。

②DLL卸载

当不需WinSock DLL的服务, 释放DLL所使用的资源。

应用程序必须调用:

```
· int WSACleanup()
```

调用成功, 返回0。

对应于每一次WSAStartup()调用必须有一个WSACleanup()调用。

4. 套接口Socket

Socket 实际上是一个通信端口; 一个**Socket**是通讯的一端。

网络通信将通过各自的**Socket**相联系。

在应用开发中就像使用文件句柄一样,

应用程序向操作系统申请,

由操作系统分配本地唯一的**Socket**端口号。

然后, 可以对**Socket**句柄进行读, 写操作。

· 创建**Socket**:

```
SOCKET socket(  
    int af,                //套接口所用地址族  
    int type,              //套接口类型
```

```
int protocol    //套接口所用协议
)
```

	参数	说明
①af	AF_INET	TCP/IP地址
	AF_UNIX	UNIX地址
	
②type	SOCK_STREAM	数据流套接口，对应TCP协议
	SOCK_DGRAM	数据报套接口，对应UDP协议

③protocol	IPPROC_TCP	使用TCP/IP的TCP协议
	IPPROC_UDP	使用TCP/IP的UDP协议

	0	①和②基本确定了一种协议，若调用者不想指定，设置为0。

返回值：

若无错误发生，`socket()`返回引用套接口的描述字(套接口号)。

否则的话，返回`SOCKET_ERROR`错误，即-1。

应用程序可通过`WSAGetLastError()`获取相应错误代码。

5. 主机地址标识

网络环境中的唯一通信端点标识。

包含：协议、IP地址、端口。(俗称三元组)

关于端口：

在TCP/IP中，TCP与UDP使用彼此独立的端口；

端口大小：16bit(共 2^{16} 个)

端口分为：

①系统全局端口：1~1023；

例，HTTP为TCP/80，FTP为TCP/21、UDP/69，SMTP为TCP/25

②系统自动分配端口：1024~5000；

③自由端口：5000~65535；

6. 主机地址标识的数据结构

```
struct sockaddr {
    u_short sa_family;    //协议族
    char sa_data[14];     //主机地址标识(端口号、IP地址)
};
```

```

struct sockaddr_in{
    short    sin_family;           //协议族
    u_short  sin_port;             //16bit端口号，网络字节顺序
    struct in_addr sin_addr;       //32bit的IP地址，网络字节顺序
    char     sin_zero[8];         //未用
};

```

其中：

```

struct in_addr{
    u_long  s_addr;               //32bit的IP地址，网络字节顺序
};

```

网络字节顺序：16 bit/32 bit整数存放格式——高字节在前，低字节在后。

•设置主机地址

```

//-----
void SetSockAddr(struct sockaddr_in *A,WORD Port,char *IP)
{
    A->sin_family      = AF_INET;           //TCP/IP协议
    A->sin_port         = htons(Port);       //端口号。
    A->sin_addr.s_addr  = inet_addr(IP);    //IP地址。
}
//-----

```

函 数	作 用
htons()	把16 bit的数字从主机字节顺序转换到网络字节顺序
inet_addr()	把一个IP地址格式"A.B.C.D"转换成32 bit的网络字节顺序

注：Intel CPU的主机字节顺序：16 bit/32 bit整数存放格式——低字节在前，高字节在后。

7. Socket号与主机地址捆绑

将IP地址和端口号与所创建的Socket号联系起来。

```

.int bind(
    SOCKET s,                       //待捆绑Socket
    struct sockaddr far *name,      //赋予Socket的主机地址标识
    int len                         // name的长度
);

```

调用成功，返回0。

8. WinSock操作模式

① 同步模式或阻塞模式(blocking mode)

采用DOS技术编程，某些WinSock函数(同步函数)直到完成操作后才返回。

例，当执行数据接收函数recv()时，一直等待对方发送数据，直到接收到数据后才返回。

② 异步模式或非阻塞模式(non-blocking mode)

采用Windows技术编程，利用消息(事件驱动)的特点，使同步函数变为异步函数(不产生阻塞)。

关键：异步选择函数WSAAsyncSelect()的使用。

WSAAsyncSelect()可设置一个或多个网络事件消息，

如，已收到数据、数据发送完毕、客户机请求连接、服务器已完成连接等网络事件。

当设置的网络事件发生时，Windows应用程序的窗口函数将收到一个消息。通过这个消息就可以进行相应的处理。

```
int WSAAsyncSelect(  
    SOCKET s,           //需要事件驱动的套接口  
    HWND hWnd,          //接收消息的窗口句柄  
    unsigned int wMsg,   //网络事件发生时的消息字  
    long lEvent          //用于指明感兴趣的网络事件集合  
);
```

lEvent参数由下表中列出的值组成：

值	意义
FD_READ	已接收到数据
FD_WRITE	数据发送完毕
FD_OOB	已接收到边带数据
FD_ACCEPT	客户机请求连接，用于服务器端
FD_CONNECT	服务器已完成连接，用于客户端
FD_CLOSE	连接关闭(对方的套接口关闭)

例：

```
WSAAsyncSelect(s, hW, WM_USER+1,  
                FD_ACCEPT | FD_READ | FD_CLOSE);
```

程序结束时，应注销异步选择：


```
WSAAsyncSelect(s, hW, 0, 0);
```

9. 无连接协议的同步模式编程

无连接服务器一般都是面向事务处理的。

一个请求一个应答就完成了客户程序与服务程序之间的相互作用。

①工作过程：



无连接套接口应用程序时序图

服务器首先启动，通过调用`socket()`建立一个套接口，然后`bind()`将该套接口和本地地址(IP地址和端口)联系在一起，服务器调用`recv()`等待接收数据。

客户机通过调用`socket()`建立一个套接口，然后`bind()`将该套接口和本地地址(IP地址和端口)联系在一起，客户机调用`sendto()`向服务器发送数据；

服务器的`recv()`接收到客户机的数据后，调用`sendto()`向客户机发送应答数据；

客户机的`recv()`便接收到了服务器的应答数据；

最后，待数据传送结束后，双方调用`closesocket()`关闭套接口。

②编程示例:

```
// UDP (TCP/IP) for the console application.
//
//VC6.0 add WSOCK32.LIB in Project->Settings...->Link

#include "stdafx.h"
#include <winsock.h>           //by user
#include <stdlib.h>            //by user

WORD RPort = 6666;             //远程端口RemotePort
char RIP[16]="127.0.0.1";      //远程IP地址RemoteIPAddr
WORD LPort = 7777;             //本地端口LocalPort
char LIP[16]="127.0.0.1";      //本地IP地址LocalIPAddr

SOCKET S;                     //套接口SOCKET
struct sockaddr_in rAddr;      //远程参数, remoteAddr
struct sockaddr_in lAddr;      //本地参数, localAddr

WSADATA WD;                    //WinSock DLL信息
int r;                          //result;
//-----
void ShowInfo(char *info)
{   puts(info);   exit(1); }
//-----
void SetSockAddr(struct sockaddr_in *A,WORD Port,char *IP)
{
    A->sin_family = AF_INET;           //TCP/IP协议
    A->sin_port = htons(Port);          //端口。
    A->sin_addr.s_addr =inet_addr(IP); //IP网址。
}
//-----
void main()
{
    WORD v;                            //wVersionRequested;
    //-- - - - - - - - Startup Win Socket - - - - - - - -
    v=0x0101;                           //0x0101 for v1.1, 0x0002 forv 2.0
    r = WSASStartup(v, (LPWSADATA)&WD);
    if(r != 0) ShowInfo("Start_Error");
    //-- - - - - - - - Create Win Socket - - - - - - - -
    S = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if(S == -1) ShowInfo("Socket_Create_Error");

    int l=sizeof(rAddr);
    char Msg[80];

    puts("Type exit then Quit Program!");

    SetSockAddr(lAddr, LPort, LIP);
```



```

    r = bind(S,(struct sockaddr far *)&lAddr, sizeof(lAddr));
    if(r == -1)    ShowInfo("bind_Error");

    SetSockAddr(&rAddr, RPort, RIP);

    do{
//-- - - - - - - - Send Mess - - - - -
        puts("Send:");    gets(Msg);
        if(!strcmp(Msg,"exit")) break;
        r = sendto(S,Msg,strlen(Msg), 0,
                    (struct sockaddr far *)&rAddr, 1);
        if(r == -1)    ShowInfo("Send_Error");
//-- - - - - - - - Recieve Mess - - - - -
        puts("Send ok! Waiting Recieve...");
        r = recv(S, Msg, 80,0);
// r = recvfrom(SD,Msg,80,0,(struct sockaddr far *)&rAddr, &l);
        //发送套接口的主机地址信息存放在rAddr中
        if(r == -1)    ShowInfo("Recieve_Error");
        Msg[r]=0;    puts(Msg);
        puts("Recieve ok!");

    }while(1);

    closesocket(S);
    WSACleanup();

    return ;
}
//-----

```

说明:

在VC中进行WinSock API编程开发, 需要使用到下面三个文件:

①winsock.h	WinSock API的头文件
②wsck32.LIB	WinSock API的连接库, 把它作为项目的非缺省的连接库包含到项目文件中去。 (Project -> Settings... ->Link)
③wsck32 .DLL	WinSock API的动态连接库, 位于windows的系统目录下(95/98:system、NT: system32)。

· int sendto(//向一指定目的地发送数据
SOCKET s,	//源套接口
char *buf,	//待发送数据的缓冲区
int buflen,	//缓冲区中数据的长度
int flags,	//调用方式标志位, 一般取0
struct sockaddr FAR *to,	//指向目的套接口的主机地址
int tolen	//目的套接口主机地址的长度

);


主要用于SOCK_DGRAM类型套接口向to参数指定端的套接口发送数据报。对于SOCK_STREAM类型套接口，to和tolen参数被忽略；这种情况下sendto()等价于send()。

```
. int recv(                                //从一个套接口接收数据
SOCKET s,                                //接收套接口
char *buf,                                //接收数据的缓冲区
int len,                                  //缓冲区中数据的长度
int flags                                  //调用方式标志位，一般取0
);

. int recvfrom(                            //从一个套接口接收数据
SOCKET s,                                //接收套接口
char *buf,                                //接收数据的缓冲区
int len,                                  //缓冲区中数据的长度
int flags                                  //调用方式标志位，一般取0
struct sockaddr FAR *from,                //获取发送套接口的主机地址
int fromlen                               //发送套接口的主机地址的长度
);
```

10. 无连接协议的异步模式编程

A. 程序结构



UDP-WinSock-Windows 应用程序结构图

注:

服务器端口: 通过bind(), 设置确定的服务器端口号;

服务器IP地址: 使用本地的主机IP地址;

客户机端口: 由操作系统自动分配; 可以不使用bind()。

客户机IP地址: 使用本地的主机IP地址;

服务器收到客户机的服务请求时, `recvfrom(S, ..., &rAddr)` 可获得客户机的主机地址信息 `rAddr`, 然后, 发送 `sendto(S, ..., rAddr)`。

B. 编程示例

① 服务器程序

```
//服务器端口：6666;
//服务器IP地址：使用本机的主机IP地址;

// UDPSer01 (TCP/IP) for the windows application.
//VC6.0 File->New->Projects->选<Win32 Application>项
    (输入Project name:ServerW01->按OK按钮)->
    ->选<a sample Win32 Application>项->
    ->按Finish按钮->按OK按钮->...

//
//VC6.0 add WSOCK32.LIB in Project->Settings...->Link

#include "stdafx.h"      //VC
#include <winsock.h>      //by user
//-----
char Title[]="UDPSer01";      // 窗口标题
HINSTANCE hInst;              // current instance
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
//-----
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hI, HINSTANCE hP, LPSTR lp, int nC)
{
    MSG msg;
    HWND hWnd;
    hInst = hI;      // Store instance handle in our global variable
    WNDCLASS wc;

    memset(&wc,0,sizeof(WNDCLASS));

    wc.lpfnWndProc    = (WNDPROC)WndProc;
    wc.hInstance      = hI;
    wc.hIcon          = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wc.hbrBackground  = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;
    wc.lpszClassName  = "W1";
    RegisterClass(&wc);
    //特殊窗口1, 始终在顶层, 任务栏显示。
    hWnd=CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST,"W1",Title,
        WS_DLGFRAME|WS_SYSMENU,
        200,1,200,20,
        NULL, NULL, hI, NULL);
    if (!hWnd) return FALSE;

    ShowWindow(hWnd, nC);

    while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) // Main message loop
    {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
}
```

```

    }
    return msg.wParam;
}
//-----
WSADATA ws;
SOCKET S; //定义套接口变量
struct sockaddr_in lAddr,rAddr; //本地主机地址和远程主机地址变量
int LPort=6666; //本地端口(即服务器端口)
char LIP[]="0.0.0.0"; //IP 地址取本机的主机IP 地址(若多个,都有效)
char Msg[88];
int d,l=sizeof(rAddr);
//-----
void SetSockAddr(struct sockaddr_in *A,WORD Port,char *IP)
{
    A->sin_family = AF_INET; //TCP/IP协议
    A->sin_port = htons(Port); //端口。
    A->sin_addr.s_addr =inet_addr(IP); //IP网址。
}
//-----
//消息处理
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hW, UINT msg,
                        WPARAM wP, LPARAM lP)
{
    switch (msg)
    {
    case WM_DESTROY:
        WSASyncSelect(S, hW, 0, 0); //注销网络异步选择事件消息
        closesocket(S); //关闭套接口
        WSACleanup(); //卸载网络动态链接库
        PostQuitMessage(0); //向窗口发送程序退出消息
        break;
    case WM_CREATE:
        WSASyncSelect(S, hW, WM_USER+1, FD_READ);
        WSASyncSelect(S, hW, WM_USER+1, FD_READ); //注册网络异步选择事件消息
        break;
    case WM_USER+1:
        switch(LOWORD(lP))
        {
        case FD_READ:
            d=recvfrom(S, Msg,sizeof(Msg), 0, //接收客户机信息
                (struct sockaddr *)&rAddr, &l);
            // Msg=接收到的信息, d=接收到的字符数,

```

```

        // rAddr=客户机的主机地址
        Msg[d]=0;
        char buf[88];
        wsprintf(buf,"from Client:%s",Msg);
        SetWindowText(hW,buf);    //在窗口标题栏显示接收的信息
        //把接收的信息发回给客户机
        sendto(S, Msg, strlen(Msg), 0,
                (struct sockaddr *) &rAddr, 1);
        break;
    }
    break;
}
return DefWindowProc(hW, msg, wP, lP);
}
//-----
②客户机程序
//客户机端口: 由操作系统自动分配;
//客户机IP地址: 使用本机的本机IP地址;

// UDPCli01 (TCP/IP) for the windows application.
//
//VC6.0 add WSOCK32.LIB in Project->Settings...->Link

#include "stdafx.h"    //VC
#include <winsock.h>    //by user
//-----
char Title[]="UDPCli01";    // 窗口标题
HINSTANCE hInst;    // current instance
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
//-----
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hI, HINSTANCE hP, LPSTR lp, int nC)
{
    MSG msg;
    HWND hWnd;
    hInst = hI;    // Store instance handle in our global
variable
    WNDCLASS wc;

    memset(&wc,0,sizeof(WNDCLASS));

    wc.lpfnWndProc    = (WNDPROC)WndProc;
    wc.hInstance      = hI;
    wc.hIcon          = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wc.hbrBackground  = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;
    wc.lpszClassName  = "W1";
    RegisterClass(&wc);
    //特殊窗口1, 始终在顶层, 任务栏显示。
    hWnd=CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST,"W1",Title,
        WS_DLGFRAME|WS_SYSMENU,

```

```

        400,1,200,40,
        NULL, NULL, hI, NULL);
    if (!hWnd) return FALSE;

    ShowWindow(hWnd, nC);

    while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) // Main message loop
    {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
    return msg.wParam;
}
//-----
WSADATA ws;
SOCKET s; //定义套接口变量
struct sockaddr_in rAddr; //远程主机地址变量
int RPort=6666; //远程服务器端口
char RIP[16]="127.0.0.1"; //远程服务器 IP 地址
char Msg[88];
int d,l=sizeof(rAddr);
//-----
void SetSockAddr(struct sockaddr_in *A,WORD Port,char *IP)
{
    A->sin_family = AF_INET; //TCP/IP协议
    A->sin_port = htons(Port); //端口。
    A->sin_addr.s_addr =inet_addr(IP); //IP网址。
}
//-----
//消息处理
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hW, UINT msg,
                        WPARAM wP, LPARAM lP)
{
    switch (msg)
    {
    case WM_DESTROY:
        WSASyncSelect(s, hW, 0, 0); //注销网络异步选择事件消息
        closesocket(s); //关闭套接口
        WSACleanup(); //卸载网络动态链接库
        PostQuitMessage(0); //向窗口发送程序退出消息
        break;
    case WM_CREATE:
        WSASStartup(0x0101,&ws); //装载网络动态链接库
        s=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM,0); //创建套接口
        SetSockAddr(&rAddr,RPort,RIP); //设置远程服务器主机地址参数
        WSASyncSelect(s,hW,WM_USER+1,FD_READ);
        //注册网络异步选择事件消息
        break;
    }
}

```


```
case WM_USER+1:
    switch(LOWORD(lP))
    {
        case FD_READ:
            d=recv(S,Msg,sizeof(Msg),0); //接收服务器数据
            Msg[d]=0;
            char buf[88];
            wsprintf(buf,"from Server:%s",Msg);
            SetWindowText(hW,buf); //在窗口标题栏显示接收的信息
            break;
        }
        break;
case WM_LBUTTONDOWN: //鼠标左键按下
    wsprintf(Msg,"Hello!"); //发送"Hello!"
    sendto(S,Msg,strlen(Msg),0,(struct sockaddr *)&rAddr,1);
    break;
case WM_RBUTTONDOWN: //鼠标右键按下
    wsprintf(Msg,"Hi!"); //发送"Hi!"
    sendto(S,Msg,strlen(Msg),0,(struct sockaddr *)&rAddr,1);
    break;
    }
    return DefWindowProc(hW, msg, wP, lP);
}
//-----
```


11. 面向连接协议的同步模式编程

工作过程：

服务器首先启动,通过调用`socket()`建立一个套接口,然后`bind()`将该套接口和本地地址(IP地址和端口)联系在一起,再`listen()`使套接口做好侦听的准备,并规定它的请求队列的长度,之后就调用`accept()`来接收连接,并获得客户机的地址信息;客户在建立套接口后就可调用`connect()`和服务器建立连接;连接一旦建立,客户机和服务器之间就可以通过调用:


`send()`和`recv()` (或`read()`和`write()`)来发送和接收数据;最后,待数据传送结束后,双方调用`closesocket()`关闭套接口。



面向连接套接口应用程序时序图

12. 面向连接协议的异步模式编程

A. 程序结构



TCP-WinSock-Windows 应用程序结构图

2. 编程示例：

①服务器程序

```
// TCP-Server (TCP/IP) for the windows application.
/*VC6.0 File->New->Projects->选<Win32 Application>项
   (输入Project name:ServerW01->按OK按钮)->
   ->选<a sample Win32 Application>项->
   ->按Finish按钮->按OK按钮->...
*/
//VC6.0 add WSOCK32.LIB in Project->Settings...->Link

#include "stdafx.h"          //VC
#include <winsock.h>          //by user
//-----
char Title[]=" TCPServer ";    // 窗口标题
HINSTANCE hInst;              // current instance
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
//-----
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hI,HINSTANCE hP,LPSTR lp,int nC)
{
    MSG msg;
    HWND hWnd;
    hInst = hI;  //Store instance handle in our global variable
    WNDCLASS wc;

    memset(&wc,0,sizeof(WNDCLASS));

    wc.lpfnWndProc    = (WNDPROC)WndProc;
    wc.hInstance      = hI;
    wc.hIcon          = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wc.hbrBackground  = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;
    wc.lpszClassName  = "W1";
    RegisterClass(&wc);
    //特殊窗口1, 始终在顶层, 任务栏显示。
    hWnd=CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST,"W1",Title,
        WS_DLGMFRAME|WS_SYSMENU,
        400,1,200,40,
        NULL, NULL, hI, NULL);
    if(!hWnd) return FALSE;

    ShowWindow(hWnd, nC);
    // Main message loop:
    while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
    return msg.wParam;
}
//-----
```

```

WSADATA ws;
SOCKET Ss,Cs;                //服务器和客户机的套接口变量
struct sockaddr_in SA,CA;     //服务器和客户机的主机地址变量
WORD SPort = 6666;           //本机端口(服务器)
char SIP[16]="127.0.0.1";    //本机IP地址(服务器)
char Msg[88];
int d,l=sizeof(CA);
//-----
void SetSockAddr(struct sockaddr_in *A,WORD Port,char *IP)
{
    A->sin_family = AF_INET;        //TCP/IP协议
    A->sin_port = htons(Port);      //端口。
    A->sin_addr.s_addr =inet_addr(IP); //IP网址。
}
//-----
//消息处理
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hW,UINT msg,
                        WPARAM wP,LPARAM lP)
{
    switch (msg)
    {
        case WM_CREATE:                //消息: 产生窗口
            WSASStartup(0x0101,&ws);
            Ss=socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0); //创建套接口(流式)
            SetSockAddr(&SA,SPort,SIP);        //设置服务器主机地址
            bind(Ss,(struct sockaddr *)&SA,sizeof(SA)); //捆绑主机地址
            //向windows注册套接口Ss所产生的网络消息事件。
            WSAAsyncSelect(Ss,hW,WM_USER+1,
                FD_ACCEPT|FD_READ|FD_CLOSE);
            listen(Ss,5);                //监听客户机连接请求
            break;
        case WM_DESTROY:                //消息: 关闭窗口
            WSAAsyncSelect(Ss, hW, 0, 0); //注销套接口Ss的消息事件。
            closesocket(Ss);             //关闭套接口Ss
            WSACleanup();                //卸载WinSock DLL
            PostQuitMessage(0);          //向windows发送退出程序的消息
            break;
        case WM_USER+1:
            switch(LOWORD(lP))
            {
                case FD_ACCEPT:
                    Cs=accept(Ss,(struct sockaddr *)&CA,&l);
                                                                    //获取客户机主机地址
                    wsprintf(Msg,"S:Welcome!");
                    send(Cs, Msg,strlen(Msg),0); //向客户机发送连接应答
                    break;
                case FD_READ:

```

```

        d=recv(wP,Msg,sizeof(Msg),0); //接收客户机服务请求, wP=Cs
        Msg[d]=0;
        SetWindowText(hW, Msg);          //在窗口标题栏显示服务请求
        send(wP, Msg,strlen(Msg),0);    //向客户机发送服务数据
        break;
    case FD_CLOSE:
        wsprintf(Msg,"Client leave! [%d]",wP);
        SetWindowText(hW, Msg);          //在窗口标题栏显示信息
        break;
    }
    break;
}
return DefWindowProc(hW,msg,wP,lP);
}
//-----

```

② 客户机程序

```

// TCP-Client (TCP/IP) for the windows application.
//
//VC6.0 add WSOCK32.LIB in Project->Settings...->Link

#include "stdafx.h"
#include <winsock.h>          //by user
//-----
char Title[]="TCPClient";    // 窗口标题
HINSTANCE hInst;              // current instance
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
//-----
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hI,HINSTANCE hP,LPSTR lp,int nC)
{
    MSG msg;
    HWND hWnd;
    hInst = hI; //Store instance handle in our global variable
    WNDCLASS wc;

    memset(&wc,0,sizeof(WNDCLASS));

    wc.lpfnWndProc    = (WNDPROC)WndProc;
    wc.hInstance      = hI;
    wc.hIcon          = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wc.hbrBackground  = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;
    wc.lpszClassName  = "W1";
    RegisterClass(&wc);
    //特殊窗口1, 始终在顶层, 任务栏显示。
    hWnd=CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST,"W1",Title,
        WS_DLGFRAME|WS_SYSMENU,
        400,1,200,40,
        NULL, NULL, hI, NULL);
    if(!hWnd) return FALSE;
}

```

```

    ShowWindow(hWnd, nC);
    // Main message loop:
    while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
    return msg.wParam;
}
//-----
WSADATA ws;
SOCKET Ss,Cs;                //服务器和客户机的套接口变量
struct sockaddr_in SA,CA;      //服务器和客户机的主机地址变量
WORD SPort = 6666;            //远程服务器端口
char SIP[16]="127.0.0.1";      //远程服务器IP地址
char Msg[88];
int d,l=sizeof(CA);
//-----
void SetSockAddr(struct sockaddr_in *A,WORD Port,char *IP)
{
    A->sin_family = AF_INET;    //TCP/IP协议
    A->sin_port = htons(Port);  //端口。
    A->sin_addr.s_addr =inet_addr(IP); //IP网址。
}
//-----
//消息处理
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hW,UINT msg,
                        WPARAM wP,LPARAM lP)
{
    switch (msg)
    {
    case WM_CREATE:
        WSASStartup(0x0101,&ws);
        Cs=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); //创建套接口(流式)
        SetSockAddr(&SA,SPort,SIP);      //服务器主机地址(远程)
        WSAAsyncSelect(Cs,hW,WM_USER+1,
                        FD_CONNECT|FD_READ|FD_CLOSE);
        connect(Cs,(struct sockaddr *)&SA, sizeof(SA));
                                                //连接服务器
        break;
    case WM_DESTROY:                //消息: 关闭窗口
        WSAAsyncSelect(Cs, hW, 0, 0); //注销套接口Cs的消息事件。
        closesocket(Cs);            //关闭套接口Cs
        WSACleanup();               //卸载WinSock DLL
        PostQuitMessage(0);         //向windows发送退出程序的消息
        break;
    case WM_USER+1:

```

```

switch(LOWORD(lp))
{
case FD_CONNECT:
    SetWindowText(hW,"已连接到服务器!"); //在窗口标题栏显示信息
    break;
case FD_READ:
    d=recv(wP,Msg,sizeof(Msg),0); //接收服务器的服务数据,
                                //wP=Cs
    Msg[d]=0;
    SetWindowText(hW, Msg); //在窗口标题栏显示服务数据
    break;
case FD_CLOSE:
    wsprintf(Msg,"Server Stop! [%d]",wP);
    SetWindowText(hW, Msg); //在窗口标题栏显示信息
    break;
}
break;
case WM_LBUTTONDOWN: //消息: 鼠标左键按下
    wsprintf(Msg,"Hello!");
    send(Cs, Msg,strlen(Msg),0); //向服务器发送服务请求"Hello!"
    break;
case WM_RBUTTONDOWN: //消息: 鼠标右键按下
    wsprintf(Msg,"Hi!");
    send(Cs, Msg,strlen(Msg),0); //向服务器发送服务请求"Hi!"
    break;
}
return DefWindowProc(hW,msg,wP,lp);
}
//-----

```