

在笔者上一篇文章《驱动开发：内核监视LoadImage映像回调》中 LyShark 简单介绍了如何通过 PsSetLoadImageNotifyRoutine 函数注册回调来 监视驱动 模块的加载，注意我这里用的是 监视 而不是 监控 之所以是监视而不是监控那是因为 PsSetLoadImageNotifyRoutine 无法实现参数控制，而如果我们想要控制特定驱动的加载则需要自己做一些事情来实现，如下 LyShark 将解密如何实现屏蔽特定驱动的加载。

要想实现 驱动屏蔽 其原理很简单，通过 ImageInfo->ImageBase 得到镜像基地址，然后调用 GetDriverEntryByImageBase 函数来得到程序的入口地址，找NT头的 OptionalHeader 节点，该节点里面就是被加载驱动入口，通过汇编在驱动头部写入 ret 返回指令，即可实现屏蔽加载特定驱动文件。

原理其实很容易理解，如果我们需要实现则只需要在《驱动开发：内核监视LoadImage映像回调》这篇文章的代码上稍加改进即可，当检测到 lyshark.sys 驱动加载时，直接跳转到入口处快速写入一个 Ret 让驱动返回即可，至于如何写出指令的问题如果不懂建议回头看看《驱动开发：内核CR3切换读写内存》文章中是如何读写内存的，这段代码实现如下所示。

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include <ntddk.h>
#include <intrin.h>
#include <ntimage.h>

PVOID GetDriverEntryByImageBase(PVOID ImageBase)
{
    PIMAGE_DOS_HEADER pDOSHeader;
    PIMAGE_NT_HEADERS64 pNTHHeader;
    PVOID pEntryPoint;
    pDOSHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)ImageBase;
    pNTHHeader = (PIMAGE_NT_HEADERS64)((ULONG64)ImageBase + pDOSHeader->e_lfanew);
    pEntryPoint = (PVOID)((ULONG64)ImageBase + pNTHHeader->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint);
    return pEntryPoint;
}

VOID UnicodeToChar(PUNICODE_STRING dst, char *src)
{
    ANSI_STRING string;
    RtlUnicodeStringToAnsiString(&string, dst, TRUE);
    strcpy(src, string.Buffer);
    RtlFreeAnsiString(&string);
}

// 使用开关写保护需要在[C/C++] -> [优化] -> 启用内部函数
// 关闭写保护
KIRQL WPOFFx64()
{
    KIRQL irq1 = KeRaiseIrqlToDpcLevel();
    UINT64 cr0 = __readcr0();
    cr0 &= 0xfffffffffffff;
    _disable();
}
```

```

    __writecr0(cr0);
    return irq1;
}

// 开启写保护
void WPONx64(KIRQL irq1)
{
    UINT64 cr0 = __readcr0();
    cr0 |= 0x10000;
    _enable();
    __writecr0(cr0);
    KeLowerIrql(irq1);
}

BOOLEAN DenyLoadDriver(PVOID DriverEntry)
{
    UCHAR fuck[] = "\xB8\x22\x00\x00\xC0\xC3";
    KIRQL kirql;
    /* 在模块开头写入以下汇编指令
    Mov eax,c0000022h
    ret
    */
    if (DriverEntry == NULL) return FALSE;
    kirql = WPOFFx64();
    memcpy(DriverEntry, fuck, sizeof(fuck) / sizeof(fuck[0]));
    WPONx64(kirql);
    return TRUE;
}

VOID MyLySharkComLoadImageNotifyRoutine(PUNICODE_STRING FullImageName, HANDLE
ModuleStyle, PIMAGE_INFO ImageInfo)
{
    PVOID pDrvEntry;
    char szFullImageName[256] = { 0 };

    // MmIsAddress 验证地址可用性
    if (FullImageName != NULL && MmIsAddressValid(FullImageName))
    {
        // ModuleStyle为零表示加载sys
        if (ModuleStyle == 0)
        {
            pDrvEntry = GetDriverEntryByImageBase(ImageInfo->ImageBase);
            UnicodeToChar(FullImageName, szFullImageName);
            if (strstr(_strlwr(szFullImageName), "lyshark.sys"))
            {
                DbgPrint("[LyShark] 拦截SYS内核模块: %s", szFullImageName);
                DenyLoadDriver(pDrvEntry);
            }
        }
    }
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{

```

```


PsRemoveLoadImageNotifyRoutine((PLOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE)MyLySharkComLoadImage
NotifyRoutine);
    DbgPrint("驱动卸载完成...");
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.com \n");


    PsSetLoadImageNotifyRoutine((PLOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE)MyLySharkComLoadImageNot
ifyRoutine);
    DbgPrint("驱动加载完成...");
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

首先运行我们的驱动，然后我们接着加载 lyshark.sys 则你会发现驱动被拦截了。



我们看下驱动加载器，提示的信息是拒绝访问，因为这个驱动其实是加载了的，只是入口处被填充了返回而已。



除了使用 `Ret` 强制返回的方法意外，屏蔽驱动加载还可以使用另一种方式实现禁用模块加载，例如当驱动被加载首先回调函数内可以接收到，当接收到以后直接调用 `MmUnmapViewOfSection` 函数强制卸载掉即可，如果使用这种方法实现则这段代码需要改进成如下样子。

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include <ntifs.h>
#include <ntimage.h>
#include <intrin.h>

NTSTATUS MmUnmapViewOfSection(PEPROCESS Process, PVOID BaseAddress);
NTSTATUS SetNotifyRoutine();
NTSTATUS RemoveNotifyRoutine();

VOID LoadImageNotifyRoutine(PUNICODE_STRING FullImageName, HANDLE ProcessId,
PIMAGE_INFO ImageInfo);
NTSTATUS U2C(PUNICODE_STRING pustrSrc, PCHAR pszDest, ULONG ulDestLength);
VOID ThreadProc(_In_ PVOID StartContext);

// 拒绝加载驱动
NTSTATUS DenyLoadDriver(PVOID pImageBase);

// 拒绝加载DLL模块
NTSTATUS DenyLoadDll(HANDLE ProcessId, PVOID pImageBase);

typedef struct _MY_DATA
{
    HANDLE ProcessId;
    PVOID pImageBase;
}MY_DATA, *PMY_DATA;

// 设置消息回调
NTSTATUS SetNotifyRoutine()
{
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    status = PsSetLoadImageNotifyRoutine(LoadImageNotifyRoutine);
}
```

```

        return status;
    }

    // 关闭消息回调
    NTSTATUS RemoveNotifyRoutine()
    {
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        status = PsRemoveLoadImageNotifyRoutine(LoadImageNotifyRoutine);
        return status;
    }

    VOID LoadImageNotifyRoutine(PUNICODE_STRING FullImageName, HANDLE ProcessId,
    PIMAGE_INFO ImageInfo)
    {
        DbgPrint("PID: %d --> 完整路径: %wZ --> 大小: %d --> 基地址: 0x%p \n",
        ProcessId, FullImageName, ImageInfo->ImageSize, ImageInfo->ImageBase);

        HANDLE hThread = NULL;
        CHAR szTemp[1024] = { 0 };
        U2C(FullImageName, szTemp, 1024);
        if (NULL != strstr(szTemp, "lyshark.sys"))
        {
            // EXE或者DLL
            if (0 != ProcessId)
            {
                // 创建多线程 延时1秒钟后再卸载模块
                PMY_DATA pMyData = ExAllocatePool(NonPagedPool, sizeof(MY_DATA));
                pMyData->ProcessId = ProcessId;
                pMyData->pImageBase = ImageInfo->ImageBase;
                PsCreateSystemThread(&hThread, 0, NULL, NtCurrentProcess(), NULL,
                ThreadProc, pMyData);
                DbgPrint("[LyShark] 禁止加载DLL文件 \n");
            }
            // 驱动
            else
            {
                DenyLoadDriver(ImageInfo->ImageBase);
                DbgPrint("[LyShark] 禁止加载SYS驱动文件 \n");
            }
        }
    }

    // 拒绝加载驱动
    NTSTATUS DenyLoadDriver(PVOID pImageBase)
    {
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        PMDL pmdl = NULL;
        PVOID pvoid = NULL;
        ULONG ulShellcodeLength = 16;
        UCHAR pShellcode[16] = { 0xB8, 0x22, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC3, 0x90, 0x90,
        0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90 };
        PIMAGE_DOS_HEADER pDosHeader = pImageBase;
        PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((PUCHAR)pDosHeader +
        pDosHeader->e_lfanew);
    }

```

```

        PVOID pDriverEntry = (PVOID)((PUCHAR)pDosHeader + pNtHeaders->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint);

        pMdl = MmCreateMdl(NULL, pDriverEntry, ulShellcodeLength);
        MmBuildMdlForNonPagedPool(pMdl);
        pVoid = MmMapLockedPages(pMdl, KernelMode);
        RtlCopyMemory(pVoid, pShellcode, ulShellcodeLength);
        MmUnmapLockedPages(pVoid, pMdl);
        IoFreeMdl(pMdl);

        return status;
    }

    // 调用 MmUnmapViewOfSection 函数来卸载已经加载的 DLL 模块
    NTSTATUS DenyLoadDll(HANDLE ProcessId, PVOID pImageBase)
    {
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        PEPROCESS pEProcess = NULL;

        status = PsLookupProcessByProcessId(ProcessId, &pEProcess);
        if (!NT_SUCCESS(status))
        {
            return status;
        }

        // 卸载模块
        status = MmUnmapViewOfSection(pEProcess, pImageBase);
        if (!NT_SUCCESS(status))
        {
            return status;
        }
        return status;
    }

    VOID ThreadProc(_In_ PVOID StartContext)
    {
        PMY_DATA pMyData = (PMY_DATA)StartContext;
        LARGE_INTEGER liTime = { 0 };

        // 延时 1 秒 负值表示相对时间
        liTime.QuadPart = -10 * 1000 * 1000;
        KeDelayExecutionThread(KernelMode, FALSE, &liTime);

        // 卸载
        DenyLoadDll(pMyData->ProcessId, pMyData->pImageBase);

        ExFreePool(pMyData);
    }

    NTSTATUS U2C(PUNICODE_STRING pustrSrc, PCHAR pszDest, ULONG ulDestLength)
    {
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        ANSI_STRING strTemp;

        RtlZeroMemory(pszDest, ulDestLength);
    }

```

```

RtlUnicodeStringToAnsiString(&strTemp, pustrSrc, TRUE);
if (ulDestLength > strTemp.Length)
{
    RtlCopyMemory(pszDest, strTemp.Buffer, strTemp.Length);
}
RtlFreeAnsiString(&strTemp);

return status;
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    PsRemoveLoadImageNotifyRoutine((PLOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE)RemoveNotifyRoutine);
    DbgPrint("驱动卸载完成...");
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.ocm \n");

    PsSetLoadImageNotifyRoutine((PLOAD_IMAGE_NOTIFY_ROUTINE)SetNotifyRoutine);
    DbgPrint("驱动加载完成...");
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

加载这段驱动程序，当有DLL文件被加载后，则会强制弹出，从而实现屏蔽模块加载的作用。

当然用 LoadImage 回调做监控并不靠谱，因为它很容易被绕过，其实系统里存在一个开关，叫做 PspNotifyEnableMask 如果它的值被设置为 0，那么所有的相关操作都不会经过回调，所有回调都会失效。

Kernel 'com:port=\\.\pipe\com_1,baud=115200,pipe' - WinDbg:10.0.16299.15 AMD64

File Edit View Debug Window Help

Command

```

1: kd> uf PspNotifyEnableMask
Flow analysis was incomplete, some code may be missing
nt!PspNotifyEnableMask:
fffff807`819af5f0 0f0000          sldt     word ptr [rax]
fffff807`819af5f3 0000          add     byte ptr [rax],al
fffff807`819af5f5 0000          add     byte ptr [rax],al
fffff807`819af5f7 0000          add     byte ptr [rax],al
fffff807`819af5f9 0023          add     byte ptr [rbx],ah
fffff807`819af5fb 7c07          jl      nt!CmpMasterHive+0x4 (fffff807`819af604) Branch

nt!PiLoggedErrorEventsMask+0x9:
fffff807`819af5fd f8          cld

nt!CmpMasterHive+0x4:
fffff807`819af604 86d7          xchg     dl,bh

```

作者：王瑞 (LyShark)

作者邮箱：me@lyshark.com

版权声明：本博客文章与代码均为学习时整理的笔记，文章 [均为原创] 作品，转载文章请遵守《中华人民共和国著作权法》相关法律规定或遵守《署名CC BY-ND 4.0国际》规范，合理合规携带原创出处转载，如果不携带文章出处，并恶意转载多篇原创文章被本人发现，本人保留起诉权！