

在应用层下的文件操作只需要调用微软应用层下的 API 函数及 C 库 标准函数即可，而如果在内核中读写文件则应用层的API显然是无法被使用的，内核层需要使用内核专有API，某些应用层下的API只需要增加 Zw 开头即可在内核中使用，例如本章要讲解的文件与目录操作相关函数，多数ARK反内核工具都具有对文件的管理功能，实现对文件或目录的基本操作功能也是非常有必要的。

首先无论在内核态还是在用户态，我们调用的文件操作函数其最终都会转换为一个IRP请求，并发送到文件系统驱动上的 IRP_MJ_READ 派遣函数里面，这个读写流程大体上可分为如下四步：

- 对于FAT32分区会默认分发到 FASTFAT.SYS，而相对于NTFS分区则会分发到 NTFS.SYS 驱动上。
- 文件系统驱动经过处理后，就把IRP传给磁盘类驱动的 IRP_MJ_READ 分发函数处理，当磁盘类驱动处理完毕后,又把IRP传给磁盘小端口驱动。
- 在磁盘小端口驱动里，无论是读还是写，用的都是 IRP_MJ SCSI 这个分发函数。
- IRP被磁盘小端口驱动处理完之后，就要依靠 HAL.DLL 进行端口IO，此时数据就真的从硬盘里读取了出来。

创建文件或目录: 实现创建文件或目录，创建文件或目录都可调用 ZwCreateFile() 这个内核函数来实现，唯一不同的区别在于当用户传入参数中包含有 FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT 属性时则会默认创建文件，而如果包含有 FILE_DIRECTORY_FILE 属性则默认为创建目录，该函数的微软定义以及备注信息如下所示；

```
NTSYSAPI NTSTATUS ZwCreateFile(
    [out]          PHANDLE          FileHandle,          // 指向HANDLE变量的指针，该变量接收文件的句柄。
    [in]           ACCESS_MASK      DesiredAccess,        // 指定一个ACCESS_MASK值，该值确定对对象的请求访问权限。
    [in]           POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes,    // 指向OBJECT_ATTRIBUTES结构的指针，该结构指定对象名称和其他属性。
    [out]          PIO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock,         // 指向IO_STATUS_BLOCK结构的指针，该结构接收最终完成状态和有关所请求操作的其他信息。
    [in, optional] PLARGE_INTEGER   AllocationSize,       // 指向LARGE_INTEGER的指针，其中包含创建或覆盖的文件的初始分配大小（以字节为单位）。
    [in]           ULONG            FileAttributes,        // 指定一个或多个FILE_ATTRIBUTE_XXX标志，这些标志表示在创建或覆盖文件时要设置的文件属性。
    [in]           ULONG            ShareAccess,           // 共享访问的类型，指定为零或以下标志的任意组合。
    [in]           ULONG            CreateDisposition,     // 指定在文件存在或不存在时要执行的操作。
    [in]           ULONG            CreateOptions,         // 指定要在驱动程序创建或打开文件时应用的选项。
    [in, optional] PVOID            EaBuffer,              // 对于设备和中间驱动程序，此参数必须是NULL指针。
    [in]           ULONG            EaLength              // 对于设备和中间驱动程序，此参数必须为零。
);
```

参数 DesiredAccess 用于指明对象访问权限的，常用的权限有 FILE_READ_DATA 读取文件，FILE_WRITE_DATA 写入文件，FILE_APPEND_DATA 追加文件，FILE_READ_ATTRIBUTES 读取文件属性，以及 FILE_WRITE_ATTRIBUTES 写入文件属性。

参数 ObjectAttributes 指向了一个 OBJECT_ATTRIBUTES 指针，通常会通过 InitializeObjectAttributes() 宏对其进行初始化，当一个例程打开对象时由此结构体指定目标对象的属性。

参数 `ShareAccess` 用于指定访问属性，通常属性有 `FILE_SHARE_READ` 读取，`FILE_SHARE_WRITE` 写入，`FILE_SHARE_DELETE` 删除。

参数 `CreateDisposition` 用于指定在文件存在或不存在时要执行的操作，一般而言我们会指定为 `FILE_OPEN_IF` 打开文件，或 `FILE_OVERWRITE_IF` 打开文件并覆盖，`FILE_SUPERSEDE` 替换文件。

参数 `CreateOptions` 用于指定创建文件或目录，一般 `FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT` 代表创建文件，参数 `FILE_DIRECTORY_FILE` 代表创建目录。

相对于创建文件而言删除文件或目录只需要调用 `ZwDeleteFile()` 系列函数即可，此类函数只需要传递一个 `OBJECT_ATTRIBUTES` 参数即可，其微软定义如下所示；

```
NTSYSAPI NTSTATUS ZwDeleteFile(  
    [in] POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes  
);
```

接下来我们就封装三个函数 `MyCreateFile()` 用于创建文件，`MyCreateFileFolder()` 用于创建目录，`MyDeleteFileOrFileFolder()` 用于删除空目录。

```
// 署名权  
// right to sign one's name on a piece of work  
// PowerBy: LyShark  
// Email: me@lyshark.com  
  
#include <ntifs.h>  
#include <ntstrsafe.h>  
  
// 创建文件  
BOOLEAN MyCreateFile(UNICODE_STRING ustrFilePath)  
{  
    HANDLE hFile = NULL;  
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };  
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };  
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;  
  
    // 初始化对象属性结构体 FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT  
    InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrFilePath,  
    OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);  
  
    // 创建文件  
    status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_READ, &objectAttributes, &iosb, NULL,  
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0, FILE_OPEN_IF, FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0);  
    if (!NT_SUCCESS(status))  
    {  
        return FALSE;  
    }  
  
    // 关闭句柄  
    ZwClose(hFile);  
  
    return TRUE;  
}  
  
// 创建目录  
BOOLEAN MyCreateFileFolder(UNICODE_STRING ustrFileFolderPath)
```

```

{
    HANDLE hFile = NULL;
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

    // 初始化对象属性结构体
    InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrFileFolderPath,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

    // 创建目录 FILE_DIRECTORY_FILE
    status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_READ, &objectAttributes, &iosb, NULL,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0, FILE_CREATE, FILE_DIRECTORY_FILE, NULL, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        return FALSE;
    }
    // 关闭句柄
    ZwClose(hFile);

    return TRUE;
}

// 删除文件或空目录
BOOLEAN MyDeleteFileOrFileFolder(UNICODE_STRING ustrFileName)
{
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };

    // 初始化属性
    InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrFileName,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

    // 执行删除操作
    status = ZwDeleteFile(&objectAttributes);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        return FALSE;
    }

    return TRUE;
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    BOOLEAN ref = FALSE;

    // 删除文件
    UNICODE_STRING ustrDeleteFile;
    RtlInitUnicodeString(&ustrDeleteFile, L"\\??
\\C:\\LySharkFolder\\lyshark.txt");
    ref = MyDeleteFileOrFileFolder(ustrDeleteFile);
    if (ref != FALSE)
    {
        DbgPrint("[LyShark] 删除文件成功 \n");
    }
}

```

```

else
{
    DbgPrint("[LyShark] 删除文件失败 \n");
}

// 删除空目录
UNICODE_STRING ustrDeleteFilder;
RtlInitUnicodeString(&ustrDeleteFilder, L"\\??\\C:\\LySharkFolder");
ref = MyDeleteFileOrFileFolder(ustrDeleteFilder);
if (ref != FALSE)
{
    DbgPrint("[LyShark] 删除空目录成功 \n");
}
else
{
    DbgPrint("[LyShark] 删除空目录失败 \n");
}

DbgPrint("驱动卸载 \n");
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.com \n");

    BOOLEAN ref = FALSE;

    // 创建目录
    UNICODE_STRING ustrDirectory;
    RtlInitUnicodeString(&ustrDirectory, L"\\??\\C:\\LySharkFolder");
    ref = MyCreateFileFolder(ustrDirectory);
    if (ref != FALSE)
    {
        DbgPrint("[LyShark] 创建目录成功 \n");
    }
    else
    {
        DbgPrint("[LyShark] 创建文件失败 \n");
    }

    // 创建文件
    UNICODE_STRING ustrCreateFile;
    RtlInitUnicodeString(&ustrCreateFile, L"\\??\\C:\\LySharkFolder\\lyshark.txt");
    ref = MyCreateFile(ustrCreateFile);
    if (ref != FALSE)
    {
        DbgPrint("[LyShark] 创建文件成功 \n");
    }
    else
    {
        DbgPrint("[LyShark] 创建文件失败 \n");
    }

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
}


```

```

return STATUS_SUCCESS;
}

```

运行如上代码，分别创建 LySharkFolder 目录，并在其中创建 lyshark.txt 最终再将其删除，输出效果如下；



重命名文件或目录: 在内核中重命名文件或目录核心功能的实现依赖于 ZwSetInformationFile() 这个内核函数，该函数可用于更改有关文件对象的各种信息，其微软官方定义如下；

```

NTSYSAPI NTSTATUS ZwSetInformationFile(
    [in] HANDLE FileHandle,           // 文件句柄
    [out] PIO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock, // 指向 IO_STATUS_BLOCK 结构的指针
    [in] PVOID FileInformation,       // 指向缓冲区的指针，该缓冲区包含要
    // 要为文件设置的信息。
    [in] ULONG Length,                // 缓冲区的大小（以字节为单位）
    [in] FILE_INFORMATION_CLASS FileInformationClass // 为文件设置的类型
);

```

这其中最重要的参数就是 FileInformationClass 根据该参数的不同则对文件的操作方式也就不同，如果需要重命名文件则此处应使用 FileRenameInformation 而如果需要修改文件的当前信息则应使用 FilePositionInformation 创建链接文件则使用 FileLinkInformation 即可，以重命名为例，首先我们需要定义一个 FILE_RENAME_INFORMATION 结构并按照要求填充，最后直接使用 ZwSetInformationFile() 并传入相关信息后即可完成修改，其完整代码流程如下；

```

// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com

#include <ntifs.h>
#include <ntstrsafe.h>

// 重命名文件或文件夹
BOOLEAN MyRename(UNICODE_STRING ustrSrcFileName, UNICODE_STRING ustrDestFileName)
{
    HANDLE hFile = NULL;

```

```

OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

PFILE_RENAME_INFORMATION pRenameInfo = NULL;

ULONG ulLength = (1024 + sizeof(FILE_RENAME_INFORMATION));

// 为PFILE_RENAME_INFORMATION结构申请内存
pRenameInfo = (PFILE_RENAME_INFORMATION)ExAllocatePool(NonPagedPool,
ulLength);
if (NULL == pRenameInfo)
{
    return FALSE;
}

// 设置重命名信息
RtlZeroMemory(pRenameInfo, ulLength);

// 设置文件名长度以及文件名
pRenameInfo->FileNameLength = ustrDestFileName.Length;
wcsncpy(pRenameInfo->FileName, ustrDestFileName.Buffer);
pRenameInfo->ReplaceIfExists = 0;
pRenameInfo->RootDirectory = NULL;

// 初始化结构
InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrSrcFileName,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

// 打开文件
status = ZwCreateFile(&hFile, SYNCHRONIZE | DELETE, &objectAttributes, &iosb,
NULL, 0, FILE_SHARE_READ, FILE_OPEN, FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT |
FILE_NO_INTERMEDIATE_BUFFERING, NULL, 0);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
    ExFreePool(pRenameInfo);
    return FALSE;
}

// 利用ZwSetInformationFile来设置文件信息
status = ZwSetInformationFile(hFile, &iosb, pRenameInfo, ulLength,
FileRenameInformation);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
    ZwClose(hFile);
    ExFreePool(pRenameInfo);
    return FALSE;
}

// 释放内存,关闭句柄
ExFreePool(pRenameInfo);
ZwClose(hFile);

return TRUE;
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)

```

```

{
    DbgPrint("驱动卸载 \n");
}


NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.com \n");

    // 重命名文件
    UNICODE_STRING ustrOldFile, ustrNewFile;
    RtlInitUnicodeString(&ustrOldFile, L"\\??\\C:\\MyCreateFolder\\lyshark.txt");
    RtlInitUnicodeString(&ustrNewFile, L"\\??
\\C:\\MyCreateFolder\\hello_lyshark.txt");
    BOOLEAN ref = MyRename(ustrOldFile, ustrNewFile);
    if (ref == TRUE)
    {
        DbgPrint("已完成改名 \n");
    }

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

运行后将会把 C:\\MyCreateFolder\\lyshark.txt 目录下的文件改名为 hello_lyshark.txt，前提是该目录与该文件必须存在；



那么如果你需要将文件设置为只读模式或修改文件的创建日期，那么你就需要看一下微软的定义 `FILE_BASIC_INFORMATION` 结构，依次填充此结构体并调用 `ZwSetInformationFile()` 即可实现修改，该结构的定义如下所示；

```

typedef struct _FILE_BASIC_INFORMATION {
    LARGE_INTEGER CreationTime;
    LARGE_INTEGER LastAccessTime;
    LARGE_INTEGER LastWriteTime;
    LARGE_INTEGER ChangeTime;
    ULONG FileAttributes;
} FILE_BASIC_INFORMATION, *PFILE_BASIC_INFORMATION;

```

当然如果你要修改日期你还需要自行填充 `LARGE_INTEGER` 结构，该结构的微软定义如下所示，分为高位和低位依次填充即可；

```
#if defined(MIDL_PASS)
typedef struct _LARGE_INTEGER {
#else // MIDL_PASS
typedef union _LARGE_INTEGER {
    struct {
        ULONG LowPart;
        LONG HighPart;
    } DUMMYSTRUCTNAME;
    struct {
        ULONG LowPart;
        LONG HighPart;
    } u;
#endif //MIDL_PASS
    LONGLONG QuadPart;
} LARGE_INTEGER;
```

我们就以修改文件属性为只读模式为例，其核心代码可以被描述为如下样子，相比于改名而言其唯一的变化就是更换了 `PFIL_BASIC_INFORMATION` 结构体，其他的基本一致；

```
HANDLE hFile = NULL;
OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

PFIL_BASIC_INFORMATION pReplaceInfo = NULL;

ULONG ulLength = (1024 + sizeof(FILE_BASIC_INFORMATION));

// 为FILE_POSITION_INFORMATION结构申请内存
pReplaceInfo = (PFIL_BASIC_INFORMATION)ExAllocatePool(NonPagedPool, ulLength);
if (NULL == pReplaceInfo)
{
    return FALSE;
}

RtlZeroMemory(pReplaceInfo, ulLength);

// 设置文件基础信息,将文件设置为只读模式
pReplaceInfo->FileAttributes |= FILE_ATTRIBUTE_READONLY;
```

读取文件大小: 读取特定文件的所占空间，核心原理是调用了 `ZwQueryInformationFile()` 这个内核函数，该函数可以返回有关文件对象的各种信息，参数传递上与 `ZwSetInformationFile()` 很相似，其 `FileInformationClass` 都需要传入一个文件类型结构，该函数的完整定义如下；


```

NTSYSAPI NTSTATUS ZwQueryInformationFile(
    [in] HANDLE FileHandle,           // 文件句柄。
    [out] PIO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock, // 指向接收最终完成状态和操作相关
                                           信息的 IO_STATUS_BLOCK 结构的指针。
    [out] PVOID FileInformation,       // 指向调用方分配的缓冲区的指针，
                                           例程将请求的有关文件对象的信息写入其中。
    [in] ULONG Length,                 // 长度。
    [in] FILE_INFORMATION_CLASS FileInformationClass // 指定要在 FileInformation 指
                                           向的缓冲区中返回的有关文件的信息类型。
);

```

本例中我们需要读入文件的所占字节数，那么 `FileInformation` 字段就需要传入 `FileStandardInformation` 来获取文件的基本信息，获取到的信息会被存储到 `FILE_STANDARD_INFORMATION` 结构内，用户只需要解析该结构体 `fsi.EndOfFile.QuadPart` 即可得到文件长度，其完整代码如下所示；

```

// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com

#include <ntifs.h>
#include <ntstrsafe.h>

// 获取文件大小
ULONG64 MyGetFileSize(UNICODE_STRING ustrFileName)
{
    HANDLE hFile = NULL;
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    FILE_STANDARD_INFORMATION fsi = { 0 };

    // 初始化结构
    InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrFileName,
        OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

    // 打开文件
    status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_READ, &objectAttributes, &iosb, NULL,
        0, FILE_SHARE_READ, FILE_OPEN, FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        return 0;
    }

    // 获取文件大小信息
    status = ZwQueryInformationFile(hFile, &iosb, &fsi,
        sizeof(FILE_STANDARD_INFORMATION), FileStandardInformation);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        ZwClose(hFile);
        return 0;
    }
}

```

```

        return fsi.EndOfFile.QuadPart;
    }

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint("驱动卸载 \n");
}


NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.com \n");

    // 获取文件大小
    UNICODE_STRING ustrFileSize;
    RtlInitUnicodeString(&ustrFileSize, L"\\??\\C:\\\\lyshark.exe");
    ULONG64 ullFileSize = MyGetFileSize(ustrFileSize);
    DbgPrint("获取文件大小: %I64d Bytes \n", ullFileSize);

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

编译并运行如上程序，即可读取到C盘下的 lyshark.exe 程序的大小字节数，如下图所示；



内核文件读写: 内核读取文件可以使用 `ZwReadFile()`，内核写入文件则可使用 `ZwWriteFile()`，这两个函数的参数传递基本上一致，如下是读写两个函数的对比参数。

```

NTSYSAPI NTSTATUS ZwReadFile(
    [in] HANDLE FileHandle,           // 文件对象的句柄。
    [in, optional] HANDLE Event,      // (可选) 事件对象的句柄，在读取操作完成后设置为信号状态。
    [in, optional] PIO_APC_ROUTINE ApcRoutine, // 此参数为保留参数。
    [in, optional] PVOID ApcContext,   // 此参数为保留参数。
    [out] PIO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock, // 接收实际从文件读取的字节数。
    [out] PVOID Buffer,                // 指向调用方分配的缓冲区的指针，该缓冲区接收从文件读取的数据。
    [in] ULONG Length,                // 缓冲区指向的缓冲区的大小（以字节为单位）。

```

```

    [in, optional] PLARGE_INTEGER    ByteOffset,        // 指定将开始读取操作的文件中的起始
    字节偏移量。
    [in, optional] PULONG            Key
);

NTSYSAPI NTSTATUS ZwWriteFile(
    [in]                HANDLE        FileHandle,
    [in, optional] HANDLE        Event,
    [in, optional] PIO_APC_ROUTINE  ApcRoutine,
    [in, optional] PVOID          ApcContext,
    [out]                PIO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock,
    [in]                PVOID        Buffer,
    [in]                ULONG         Length,
    [in, optional] PLARGE_INTEGER    ByteOffset,
    [in, optional] PULONG            Key
);

```

读取文件的代码如下所示，分配非分页 `pBuffer` 内存，然后调用 `MyReadFile()` 函数，将数据读入到 `pBuffer` 并输出，完整代码如下所示；

```

// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com

#include <ntifs.h>
#include <ntstrsafe.h>

// 读取文件数据
BOOLEAN MyReadFile(UNICODE_STRING ustrFileName, LARGE_INTEGER lioffset, PCHAR
pReadData, PULONG pulReadDataSize)
{
    HANDLE hFile = NULL;
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

    // 初始化结构
    InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrFileName,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

    // 打开文件
    status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_READ, &objectAttributes, &iosb,
NULL, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
FILE_OPEN, FILE_NON_DIRECTORY_FILE | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        return FALSE;
    }

    // 初始化
    RtlZeroMemory(&iosb, sizeof(iosb));

    // 读入文件

```

```

        status = ZwReadFile(hFile, NULL, NULL, NULL, &iosb, pReadData,
        *pulReadDataSize, &lioffset, NULL);
        if (!NT_SUCCESS(status))
        {
            *pulReadDataSize = iosb.Information;
            ZwClose(hFile);
            return FALSE;
        }

        // 获取实际读取的数据
        *pulReadDataSize = iosb.Information;

        // 关闭句柄
        ZwClose(hFile);

        return TRUE;
    }

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint("驱动卸载 \n");
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.com \n");

    UNICODE_STRING ustrScrFile;
    ULONG ulBufferSize = 40960;
    LARGE_INTEGER lioffset = { 0 };

    // 初始化需要读取的文件名
    RtlInitUnicodeString(&ustrScrFile, L"\\??\\C:\\\\lyshark.exe");

    // 分配非分页内存
    PCHAR pBuffer = ExAllocatePool(NonPagedPool, ulBufferSize);


    // 读取文件
    MyReadFile(ustrScrFile, lioffset, pBuffer, &ulBufferSize);

    // 输出文件前16个字节
    for (size_t i = 0; i < 16; i++)
    {
        DbgPrint("%02X \n", pBuffer[i]);
    }

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

编译并运行这段代码，并循环输出 lyshark.exe 文件的头16个字节的数据，效果图如下所示；



文件写入 `MywriteFile()` 与读取类似，如下通过运用文件读写实现了 文件拷贝 功能，实现完整代码如下所示；

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com

#include <ntifs.h>
#include <ntstrsafe.h>

// 读取文件数据
BOOLEAN MyReadFile(UNICODE_STRING ustrFileName, LARGE_INTEGER lioffset, PCHAR
pReadData, PULONG pulReadDataSize)
{
    HANDLE hFile = NULL;
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

    // 初始化结构
    InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrFileName,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

    // 打开文件
    status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_READ, &objectAttributes, &iosb,
NULL, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
FILE_OPEN, FILE_NON_DIRECTORY_FILE | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        return FALSE;
    }

    // 初始化
    RtlZeroMemory(&iosb, sizeof(iosb));

    // 读入文件
    status = ZwReadFile(hFile, NULL, NULL, NULL, &iosb, pReadData,
*pulReadDataSize, &lioffset, NULL);
```

```

    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        *pulReadDataSize = iosb.Information;
        ZwClose(hFile);
        return FALSE;
    }

    // 获取实际读取的数据
    *pulReadDataSize = iosb.Information;

    // 关闭句柄
    ZwClose(hFile);

    return TRUE;
}

// 向文件写入数据
BOOLEAN MyWriteFile(UNICODE_STRING ustrFileName, LARGE_INTEGER liOffset, PCHAR
pwriteData, PULONG pulWriteDataSize)
{
    HANDLE hFile = NULL;
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

    // 初始化结构
    InitializeObjectAttributes(&objectAttributes, &ustrFileName,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

    // 打开文件
    status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_WRITE, &objectAttributes, &iosb, NULL,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, FILE_OPEN_IF,
FILE_NON_DIRECTORY_FILE | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        return FALSE;
    }

    // 初始化
    RtlZeroMemory(&iosb, sizeof(iosb));

    // 写出文件
    status = ZwWriteFile(hFile, NULL, NULL, NULL, &iosb, pwriteData,
*pulWriteDataSize, &liOffset, NULL);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        *pulWriteDataSize = iosb.Information;
        ZwClose(hFile);
        return FALSE;
    }

    // 获取实际写入的数据
    *pulWriteDataSize = iosb.Information;

    // 关闭句柄
    ZwClose(hFile);

```

```

        return TRUE;
    }

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    DbgPrint("驱动卸载 \n");
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    DbgPrint("hello lyshark.com \n");

    // 文件读写
    UNICODE_STRING ustrSrcFile, ustrDestFile;
    RtlInitUnicodeString(&ustrSrcFile, L"\\??\\C:\\lyshark.exe");
    RtlInitUnicodeString(&ustrDestFile, L"\\??\\C:\\LyShark\\new_lyshark.exe");

    ULONG ulBufferSize = 40960;
    ULONG ulReadDataSize = ulBufferSize;
    LARGE_INTEGER liOffset = { 0 };

    // 分配非分页内存
    PUCCHAR pBuffer = ExAllocatePool(NonPagedPool, ulBufferSize);

    do
    {
        // 读取文件
        ulReadDataSize = ulBufferSize;
        MyReadFile(ustrSrcFile, liOffset, pBuffer, &ulReadDataSize);

        // 数据为空则读取结束
        if (0 >= ulReadDataSize)
        {
            break;
        }

        // 写入文件
        MyWriteFile(ustrDestFile, liOffset, pBuffer, &ulReadDataSize);

        // 更新偏移
        liOffset.QuadPart = liOffset.QuadPart + ulReadDataSize;
        DbgPrint("[+] 更新偏移: %d \n", liOffset.QuadPart);


    } while (TRUE);

    // 释放内存
    ExFreePool(pBuffer);
    DbgPrint("[*] 已将文件复制到新目录 \n");

    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
}

```

编译并运行这段程序，则自动将 C:\lyshark.exe 盘符下的文件拷贝到 C:\\LyShark\\new_lyshark.exe 目录下，实现效果图如下所示；



实现文件读写传递: 通过如上学习相信你已经掌握了如何使用文件读写系列函数了，接下来将封装一个文件读写驱动，应用层接收，驱动层读取；

此驱动部分完整代码如下所示；

```
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
#include <ntifs.h>
#include <windef.h>

#define READ_FILE_SIZE_CODE
CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_ALL_ACCESS)
#define READ_FILE_CODE
CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x801, METHOD_BUFFERED, FILE_ALL_ACCESS)

#define DEVICENAME L"\\Device\\ReadwriteDevice"
#define SYMBOLNAME L"\\??\\ReadwriteSymbolName"

typedef struct
{
    ULONG64 size;           // 读写长度
    BYTE* data;             // 读写数据集
}FileData;

// 获取文件大小
ULONG64 MyGetFileSize(UNICODE_STRING ustrFileName)
{
    HANDLE hFile = NULL;
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    FILE_STANDARD_INFORMATION fsi = { 0 };

    // 初始化结构
```



```

InitializeObjectAttributes(&ObjectAttributes, &ustrFileName,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

// 打开文件
status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_READ, &ObjectAttributes, &iosb, NULL,
0, FILE_SHARE_READ, FILE_OPEN, FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
    return 0;
}

// 获取文件大小信息
status = ZwQueryInformationFile(hFile, &iosb, &fsi,
sizeof(FILE_STANDARD_INFORMATION), FileStandardInformation);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
    ZwClose(hFile);
    return 0;
}

return fsi.EndOfFile.QuadPart;
}

// 读取文件数据
BOOLEAN MyReadFile(UNICODE_STRING ustrFileName, LARGE_INTEGER lioffset, PCHAR
pReadData, PULONG pulReadDataSize)
{
    HANDLE hFile = NULL;
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttributes = { 0 };
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;

    // 初始化结构
    InitializeObjectAttributes(&ObjectAttributes, &ustrFileName,
OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);

    // 打开文件
    status = ZwCreateFile(&hFile, GENERIC_READ, &ObjectAttributes, &iosb, NULL,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, FILE_OPEN,
FILE_NON_DIRECTORY_FILE | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT, NULL, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        return FALSE;
    }

    // 初始化
    RtlZeroMemory(&iosb, sizeof(iosb));

    // 读入文件
    status = ZwReadFile(hFile, NULL, NULL, NULL, &iosb, pReadData,
*pulReadDataSize, &lioffset, NULL);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        *pulReadDataSize = iosb.Information;
        ZwClose(hFile);
        return FALSE;
    }
}

```

```

    }

    // 获取实际读取的数据
    *pulReadDataSize = iosb.Information;

    // 关闭句柄
    ZwClose(hFile);

    return TRUE;
}

NTSTATUS DriverIrpCtl(PDEVICE_OBJECT device, PIRP pIrp)
{
    PIO_STACK_LOCATION stack;
    stack = IoGetCurrentIrpStackLocation(pIrp);
    FileData* FileDataPtr;

    switch (stack->MajorFunction)
    {

    case IRP_MJ_CREATE:
    {
        break;
    }

    case IRP_MJ_CLOSE:
    {
        break;
    }

    case IRP_MJ_DEVICE_CONTROL:
    {
        // 获取应用层传值
        FileDataPtr = pIrp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
        switch (stack->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode)
        {
            // 读取内存函数
            case READ_FILE_SIZE_CODE:
            {
                LARGE_INTEGER liOffset = { 0 };
                UNICODE_STRING ustrFileSize;
                RtlInitUnicodeString(&ustrFileSize, L"\\??
\\C:\\\\windows\\\\system32\\\\ntoskrnl.exe");

                // 获取文件长度
                ULONG64 ulBufferSize = MyGetFileSize(ustrFileSize);
                DbgPrint("获取文件大小: %I64d Bytes \n", ulBufferSize);

                // 将长度返回应用层
                FileDataPtr->size = ulBufferSize;
                break;
            }

            // 读取文件
            case READ_FILE_CODE:
            {

```

```

        FileData ptr;

        LARGE_INTEGER liOffset = { 0 };
        UNICODE_STRING ustrFileSize;
        RtlInitUnicodeString(&ustrFileSize, L"\\??
\\C:\\\\windows\\system32\\ntoskrnl.exe");

        // 获取文件长度
        ULONG64 ulBufferSize = MyGetFileSize(ustrFileSize);
        DbgPrint("获取文件大小: %I64d Bytes \n", ulBufferSize);

        // 读取内存到缓冲区
        BYTE* pBuffer = ExAllocatePool(NonPagedPool, ulBufferSize);
        MyReadFile(ustrFileSize, liOffset, pBuffer, &ulBufferSize);

        // 返回数据
        FileDataPtr->size = ulBufferSize;
        RtlCopyMemory(FileDataPtr->data, pBuffer, FileDataPtr->size);

        break;
    }
}

    pirp->IoStatus.Information = sizeof(FileDataPtr);
    break;
}

}

    pirp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
    IoCompleteRequest(pirp, IO_NO_INCREMENT);
    return STATUS_SUCCESS;
}

VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
{
    if (driver->DeviceObject)
    {
        UNICODE_STRING SymbolName;
        RtlInitUnicodeString(&SymbolName, SYMBOLNAME);

        // 删除符号链接
        IoDeleteSymbolicLink(&SymbolName);
        IoDeleteDevice(driver->DeviceObject);
    }
}

NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    PDEVICE_OBJECT device = NULL;
    UNICODE_STRING DeviceName;

    DbgPrint("[LyShark] hello lyshark.com \n");

    // 初始化设备名

```

```

    RtlInitUnicodeString(&DeviceName, DEVICENAME);

    // 创建设备
    status = IoCreateDevice(Driver, sizeof(Driver->DriverExtension), &DeviceName,
FILE_DEVICE_UNKNOWN, FILE_DEVICE_SECURE_OPEN, FALSE, &device);
    if (status == STATUS_SUCCESS)
    {
        UNICODE_STRING SymbolName;
        RtlInitUnicodeString(&SymbolName, SYMBOLNAME);

        // 创建符号链接
        status = IoCreateSymbolicLink(&SymbolName, &DeviceName);

        // 失败则删除设备
        if (status != STATUS_SUCCESS)
        {
            IoDeleteDevice(device);
        }
    }

    // 派遣函数初始化
    Driver->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = DriverIrpCtl;
    Driver->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = DriverIrpCtl;
    Driver->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = DriverIrpCtl;

    // 卸载驱动
    Driver->DriverUnload = UnDriver;

    return STATUS_SUCCESS;
}

```

客户端完整代码如下所示;

```

// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <windows.h>
#include <iostream>

#define READ_FILE_SIZE_CODE
CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_ALL_ACCESS)
#define READ_FILE_CODE
CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x801, METHOD_BUFFERED, FILE_ALL_ACCESS)

typedef struct
{
    DWORD size;        // 读写长度
    BYTE* data;        // 读写数据集
}FileData;

int main(int argc, char* argv[])
{

```

```

// 连接到驱动
HANDLE handle = CreateFileA("\\\\.\\ReadwriteSymbolName", GENERIC_READ |
GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

FileData data;
DWORD dwSize = 0;

// 首先得到文件长度
DeviceIoControl(handle, READ_FILE_SIZE_CODE, 0, 0, &data, sizeof(data),
&dwSize, NULL);
printf("%d \n", data.size);

// 读取机器码到BYTE字节数组
data.data = new BYTE[data.size];

DeviceIoControl(handle, READ_FILE_CODE, &data, sizeof(data), &data,
sizeof(data), &dwSize, NULL);
for (int i = 0; i < data.size; i++)
{
    printf("0x%02X ", data.data[i]);
}

printf("\n");
getchar();
CloseHandle(handle);
return 0;
}

```

通过驱动加载工具将 winDDK.sys 拉起来，然后启动客户端进程，即可输出 ntoskrnl.exe 的文件数据，如下图所示；

