

démarrage de telle façon qu'après le lecteur dans lequel est inséré le disque d'installation de Windows, ce soit votre disque dur qui soit mentionné. Paramétrez éventuellement l'option **Try Other Boot Device** ou **Boot Other Device** sur la valeur **Enabled** ou **YES**.

Voici une autre suggestion : supprimez de la séquence de démarrage les éventuels lecteurs USB. Idéalement, vous devriez avoir ceci (ou similaire) :

- **1st : CD/DVD DRIVE**
- **2nd : HARD DRIVE**
- **3d : HARD DRIVE**
- **Try Other Boot Device : YES**

Enfin, voici une troisième piste : dans le BIOS, désactivez tous les autres disques et déclarez votre disque RAID comme premier périphérique de démarrage. Une fois l'installation terminée, réactivez normalement les autres disques dans le BIOS. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette toute prête mais ces quelques indications doivent suffire à résoudre 100 % des problèmes rencontrés.

4. "Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is of the GPT partition style"

Ce message apparaît lorsque le disque que vous souhaitez utiliser pour installer Windows n'est pas dans un format reconnu par la carte mère (GPT au lieu de MBR).

Il peut être nécessaire de redémarrer votre ordinateur, d'entrer dans le setup du BIOS pour modifier le paramètre qui vous permettra de démarrer en mode UEFI (**Enable Boot UEFI** ou **Legacy BIOS compatibility**).

Autre solution si votre BIOS ne propose pas cette option :

- Démarrez le programme d'installation de Windows depuis un média amovible.
- Appuyez simultanément sur les touches [Shift] et [F10] de manière à faire apparaître la console Windows.
- Tapez la commande `diskpart` pour accéder aux partitions du disque.
- Sélectionnez le disque avec les commandes `list disk`, puis `select disk + son numéro`.
- Convertissez le disque au format MBR à l'aide de la commande `convert mbr`. Les commandes `diskpart` seront abordées un peu plus loin dans ce chapitre.

5. Erreur 0x80070057 Windows n'a pas pu formater la partition sur le disque 0

Cette erreur peut apparaître au cours de l'installation de Windows 10. Il est impossible d'écrire sur le disque. Ce problème peut venir d'un disque défectueux. Dans ce cas, vérifiez les partitions :

- `chkdsk /f C:` (si C: est la partition de destination).
- Tentez une nouvelle installation.

Le problème peut également provenir du partitionnage. Supprimez toutes les partitions du disque :

- `diskpart`
- `sel disk 0`