


- `/rilo` : procède à la réinstallation de vos fichiers de licence.
- `/rearm` : réinitialise l'état de votre licence en repoussant de trente jours sa date d'expiration. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient effectifs. Il est possible d'exécuter cette commande trois fois de suite et ainsi de tester la version que vous avez installée pendant 120 jours. Bien entendu, vous devez exécuter cette commande la veille de la date d'expiration de votre licence. Dans le cas contraire, vous perdrez quelques jours puisque le décompte démarre à partir de la date d'installation de Windows 10.
- `/upk` : désinstalle l'actuelle clé de produit.
- `/dti` : affiche l'ID de l'installation afin de procéder à une activation hors connexion.
- `/atp <ID de confirmation>` : procède à l'activation du produit en indiquant l'ID de confirmation.

Il existe également d'autres commutateurs pour les licences en volume.

Il est possible d'utiliser cet outil à distance pour une activation en masse de toutes les licences des postes d'une entreprise. Il faudra alors préciser le nom de l'ordinateur distant, le nom d'un utilisateur disposant des autorisations nécessaires et son mot de passe, puis les options parmi celles citées auparavant.

Il est également possible d'activer votre version de Windows en passant par le menu **Paramètres - Mise à jour et sécurité - Activation**.



2. Travailler en fonctionnalités réduites

Sous Windows 10, la clé, comme vous l'avez remarqué, n'est pas requise lors de la phase d'installation. Par défaut, le système n'est pas activé. Certaines fonctionnalités ne vont pas fonctionner, comme la personnalisation de l'affichage par exemple.