


Les options du menu de démarrage

Le menu de démarrage de Windows est visible en tapant sur la touche [F8] du clavier, et ce avant l'apparition de l'écran de bienvenue. Notez que pour Windows 10, la touche [F8] est inopérante par défaut.

Il est possible d'activer cette fameuse touche [F8] en modifiant le type de menu du chargeur de démarrage. Par défaut, il est configuré en mode standard (graphique), désactivant la touche [F8].

- Ouvrez une invite de commandes en mode Administrateur.
- Exécutez la commande suivante : `bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy`
Le message **L'opération a réussi** indique la bonne exécution de la commande.
- Redémarrez votre machine et appuyez sur la touche [F8]. Vous devriez obtenir l'écran suivant :



Pour revenir à la version standard, saisissez la même commande en remplaçant `legacy` par `standard`.

Les différentes options disponibles vous permettent d'accéder à vos données et au Bureau Windows si le mode normal n'est plus accessible. Par ailleurs, dans ces différents modes, un nombre minimal de services et aucune application résidente n'est lancée. Enfin, beaucoup de pilotes installés sont désactivés et cèdent la place aux pilotes de périphériques génériques à Windows. C'est donc un moyen rapide de vérifier que votre problème ne provient pas :

- D'un service Microsoft.
- D'un service non Microsoft.
- D'un pilote de périphérique endommagé ou incompatible.
- D'une application qui s'exécute en tâche de fond à chaque ouverture du Bureau Windows (en mode normal).
- De la présence d'un virus ou d'un spyware.