

- Testez un autre câble (USB ou Ethernet).
- Vérifiez dans le **Gestionnaire de périphériques** que votre carte réseau est correctement déclarée.
- Testez éventuellement une autre carte réseau (ou un autre port USB).

Le message d'erreur "Connectivité limitée ou inexistante" provient souvent simplement du fait que l'attribution automatique des adresses IP est activée dans les propriétés TCP/IP de votre connexion réseau et que vous êtes raccordé en USB. Il n'est donc pas révélateur d'un vrai problème de connectivité.

## 15. Réinitialiser la pile TCP/IP

En cas de multiples problèmes, il peut être utile de réinitialiser la pile TCP/IP de manière totale. Voici comment procéder :

→ Exécutez l'invite de commandes en tant qu'administrateur.

→ Saisissez ces commandes :

- `ipconfig /flushdns`
- `nbtstat -R`
- `nbtstat -RR`
- `netsh int ip reset`
- `netsh winsock reset`

→ Redémarrez votre machine.