



→ Dans la zone de texte **Nom de la clé**, saisissez le titre que vous allez attribuer au fichier de ruhe temporaire : **Test**.

Une branche nommée "Test" va apparaître sous la clé HKEY_USERS.

→ Ouvrez cette nouvelle arborescence puis éditez l'entrée que vous voulez modifier.

Cela peut être par exemple une valeur binaire présente dans la clé **Policy - Accounts - S-1-5-32-544 - Privilgs** afin de modifier les privilèges dévolus au groupe des administrateurs.

→ Une fois les changements validés, sélectionnez de nouveau la clé nommée **Test**.

→ Cliquez sur **Fichier - Décharger la ruhe** (ou **File - Unload hive**).

→ Répondez par **Oui** à la question de savoir si vous voulez décharger la clé actuelle et toutes ses sous-clés.

Il est également possible d'utiliser ces quatre commandes servant au dépannage :

- **bootrec** : permet de récupérer les structures d'un disque endommagé dont le secteur de démarrage.
- **bcdboot** : permet de créer ou reconfigurer le magasin BCD.
- **bcdedit** : permet de modifier le magasin des données de configuration de démarrage.
- **diskpart** : permet de redimensionner les partitions existantes.

Leur utilisation a été abordée dans le chapitre Installation du système d'exploitation - sections Gestion du Multi-Boot et Gestion des partitions sous Windows 10.

Les autres exécutables (dont le Bloc-notes Windows !) qu'il est possible de lancer sont listés dans X:\Windows\System32. Dans le cas contraire, vous aurez un message d'erreur vous indiquant, par exemple, que la classe COM n'est pas enregistrée.