

Les colonnes placées dans le volet central affichent les éléments suivants :

- **Nom** : indique le nom de la règle.
- **Groupe** : indique le nom du groupe dont fait partie la règle.
- **Profil** : indique le domaine privé, public ou tout.
- **Activé** : indique si la règle est active ou non.
- **Action** : indique si la règle est une règle de blocage ou non.
- **Programme** : indique l'emplacement et le nom du fichier exécutable qui est visé par la règle.
- **Adresse locale** : indique l'adresse IP sur laquelle s'applique la règle.
- **Adresse distante** : indique l'adresse IP ou la plage d'adresses IP des machines distantes concernées par la règle.
- **Protocole** : indique le protocole défini par la règle (TCP ou UDP).
- **Port local** : indique le numéro de port utilisé localement par l'application cible.
- **Port distant** : indique les ports utilisés par les machines distantes quand elles sollicitent l'application qui est définie.
- **Utilisateurs autorisés** : indique quels sont les utilisateurs concernés par la règle sélectionnée.
- **Ordinateurs autorisés** : indique quels sont les ordinateurs concernés par la règle sélectionnée.
- **Entités de sécurité locales autorisées** : indique si la règle s'applique à tout ou partie des entités de sécurité locales, comme par exemple les utilisateurs locaux.
- **Propriétaire des utilisateurs locaux** : indique le propriétaire de la règle de sécurité. S'applique en particulier aux applications du Windows Store.
- **Package d'application** : indique l'application du Windows Store pour laquelle la règle s'applique.

→ Double cliquez sur chacun des en-têtes de colonne si vous souhaitez filtrer les différentes listes en fonction des valeurs présentes.

Nous allons prendre un exemple simple en examinant comment autoriser les requêtes PING vers votre ordinateur. Cette commande permet d'envoyer une requête d'écho vers une autre machine. Si cette dernière ne répond pas, il est possible que les deux ordinateurs ne puissent pas communiquer entre eux.

- Effectuez un clic droit sur la branche **Règles de trafic entrant**, puis cliquez sur le sous-menu **Nouvelle règle...**
- Sélectionnez le bouton radio **Personnalisée**, puis cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez le bouton radio **Tous les programmes**, puis cliquez sur **Suivant**.
- Dans la liste déroulante **Type de protocole**, sélectionnez l'option **ICMPv4**, puis cliquez sur le bouton **Perso....**
- Cochez le bouton radio **Certains types ICMP**, puis cochez la case **Requête d'écho**.