

# Problèmes d'accès aux ressources

Ces erreurs sont souvent le signe de problèmes aléatoires de connectivité. Vérifiez qu'il n'y a pas de câblage ou de mauvais contacts.

## 1. Impossible de voir les ressources partagées

Paramétrez votre routeur de façon à ce que l'attribution des adresses IP soit faite manuellement et non sur le mode automatique.

## 2. "Nom\_Ordinateur n'est pas accessible - Pas d'autorisation d'accès à la ressource"

Vous pouvez par contre atteindre n'importe quel répertoire partagé en utilisant un chemin UNC (\\Nom\_Ordinateur\Nom\_Partage). Par ailleurs, la liste des partages est bien visible. C'est un problème courant sur les réseaux mixtes...


- Sur la machine hôte, lancez l'Éditeur de Registre.
- Ouvrez : **HKEY\_LOCAL\_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Control - Lsa**
- Éditez une valeur DWORD nommée **RestrictAnonymous**.
- Saisissez comme données de la valeur le chiffre 0.
- Redémarrez l'ordinateur.

## 3. "Nom\_Partage n'est pas accessible"

La suite du message d'erreur est celle-ci : "Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau - Contacter l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès"- "Mémoire insuffisante sur le serveur pour traiter cette commande".

- Dans l'Éditeur du Registre, ouvrez **HKEY\_LOCAL\_MACHINE - System - CurrentControlSet - Services - LanmanServer - Parameters**.
- Éditez une valeur DWORD nommée **IRPStackSize**.

Dans certains cas, vous devez la créer...



- Saisissez comme données de la valeur le nombre hexadécimal F (15 en base décimale).

En règle générale, il faut augmenter la valeur initiale de 3 unités.