


<ステージング モード設定手順>

A. Azure AD Connect サーバーにてステージ モードの有効 / 無効確認手順

手順

1. Azure AD Connect サーバーにて管理者権限にて PowerShell を実行します。
2. Get-ADSyncScheduler コマンドを実行します。
3. 出力結果の StagingModeEnabled 項目を確認します。
True : 有効 / False : 無効

出力例



```
PS C:\windows\system32> Get-ADSyncScheduler


AllowedSyncCycleInterval      : 00:30:00
CurrentlyEffectiveSyncCycleInterval : 00:30:00
CustomizedSyncCycleInterval   : 
NextSyncCyclePolicyType       : Delta
NextSyncCycleStartTimeInUTC    : 2018/07/09 8:28:25
PurgeRunHistoryInterval       : 7:00:00:00
SyncCycleEnabled               : True
MaintenanceEnabled             : True
StagingModeEnabled             : True
Schedulersuspended            : false
SyncCycleInProgress            : False

PS C:\windows\system32> _
```


B. Azure AD Connect サーバーにてステージ モードの有効 / 無効化手順

手順


1. [スタート] - [Azure AD Connect] - [Azure AD Connect] またはデスクトップ上のショートカットよりAzure AD Connect インストール ウィザードを起動します。



2. [構成] をクリックします。



3. [追加のタスク] 画面にて "ステージング モードの構成" を選択し、[次へ] をクリックします。



4. Azure AD グローバル管理者の資格情報を入力し、"次へ" をクリックします。

Microsoft Azure Active Directory Connect

ようこそ
タスク
Azure AD に接続
ステージング モード
構成

Azure AD に接続

onmicrosoft.com - AAD の Azure AD 資格情報を入力してください: ?

ユーザー名
admin@onmicrosoft.com

パスワード
●●●●●●●●●●●●●●●●

"次へ" をクリックします

前へ 次へ

5. "ステージング モードを有効にする" のチェックを無効し、"次へ" をクリックします。

Microsoft Azure Active Directory Connect

ようこそ
タスク
Azure AD に接続
ステージング モード
構成

ステージング モードの構成

ステージング モードを有効にすると、データの変更は Azure AD またはオンプレミスの AD DS にはエクスポートされません。パスワード ライトバックおよびパスワード ハッシュの同期も無効になります。


☒ ステージング モードを有効にする

ステージング モードを無効にする場合、チェックを外します


ステージング モードを無効にする前に、同じ Azure AD ディレクトリがエクスポート先になっている他のアクティブな同期サービスがないことを確認してください。

"次へ" をクリックします

前へ 次へ



6. 構成内容を確認し、「構成」をクリックします。



7. "終了" をクリックし、ウィザードを終了します。

