


QUY ĐỊNH KẾT NỐI PUSH SMS Status

1. Mô hình kết nối:



Mô hình kết nối SMS giữa FiboSMSTGateway và đối tác qua giao thức HTTP GET

Sau khi cập nhật trạng thái cuối cùng của tin nhắn, FiboSMSTGateway sẽ gọi trang web của đối tác thông qua giao thức HTTP GET. Trong quá trình này, FiboSMSTGateway sẽ truyền MSGUID và Trạng thái của tin nhắn đến trang web đối tác, đối tác sẽ sử dụng những thông tin này để xử lý và sau đó trả về trạng thái xử lý tin. Nội dung phản hồi phải theo chuẩn **XML Document** do FiboSMSTGateway đặt ra. Khi nhận được nội dung phản hồi, FiboSMSTGateway sẽ cập nhật lại trạng thái của tin nhắn đến.

2. Hướng dẫn sử dụng: (Cập nhật sau)

- Đăng nhập vào hệ thống SMS Hosting tại địa chỉ: <http://admin.fibosms.com>
- Vào tab Hosting và chọn menu » [Cấu hình link xử lý](#)
- Nhấn button Thêm mới để khai báo link nhận trạng thái tin nhắn

Đầu số	:	Fibo SMS
Dịch vụ	:	EMail (Free for testing)
Mã bảo mật	:	
Trạng thái	:	Draft
Trang web xử lý	:	
Loại link xử lý	:	PushSMSStatus
Nội dung dịch vụ	:	
Ngày tạo	:	

- Đầu số: chọn **Fibo SMS**
- Dịch vụ: chọn dịch vụ bạn muốn nhận trạng thái (chỉ những dịch vụ nào được khai báo mới được nhận trạng thái)
- Mã bảo mật: Mã này sẽ được chuyển kèm theo trạng thái tin nhắn để file xử lý đối tác kiểm tra có đúng do Fibo gọi qua không (ngoài ra có thể kiểm tra thêm IP, hiện Fibo có 2 IP là **118.69.199.9**, **112.78.7.18**)
- Trạng thái:
- Trang web xử lý: đây là link xử lý để nhận trạng thái của đối tác
- Loại link xử lý: chọn **PushSMSStatus** để nhận trạng thái tin nhắn, **PushInCommingSMSStatus** để nhận tin nhắn đến (dùng cho dịch vụ PrivateNumber)
- Nội dung dịch vụ: Khai báo nội dung sử dụng

3. Mô tả Webpage nhận tin nhắn đến:

Đối tác sẽ xây dựng một trang web để nhận thông tin từ FiboSMSTGateway chuyển qua. Các thông tin chuyển qua bao gồm:

- MSGUID(string)**: Đây chính là ID của tin nhắn do Khách hàng tự tạo khi gửi tin sang cho Gateway.
- Status(string)**: trạng thái tin nhắn (giống như mô tả trong API của SMS Hosting)

- **SecureCode(string)**: Đây là mã do Khách hàng nhập vào lúc khai báo link xử lý.

Sau khi nhận các thông tin này, trang web của đối tác sẽ tự xử lý thông tin và trả về trạng thái xử lý bằng cách in ra trang web đó nội dung theo chuẩn **XML Document** do FiboSMSSGateway đặt ra:

<Status>2</Status>

Các loại trạng thái (do file xử lý của KH trả về)

2: Đối tác xử lý thành công, FiboSMSSGateway sẽ không chuyển tin sang nữa

1: Trang xử lý của đối tác bị lỗi, FiboSMSSGateway sẽ tiếp tục chuyển tin sang. Và số lần bị lỗi là 5 lần. Sau 5 lần mà không nhận được trạng thái thành công, tin nhắn đó sẽ không được xử lý nữa.

VD: [http://linkxuly.aspx?SMSGUID=1234-464-789-54646&Status = 2&SecureCode=1](http://linkxuly.aspx?SMSGUID=1234-464-789-54646&Status=2&SecureCode=1)