

# Smart Material Changer

'Amber

版本: 2.0 PBR

[PDF 文档](#)

## 简介

- 基于脚本配置而不是notecard。更快的加载/传输速度，更自由的书写。
- 内核与产品功能是分离。可以支持菜单、HUD形式，本地与远端控制。
- 容易扩展且没有硬性束缚。
- 智能的匹配规则。

Ps: 没有使用 Notecard 作为配置的载体，是因为丫加载实在是太慢了，太他妈的慢了，实在是太他妈的慢了。

## 脚本列表

### 发送端（内核）

脚本	说明
SMC.KERNEL	内核，材质管理器，存储器
.SMC	用于KERNEL的配置

### 客户端（加载器）

脚本	说明
SMC.Client	材质配色应用器，放在需要被替换材质的物体，接受KERNEL发出的信息
.SMC.Client	用于SMC.Client的配置

### 其他

脚本	说明
SMC.HUD.TRIGGER	HUD专用，将Linkset中，Prim的描述以 PART.SET 的格式来发起材质替换
SMC.Menu	通过点击弹出菜单，选择PART与SET，实现材质的替换
.SMC.Menu	用于SMC.Menu的配置

## 示意图


### 脚本关系



## 远端



## 本地



## 远端/本地

### 多重部署分区控制


- 同一个 linkset 中的不同 prim 中可以分别放置多个 SMC.Client，他们可以负责各自的部位，被一个或者多个 SMC.KERNEL 控制
- 同一个 linkset 中的不同 prim 中可以分别放置多组 SMC.KERNEL + SMC.Client，通过本地的方式分别控制多组规则



## 远端/本地 交叉

### 多重部署分区交叉控制

- SMC.KERNEL 与 SMC.Client 之间使用 REMOTE、LOCAL 进行配对，可以一对多、多对一、多对多
- 多个 KERNEL 的控制范围允许出现交集，比如分别控制贴图与颜色



## 用户导引

### 比较常用的应用

### 菜单形式

通过点击物体本体、linkmessage、gesture来唤起菜单，选择进行材质替换。

- 准备一个需要更换材质的目标物体，可以是perm、mesh、linkset
- 放入脚本
  - SMC.KERNEL
    - .SMC
  - SMC.Client
    - .SMC.Client
  - SMC.Menu
    - .SMC.Menu
- 撰写配置信息在 .SMC、.SMC.Client、.SMC.Menu
- 更改PRIM名称或备注
- (建议) **.SMC.Client**、**.SMC.Menu** 保存或者放入物体生效之后就可以删掉。
- (建议) 公频输入 **/finalise**，固化KERNEL的配置，此时可以删除 **.SMC**
- 点击物体开始使用

### .SMC 与 .SMC.Client 中的 "LOCAL" 必须相同

## HUD形式的应用

通过HUD与目标物体通信进行材质更换，远端控制。

- 准备一个物体，作为HUD
- 放入脚本
  - SMC.KERNEL
    - .SMC
  - (可选) **SMC.HUD.TRIGGER**，比较简单的HUD按钮点击触发器
    - 在HUD的按钮的备注中写入定义好的PART和SET，中间用 "." 分隔，比如 **PartA.Style1**。  
SET 必须设置，PART 可以省略，如果不给予 PART 如: **.Style1**，将会替换包含SET为 **Style1** 的所有 PART。
    - 您可以开发HUD的触发脚本以实现更加丰富的操作，比如滑块、拾色器等。
- 撰写配置在 **.SMC**
- (建议) 公频输入 **/finalise**，固化KERNEL的配置，此时可以删除 **.SMC**
- 准备另一个需要更换材质的目标物体，可以是perm、mesh、linkset
- 放入脚本
  - SMC.Client
    - .SMC.Client
- (建议) 撰写配置在 **.SMC.Client**，这个文件保存或者放入物体之后就可以删掉了
- 重命名linkset中的prim
- 开始使用

### .SMC 与 .SMC.Client 中的 "REMOTE" 必须相同

## 远端的菜单形式

也属于远端控制的一种，只是换成了菜单而不是去操作HUD。

- 准备好可触发菜单的物体
- 放入脚本
  - SMC.KERNEL
    - .SMC
  - SMC.Menu
    - .SMC.Menu
- 撰写配置信息在 .SMC、.SMC.Menu
- (建议) **.SMC.Menu** 保存或者放入物体生效之后就可以删掉。
- (建议) 公频输入 **/finalise**，固化KERNEL的配置，此时可以删除 **.SMC**
- 准备另一个需要更换材质的目标物体，可以是perm、mesh、linkset
- 放入脚本
  - SMC.Client
    - .SMC.Client
- (建议) 撰写配置在 **.SMC.Client**，这个文件保存或者放入物体之后就可以删掉了
- 重命名linkset中的prim
- 开始使用

### .SMC 与 .SMC.Client 中的 "REMOTE" 必须相同

## 场景示例

一件衣服，有独立的HUD

- SMC.KERNEL 放在HUD里。
  - 可使用 SMC.HUD.TRIGGER，如果您有脚本基础，可以自行编写，更加灵活。
- SMC.Client 放在衣服里。
- SMC.KERNEL 与 SMC.Client 定义相同的 REMOTE。

一件衣服，点击领口弹出菜单

- SMC.KERNEL、SMC.Client、SMC.Menu 放在衣服里。
  - 放在 ROOT 或者 领口 都可以，取决于您想点击哪里弹出菜单。
- SMC.KERNEL 与 SMC.Client 定义相同的 LOCAL。

一栋房子，上面有个触控板，并且触控板与房子是一体的，点触控板弹出菜单

- SMC.KERNEL、SMC.Client 放在房子的任意 PRIM，定义相同的 LOCAL。
- SMC.Menu 放在触控板并开启 TOUCH。

一栋房子，上面有个触控板，并且触控板与房子是分体的，点触控板弹出菜单

- SMC.Client 放在房子的任意 PRIM。
- SMC.KERNEL、SMC.Menu 放在触控板并开启 TOUCH。
- SMC.KERNEL 与 SMC.Client 定义相同的 REMOTE。

一栋房子，上面有2个触控板，触控板有与房子一体的，还有个分体的，点击弹出菜单。您兜里还有一个，能当HUD用

- SMC.Client、SMC.KERNEL、SMC.Menu 放在房子的任意 PRIM，SMC.Menu 开启 TOUCH
- SMC.KERNEL、SMC.Menu 放在分体的触控板，SMC.Menu 开启 TOUCH
- SMC.KERNEL、SMC.Menu 放在您兜里的触控板HUD。
- 房子里的 SMC.Client、SMC.KERNEL 定义相同的 LOCAL。
- 分体的和您兜里的 SMC.KERNEL 定义与房子里 SMC.Client 相同的 REMOTE。

注意！**SMC.HUD.TRIGGER** 只能用于包含独立 **PRIM** 按钮的 **HUD**，它依赖于不同的名称或者备注。如果只有一个 **PRIM**，是不行的，它**无法**对面甚至面的触摸位置 (**ST/UV**) 进行识别。如果需要，您可以自行撰写。

配置

.SMC

配置项	类型	取值	默认	说明
DEBUG	integer	0 / 1	0	排障模式，开启时会输出较多信息
LOCAL	integer	-2147483648 ~ 2147483647 (0 无效)	0	本地通信频道，多用于菜单形式
REMOTE	integer	-10000 ~ 10000	0	远程通信频道偏移量（注意: 这是私有频道偏移量，并不是确切的频道），一般用于HUD。

配置项	类型	取值	默认	说明
CACHE	integer	0/1	0	资源缓冲(UUID)，如果配置中使用的图片出现大量重用的情况，建议开启，可以节省大量内存。
RANGE	integer	0/1/2/3	0	控制距离，0:10米, 1:20米, 2:100米, 3:整个地区
LINES	list			详细书写规则会在下文中介绍

LINES

PART

部位/目标/选择器

- PART代表一个或者多个目标( prim + face )，会被更换材质的部位。可以理解为：PART所定义的是一个选择(查找)器。
- PART后面必须跟随**4个参数**

```
list LINES = [  
    PART, "{名称}", {匹配类型}, "{匹配文本}", {面}  
];
```

参数	类型	取值	说明
名称	string	任意	一组LINES的配置中，不可重复，这是用来换材质的依据之一，在本地菜单模式中也会作为选项来使用
匹配类型	integer	见下表	用于描述匹配的类型
匹配文本	string/integer	任何	用于匹配的名称或者描述，与参数2配合进行定义
面	string/integer	-1~7/"01234567"/ALL_SIDES	目标PRIM的哪个(些)面，PRIM的面编号(0~7)。可以传递字符串比如"0267"，将会匹配多个面，不必按顺序，但不可重复。也可以写 ALL_SIDES(-1)，此时不可再写其它面，因为ALL_SIDES代表所有面。

匹配类型

常量	对应值	说明
FULL	0	全文匹配PRIM名称

常量	对应值	说明
PREFIX	1	匹配PRIM名称的前缀
SUFFIX	2	匹配PRIM名称的后缀
SMART	3	智能匹配PRIM名称(暂时不可用)
CONST	4	匹配文本以SL中常量的方式，匹配文本可以是: LINK_SET, LINK_ALL_CHILDREN, LINK_ALL_OTHERS, LINK_ROOT, LINK_THIS
DFULL	10	全文匹配PRIM描述
DPREFIX	11	匹配PRIM描述的前缀
DSUFFIX	12	匹配PRIM描述的后缀
DSMART	13	智能匹配PRIM描述(暂时不可用)

举例

匹配名称为 "A" 的PRIM的第 3、4 面

```
list LINES = [  
  PART, "Part A", FULL, "A", "34"  
];
```

匹配 "名称前缀是 Rect" 的PRIM的 所有 面

```
list LINES = [  
  PART, "All part starting with Rect", PREFIX, "Rect", ALL_SIDES  
];
```

匹配 "名称末尾是 3" 的PRIM的第 0 面

```
list LINES = [  
  PART, "All part ending with 3", SUFFIX, "3", 0  
];
```

匹配 "除了脚本所在PRIM之外的其他PRIM" 的第 1、2、5 面

```
list LINES = [  
  PART, "All others", CONST, LINK_ALL_OTHERS, "125"  
];
```

匹配 "备注前缀为 top" 的第 所有 面

```
list LINES = [
    PART, "TOP", DSUFFIX, "top", ALL_SIDES
];
```

SET

配色/主题/材质方案

- SET代表着一套材质方案，它是非常自由的配置方式。
- SET的定义不能独立存在，它必须跟在一个PART后面。
- SET对应多种属性，属性所需参数数量也会有所不同。

```
list LINES = [
    PART, ...,
    SET, {属性}, ..., {属性}, ..., {属性}, ...
];
```

属性

参考 PRIM\_TEXTURE

属性	对 应 值	对应属性	描述	参 数 数 量	值	说明
D	0	<a href="#">PRIM_TEXTURE</a>	漫反 射贴 图	1	{贴图}	仅换图，其它参 数继承
DP	1	<a href="#">PRIM_TEXTURE</a>	漫反 射(详 细)	4	{贴图}, {重复}, {位 置}, {旋转}	设置漫反射相关 的所有属性
N	2	<a href="#">PRIM_NORMAL</a>	硬表 面贴 图	1	{贴图}	仅换图，其它参 数继承
NP	3	<a href="#">PRIM_NORMAL</a>	硬表 面(详 细)	4	{贴图}, {重复}, {位 置}, {旋转}	设置硬表面相关 的所有属性
S	4	<a href="#">PRIM_SPECULAR</a>	光泽 贴图	1	{贴图}	仅换图，其它参 数继承

属性	对应值	对应属性	描述	参数数量	值	说明
SP	5	PRIM_SPECULAR	光泽 (详细)	7	{贴图}, {重复}, {位置}, {旋转}, {反光颜色}, {反光度}, {环境光强度}	设置光泽相关的所有属性
C	6	PRIM_COLOR	颜色	1	{颜色}	color 与 alpha 可以分开设置
A	7	PRIM_COLOR	透明度	1	{透明度}	color 与 alpha 可以分开设置
G	8	PRIM_GLOW	发光	1	{强度}	灯泡一样的光
F	9	PRIM_FULLBRIGHT	全亮模式	1	{布尔}	开启或者关闭
B	10	PRIM_BUMP_SHINY	硬表面和反光	2	{强度}, {模式}	系统自带的那个
T	11	PRIM_TEXGEN	贴图模式	1	{模式}	默认/平面
M	12	PRIM_ALPHA_MODE	透明模式	2	{模式}, {遮罩屏蔽}	不管用不用 遮罩屏蔽, 第二个参数都不能少
GR	13	PRIM_RENDER_MATERIAL	材质设定	1	{render_material}	目录中的材质或者它们的 UUID, 通常用来开启或关闭 PBR模式
GB	14	PRIM_GLTF_BASE_COLOR	GLTF 漫反射贴图	1	{贴图}	仅换图, 其他参数继承
GBC	15	PRIM_GLTF_BASE_COLOR	GLTF 漫反射颜色	1	{颜色}	仅换颜色, 其他参数继承
GBA	16	PRIM_GLTF_BASE_COLOR	GLTF 漫反射透明度	1	{透明度}	仅换透明度, 其他参数继承



属性	对应值	对应属性	描述	参数数量	值	说明
GBM	17	<a href="#">PRIM_GLTF_BASE_COLOR</a>	GLTF 漫反射透明模式	2	{模式}, {遮罩屏蔽}	不管用不用 遮罩屏蔽，第二个参数都不能少
GBD	18	<a href="#">PRIM_GLTF_BASE_COLOR</a>	GLTF 漫反射双面模式	1	{布尔}	仅换此项，其他参数继承。是否显示一个单面的背面。
GBP	19	<a href="#">PRIM_GLTF_BASE_COLOR</a>	GLTF 漫反射(详细)	9	{贴图}, {重复}, {位置}, {旋转}, {颜色}, {透明度}, {透明模式}, {遮罩屏蔽}, {双面}	设定漫反射全部参数
GN	20	<a href="#">PRIM_GLTF_NORMAL</a>	GLTF 硬表面贴图	1	{贴图}	仅换图，其他参数继承
GNP	21	<a href="#">PRIM_GLTF_NORMAL</a>	GLTF 硬表面(详细)	4	{贴图}, {重复}, {位置}, {旋转}	设定硬表面全部参数
GM	22	<a href="#">PRIM_GLTF_METALLIC_ROUGHNESS</a>	GLTF 金属度和粗糙度贴图	1	{贴图}	仅换贴图，其他参数继承
GMM	23	<a href="#">PRIM_GLTF_METALLIC_ROUGHNESS</a>	GLTF 金属度	1	{金属度}	仅变更金属度，其他参数继承。取值 0.0~1.0
GMR	24	<a href="#">PRIM_GLTF_METALLIC_ROUGHNESS</a>	GLTF 粗糙度	1	{粗糙度}	仅变更粗糙度，其他参数继承。取值 0.0~1.0

属性	对 应 值	对应属性	描述	参 数 数 量	值	说明
GMP	25	PRIM_GLTF_METALLIC_ROUGHNESS	GLTF 金属 度和 粗糙 度(详 细)	6	{贴图}, {重复}, {位 置}, {旋转}, {金属 度}, {粗糙度}	设置金属度和粗 糙度的全部参数
GE	26	PRIM_GLTF_EMISSIVE	GLTF 自发 光贴 图	1	{贴图}	仅换贴图, 其他 参数继承
GET	27	PRIM_GLTF_EMISSIVE	GLTF 自发 光颜 色	1	{颜色}	仅换颜色, 其他 参数继承
GEP	28	PRIM_GLTF_EMISSIVE	GLTF 自发 光(详 细)	5	{贴图}, {重复}, {位 置}, {旋转}, {颜色}	设置自发光全部 参数

如果值给予空字符串, 表示不替换 (继承当前的值)

举例

更换贴图, 全部硬表面, 透明度, 发光

```
list LINES = [  
  PART, ...,  
  SET, "name_1", D, "{uuid}", NP, "{uuid}", <1.0, 1.0, 0.0>, <0.0, 0.0, 0.0>, 0.0,  
  A, 0.6, G, 0.02  
]
```

更换颜色, 全亮模式, 清空光泽贴图

```
list LINES = [  
  PART, ...,  
  SET, "name_2", C, <1.0, 0.0, 0.0>, F, TRUE, S, NULL_KEY  
]
```

更换漫反射的位置和旋转, 同时, 不改变现有的贴图和重复

```
list LINES = [
  PART, ...,
  SET, "name_3", DP, "", "", <0.125, 0.4, 0.0>, 135.65
]
```

.SMC.Client

配置项	类型	取值	默认	说明
DEBUG	integer	0 / 1	0	排障模式，开启时会输出较多信息
LOCAL	integer	-2147483648 ~ 2147483647 (0 无效)	0	本地通信频道，多用于菜单形式
REMOTE	integer	-10000 ~ 10000	0	远程通信频道偏移量（注意: 这是私有频道偏移量，并不是确切的频道），一般用于HUD。
DEBOUNCE	float	≥ 0.0	0.0	防抖时长，在这个时间内的变化均会累计，直到没有更换材质的操作并在此时长后开始生效，避免频繁切换带来的效率瓶颈。
CACHE	integer	0 / 1	0	选择器缓存，用缓存换取更高效的匹配速度，注意：开启本选项后，不可以对物体进行link与unlink操作，否则会出现错误。

.SMC.Menu

配置项	类型	取值	默认	说明
DEBUG	integer	0 / 1	0	排障模式，开启时会输出较多信息
TOUCH	integer	0 / 1	0	菜单可否由点击弹出
OWNER_ONLY	integer	0 / 1	0	点击着是否必须为所有者
SETS	integer	0 / 1	0	套装选项，在部位（PART）列表中增加"[SETS]"选项，进入套装（SETS）列表菜单
SETS_ON_TOP	integer	0 / 1	0	顶级菜单 部位（PART）列表 被替换为 套装（SETS）列表
PARTS	integer	0 / 1	0	如果 SETS_ON_TOP 开启，在 套装（SETS）菜单中增加一项 "[PART]"，作为部位（PART）菜单的入口
MENU_OPEN_LOCAL_NUM	integer	-2147483648 ~ 2147483647 (0 无效)	0	触发菜单弹出的本地 num

配置项	类型	取值	默认	说明
MENU_BACK_LOCAL_NUM	integer	-2147483648 ~ 2147483647 (0 无效)	0	返回上一层菜单的回调
MENU_BACK_OVERWRITE	string	任意	空字符串	替换返回选项文案
MENU_PREV_OVERWRITE	string	任意	空字符串	替换前一页选项文案
MENU_NEXT_OVERWRITE	string	任意	空字符串	替换后一页选项文案
DIALOG_SETS	string	任意	空字符串	设置套装(SETS)菜单提示信息，换行请使用"\n"
DIALOG_SET	string	任意	空字符串	设置配色(SET)菜单提示信息，换行请使用"\n"
DIALOG_PART	string	任意	空字符串	设置部位(PART)菜单提示信息，换行请使用"\n"
SETS_LIST	list	键/值对	空数组	见下文样例

SETS\_LIST

格式

```
list SETS_LIST = [  
    "{套装名称}", "{PART}.{SET}",  
    ...  
];
```

```
list SETS_LIST = [  
    "{套装名称}", ".{SET}",  
    ...  
];  
  
list SETS_LIST = [  
    "{套装名称}", ".{SET_A},{SET_B},{PART1}.{SET_C},...",  
    ...  
];
```

举例

```
list SETS_LIST = [  
    "BLACK", ".BLACK"  
];
```

```
list SETS_LIST = [  
    "BLACK&RED", ".BLACK,.RED"  
];
```

```
list SETS_LIST = [  
    "BLACK&TOP_RED", ".BLACK,TOP.RED"  
];
```

```
list SETS_LIST = [  
    "BTM_B&T_R", "BOTTOM.BLACK,TOP.RED"  
];
```

核心 KERNEL 本地接口

消息字符串分隔符是 "◆"

```
l1DumpList2String([...], "◆")
```

提交

-643323390

对预定义部位应用一个预定义属性，并支持自定义追加与覆盖

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323390, "{PART}◆{SET}[◆{DATA...}]", "");
```

- PART 与 SET 必须在配置中定义过，另外 SET 必须属于 PART，本条提交才会生效。
- DATA 部分为追加或覆盖属性，写法如 SET 中的属性，可选参数。

#### 举例

```
// 最常用的(使用预定义配置 LINES)
llMessageLinked(LINK_SET, -643323390, "TOP◆BLACK", "");
// 带有自定义属性的
llMessageLinked(LINK_SET, -643323390, "TOP◆BLACK◆6◆<1.0, 0.0,
0.0>◆9◆TRUE◆4◆ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c", "");
// 方便的写法
llMessageLinked(LINK_SET, -643323390, llDumpList2String(["TOP", "BLACK", 6, <1.0,
0.0, 0.0>, 9, TRUE, 4, "ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c"], "◆"), "");
// 建议使用常量，可写为
llMessageLinked(LINK_SET, -643323390, llDumpList2String(["TOP", "BLACK", C, <1.0,
0.0, 0.0>, F, TRUE, S, "ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c"], "◆"), "");
```

#### \* 批量模式

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323390, "◆{SET}", "");
```

- 如果不给予 PART，此时将触发全量匹配模式，自动查找出包含 SET 的所有 PART，并批量生效。
- 此时再追加的 DATA，它们会应用在所有相关 PART。

#### 举例

```
// 定义的 PART 中，比如有 TOP、MIDDLE、BOTTOM
// 其中 TOP、MIDDLE 包含 BLACK，那么，将会自动查找出 TOP、MIDDLE，应用 BLACK
// 相当于执行了 TOP◆BLACK 和 MIDDLE◆BLACK
llMessageLinked(LINK_SET, -643323390, "◆BLACK", "");
```

#### -643323392

#### 对预定义部位应用一套自定义属性

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323392, "{PART}◆{DATA...}", "");
```

- PART 必须在配置中定义过，本条提交才会生效。
- DATA 的写法如 SET 中的属性，对 PART 应用自定义属性，与上面的区别是无需指定 SET（不验证 SET 的合法性）。

## 举例

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323392, "TOP 6 <1.0, 0.0, 0.0> 9 TRUE 4 ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c", "");
// 方便的写法
llMessageLinked(LINK_SET, -643323392, llDumpList2String(["TOP", 6, <1.0, 0.0, 0.0>, 9, TRUE, 4, "ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c"], " "), "");
// 建议使用常量, 可写为
llMessageLinked(LINK_SET, -643323392, llDumpList2String(["TOP", C, <1.0, 0.0, 0.0>, F, TRUE, S, "ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c"], " "), "");
```

## -643323393

对自定义的部位应用一套自定义属性

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323393, "{DATA...}", "");
```

- DATA 的写法必须包含完整的 PART + SET 内容。
- 无需依照配置, 这是一条完全独立的选择 + 属性 规则。

## 举例

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323393, "2 top 0123 6 <1.0, 0.0, 0.0> 9 TRUE 4 ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c", "");
// 方便的写法
llMessageLinked(LINK_SET, -643323393, llDumpList2String([2, "top", "0123", 6, <1.0, 0.0, 0.0>, 9, TRUE, 4, "ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c"], " "), "");
// 建议使用常量, 可写为
llMessageLinked(LINK_SET, -643323393, llDumpList2String([SUFFIX, "top", "0123", C, <1.0, 0.0, 0.0>, F, TRUE, S, "ee509dfd-0974-6fb5-3eea-2504fa13ef4c"], " "), "");
```

## 请求(带回调)

## -643323410

请求 PART 列表

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323410, "", id);
```

## KERNEL 回调: -643323411

```
llMessageLinked({SENDER}, -643323411, "{PART1}{PART2}....", id);
```

**-643323420**

请求 SET 列表

```
llMessageLinked(LINK_SET, -643323420, "{SET}", id);
```

KERNEL 回调: **-643323411**

```
llMessageLinked({SENDER}, -643323421, "{SET1}◆{SET2}◆....", id);
```

\* 感谢亲爱的 **Amber0089**