

Este sitio web está archivando la documentación de las versiones anteriores a 7.3. Puede visitar el [sitio web de documentación de New Bonita BPM \(/\)](#) para las versiones 7.3 y posteriores.

Search



Bonita BPM 7.2 (/6.x-7.2/bos-version/bonita-bpm-72-0)

Aplicación y diseño de proceso (/6.x-7.2/product-bos-sp/application-and-process-design)

Instalación (/6.x-7.2/product-bos-sp/installation)

- Descripción general de la instalación de Bonita BPM (/6.x-7.2/product-bos-sp/bonita-bpm-installation-overview)

- Instalación de Bonita BPM Studio (/6.x-7.2/product-bos-sp/bonita-bpm-studio-installation)

Instalación básica de la plataforma Bonita BPM (/6.x-7.2/product-bos-sp/basic-bonita-bpm-platform-installation)

- Requisitos de hardware y software (/6.x-7.2/product-bos-sp/hardware-and-software-requirements)

- Paquete JBoss (/6.x-7.2/product-bos-sp/jboss-bundle)

- Paquete Tomcat (/6.x-7.2/product-bos-sp/tomcat-bundle)

- Implementar paquete (/6.x-7.2/product-bos-sp/deploy-bundle)

- Configuración de la base (/6.x-7.2/product-bos-sp/database-configuration-0)

- Configuración de la base de datos de negocios (/6.x-7.2/product-bos-sp/database-configuration-business-data)

- **Bonita Home (/6.x-7.2/product-bos-sp/bonita-home)**

- Licencias (/6.x-7.2/product-bos-sp/licenses)

- Primeros pasos después de la instalación (/6.x-7.2/product-bos-sp/first-steps-after-setup)

Instalación avanzada de la plataforma Bonita BPM (/6.x-7.2/product-bos-sp/advanced-bonita-bpm-platform-installation)

- Ejemplos de instalación de plataforma (/6.x-7.2/product-bos-sp/platform-installation-examples)

- Copia de seguridad de la plataforma Bonita BPM (/6.x-7.2/product-bos-sp/back-bonita-bpm-platform)

- Migración (/6.x-7.2/product-bos-sp/migration)

◀ Configuración de la base de datos de negocios (/6.x-7.2/product-bos-sp/database-configuration-business-data)

Licencias ▶ (/6.x-7.2/product-bos-sp/licenses)

Bonita hogar

Este sitio web está archivando la documentación de las versiones anteriores a 7.3. Puede visitar el [sitio web de](#) **documentación de New Bonita BPM (L)** para las versiones 7.3 y posteriores.

7.2

Edición de producto:

- Comunidad
- Trabajo en equipo
- Eficiencia
- Actuación



(/6.x-7.2/printpdf/876)

Bonita Home es una carpeta que contiene carpetas y archivos de configuración, de trabajo y temporales. Esta carpeta es utilizada por Bonita BPM Engine, Bonita BPM Portal y Bonita Client Library (la librería del cliente Engine APIs está empaquetada en bonita-client.jar).

La ubicación de la carpeta Bonita Home depende de su instalación. Está definido por una propiedad del sistema JVM llamada bonita.home.

Descargando Bonita Home**Bonita carpeta de inicio estructura****Ubicación de casa Bonita**

Bonita Studio

Bonita JBoss y paquetes Tomcat


Implementar paquete

Sincronizador LDAP

En tu propia aplicación cliente

Descargando Bonita Home

Hay dos Casas Bonita: una para la edición comunitaria y una para las ediciones Subscription. Si está utilizando una edición de Suscripción, puede cambiar de una edición a otra actualizando el valor de la activeProfilesclave engine-server/conf/platform-init/bonita-platform-init-community-custom.properties antes de comenzar la plataforma. El valor es una lista separada por comas sin espacios. Debe tener una licencia adecuada instalada para las ediciones de suscripción especificadas.

 **Importante:** los usuarios de Performance Edition deben agregar "rendimiento" al valor predeterminado para que el valor sea "comunidad, rendimiento".

Es útil almacenar su carpeta Bonita Home en un sistema de control de versiones o código fuente (como Git), para que tenga un registro de los cambios que realice.

Estructura de la carpeta Bonita Home

Nota : el contenido de la carpeta Bonita Home depende de la versión y la edición de Bonita BPM instaladas.

- client: archivos relacionados con Bonita BPM Portal:
 - platform: archivos que afectan a Bonita BPM Portal, sin importar a qué inquilino se llame. También incluye archivos de plantilla de referencia utilizados para cada nuevo inquilino. Todos los archivos en

© 2018 Bonitasoft, Inc. Todos los derechos reservados.

esta carpeta se usan solo para Bonita BPM Portal y no tendrán ningún impacto en la biblioteca del cliente de Bonita. Este sitio web está archivando la documentación de las versiones anteriores a 7.3. Puede visitar el [sitio web de documentación de New Bonita BPM \(L\)](#) para las versiones 7.3 y posteriores.

- **conf:** Archivos de configuración.
 - `cache-config.xml`: forma la configuración de caché del modelo de objetos.
 - `jaas-standard.cfg`: ejemplo de configuración de JAAS para JaasLoginManager.
 - `loginManager-config.properties` (Solo portal): especifique y configure la implementación del componente Administrador de inicio de sesión. Este componente se utiliza para verificar el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el usuario (consulte la descripción general de la autenticación de usuario (/user-authentication-3) para obtener más información).
 - `platform-tenant-config.properties`: utilizado por Bonita BPM Portal para conectarse con el inquilino predeterminado para recuperar su id. Luego, se usa para inicializar la configuración del inquilino de Portal basada en una plantilla (copia de la `tenant-template` carpeta en la carpeta de inquilinos).
 - `security-config.properties`: configuración para la protección contra falsificación de solicitudes entre sitios (/csrf-0) .
- **tenant-template:** archivos de configuración de plantilla utilizados para la creación del inquilino.
 - **conf:** Archivos de configuración:
 - `compound-permissions-mapping.properties`: asociación entre páginas de Bonita BPM Portal y la lista de permisos necesarios para visualizarlas.
 - `console-config.properties`: configuraciones como el tamaño de archivo máximo permitido para archivos cargados con formularios Bonita BPM, o el indicador para el modo de depuración de página personalizado.
 - `custom-permissions-mapping.properties`: configuración personalizada de usuarios o perfiles y privilegios asociados.
 - `dynamic-permissions-checks.properties`: configuración de comprobaciones de seguridad dinámicas para llamadas de API REST.
 - `forms-config.properties`: URL utilizada para la redirección a Bonita BPM Portal, configuración de formularios que incluye el nombre de plantilla predeterminado y habilitar / deshabilitar la generación automática de formularios.
 - **loginManager-config.properties**: Configuración de Administrador de inicio de sesión a nivel de plataforma pero sobrecargada para el inquilino.
 - `resources-permissions-mapping.properties`: asociación entre operaciones REST y los permisos necesarios para realizarlas.
 - `security-config.properties`: utilizado para la función de autologin (no compatible actualmente).
 - **work:** varios archivos necesarios para la operación de Bonita BPM Portal.
 - `icons`: Imágenes del portal.
 - `pages`:
 - `theme`: Definición de apariencia y sentido del portal. También incluye la apariencia predeterminada de los formularios.
- **work:**
 - `i18n`: define las traducciones de Portal (a nivel de Plataforma, compartidas por todos los inquilinos).
- **tenants:** incluye archivos específicos del inquilino (configuración, trabajo y temporal). Los archivos en esta carpeta solo son utilizados por Bonita BPM Portal y no tienen impacto en el cliente de Bonita. Hay una subcarpeta en esta carpeta para cada inquilino. El contenido de la subcarpeta se basa en el

© 2018 Bonitasoft, Inc. Todos los derechos reservados.

tenant-template contenido.
Este sitio web está archivando la documentación de las versiones anteriores a 7.3. Puede visitar el [sitio web de documentación de New Bonita BPM \(/\)](#) para las versiones 7.3 y posteriores.

- engine-client: archivos relacionados con Bonita Client Library.
 - conf: configuración de la biblioteca bonita-client. Aquí es donde puede modificar la configuración del cliente.
 - bonita-client-custom.properties: defina cómo el cliente Bonita accede a las API de Bonita BPM Engine. Hay tres opciones disponibles: Java, HTTP o EJB. El archivo incluye ajustes adicionales para HTTP y EJB (por ejemplo, la dirección del servidor).
- server:
 - licenses: contiene archivos de licencia. Cuando configura un servidor, debe poner el archivo de licencia aquí.
- engine-server: contiene todos los archivos relacionados con Bonita Server.
 - conf: carpeta que contiene los archivos que puede modificar. Las propiedades y servicios en esta carpeta anulan la configuración predeterminada. Esta carpeta no puede ser eliminada.
 - work: carpeta que contiene los archivos de configuración predeterminados. No los modifique. La carpeta también sirve como una ubicación de almacenamiento para algunos servicios. Esta carpeta no puede ser eliminada.
 - temp: carpeta que contiene los archivos temporales que necesitan los servicios. Las subcarpetas de esta carpeta se pueden eliminar de forma segura cuando el servidor no se está ejecutando.

Ubicación de Bonita Home

Bonita BPM Studio

Bonita BPM Studio incluye dos copias de la carpeta Bonita Home:

1. BonitaBPM[edition-name]-x.y.z/workspace/bonita:
Studio utiliza la biblioteca del cliente Bonita para comunicarse con Bonita BPM Engine (parte de Bonita BPM Platform incrustado en Studio para la prueba).
Esta casa define la configuración del cliente Bonita.
2. BonitaBPM[edition-name]-x.y.z/workspace/[repository-name]/bonita_home:
Esta casa es la configuración del Bonita BPM Portal, la biblioteca del cliente y Engine of the Studio, es decir, su Bonita BPM Platform integrada.

Bits Bonita BPM JBoss y Tomcat

En los paquetes Tomcat y JBoss, Bonita Home se encuentra en la carpeta raíz del paquete.

Es posible que desee cambiar la ubicación de Bonita Home.

En este caso, deberá actualizar el valor de las propiedades del sistema JVM, de modo que la ruta apunte a la nueva ubicación.

Implementar paquete

La carpeta Bonita Home que se incluye en el paquete desplegable se puede usar en diversas situaciones, como por ejemplo:

- Instalación "desde cero" de la plataforma Bonita BPM
- © 2018 Bonitasoft, Inc. Todos los derechos reservados.

- Sincronizador LDAP que utiliza Bonita Client Library para comunicarse con Bonita BPM Engine (ver a este sitio web esta archivando la documentación de las versiones anteriores a 7.3. Puede visitar el [sitio web de documentación de New Bonita BPM \(/\)](#) para las versiones 7.3 y posteriores.
- Creación de una aplicación que usa la Biblioteca de Bonita Client (ver a continuación)

Si, por ejemplo, tiene una versión sin comprimir del paquete desplegable llamado " **BonitaBPMCommunity-7.0.0-deploy** ", la carpeta Bonita Home se llamará " **bonita_home-7.0.0** ".

Sincronizador LDAP

El sincronizador LDAP es, de hecho, una aplicación de cliente Bonita.

Se basa en la biblioteca del cliente de Bonita, por lo que requiere una carpeta Bonita Home.

Si necesita configurar el sincronizador LDAP, consulte la documentación del sincronizador LDAP (/ldap-synchronizer-3) .

En tu propia aplicación cliente

Su aplicación necesitará una carpeta Bonita Home.

Como está creando una aplicación cliente, solo necesita la engine-clientcarpeta, no las otras carpetas.

Las otras carpetas son útiles solo para Bonita BPM Portal, por lo que no son necesarias.

En la engine-clientcarpeta, el conf/bonita-client-custom.propertiesarchivo anula la configuración del work/bonita-client-community.propertiesarchivo.

Este engine-client/conf/bonita-client-custom.propertiesarchivo de propiedades define cómo la biblioteca del cliente Bonita se conecta al Bonita BPM Engine.



(/6.x-7.2/printpdf/876)

Última actualización el 1 de diciembre de 2015

◀ Configuración de la base de datos de negocios (/6.x-7.2/product-bos-sp/database-configuration-business-data)

Licencias ▶ (/6.x-7.2/product-bos-sp/licenses)

Inicia sesión para publicar comentarios (/6.x-7.2/user/login?destination=bonita-home-876)

O

¿No tienes cuenta aún? Crea uno. (/6.x-7.2/user/register?destination=bonita-home-876)