

# TRABAJO PRÁCTICO

## MÁQUINA VIRTUAL - PARTE II

### Introducción

En esta segunda parte se deberá ampliar la máquina virtual para brindar soporte a un proceso con 5 segmentos, manejo de pila con 4 nuevas instrucciones y los registros respectivos, modificadores sobre los operandos de memoria, nuevas llamadas al sistema para lectura y escritura de strings, limpiar consola y definir breakpoints para debugear el código.

### Máquina virtual

Se debe entregar el código fuente y el ejecutable compilado de la máquina virtual, la cual debe poder utilizarse desde una consola del siguiente modo:

```
vmx.exe filename.vmx [filename.vmi] [m=M] [-d]
```

Donde:

- **vmx.exe** es el programa ejecutable del proceso Ejecutor o Máquina Virtual.
- **filename.vmx** (obligatorio) es la ruta y nombre del archivo con el programa en lenguaje máquina (puede ser cualquier nombre con extensión **.vmx**).
- **filename.vmi** (opcional) es la ruta y nombre del archivo donde se almacenará la imagen de la máquina virtual (puede ser cualquier nombre con extensión **.vmi**).
- **m=M** (opcional) permite indicar el tamaño de la memoria principal, donde **M** es un valor expresado en KiB. Si se omite, el valor por defecto sigue siendo 16 KiB.
- **-d** (opcional) es un flag que fuerza a la máquina virtual a mostrar el código *Assembler* correspondiente al código máquina cargado en la memoria principal.

### Descripción de la máquina virtual

La máquina virtual a implementar en esta segunda parte, debe tener los siguientes componentes:

- Memoria principal (RAM) de tamaño variable.
- Tabla de descriptores de segmentos.
- 16 registros de 4 bytes.
- 1 procesador con:
  - Capacidad para decodificar instrucciones de tamaño variable con 27 códigos de operaciones y 3 tipos de operandos.
  - Capacidad de direccionar a cada byte de la memoria.

### Programa


El programa binario de esta segunda parte contará con una nueva cabecera (*header*) que incorporará nueva información respecto de la primera parte. La máquina virtual debe ser capaz de interpretar ambas cabeceras, utilizando como referencia el número de versión. Para esto, el traductor (**vmt**) posee un parámetro **v=V** que permite indicar el número de versión **V** del archivo binario.

A continuación de la cabecera, se ubicará el código máquina del programa y, seguidamente, el contenido del *Constants Segment* (cadenas de caracteres constantes).

Header		
Nº byte	Campo	Valor
0 - 4	Identificador	"VMX23"
5	Versión	2
6 - 7	Tamaño del <i>Code Segment</i>	—
8 - 9	Tamaño del <i>Constants Segment</i>	—
10 - 11	Tamaño del <i>Data Segment</i>	—
12 - 13	Tamaño del <i>Extra Segment</i>	—
14 - 15	Tamaño del <i>Stack Segment</i>	—

## Memoria principal

En esta segunda parte, la memoria principal tendrá un tamaño variable que será indicado por un parámetro en la línea de comandos al momento de ejecutarla. Al iniciar la máquina virtual, se debe crear el proceso de acuerdo a los tamaños de los segmentos y cargar el código byte a byte en el *Code Segment*, así como las constantes en el *Constants Segment*. Todos los segmentos deben cargarse de forma contigua en la memoria, respetando el siguiente orden:



Nótese que en esta segunda parte, el proceso no necesariamente ocupará toda la memoria principal. En caso de que la memoria principal no cuente con espacio suficiente para alojar al proceso en su totalidad, la máquina virtual deberá detener su ejecución e indicar el error.

## Tabla de descriptores de segmentos

La tabla de descriptores de segmentos se mantiene igual que en la primera parte. Sin embargo, ahora solo deberán crearse entradas para los segmentos que tengan un tamaño mayor a cero. Esto quiere decir que la posición de cada segmento en la tabla no será siempre la misma. El orden de los segmentos en la tabla debe ser el mismo que su ubicación física en la memoria principal.

## Registros

Antes de comenzar la ejecución, la máquina virtual debe inicializar los registros CS, KS, DS, ES y SS con los punteros al comienzo de sus respectivos segmentos. Si alguno de los segmentos no existe (su tamaño es igual a cero), su respectivo registro deberá quedar cargado con un -1.

El registro SP, es un puntero al tope de la pila, al comienzo del programa la pila estará vacía, por lo tanto debe inicializarse con el valor del SS + el tamaño de la pila. En su estado inicial SP apunta a una posición de memoria fuera del *stack segment*.

El registro BP, también se utiliza para referenciar posiciones de la pila, sin embargo en principio no requiere ninguna inicialización, será cuestión del programador utilizarlo correctamente (generalmente inicializando con el valor de SP en un determinado momento del programa).

Los registros quedarán dispuestos de la siguiente manera:

Posición	Nombre	Descripción
0	CS	Segments
1	DS	
2	KS	
3	ES	
4	SS	
5	IP	Instruction Pointer
6	SP	Stack
7	BP	
8	CC	Condition Code
9	AC	Accumulator
10	EAX	General Purpose Registers
11	EBX	
12	ECX	
13	EDX	
14	EEX	
15	EFX	

## Instrucciones en lenguaje máquina


### Códigos de operación

A continuación se listan las 4 nuevas instrucciones a implementar, junto con sus códigos de operación asociados en hexadecimal, clasificadas según la cantidad de operandos.

1 Operando		0 Operandos	
mnem	cod (6 bits)	mnem	cod (8 bits)
PUSH	3C	RET	F1
POP	3D		
CALL	3E		

### Operandos

**Operando de memoria:** los dos bits más significativos indican el tamaño de la celda a leer o escribir, de acuerdo a la siguiente codificación:



Tamaño de la celda	Código binario
long (l)	00
word (w)	10
byte (b)	11

Los modificadores (prefijos) de los operandos de memoria ahora también deben visualizarse en el *disassemble* de la máquina virtual.

## Manejo de pila

Si bien el correcto uso de la pila queda bajo la responsabilidad del programador assembler, se debe tener en cuenta la estricta implementación de las operaciones que se realizan sobre la misma.

Las instrucciones **PUSH**, **POP**, **CALL** y **RET**, por las cuales el programador utiliza la pila, siempre almacenan o extraen 4 bytes, aunque los operandos no sean de 4 bytes (en el caso del **PUSH** y **POP**).

Tanto al almacenar un valor en la pila como al extraerlo, el orden de los bytes es *big endian*, al igual que las operaciones de memoria sobre otros segmentos.

La pila crece hacia las direcciones inferiores de la memoria, por lo tanto cuando se está **agregando** a la pila se **decrementa** el valor del SP, y cuando se está **quitando** de la pila se **incrementa** el valor del SP.

La instrucción **PUSH** debe seguir estrictamente los pasos:

1. Decrementar el valor del SP en 4.
2. Si el valor de **SP** es menor que el valor del registro **SS**, entonces será un **STACK OVERFLOW** y se aborta la ejecución de la máquina virtual.
3. Obtener el valor del operando (sea inmediato, de registro o de memoria).
4. Si es necesario, transformar el valor obtenido a 4 bytes.
5. Almacenar en la pila desde los bytes menos significativos del valor, dejando en el tope el byte más significativo.

Por ejemplo: **PUSH AX**, decrementar el valor de **SP** en 4, si **EAX** = 0x1234ABCD se toman los 2 bytes menos significativos (**AX**), 0xABCD, se lo transforma en 4 bytes, 0xFFFFABCD (propagando el signo), y se almacena en la pila CD, AB, FF y FF quedando el SP apuntando al byte más significativo del valor.

La instrucción **POP** debe realizar la operatoria inversa:

1. Extraer 4 bytes desde el tope de la pila.
2. Si al realizar esta acción, no se pudo completar porque no había bytes suficientes o la pila estaba vacía, entonces será un **STACK UNDERFLOW** y se aborta la ejecución.
3. Convertir los 4 bytes extraídos en un valor, el cual tendrá en el byte más significativo lo que estaba en el tope de la pila, y continúa en orden hasta el menos significativo.
4. Asignar el valor extraído al primer operando, si el operando es menor a 4 bytes se truncan los bytes más significativos.
5. Incrementar el valor del SP en 4.

Nótese que la instrucción **POP** **no modifica los valores de la pila**, solo modifica el registro **SP**.

Continuando con el ejemplo: si luego se hace un **POP [ES+4]** se leen los 4 bytes apuntados por SP, y por lo tanto en el byte 4 del *extra segment* quedará 0xFF, **b[ES+5] = 0xFF**, **b[ES+6] = 0xAB** y **b[ES+7] = 0xCD**, finalmente el debe incrementar el valor del SP en 4.

La instrucción **CALL** siempre almacenará en la pila los 4 bytes del valor del **IP** (que ya se encuentra apuntando a la siguiente instrucción) y luego modificará los 2 bytes menos significativos del IP con el valor del operando. Es decir, técnicamente la instrucción **CALL *subrut*** equivale a hacer **PUSH IP** y seguido un **JMP *subrut***.

En el caso de la instrucción **RET** modificará el **IP** obteniendolo del tope de la pila, por lo tanto, una instrucción **RET**, equivale a **POP IP**.

## Llamadas al sistema

**3 (STRING READ):** almacena en un rango de celdas de memoria los datos leídos desde el teclado. Almacena lo que se lee en la posición de memoria apuntada por EDI. En CX (16 bits) se especifica la cantidad máxima de caracteres a leer. Si CX tiene -1 no se limita la cantidad de caracteres a leer.

**4 (STRING WRITE):** imprime por pantalla un rango de celdas donde se encuentra un *string*. Inicia en la posición de memoria apuntada por EDI, e imprime hasta encontrar un 0x00 o haya impreso la cantidad de caracteres indicadas en CX (si CX tiene -1 no se limita).

**7 (CLEAR SCREEN):** ejecuta una limpieza de pantalla. No requiere ningún registro configurado y tampoco modifica ninguno.

**F (BREAKPOINT):** pausa la ejecución y genera un archivo imagen con el estado actual de la máquina virtual. No requiere ningún registro configurado y tampoco modifica ninguno.

## Herramientas de depuración

### Archivo de imagen

Los archivos de imagen (\*.vmi) almacenan el estado de la máquina virtual en un instante de tiempo. Al comienzo de este archivo se encuentra una cabecera (header) con la siguiente estructura:

Header		
Nº byte	Campo	Valor
0 - 4	Identificador	"VMI23"
5	Versión	1
6 - 7	Tamaño de la memoria principal (KiB)	—

Seguidamente se almacenan los registros, luego la tabla de descriptores de segmentos y finalmente la totalidad de la memoria. En resumen, el archivo debe estructurarse de la siguiente manera:

Archivo de imagen (*.vmi)	
Sección	Tamaño (bytes)
Header	8
Registros	16 x 4 = 64
Tabla de descriptores de segmentos	8 x 4 = 32
Memoria principal	(variable)

### Breakpoint

Los *breakpoints* son un tipo de llamada al sistema especial que permiten pausar la ejecución para observar el estado actual de la máquina virtual. Estas llamadas al sistema deben ser ignoradas si al momento de ejecutar la máquina virtual no se ha incluido el parámetro que indica el archivo de imagen.

Cuando se ejecuta un *breakpoint*, la máquina virtual debe pausar su ejecución y generar un archivo de imagen. Luego, debe quedar a la espera de que el usuario realice una de las siguientes acciones:

- Si el usuario ingresa el carácter 'q' (*quit*), la máquina virtual continúa su ejecución hasta el próximo *breakpoint* o hasta finalizar la ejecución.
- Si el usuario presiona la tecla *Enter*, la máquina virtual debe ejecutar la siguiente instrucción y luego volver a realizar un nuevo *breakpoint*, sin importar qué haga dicha instrucción. Esto posibilita que el código pueda ser ejecutado paso a paso.

## Debugger

El *debugger*, provisto por la cátedra, permite visualizar en tiempo real el estado de la máquina. Una vez se encuentra en ejecución, monitorea constantemente un archivo de imagen y actualiza su salida por pantalla ante cualquier cambio en el mismo. Permite visualizar el código assembler desensamblado, la ubicación del registro IP, los valores de todos los registros y la tabla de descriptores de segmentos. Así mismo, permite visualizar los valores de las celdas de memoria de la siguiente manera:

- Si se ingresa una dirección física, se muestra el valor de esa celda de memoria.
- Si se ingresan dos direcciones físicas, se muestran los valores de todas las celdas de memoria en ese intervalo.

Se utiliza por consola del siguiente modo:

```
vmg.exe filename.vmi [-r] [-s] [w=W]
```

Donde:

- **vmi.exe** es el programa ejecutable del *debugger*.
- **filename.vmi** (obligatorio) es la ruta y nombre del archivo donde se almacenará la imagen de la máquina virtual (puede ser cualquier nombre con extensión **.vmi**).
- **-r** (opcional) es un flag que le indica al *debugger* que muestre los valores de los registros.
- **-s** (opcional) es un flag que le indica al *debugger* que muestre los valores de los segmentos.
- **w=W** (opcional) permite indicar el tamaño de la ventana de código, donde **W** es un valor que indica la cantidad de líneas de código a mostrar (alrededor de la línea apuntada por el registro IP).

## Errores

Además de los errores descritos en la primera parte, la máquina virtual debe ser capaz de detectar:

- **Memoria insuficiente:** cuando la memoria principal no cuenta con espacio suficiente para alojar todos los segmentos del proceso.
- **Stack overflow:** cuando se ejecuta una instrucción PUSH o CALL y no haya espacio suficiente en la pila.
- **Stack underflow:** cuando se ejecuta una instrucción POP o RET y la pila ya está vacía o no puede extraer los 4 bytes correspondientes.

Ante la ocurrencia de cualquiera de estos errores, la máquina virtual debe informarlo e inmediatamente abortar la ejecución del proceso.