

RESUMEN VIRTUALIZACIÓN EN LINUX

JOSÉ DOMINGO MUÑOZ

IES GONZALO NAZARENO

SEPTIEMBRE 2024



RESUMEN VIRTUALIZACIÓN EN LINUX



INSTALACIÓN DE QEMU/KVM + LIBVIRT

```
root@kvm:~# apt install qemu-system libvirt-clients libvirt-daemon-system  
root@kvm:~# adduser usuario libvirt  
usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system list
```

Si no quieres indicar la conexión, puedes crear una variable de entorno:

```
export LIBVIRT_DEFAULT_URI='qemu:///system'
```



RED DISPONIBLE POR DEFECTO

```
usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system net-list --all
```

Nombre	Estado	Inicio automático	Persistente
default	inactivo	no	si

```
usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system net-start default
```

La red default se ha iniciado

```
usuario@kvm:~$ virsh -c qemu:///system net-autostart default
```

La red default ha sido marcada para iniciarse automáticamente



Al crear un MV, pode defecto, se conectará a la red default, que es un red de tipo **NAT**:

1. En el host tenemos un servidor DHCP (rango: 192.168.122.2 - 192.168.122.254).
2. La puerta de enlace de la MV es la 192.168.122.1, que corresponde al host.
3. El servidor DNS de la MV también es el host.
4. La máquina virtual estará conectada a un Linux Bridge (switch virtual) llamado virbro.
5. El host también se conecta al bridge virbro con la dirección 192.168.122.1.
6. El host hace SNAT para que la MV tenga conectividad al exterior.



RED DISPONIBLE POR DEFECTO

prueba1 (1) - Virt Viewer

Fichero Ver Enviar llave Ayuda

```
usuario@prueba1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:8a:50:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.39/24 brd 192.168.122.255 scope global dynamic enp1s0
        valid_lft 2859sec preferred_lft 2859sec
    inet6 fe80::5054:ff:fe8a:50d1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@prueba1:~$ ip r
default via 192.168.122.1 dev enp1s0
192.168.122.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.122.39
usuario@prueba1:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.122.1
usuario@prueba1:~$ ping www.juntadeandalucia.es
PING www.juntadeandalucia.es (217.12.30.81) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 81.zone-217.12.30.juntadeandalucia.es (217.12.30.81): icmp_seq=1 ttl=44 time=43.9 ms
64 bytes from 81.zone-217.12.30.juntadeandalucia.es (217.12.30.81): icmp_seq=2 ttl=44 time=43.9 ms
^C
--- www.juntadeandalucia.es ping statistics ---
```

ALMACENAMIENTO DISPONIBLE

- Los discos de la MV, por defectos se guardaran en ficheros con formato **qcow2**.
- El directorio donde se guarda es **/var/lib/libvirt/images**.

```
prueba1 (1) - Virt Viewer
```

Fichero	Ver	Enviar llave	Ayuda
---------	-----	--------------	-------

```
usuario@prueba1:~$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	
vda	254:0	0	10G	0	disk	
├─vda1	254:1	0	9G	0	part	/
├─vda2	254:2	0	1K	0	part	
└─vda5	254:5	0	975M	0	part	[SWAP]

```
usuario@prueba1:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	976Mi	67Mi	825Mi	0,0Ki	83Mi	797Mi
Swap:	974Mi	0B	974Mi			

```
usuario@prueba1:~$ _
```

- Un **Pool de almacenamiento** es un recurso de almacenamiento.
 - ▶ Distintos tipos, normalmente es un Directorio.

```
virsh -c qemu:///system pool-list
Nombre      Estado      Inicio automático
-----
default     activo      si
iso         activo      si
```



- Un **volumen** es un medio de almacenamiento que podemos crear en un pool de almacenamiento en kvm.
 - ▶ Si el pool de almacenamiento es de tipo **dir**, entonces el volumen será un **fichero de imagen**.

```
virsh -c qemu:///system vol-list default
```

Nombre	Ruta
--------	------

prueba1.qcow2	/var/lib/libvirt/images/prueba1.qcow2
---------------	---------------------------------------

```
virsh -c qemu:///system vol-list iso
```

Nombre	Ruta
--------	------

debian-11.3.0-amd64-netinst.iso	/home/usuario/iso/debian-11.3.0-amd64-netinst.iso
---------------------------------	---



VIRT-INSTALL

```
apt install virtinst
```

Ejemplo:

```
virt-install --connect qemu:///system \  
             --virt-type kvm \  
             --name prueba1 \  
             --cdrom ~/iso/debian-11.3.0-amd64-netinst.iso \  
             --os-variant debian10 \  
             --disk size=10 \  
             --memory 1024 \  
             --vcpus 1
```

Para acceder a la MV:

```
virt-viewer -c qemu:///system prueba1
```



GESTIÓN DE MV CON VIRSH

```
virsh --help  
virsh list --help
```

Subcomandos de virsh...

list --all	dominfo <máquina>
shutdown <máquina>	domifaddr <máquina>
start <máquina>	domblklist <máquina>
autostart <máquina>	
reboot <máquina>	
destroy <máquina>	
suspend <máquina>	
resume <máquina>	
undefine --remove-all-storage <máquina>	



DEFINICIÓN XML DE UNA MÁQUINA

```
virsh -c qemu:///system dumpxml <máquina>
```

```
<domain type='kvm' id='6'>
  <name>prueba1</name>
  <uuid>a88eebdc-8a00-4b9d-bf48-cbed7bb448d3</uuid>
  ...
  <memory unit='KiB'>1048576</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>1048576</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>1</vcpu>
  ...
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-5.2'>hvm</type>
    <boot dev='hd' />
  </os>
  ...
```

DEFINICIÓN XML DE UNA MÁQUINA

```
<cpu mode='custom' match='exact' check='full'>
  <model fallback='forbid'>Cooperlake</model>
  <vendor>Intel</vendor>
...
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='qcow2' />
  <source file='/var/lib/libvirt/images/prueba1.qcow2' />
  <target dev='vda' bus='virtio' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x04' slot='0x00' function='0x0' />
</disk>
...
<interface type='network'>
  <mac address='52:54:00:8a:50:d1' />
  <source network='default' />
  <model type='virtio' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x00' function='0x0' />
</interface>
```

MODIFICACIÓN DE UNA MÁQUINA VIRTUAL

- Dos alternativas:
 - ▶ Realizar los cambios directamente en el documento XML utilizando el comando **virsh edit**.
 - ▶ Utilizando comandos específicos de virsh.
- Hay cambios que se pueden realizar con la máquina funcionando, otros necesitan que la máquina esté parada y otros necesitan un reinicio de la máquina para que se realicen.
- Ejemplo, con la MV parada:

```
virsh -c qemu:///system domrename prueba2 prueba1  
Domain 'prueba2' XML configuration edited.
```



Con al máquina parada:

```
virsh -c qemu:///system edit prueba1  
...  
    <vcpu placement='static'>2</vcpu>  
...
```

Otra forma: **virsh setvcpus**



MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA

Con la máquina parada, modificamos la memoria:


```
virsh -c qemu:///system edit prueba1
...
<memory unit='KiB'>3145728</memory>
<currentMemory unit='KiB'>1048576</currentMemory>
...
```

O en caliente:

```
virsh -c qemu:///system start prueba1

virsh -c qemu:///system setmem prueba1 2048M
```





- Configurar disco y tarjeta de red en modo **VirtIO**.
- Windows no tiene soporte nativo para dispositivos VirtIO.
- Añadimos un CDROM con la iso del de los drivers VirtIO.
- Cargamos los controladores como se indica en los apuntes.



CREACIÓN DE MV WINDOWS CON VIRT-INSTALL

```
virt-install --connect qemu:///system \  
--virt-type kvm \  
--name prueba4 \  
--cdrom ~/iso/Win10_21H2_Spanish_x64.iso \  
--os-variant win10 \  
--disk size=40,bus=virtio \  
--disk ~/iso/virtio-win-0.1.217.iso,device=cdrom \  
--network=default,model=virtio \  
--memory 2048 \  
--vcpus 2
```

