



# *zLog* 令和Edition

## V2.9.3.8

# RELEASE NOTE

2025/04/18  
JR8PPG

# フィードバック時のお願い（ML参加者向け）

- 不具合は再現手順を具体的に連絡して下さい。
- 改善要望は具体的に「こう言う文言ならわかりやすい」とか「ここがこう言う操作なら使い勝手が良い」と案を出してもらえると助かります。
- フィードバックはzlog-reiwa@cq-test.netへ

zLog令和Edition 2.9.3.x

バージョン 2.9.2.8からの修正内容です。

※前回から変更のあったページは**UPDATE**の表記があります



# バージョン2.9.3.Xでの主な変更点

- Enterキーモードの追加
- OTRSP対応
- CW Keyboardの送信進捗表示
- バンドスコープの改良
- F2A対応機能の改良（サウンドデバイスをリグ毎に設定）
- ハムサポとのデータ連係
- RBN連携
- グレイライン機能の追加
- 不具合修正

# New Feature

## #519 検索機能の追加

- 交信リストをコールサイン, 受信NR, memo欄を検索し、マッチしたQSOをハイライトします。
- 「次」ボタンで次々と検索します。




New Feature

#608

## Enterキーモードの追加 (1) (2.9.3.3)

- Enterキーで操作を行う、いわゆるESMモードです。
- Enterキーモードでも従来操作は可能です。
- DXPedいやマルチの無いコンテストでの動作を改善しました。(2.9.3.3)
- ショートカット#163での動作を改善しました。(2.9.3.4)



## #608

### Enterキーモードの追加（２）

- フォーカス位置と入力の有無によってEnterキー押下時の動作が異なります。




CQ/S&P	フォーカス位置	入力有無	Enterキー押下時の動作	備考
CQ	コールサイン	なし	F1(CQ)送信	
		あり	F2(\$C 5NN\$X)送信後、NR入力へ	TABキーと同じ
	ナンバー	なし	F5(NR?)送信	
		あり	F3(TU \$M TEST)送信とロギング	↓キーと同じ
S&P	コールサイン	なし	F7(MY CALL)送信	
		あり	F7(MY CALL)送信	DUPE時は何もしない
	ナンバー	なし	F5(NR?)送信	
		あり	F8(5NN\$X)送信とロギング	

# BUG FIX

## #631

### QSO Rateグラフの「最後からnn時間」表記の改善

- グラフの表示が「最初」「現在」「最後」のいずれでも「最後からnn時間」ではおかしいので修正しました。






# New Feature

## #632

### RBN連携機能 (1) (2.9.3.1)(2.9.3.2)

- SuperCheck/N+1において、受信したRBNのコールサインはQRVがあった局として別の表示をします。
- RBNへの出現情報はバンド別に管理します。(2.9.3.2)



太字はRBNにレポートがあったコール(QRVが確認されている)


N+1にて相違箇所の下線表示を追加

New Feature

#632

## RBN連携機能（2）(2.9.3.1)

- 分析機能で交信局を受信したRBNのコールサインとN+1の処理を行い、照合結果リストを出力します。




New Feature

#632

## RBN連携機能（3）(2.9.3.1)

- 後でRBN情報としてPacketClusterログをロードできます。
- 一括でRBN情報と(再)照合できます。




New Feature

#632

## RBN連携機能（４）(2.9.3.1)


➤ RBN連携機能の設定画面です。



チェックONでスポット情報をスーパーチェックに利用します  
性能面でどれだけの影響がで  
るかは未知数...

交信リストの表示色設定です

RBN照合OKとする、報告回数  
です。これは複数回数の報告を  
持ってQRVがあったとするため、  
2回以上がおすすめです



New Feature

#632

## RBN連携機能（5）(2.9.3.1)

➤ 交信リストの表示色を変更可能としました。

背景が水色はRBN照合OKの  
交信です(例)

zLog for Windows [PC0] - ALLJA2024.ZLOX

ファイル(F) ウィンドウ(W) 各種設定(S) ネットワーク(N) 表示(V) ラボ(L) ヘルプ(H)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Co Co Co 25 wpm

SP

コンテスト 期間外です。

time	call	RST	rcvd	band	mod	pts	mul	pw	me
20:49	JA9OJM	599	30M	7	CW	1		H	(7
20:50	JI3CJP/3	599	23M	7	CW	1		H	(7
20:53	JA2KVB	599	18M	3.5	CW	1		H	(3
20:54	JI4WHS	599	35M	3.5	CW	1		H	(3
20:56	JM6CIP	599	45M	3.5	CW	1	45	H	(3
20:57	JA0IOF	599	09H	3.5	CW	1		H	(3
20:58	JK1FNL	599	11H	3.5	CW	1		H	(3
20:59	JG1CFO	599	12M	3.5	CW	1		H	(3

22:39

RIG-A 3.5 CW RIG-B 3.5 CW

JA1C 599

RIG-C 599 Unknow Other A B


599 106H R1 VA 22:39:30

New Feature

#632

## RBN連携機能（6）(2.9.3.1)

➤ QSOEditウィンドウにも項目を追加しました。



The screenshot shows the 'Edit QSO' dialog box with the following fields and options:

- QSOデータ**

date	time	call	RST	rcvd	band	mode	pwr	pts	memo
2024/04/28	20:53:04	JA2KVB	599	18M	3.5	CW	H	0	
- ステーション**

PC名	TX#	周波数
pc1		3514.6
- QSLカード**

☒ None ☐ PSE QSL ☐ NO QSL
- QSOフラグ**

☐ CQ ☐ DUPE ☐ QSY違反 ☐ 強制入力 ☐ 無効  
☒ RBN Verified

Buttons: OK, キャンセル

チェックONでRBN照合OKです

New Feature

#632

## RBN連携機能（7）(2.9.3.1)

➤ zLog CSVにてRBN照合フラグも出力します。

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
Freq	QsyViolatio	PCName	Forced	QslState	Invalid	Area	RBN Verified	
7113	FALSE	pc1	TRUE	1	TRUE	1	FALSE	
7113	FALSE	pc1	TRUE	1	TRUE	0	FALSE	
7113	FALSE	pc1	TRUE	1	TRUE	1	FALSE	
7113	FALSE	pc1	TRUE	1	TRUE	2	FALSE	
7113	FALSE	pc1	TRUE	1	TRUE	6	FALSE	
7113	FALSE	pc1	TRUE	1	TRUE	6	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	8	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	2	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	0	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	1	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	7	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	3	TRUE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	6	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	8	FALSE	
7113	FALSE	pc1	FALSE	0	FALSE	1	FALSE	

RBN Verified  
TRUE:RBN照合OK  
FALSE:RBN照合NG

#634

## 1Radio時での使用可能リグ台数の拡大

- 1Radio時でも4台のリグを設定可能としました。
- SHIFT+X押下時はRIG-1～RIG-4を順次切り替えます。
- アンテナ端子の切り替え機能はRIG-1/RIG-2のみ作動します。



## #648

### CW Keyboardでも送信の進捗をしりたい(2.9.3.2)

- 送信に合わせて背景に色が付くようにしました。
- サイドトーンが聞こえないリモート運用等で有効とのことです。
- 全部送信した後は、画面で設定の時間経過後クリアされます。
- メインウィンドウでCW送信中に、このウィンドウをアクティブにするとzLogが異常終了する不具合を修正しました。(2.9.3.2)


送信に合わせて色が付く



この時間経過後画面クリア

## #656 OTRSP対応（１）


- 標準とされるSO2Rの切替BOX仕様に対応しました。  
Open Two Radio Switching Protocol (OTRSP)  
<https://www.k1xm.org/OTRSP/>  
[https://www.k1xm.org/OTRSP/OTRSP\\_Protocol.pdf](https://www.k1xm.org/OTRSP/OTRSP_Protocol.pdf)
- 実装コマンドはTX,RX,AUXです。
- 送信RIG切替時は、TX1<CR> または TX2<CR> が送出されます。
- 受信RIG切替時は、RX1<CR> または RX2<CR> が送出されます。
- バンド切替時は設定に従って、AUXコマンドが送出されます。（N1MMと同じ）
  - ・ 書式：ANT<RIGNO><ANTNO><CR>
  - ・ RIGNOは 1 桁、ANTNOは 2 桁、<CR>は0x0D
  - ・ ANT未指定時・・・AUX100<CR> 又は AUX200<CR>
  - ・ ANT1指定時・・・AUX101<CR> 又は AUX201<CR>
- 通信条件：9600bps,ストップビット1,パリティ無し,フロー制御無し  
(RTS/CTSはOFF固定) CW(RTS/DTR)重畳可




N1MMで使用できるOTRSP機器は使えると思います。

# New Feature

## #656 OTRSP対応 (2)



### ④RIG-1/RIG2を設定



New Feature

## #656 OTRSP対応（3）

Options

運用スタイル ハードウェア1 ハードウェア2 ハードウェア3 リグ制御 ネット

RIG-Aへのリグ割当			RIG-Bへのリグ割当		
	リグ	アンテナ		リグ	アンテナ
1.9 MHz	RIG-1	ANT1	1.9 MHz	RIG-2	ANT1
3.5 MHz	RIG-1	ANT1	3.5 MHz	RIG-2	ANT1
7 MHz	RIG-1	ANT1	7 MHz	RIG-2	ANT1
10 MHz	RIG-1	ANT1	10 MHz	RIG-2	ANT1
14 MHz	RIG-1	ANT1	14 MHz	RIG-2	ANT1
18 MHz	RIG-1	ANT1	18 MHz	RIG-2	ANT1
21 MHz	RIG-1	ANT2	21 MHz	RIG-2	ANT1
24 MHz	RIG-1	ANT2	24 MHz	RIG-2	ANT1
28 MHz	RIG-1	ANT2	28 MHz	RIG-2	ANT1
50 MHz	RIG-1	ANT3	50 MHz	RIG-2	None
144 MHz	RIG-1	ANT4	144 MHz	RIG-2	None
430 MHz	RIG-1	ANT4	430 MHz	RIG-2	None
1200 MHz	RIG-1	ANT4	1200 MHz	RIG-2	None
2400 MHz	RIG-1	ANT4	2400 MHz	RIG-2	None
5600 MHz	RIG-1	ANT4	5600 MHz	RIG-2	None
10 G & up	RIG-1	ANT4	10 G & up	RIG-2	None

OK キャンセル

⑥AUXコマンドはこのアンテナ設定に従って送出されます。

例)

RIG-AのANT1は、AUX101

RIG-AのANT3は、AUX103

RIG-BのNoneは、AUX200


RIG-BのANT1は、AUX201

JG0LGQ北沢OMが制作中の  
SO2R切替BOXに対応します。

# New Feature

## #656 OTRSP対応 (4)

TX:RIG-A, RX:RIG-A




グリーンのランプ点灯がTX


青枠がRX

送出コマンド  
RX1<CR>  
AUX100<CR>  
TX1<CR>

TX/RX切替  
SHIFT+X



TX:RIG-B, RX:RIG-B




送出コマンド  
RX2<CR>  
AUX200<CR>  
TX2<CR>

# New Feature

## #656 OTRSP対応 (5)

TX:RIG-A, RX:RIG-A




送出コマンド  
RX1<CR>

RX切替  
SHIFT+C



TX:RIG-A, RX:RIG-B



青枠がRX


グリーンのランプ点灯がTX

送出コマンド  
RX2<CR>

# New Feature


## #656 OTRSP対応 (6)

TX:RIG-A, RX:RIG-A




送出コマンド  
TX1<CR>

TX切替  
SHIFT+V



TX:RIG-B, RX:RIG-A



青枠がRX


送出コマンド  
TX2<CR>

グリーンのランプ点灯がTX

New Feature


# #656 OTRSP対応 (7)

TX:RIG-A, RX:RIG-A




送出コマンド  
RX1<CR>  
AUX101<CR>  
TX1<CR>

バンド切替  
SHIFT+B



TX:RIG-B, RX:RIG-A



送出コマンド  
RX1<CR>  
AUX102<CR>  
TX1<CR>




# New Feature

#656

## OTRSP対応（8）

- リグ側でバンド切替を行った場合、AUXコマンドを送出します。
- COMポートキーイング時、DSR信号がOFFでキーイングを停止するオプションを追加しました。



## #659

### マルチTXの拡張

- マルチTXのTX番号が0-9で10TXでした。これでは足りないため、0-15の16TXまでに拡張しました。

#678

## シリアル番号の発番管理方法の改善

- シリアルNO方式コンテストについて発番方法の改善。
- 主にPHONE時に、zLogが発番する番号と違う番号を誤って送った場合に番号に食い違いがおきる。
- 現在
  - 番号管理用の変数を使って、管理番号 + 1 を次のQSOのシリアルナンバーとしているが、ZLOファイルロード時(次回起動時)は最終QSOのシリアルナンバー + 1 としている。
- 改善
  - 常に最終QSOのシリアルナンバー + 1 を次のQSOのシリアルナンバーとした。

# Improvement

## #683 #717 バンドスコープの改良（１）


- #683 バンドスコープの[VFO同期][中央固定]がわかりにくいというご指摘。
- #717 All bandsのウィンドウでは全バンドのスポットが出ているので、現在バンドは良いが他のバンドを見るのが大変とのご指摘。

#683



わかりにくい

#717




下の方になるバンド(スポット)を見るのが大変

Improvement

## #683 #717 バンドスコープの改良（２）


- [ノーマル]・・・VFO非連動
- [VFO同期]・・・VFOに合わせてスクロール
- [中央固定]・・・VFO位置をウインドウの中央に固定して表示



[ノーマル][VFO同期]  
[中央固定]の3択に変更

バンド別のタブを追加

右クリックメニューで各ウ  
ィンドウを個別に表示／非  
表示とできるようにした



# #683 #717 バンドスコープの改良（3）

➤ 従来操作との対比は下記の通りです。



動作	改良後の操作			改良前の操作	
	[ノーマル]	[VFO同期]	[中央固定]	[VFO同期]	[中央固定]
ノーマル表示 VFOの動きには連動しない	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
VFO同期表示 VFOに合わせてスクロール	OFF	ON	OFF	ON	OFF
中央固定表示 VFO位置をウインドウの中央に固定して表示	OFF	OFF	ON	ON	ON

Improvement

#690

ZLOG TELNETも登録リストから選択できるようにしてほしい


➤ zLog本体と同様の設定を追加しました。



## #699

### クイックQSYとコンソールコマンドQSYの統合

- 類似機能となるクイックQSYと#672でのコンソールコマンドQSYを統合しました。#672の説明を次ページに掲載。



- QSY先の設定を画面で行えるようにした
- 元のクイックQSY機能によりショートカットキーも使用可能
- 周波数入力を簡便にするために補助ウインドウを作ってみた

周波数入力ウインドウ



#672

## コンソールコマンドでの周波数プリセットへのQSY(2.9.2.2)

- 予めプリセットしておいた周波数・モードへコンソールコマンドでQSYします。
- IC-705/905/9700ではFIXエッジの選択が可能です。(2.9.2.2)

予めコマンドと周波数・バンドを設定したファイル  
zlog\_freqmem.txt

```
コマンド, 周波数, モード, FIXエッジ  
50S, 50350000, SSB  
50C, 50050000, CW  
144S, 144250000, SSB  
144C, 144050000, CW  
430S, 432500000, SSB, 1  
430C, 430050000, CW, 2
```

コールサイン欄に、”,50C”と入力すると 50.050kHz CWへQSYします。

IC-705/905/9700の場合は、予め登録してあるスペクトラムスコープのFIXエッジ(上限／下限周波数)を選択できます。FIXエッジは各機種とも各バンド4パターン登録できます。上記ファイルの4項目目に番号を記述することで、QSY時にFIXエッジ選択コマンドをリグに送出します。(項目無し又は0の場合は送出しません)  
これはモードによって占有周波数が異なるためスペクトラムスコープの表示幅を変更したいという要望に対応するものです。

## #700

### スペースキー押下時の動作改善(2.9.3.7)

#### ➤ 現状

- ① コールサイン入力
- ② スペースキー押下（又はタブキー）
- ③ 過去QSO（他バンドのQSO）があればNRを転記
- ④ コール欄に戻り訂正
- ⑤ スペースキー押下（又はタブキー）
- ⑥ すでにNR欄には何か入力済みなので、過去QSO（他バンドのQSO）からのNR転記をしない

#### ➤ 改善

- 上記の⑥で、訂正したコールサインに過去QSO（他バンドのQSO）があればNRを転記するようにした
- MLにて指摘のあった不具合を修正しました。(2.9.3.1)
- MLにて指摘のあった不具合を修正しました。  
2.9.3.1での修正が他の修正で元に戻っていました。(2.9.3.7)

# New Feature

## #703

## ハムサポとのデータ連携（1）

- iPhoneアプリの「HAM交信サポート」との相互のデータ交換を可能としました。

<https://apps.apple.com/jp/app/ham%E4%BA%A4%E4%BF%A1%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/id6645736263>



### HAM交信サポート 4+

ログ取り、無線局検索、QSL管理全て、ハムってサポート！

Yuri HARUNA

iPhone対応

★★★★★ 5.0 • 4件の評価

無料 - アプリ内課金があります

### iPhoneスクリーンショット




New Feature

#703

## ハムサポとのデータ連携（２）

- zLogからHAM交信サポートへ交信データを移行するには、「エクスポート」メニューより「HAM交信サポート(\*.csv)」を選択して下さい。




New Feature

#703

## ハムサポとのデータ連携（3）

- HAM交信サポートからzLogへ交信データを移行するには、「インポート」メニューより「zLog CSV (\*.csv)」を選択して下さい。



Improvement

#709

## Packet Cluster接続：接続先毎にコマンドを登録

- 接続先毎にコマンドを予め設定できるようにしました。

設定する場合

TELNET settings

設定名: ccc

ホスト名: ccc.jg1vgx.net:7373

ログインID: Port#: 23

改行コード: CR + LF ☐ ローカルエコー

Commands: SET/FILTER DXCTY/PASS JA  
SET/FILTER DXCTY/OFF

OK キャンセル

PacketClusterサーバー毎のコマンドを入力しておく(1行1コマンド)

コマンドを使う場合

Cluster

ccc dxc arc

接続先:  
ccc.jg1vgx.net:7373  
ログインID: <Your callsign>

SET/FILTER DXCTY/PASS JA  
SET/FILTER DXCTY/OFF

Connect

☒ 自動ログイン  
☒ 自動再接続  
☐ スポットを他のバンドへリレー  
☐ 受信ログを保 ☒ BELを無視  
☐ 許可/拒否リストを使用  
☐ 強制再接続

コンボボックスで選択したコマンドが送信される

## BUG FIX

#725

CTRL+Nでバンドスコープに登録時、NEWマルチチェックが正しくない

➤ 現象

ARRL 10mの場合、CTRL+Nでバンドスコープに登録時、交信済みマルチなのにNEWマルチとして赤く表示される。

➤ 原因

ARRL 10mでの北米局のNRはSTATEなのでコールサインからNEW MULTIチェックができない。

そのため、その局がWORKEDかどうかのチェックしかできない。

しかもSPOT情報に正しいモード情報が無いので、常にCWとしてチェックされる。SSBでは正しくWORKEDチェックが行えない。

➤ 対応

ARRL 10mの場合、バンドスコープでNEW MULTIチェックは行わない。またモード無視でのWORKEDチェックとする。

## #726

### 最後のシリアルNOを送りたい

- シリアルNOコンテストで、ロギング後にAGN?等を送られた場合、最後のシリアルNO（ひとつ前のQSO）を再送したい。
- CWの置換マクロとして\$U(\$u)を実装しました。  
例えば、F9等に「5NN\$U TU」と登録しておくことで、F9キー押下で対応が可能となります。



#728

SO2R:V2.8のリグ切り替え信号にRX=RIG-A+RIG-Bを追加

- V2.8のリグ切り替え信号利用時、ショートカットキー#137の操作を行うと、DTR:ON/RTS:ONとするオプションを追加する。  
解除はショートカットキー#135と#136と#147の操作とする。
- 使用用途は接続するSO2R切替BOXにて、DTR:ON/RTS:ONとした場合、RIG-AとRIG-Bの両方の受信音をヘッドホンに入力する。

#729

## サウンドデバイスをリグ毎に設定可能とした（１）

- Voice再生/F2A時、現在選択中のリグに合わせてサウンドデバイスを選択できるようにする。
- これにより、USB接続時にオーディオデバイスが用意されるリグを複数台接続した場合に、リグ切替に合わせてVoice/F2A送信を行うことができます。

Improvement

#729

## サウンドデバイスをリグ毎に設定可能とした（２）

➤ ハードウェア設定の「ハードウェア3」「ハードウェア4」タブで設定します。

「ハードウェア4」タブを追加

運用スタイル ハードウェア1 ハードウェア2 ハードウェア3 **ハードウェア4**

RIG-1  
出力デバイス **スピーカー (Realtek(R) Audio)** 音量 100  
☐ F2Aモードを使う ☐ データモードを使う D1 フィルター FIL1  
☐ F2AでPTTを使う 送信前ディレイ(ms) 500 送信後ディレイ(ms) 500

RIG-2  
出力デバイス **スピーカー (Realtek(R) Audio)** 音量 100  
☐ F2Aモードを使う ☐ データモードを使う D1 フィルター FIL1  
☐ F2AでPTTを使う 送信前ディレイ(ms) 500 送信後ディレイ(ms) 500

RIG-3  
出力デバイス **スピーカー (Realtek(R) Audio)** 音量 100  
☐ F2Aモードを使う ☐ データモードを使う D1 フィルター FIL1  
☐ F2AでPTTを使う 送信前ディレイ(ms) 500 送信後ディレイ(ms) 500

RIG-4  
出力デバイス **スピーカー (Realtek(R) Audio)** 音量 100  
☐ F2Aモードを使う ☐ データモードを使う D1 フィルター FIL1  
☐ F2AでPTTを使う 送信前ディレイ(ms) 500 送信後ディレイ(ms) 500

OK キャンセル

Options

運用スタイル ハードウェア1 ハードウェア2 **ハードウェア3** ハードウェア4

ICOM CI-Vオプション  
モード CI-V Transceive On 方法 周波数とモードを取得  
応答タイムアウト(ms) 1000

PTT制御  
☐ CWでPTTを使う 送信前ディレイ(ms) 25 送信後ディレイ(ms) 0  
☐ PHでPTTを使う 送信前ディレイ(ms) 25 送信後ディレイ(ms) 0

USBIF 4CWオプション  
☒ WPM同期 ☐ Gen.3のマイク入力  
☐ ノイズを使用(V1, AMD-USB-KEY)

WinKeyerオプション  
☐ WinKeyerを使う ☐ WK 9600bps ☐ 常に9600bpsで使用  
☒ 出力先選択する ☐ Speed Pot無視

音声再生デバイス  
☒ **リグで再生する** **スピーカー (Realtek(R) Audio)**

ONの場合、リグ毎のデバイスに出力します

OK キャンセル

Voice再生用デバイスを選択

## #731

### パラレルポート対応

- SO2R制御BOX用にパラレルポートに対応してみます。
- 昔ながらのプリンターポート（セントロニクス）が付いたP Cは皆無なので、秋月電子のFT245RL USB-パラレル変換モジュールに対応します。  
<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g101799/>
- 予定のピンアサインは下記の通りです。  
CWとPTTは実装済み。TXnとRXnは仕様調整中です。



D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
CW	PTT	TX0	TX1	RX0	RX1	RX2	AF BLEND

- この様に使いたいという希望があれば連絡下さい。

#733

## CWのWPM表示の改善 (2.9.3.2)(2.9.3.8)

- ¥+nや¥-nでの電文中WPM変更機能でWPM変更時の動作を改善しました。
- また、¥-nで元のWPMに戻らない不具合を修正しました。
- WinKeyerのSpeedPod(VR)操作が¥+nや¥-nでのWPM変更扱いとなっていたのを修正しました。(2.9.3.8)



ここは実際のWPMを表示

¥+nの場合は"+"表示  
¥-nの場合は"- "表示

## #734

## [無変換]キーのPTT制御も2BSIQに対応する(2.9.3.2)

- PTTのON/OFFを行う、[無変換]キーの動作を2BSIQに対応しました。
- CW送信中、Voice送信中の場合の動きは下記の通りです。

2BSIQ=OFF	2BSIQ=ON WAIT=ON	2BSIQ=ON WAIT=OFF
送信中止し、PTTをONにする	送信終了を待って、TXをRXと同じに変更してPTTをONにする	送信を中止し、TXをRXと同じに変更してPTTをONにする

# New Feature

## #736

### kHzのQSY機能(2.9.3.2)

- コール欄へ入力するコマンドにkHzでのQSY機能を追加しました。
- FとKCのどちらも使用できます。

#### 入力例

,100.1F又はKC → xx.100.1 ^QSY  
,1001F → xx.100.1 ^QSY  
,100KC → xx.100.0 ^QSY  
,10F → xx.010.0 ^QSY

ここをチェックONで有効

	Band/Freq.	モード	リグ	Command	Edge
#1	433500000	SSB	RIG-P	430S	
#2			None		
#3			None		
#4			None		
#5			None		
#6			None		
#7			None		
#8			None		

☒ kHz QSY コマンドを使用する (F/KC)

クイックMemo

#101		#107	
#102		#108	
#106			

OK キャンセル

# New Feature

## #737

### エンティティ情報表示 (1) (2.9.3.3)(2.9.3.4)(2.9.3.6)

- DXコンテスト用に相手局のエンティティ情報を表示可能としました。
- 自局の日の出／日没時刻は今後対応予定です。
- 表示について何かアイデアありましたらお寄せ下さい。
- DXPediモードでも方位表示可能としました。(2.9.3.4)

The screenshot shows a software window titled "Entity information" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Header:** A grey bar with the text "France".
- Compass:** A circular compass rose with "N" at the top, "S" at the bottom, "W" on the left, and "E" on the right. An arrow points towards the top-left, and the number "331" is displayed in the center.
- Entity Details:** A panel on the right containing:
  - Entity:** A box with the letter "F".
  - CQ Zone:** A box with the number "14".
  - ITU Zone:** A box with the number "27".
  - Continent:** A box with the letters "EU".
- Time and Distance:** Below the compass, it shows "N46:00:00", "E2:00:00", and "9,877Km".
- Sunrise/Sunset:** A section at the bottom left with:
  - Sunrise:** "04/07 14:20"
  - Sunset:** "04/08 03:28"
- Checkbox:** A checkbox labeled "手前に表示" (Show in front) at the bottom right.

Red boxes with Japanese text and arrows point to specific features:

- 自局から相手局への方向表示** (Direction from local station to remote station): Points to the compass rose.
- Nを0度として右回りの角度** (Angle clockwise from N as 0 degrees): Points to the number "331" on the compass.
- 相手局の日の出/日没時刻(UTC)** (Remote station's sunrise/sunset time (UTC)): Points to the "Sunrise" and "Sunset" fields.
- Entity情報** (Entity information): Points to the "Entity" field.
- チェックONで手前に表示します** (Check ON to show in front): Points to the "手前に表示" checkbox.



New Feature

#737

## エンティティ情報表示（2）(2.9.3.3)

- 自局位置は運用設定で設定します。
- 初期値は36.4/-138.38となっています。(CTY.DATの値)

運用設定

各種設定 カテゴリー CW/RTTY ボイスメモリ その他 クイック機能 ナビ

運用可能なバンドと電力

<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 28 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 50 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 7 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 144 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 10 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 430 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 14 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 1200 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 18 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 2400 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 21 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 5600 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 24 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 10 G & up	H

自局の位置

緯度 36.4

経度 -138.38

☐ Jモード

☐ コンテスト期間を使う

☐ 期間外の交信もログ出力

☒ 開始ウインドウを使用する

☐ 保存はCW非送信時

自動保存 3 QSO毎

☐ スーパーチェックよりナンバー自動入力

☒ 他のバンドで交換したナンバーを自動入力

☐ 長い日付で表示する

QSL初期値

☒ なし

☐ PSE QSL

☐ NO QSL

QSYアシスト

☒ なし

☐ 時間制限 10 分

☐ QSY回数 8 回/時間

OK キャンセル

自局の緯度経度  
10進形式(degrees)  
CTY.DATに合わせて南緯と  
東経をマイナスとします。

#739

## PacketClusterからのスポット受信仕様変更(2.9.3.4)

- 今まではコンテストで使用しないバンドのスポット情報は破棄していましたが、バンドスコープの充実により破棄する意味は失われているので、全てのスポット情報を受信するように変更しました。

# New Feature

## #740 クイック起動（１）（2.9.3.6）

➤ 前回のコンテストで素早く起動できる様にしました。

The image shows the zLog software interface with three windows and a workflow diagram.

**Welcome to zLog** (Left):

- Buttons: 新規又は既存のコンテストを開く, 前回のコンテストを再開する
- Text: 前回のコンテスト
- Text: 電通大VUSコンテスト
- Text: uecvus.ZLOX
- Checkbox: ☐ 次回よりこのウィンドウを表示しない

**zLog Menu** (Middle):

- コンテスト: ☐ ALL JA, ☐ 6m & Down, ☐ Field Day, ☐ 全市全部, ☐ ALL JA0 (JA0), ☐ ALL JA0 (他)
- ☐ CQ WW, ☐ CQ WPX, ☐ JIDX, ☐ AP Sprint, ☐ ARRL DX (W/VE), ☐ ARRL DX (DX), ☐ ARRL 10 m, ☐ IARU HF, ☐ All Asian DX (Asia), ☐ IOTA, ☐ WAEDC (DX)
- ☐ DXpedition, ☒ 電通大VUSコンテスト
- 選択...
- スコア係数 1
- OK, キャンセル
- 後入力モード, コールサイン JR8PPG
- バンド: ☒ オールバンド, ☐ 1.9 MHz, ☐ 3.5 MHz, ☐ 7 MHz, ☐ 14 MHz, ☐ 21 MHz, ☐ 28 MHz, ☐ 50 MHz, ☐ 144 MHz, ☐ 430 MHz, ☐ 1200 MHz, ☐ 2400 MHz, ☐ 5600 MHz, ☐ 10GHz & up
- カテゴリー: ☒ Single-Op, ☐ Multi-Op/Multi-TX, ☐ Multi-Op/Single-TX, ☐ Multi-Op/Two-TX
- TX# 0
- モード: ☒ Ph/CW, ☐ CW, ☐ Ph, ☐ Other, ☐ ALL

**zLog for Windows [PC0] - uecvus.ZLOX** (Right):

- MenuBar: ファイル(F), ウィンドウ(W), 各種設定(S), ネットワーク(N), プラグイン(P), 表示(V), ラボ(L), ヘルプ(H)
- Status Bar: 25 wpm
- Table:

time	call	RST	rcvd	band	mod	pts	multi	memo

- Bottom Panel:

RIG-A	1.9	CW	RIG-B	1.9	CW
21:59	599				
<input checked="" type="checkbox"/> RIG-C			Unknow	Other	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
	599	R1 VA	21:59:54		

**Workflow:**

- From "Welcome to zLog", "前回のコンテストを再開する" points to "電通大VUSコンテスト" in "zLog Menu".
- From "zLog Menu", "OK" points to the main application window.

**Note:** 従来通りが良い場合は、ココをチェックONとして下さい。

New Feature

## #740 クイック起動（2）（2.9.3.6）

- 「運用設定」メニューの「各種設定」タブで開始ウインドウの使用有無を設定できます。

運用設定

各種設定 カテゴリー CW/RTTY ボイスメモリ その他 クイック機能

運用可能なバンドと電力

<input checked="" type="checkbox"/> 1.9 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 28 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 50 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 7 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 144 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 10 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 430 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 14 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 1200 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 18 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 2400 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 21 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 5600 MHz	H
<input checked="" type="checkbox"/> 24 MHz	H	<input checked="" type="checkbox"/> 10 G & up	H

自局の位置

緯度 36.4

経度 -138.38

☐ Jモード

☐ コンテスト期間を使う

☐ 期間外の交信もログ出力

☒ 開始ウインドウを使用する

☐ 保存はCW非送信時 自動保存 3 QSO毎

☐ スーパーチェックよりナンバー自動入力

☒ 他のバンドで交換したナンバーを自動入力

☐ 長い日付で表示する

QSL初期値

☒ なし

☐ PSE QSL

☐ NO QSL

QSYアシスト

☒ なし

☐ 時間制限 10 分

☐ QSY回数 8 回/時間

OK キャンセル

このチェックボックスで開始ウインドウの使用有無を設定できます。

#742

## ADIFインポート機能の実装 (2.9.3.4)

- 他ソフトとの相互運用性を高めるために、ADIFのインポート機能を実装しました。
- 全てのソフト／コンテストでの組み合わせでテストを行ったわけではありませんので、今後支障がある場合はその都度対応していきます。

#743

## TS-890でのFIX Edge選択機能対応 (2.9.3.4)

- TS-890のバンドスコープ範囲選択コマンド (BS5) に対応しました。
- これにより、リグ選択が「TS-590/890」でしたが、「TS-590」「TS-890」に分かれました。
- TS-990はBS5コマンドの動きが異なり、バンドスコープの上限／下限周波数設定のため対応しません。

## BUG FIX

#746

### Additional I/OプラグインでのQSOID問題 (2.9.3.5)


- プラグインのAdditional I/Oでのインポート時、QSOIDにいつも同じ値が設定されるので、複数ファイルのマージを行うと同じQSOIDのQSOが入力されない。
- インポート後にQSOIDを振り直すようにしました。

# New Feature

## #747

### Graylineマップ (2.9.3.5)(2.9.3.6)

- DXコンテストで必要なGraylineマップを作りました。
- 薄く暗いところはsunrise/sunsetの前30分～後30分(計 1 時間)です。いわゆるグレイラインです。
- 点線は子午線と赤道を表しています。実線は自局の経度です。
- Sunsetでグレイラインの幅が半分になる現象を修正しました。(2.9.3.6)
- 地図とのマッピングは大体ですので、正確ではありません。
- 地図はfreeworldmapsの素材を使用しました。





# #749

## バンドスコープからのQSYでFixEdgeを設定する (1) (2.9.3.6)

- クイックQSYの設定画面を改良し、いくつでも登録できるようにしました。ショートカットキーが使用できるのは上から8個です。

**運用設定**

各種設定 カテゴリ CW/RTTY ボイスメモリ その他 クイック機能 バッテリ

### クイックQSY

No	Band/Freq	Mode	RIG	Command	FixEd...
1	433500000	SSB	RIG-A	430S	0
2	21000000	SSB	None	21S	1

追加 編集 削除 ☒ kHz QSY コマンドを使用する (F/KC)

### クイックMemo

#101  #107

#102  #108

#106

OK キャンセル

## デザイン変更

#749

## バンドスコープからのQSYでFixEdgeを設定する（２）（2.9.3.6）

- バンドスコープからのQSY時に、同じバンドモードのクイックQSY設定を参照しFixEdgeを設定します。
- また、元の周波数に戻る際も同様にQSY先の周波数と同じバンドモードのクイックQSY設定を参照しFixEdgeを設定します。

#750

## 電通大VUSコンテスト対応 (2.9.3.6)

- このコンテストではモード毎に得点が計上可能なので、zLog本体プログラムの修正を行いました。
- コンテスト定義ファイルはUECVUS.CFGファイルです。

time	call	RST	rcvd	band	mod	pts	multi	memo
22:10	JR8PPG	599	010103	144	CW	2	010103	
22:11	JR8PPG	59	010103	144	SSB	1		
22:11	JR8PPG	59	010103	144	FM	1		
22:11	JR8PPG	599	010103	430	CW	2	010103	
22:11	JR8PPG	59	010103	430	SSB	1		
22:11	JR8PPG	599	010103	2400	CW	4	010103	
22:12	JR8PPG	59	010103	2400	SSB	2		
22:12	JR8PPG	59	010103	430	SSB	0		-DUPE-

RIG-A		RIG-B	
430	SSB	1.9	CW
59			

RIG-C	
59	

Status	
59	R1 VA 22:12:53

## その他不具合修正一覧

- #673 WinKeyerでのPTT制御不具合(2.9.3.8)
- #753 PacketClusterウィンドウに同じ局が2行ずつ表示される(2.9.3.8)
- #754 PacketCluster受信にてコールサインが未入力の場合アプリケーションエラーとなる(2.9.3.8)