

載入 PHP SQL 驅動程式



本主題提供將用於 SQL Server 之 PHP 的 Microsoft 驅動程式載入 PHP 處理序空間的指示。

有兩個選項可載入驅動程式。驅動程式可以在 PHP 啟動時載入，或者可以在 PHP 指令碼執行階段載入。

將驅動程式檔案移至您的延伸目錄中

不論您使用哪個程序，第一個步驟都是將驅動程式檔案放入 PHP 執行階段可以找到它的目錄中。所以，將驅動程式檔案放入 PHP 延伸目錄中。如需隨用於 SQL Server 之 PHP 的 Microsoft 驅動程式安裝的驅動程式檔案清單，請參閱 [PHP SQL 驅動程式的系統需求](#)。

如有必要，請使用 **extension_dir** 選項，在 PHP 組態檔 (php.ini) 中指定驅動程式檔案的目錄位置。例如，如果您要將驅動程式檔案放在 c:\php\ext 目錄中，請使用此選項：

```
extension_dir = "c:\PHP\ext"
```

在 PHP 啟動時載入驅動程式

若要在 PHP 啟動時載入用於 SQL Server 之 PHP 的 Microsoft 驅動程式，請先將驅動程式檔案移入延伸目錄中。然後，請遵循下列步驟：

1. 若要啟用 SQLSRV 驅動程式，請將下面這一行加入延伸區段，或修改已經存在的一行 (此範例將 3.2 版安全執行緒驅動程式使用於 PHP 5.6)，以修改 **php.ini**：

```
extension=php_sqlsrv_56_ts.dll
```

若要啟用 PDO_SQLSRV 驅動程式，請將下面這一行加入延伸區段，或修改已經存在的一行 (此範例將 3.2 版安全執行緒驅動程式使用於 PHP 5.6)，以修改 **php.ini**：

```
extension=php_pdo_sqlsrv_56_ts.dll
```

2. 如果您想要使用 PDO_SQLSRV 驅動程式，php_pdo.dll 必須可用作內建的延伸模組，或作為以動態方式載入的延伸模組。如果您需要以動態方式載入 PDO_SQLSRV 驅動程式，php_pdo.dll 必須存在於延伸目錄中且下面這一行必須在 php.ini 中：

php

```
extension=php_pdo.dll
```

3. 重新啟動 Web 伺服器。

 注意

若要判斷是否已成功載入驅動程式，請執行可呼叫 `phpinfo()` 的指令碼。

如需 `php.ini` 指示詞的詳細資訊，請參閱 [核心 php.ini 指示詞的描述](#)。

在 PHP 指令碼執行階段載入驅動程式

若要在指令碼執行階段載入用於 SQL Server 之 PHP 的 Microsoft 驅動程式，請先將驅動程式檔案移入延伸目錄中。然後在將使用驅動程式的 PHP 指令碼開頭納入下面這一行：

```
dl('php_pdo_sqlsrv_56_ts.dll');
```

如需與動態載入延伸模組相關之 PHP 函數的詳細資訊，請參閱 [dl](#) 和 [extension_loaded](#)。

另請參閱

[PHP SQL 驅動程式快速入門](#)[PHP SQL 驅動程式的系統需求](#)[PHP SQL 驅動程式程式設計指南](#)[SQLSRV 驅動程式 API 參考](#)

社群新增項目

© 2016 Microsoft