




はじめに

マジックコネクトは、手元端末から対象機器に安全に接続できるリモートアクセスサービスです。



🔧 ご利用までの流れ

<div>1 配布物の確認</div> <p>アカウント管理者※から配布された右記の物をご確認ください。</p> <p>※ 貴社において、マジックコネクトのアカウントやUSB キーなどの管理を担当されている方です。</p>	配布物	詳細
	マジックコネクトのアカウント情報	以下の3つの情報です。 <input type="checkbox"/> サーバ情報 <input type="checkbox"/> アカウント(ユーザ名) <input type="checkbox"/> パスワード
	USB キー	magicConnect. と書かれたUSB キーです。 ※USB キーはアカウント情報に紐付いています。 
	セットアッププログラム(対象機器用)	以下のプログラムです。 <input type="checkbox"/> mcclient20_setup.exe 
	管理機能の利用手順(一般ユーザ用)	パスワードの変更や接続履歴を確認したい場合には、 こちらの手順書をご覧ください。
⇓		
<div>2 対象機器の設定</div> <div>..... P.②</div>		
⇓		
<div>3 手元端末の設定／操作</div> <div>[Windows] P.⑦</div> <div>[iOS] P.⑩</div> <div>[Android] P.⑭</div>		

💡 困ったときは

エラーなどでセットアップがうまくいかない場合は、お客様サポートページ(<http://www.magicconnect.net/support/>)の[困ったときは]をご覧ください。
上記を参照しても、問題が解決しない場合は、貴社のアカウント管理者へお問い合わせください。

対象機器の設定

OS : Windows 7 Ultimate、
表示方法 : カテゴリを例に説明します。

設定は管理者権限で行ってください。

実施不要⇒

設定内容


- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. リモートデスクトップ接続許可 | P.② |
| 2. 電源管理 | P.③ |
| 3. MagicConnect client ソフトのインストール | P.④ |
| 4. MagicConnect client ソフトの初期設定と接続 | P.⑤ |
| 5. 待機状態の設定 | P.⑥ |

1. リモートデスクトップ接続許可

Step1 [スタート]-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]
-[システム：リモート アクセスの許可] からシステムのプロパティ
を開きます。

Step2 [リモート] タブの「リモートデスクトップを実行しているコンピューターからの接続を許可する」を選択し、「OK」を押します。


注意 対象機器へログインするユーザーには、Windowsのパスワードを設定してください。



ワンポイント


【管理者権限の無いユーザーの場合】

[リモート] タブの「ユーザーの選択」を押して、右記のリモート デスクトップ ユーザー画面を表示します。
「追加」を押して、ユーザーを登録します。



【Windows 8/8.1 の場合】


- ① デスクトップ画面左下隅で右クリック（タッチパネルの場合は長押し）し、表示されたメニューから、[コントロール パネル] を選択します。
- ② [システムとセキュリティ]-[システム：リモートアクセスの許可] からシステムのプロパティを開きます。
- ③ [リモート] タブの「このコンピューターへのリモート接続を許可する」を選択します。
- ④ 「ネットワークレベル認証でリモート デスクトップを実行しているコンピューターからのみ接続を許可する（推奨）」のチェックボックスを外し、「OK」を押します。



3. MagicConnect client ソフトのインストール

Step1 セットアッププログラム（右記の「mcclient20_setup.exe」）を対象機器にコピーし、ダブルクリックします。

\\ncs2086\RetailTF\softlib\magicconnect\setup_usb_ndl



ダブルクリック

Step2 セットアッププログラムが起動したら、画面の指示に従い、セットアップを進めます。



Step3 セットアップ完了画面が表示されたら「完了」を押し、「mcclient20_setup.exe」を削除します。



4. MagicConnect client ソフトの初期設定と接続

Step1

対象機器の画面右下にあるタスクトレイに表示されている右記グレーの炎のアイコンを右クリックし、メニューから「設定 ...」を選択します。




Step2

設定画面の「ホスト：」と「ポート：」に、マジックコネクットのサーバ情報を入力して、「サーバへ自動で接続し、ログインする」を選択し、「適用」を押します。

HTTP Proxy


- 1) 利用するにチェック
- 2) ホスト：proxy.nci.local
- 3) ポート：8443
- 4) 認証を利用するにチェック
- 5) ユーザ名：自分のユーザ名
- 6) パスワード：自分のパスワード
- 7) ドメイン：ncihome



ワンポイント


【インターネット接続に Proxy を利用している場合】

「利用する」にチェックを入れ、「ホスト：」と「ポート：」に利用するネットワーク環境で使用している Proxy サーバの情報を入力します。



【Proxy サーバで認証を利用している場合】


上記設定を行う際、「認証を利用する」にチェックを入れ、Proxy サーバの認証情報を入力します。



Step3

設定画面の「認証設定」を押します。

右記の画面に、マジックコネクトのアカウント（ユーザ名）とパスワードを入力し、「OK」を押します。



Step4

設定画面の「OK」を押します。



Step5

対象機器の画面右下の炎のアイコンを右クリックし、メニューから「接続」を選択すると、アイコンがグレーからブルーに変わり、社外からマジックコネクトで接続可能となります。




💡 ワンポイント

【炎のアイコンに × が表示される場合】

マジックコネクトサーバへの接続に失敗しています。アイコンを右クリックし、メニューから「エラーメッセージを表示...」を選択し、接続に失敗している理由やお問い合わせコードをご確認ください。

お問い合わせコードの説明や対処方法については、お客様サポートページ (<http://www.magicconnect.net/support/>) の [困ったときは] → [お問い合わせコードと対処方法] をご覧ください。



5. 待機状態の設定

Step1

ユーザーの切り替え／画面ロック／ログオフなどで待機状態にします。

この後は、**手元端末の設定／操作**

[Windows] 🖱️ P.⑦ へ お進みください。

[iOS] 🖱️ P.⑩ へ お進みください。

[Android] 🖱️ P.⑭ へ お進みください。

手元端末の設定／操作 [Windows]

OS : Windows 7 Ultimate を例に説明します。

設定内容

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. MagicConnect viewer の実行 | P.⑦ |
| 2. MagicConnect viewer の初期設定と接続 | P.⑧ |
| 3. MagicConnect viewer の終了 | P.⑨ |

1. MagicConnect viewer の実行

Step1

パソコンに USB キーを挿し、[スタート]-[コンピューター] から CD ドライブを開き、赤い炎のアイコン「mc_viewer.exe」(※) をダブルクリックして実行します。



ダブルクリック


※ NDL プラスエディションの場合は、「mc_viewer_plus.exe」となります。

💡 ワンポイント

【検疫機能について】

NDL プラスエディションは、手元端末の検疫状態が最新かつ安全である場合に右記の画面が表示されます。(画面に有効なウイルス対策ソフトウェアの名称が表示されます。)

検疫仕様は、製品サイト (<http://www.magicconnect.net/>) の [ラインナップ・価格] タブ→[主な仕様]→[エディション]→[STEP3 オプションを選ぶ (任意)]→[プラスエディションの詳細はこちら] をご確認ください。



2. MagicConnect viewer の初期設定と接続

Step1 「サーバ：」に、マジックコネクトのサーバ情報を入力します。

注意 末尾の「:443」まで、正しく入力してください。



Step2 「ユーザ名：」と「パスワード：」に、マジックコネクトのアカウント（ユーザ名）とパスワードを入力して、「OK」を押します。

自分のユーザID／パスワードを入力





ワンポイント

【インターネット接続に Proxy を利用している場合】

①環境によっては、Proxy の設定を手動で実施しないと、**Step2** でエラーになる場合があります。この場合、右記の画面で「設定」を押します。

！保守PC側は設定不要！

②「利用する」にチェックを入れ、「手動で設定する」を選択します。
「ホスト：」と「ポート：」に利用するネットワーク環境で使用している Proxy サーバの情報を入力し、画面左下の「OK」を押します。



【Proxy サーバで認証を利用している場合】


上記②を行う際、「認証を利用する」にチェックを入れ、Proxy サーバの認証情報を入力します。



Step3 右記画面の「ホスト」から、接続したい対象機器を選択します。
「接続方法：」から「リモートデスクトップ」が選択されていることを確認し、「接続」を押します。

【会社PCが立ち上がっていない場合の手順】

- 1) ホストに会社PC（NCC9999）が表示されていないことを確認
- 2) 接続方法を「WOL」に変更
- 3) ホスト「WOL」を選択し、接続ボタン押下
- 4) 送信先PCが会社PC（NCC9999）を確認
- 5) パスワード「yokoh@ma」を入力し送信ボタン押下
- 6) マジックパケットを送信しました画面でOKクリック
- 7) Step4の画面が表示されるまで待つ。



Step4 右記の画面に対象機器の Windows ユーザー名、パスワードを入力して、「→」を押します。
デスクトップ画面が表示され、対象機器の操作が可能になります。




3. MagicConnect viewer の終了

Step1 マウスカーソルをデスクトップ画面の最上端に移動し、台形の上部バーの「x」を押します。



Step2 MagicConnect viewer 画面右上の「x」を押します。

作業後の会社PCシャットダウンは
コマンドプロンプトから「shutdown /s」で行う。



Step3 手元端末の画面右下にあるタスクトレイの取り外しアイコンをクリックして、「CD ドライブの取り出し」を選択し、USB キーを取り外します。

注意 トラブルの原因となりますので、必ず上記手順を行ってください。

