

# 专题/专辑播放

专辑或专题：



全屏播放：



7月4日产品需求变更：

- 取消专辑、专题中的“播放MV”需求，暂不实现。—宋庆席 张泽军
- 专辑或专题页，歌曲采用一列样式。当焦点在歌曲上，按左键或右键可以翻页。按左键翻至前一页，按右键翻至下一页。每次点击“播放全部”都是从第一首开始起播。

歌曲、MV的播放控制菜单显示5秒后自动隐藏。所有歌曲、MV都具备后台播放能力，退出APP后停止所有播放。

功能模块	功能说明	交互说明
播放全部	<ol style="list-style-type: none"><li>点击“播放全部”，当前专辑、专题按节目顺序播放。 7月4日需求更新：</li><li>每次点击“播放全部”，都是从第一首开始起播，不记录用户播放历史。</li></ol>	
播放MV	7月4日评审：取消此功能	
翻页	<ol style="list-style-type: none"><li>专辑、专题节目每页显示12个，当前页面内容数量超过12首时，支持翻页，并显示当前节目的页数、总页数。一页显示12首歌曲。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>点击“&lt;”向前翻页，当前是第一页时点击无反应。</li><li>点击“&gt;”向后翻页，当前是最后一页时点击无反应。</li></ol>
专辑、专题信息	<ol style="list-style-type: none"><li>显示专辑或专题海报（无海报时用默认的海报图）、名称、简介信息、歌曲数量、歌手姓名、专辑发行时间（没有则不显示）。</li></ol>	
歌曲信息	<ol style="list-style-type: none"><li>显示歌曲名称、歌手姓名、VIP标识（第一期歌曲均免费，暂不显示）、MV标识、音质标识。</li><li>歌曲名称显示为8个字，超过部分显示为· · ·</li></ol>	

音频播放（免费）	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击推荐位，直接拉起播放器播放歌曲，显示控制台，5秒不操作后控制台消失</li><li>2. 支持断点续播</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 全屏播放时，按返回键，返回上一级</li><li>2. 支持播放暂停</li><li>3. 当前播放的是第一首歌曲时，点击“上一曲”时，toast提示用户“当前歌曲已经是第一首”</li><li>4. 当前播放的是最后一首歌曲时，点击“下一曲”时从第一首歌曲重新开始播放</li></ol>
MV播放（免费）	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击推荐位，直接拉起播放器播放MV</li><li>2. 支持断点续播</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 全屏播放时，按返回键，返回上一级</li><li>2. 支持播放暂停</li><li>3. 当前播放的是第一首歌曲时，点击“上一曲”时，toast提示用户“当前歌曲已经是第一首”</li><li>4. 当前播放的是最后一首歌曲时，点击“下一曲”时从第一首歌曲重新开始播放</li></ol>
歌曲与MV切换	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 歌曲有关联的MV时，播放界面通过点击“MV”切换至MV。也可以通过“歌曲”切换至音乐播放模式</li><li>2. 切换后，从头开始播放歌曲或MV</li><li>3. 当前歌曲无MV时，隐藏MV</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击“MV”、“歌曲”进行播放切换</li></ol>
歌曲翻页	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击“&lt;”，切换至上一页</li><li>2. 点击“&gt;”，切换至下一页</li><li>3. 7月4日需求变更，新增需求： 当焦点在歌曲上，按左键或右键可以翻页。按左键翻至上一页，按右键翻至下一页</li></ol>	

歌词	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 歌词按行自下向上匀速滚动</li><li>2. 当前歌曲无歌词时，提示“当前歌曲无歌词”</li><li>3. 当前演唱歌词高亮</li><li>4. 若当前歌曲为纯音乐，提示“此歌曲为没有填词的纯音乐，请您欣赏”</li></ol>	/
直播（免费）	点击推荐位，直接全屏播放音乐直播	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 全屏播放时，按返回键则退出全屏播放，返回上一级</li></ol>
播放列表页	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 播放列表展示的是当前专辑、专题的所有播放歌曲。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击“播放列表”落焦后显示当前所有播放歌曲</li><li>2. 按返回键隐藏播放列表，并将焦点回到“播放列表”图标</li><li>3. 当前歌曲播放时，点击“播放列表”，焦点自动落在当前播放的歌曲上</li></ol>
控制台	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 全屏播放时，按左键或右键呼出播放控制菜单</li><li>2. 切换歌曲上一首、下一首</li><li>3. 播放暂停/播放</li><li>4. 播放顺序，包括随机、单曲、循环三种</li><li>5. MV与音乐切换，有MV的歌曲，支持选中后播放当前节目的MV。MV模式可以切回音乐模式播放</li><li>6. 快进、快退</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击上一首切换至上一首</li><li>2. 点击下一首切换至下一首</li><li>3. 点击“暂停”，播放停止。再次点击恢复播放</li><li>4. 点击播放顺序按钮，按照单曲—随机—循环—单曲的顺序切换。默认为播放列表循环</li></ol>
音质	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 标准、高品质、无损、至臻。一期音乐不收费。不考虑码率是否收费，码率都显示出来即可，有无损就显示无损，有至臻就显示至臻。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击音质，切换播放的当前歌曲音质，并toast提示：“已为您切换至XX音质”</li></ol>

后台播放	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 歌曲、MV播放时，按返回键退出当前歌曲播放界面，随机进入后台播放模式。此时用户可以浏览其他歌曲、MV或者专辑、专题等操作。</li><li>2. 退出APP，所有播放停止</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 点击状态栏的“播放入口” icon进入当前正在播放的歌曲。</li><li>2. 当前播放的歌曲，点击“播放列表”，焦点自动落焦在当前播放的歌曲上</li></ol>
------	--	--