

Contenu

Installation de Observium	2
Après la configuration de Ubuntu Server 20.04.....	2
Ajout des hosts.....	4
Activation du SNMP sur le serveur NAS	4
Activation du SNMP sur le serveur Windows.....	6
Activation du SNMP sur les clients Windows 7	13
Déploiement par GPO depuis le serveur Windows.....	13
Activation du SNMP sur le pare-feu pfsense.....	17
Installation du SNMP sur la messagerie IRedMail sous Ubuntu	18
Installation du SNMP sur le client Ubuntu	19
Résultat final.....	20

Installation de Observium

Configuration du profil [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on the next screen but a password is still needed for sudo.

Votre nom : observium

Le nom de cette machine: observium-ent1
Le nom qu'il utilise pour communiquer avec d'autres ordinateurs.

Choisir un nom d'utilisateur : observium

Choisir un mot de passe : ****

Confirmer votre mot de passe: ****

[Terminé]

Dans /etc/netplan/00.. :

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens160:
      addresses: [10.1.1.150/24]
      gateway4: 10.1.1.254
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 1.0.0.1]
      dhcp4: false
      dhcp6: false
  version: 2
```

netplan apply puis reboot

Ensuite MàJ → apt update && apt full-upgrade -y

Après la configuration de Ubuntu Server 20.04

Source : https://docs.observium.org/install_debian/


```
##### localhost [1] completed discovery modules at 2021-12-10 13:01:00 #####
o Discovery time      1.2012 seconds
Added device localhost (1).
Devices success: 1.
DONE! UNIX-agent is installed and this server is now monitored by Observium
Would you like to install the UNIX-agent on this host? (y/N): _
```

⇒ Y

Ajout des hosts

Activation du SNMP sur le serveur NAS

openmediavault

The open network attached storage solution

ServicesSNMP

nas-ent1.jstorral.fr

✓ Enregistrer

↺ Réinitialiser

Paramètres généraux

Activer☒

Emplacement

Informations d'emplacement, par exemple l'emplacement physique de ce système.

Contact

Informations du contact, par exemple nom ou adresse e-mail de la personne responsable du système.

Version

SNMP version 1/2c

Communauté

ent1

Options supplémentaires

Trappes

Activer☐

Communauté

public

Hôtes

localhost

Port

162

← →

10.1.1.100

☆

🔒

⌵

⚠ La configuration a été modifiée. Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet.

✓ Appliquer

↺ Annuler

openmediavault

The open network attached storage solution

ServicesSNMP

nas-ent1.jstorral.fr

✓ Enregistrer

↺ Réinitialiser

Paramètres généraux

Activer☒

Emplacement

Informations d'emplacement, par exemple l'emplacement physique de ce système.

Contact

Informations du contact, par exemple nom ou adresse e-mail de la personne responsable du système.

Version

SNMP version 1/2c

Communauté

ent1

Options supplémentaires

Devices

Total

Up

Alert

Ignored (Dev)

Disabled / Shut

1

1 up

0 down

0 ignored

0 disabled

Perts

2

2 up

0 down

0 (0) ignored

0 shutdown

Alerts

OK

Fail

Delay

Suppress

Other

0

0

0

0

0

Device

Entity

Alert

Status

Basic Configuration

Hostname

10.1.1.100

Skip PING☒ Skip ICMP echo checks

Protocol Version

v2c

Transport

UDP

Port

162

Timeout

3-120 sec. Default 1 sec.

Retries

3-10. Default 5.

Max Repetitions

0-500. Default 10. 0 for disable snmpbul

Ignore existing RRDs☒ Ignore pre-existing RRD directory and files

✓ Add device

SNMP v1/v2c Authentication

SNMP Community

ent1

Extra Configuration

SNMP Context

(Optional) Context

Adding SNMPv2c host 10.1.1.100 port 161

✕



Trying v2c community *** [0] ...

✕

Device added (id = 2): 10.1.1.100

✕

Activation du SNMP sur le serveur Windows



Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WSRV-ENT1.Littoral.1.fr

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
WSRV-ENT1.Littoral.1.fr

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
WSRV-ENT1.Littoral.1.fr	10.1.1.1	Microsoft Windows Server 2012 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors ligne et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collection de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
WSRV-ENT1.Littoral.1.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

☐ Accès à distance

☐ Hyper-V

☐ Serveur d'applications

☐ Serveur de télécopie

☒ Serveur DHCP (Installé)

☒ Serveur DNS (Installé)

☐ Serveur Web (IIS)

☒ Service de fichiers et de stockage (Installé)

☒ Services AD DS (Installé)

☐ Services AD FS (Active Directory Federation Service)

☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)

☐ Services Bureau à distance

☐ Services d'activation en volume

Description

L'accès à distance offre une connectivité transparente, toujours active et toujours gérée basée sur DirectAccess. L'accès à distance fournit des services VPN traditionnels, y compris la connectivité de site à site (succursale ou nuage). Le routage fournit des fonctionnalités de routage traditionnelles, y compris la traduction d'adresses réseau et d'autres options de connectivité.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
WSRV-ENT1.Littoral.1.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

☐ Serveur SMTP

☐ Serveur Telnet

☐ Serveur WINS

☐ Service d'activation des processus Windows

☐ Service de recherche Windows

☐ Service de réseau local sans fil

☐ Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS)

☐ Service Serveur iSNS

☒ Service SNMP

☐ Services d'encre et de reconnaissance de l'écriture

☐ Services TCP/IP simples

☐ Sous-système pour les applications UNIX (déconseillé)

☐ Stockage étendu

☐ Transfert de commentaires sur Windows

☐ Virtualisation VDS

Description



Le service SNMP (Simple Network Management Protocol) inclut des agents qui analysent l'activité des périphériques réseau et envoient leur rapport à la console système du réseau.

< Précédent



Suivant >

Installer

Annuler



⇒ Services.msc



Propriétés de Service SNMP (Ordinateur local) X

Interruptions		Sécurité	Dépendances
Général	Connexion	Récupération	Agent

Les systèmes de gestion d'Internet peuvent demander au service SNMP d'indiquer la personne contact, l'emplacement du système et les services de réseau pour cet ordinateur.

Contact :

Emplacement :

Service

☒ Physique ☒ Applications ☒ Liaison de données et sous-réseau

☒ Internet ☒ Bout en bout

En savoir plus sur le protocole [SNMP](#)

OK Annuler Appliquer

Propriétés de Service SNMP (Ordinateur local) ✕

Général
Connexion
Récupération
Agent

Interruptions
Sécurité
Dépendances

☒ Envoyer une interruption d'authentification

Noms de communautés acceptés

Communauté	Droits
ent1	LECTURE SE...

Ajouter...
Modifier...
Supprimer

☐ Accepter les paquets SNMP provenant de n'importe quel hôte
☒ Accepter les paquets SNMP provenant de ces hôtes

localhost

10.1.1.150

Ajouter...
Modifier...
Supprimer

En savoir plus sur le protocole [SNMP](#)

OK
Annuler
Appliquer

Devices
Ports
Health
Apps

🔍

Devices		Total	Up	Alert	Ignored (Dev)	Disabled / Shut
Ports	2	4	4 up	0 down	0 ignored	0 disabled

Alerts		Ok	Fail	Delay	Suppress	Other
Device	Entity	0	0	0	0	0

Basic Configuration

Hostname: 10.1.1.1

Skip PING: ☐ Skip ICMP echo checks

Protocol Version: v1

Transport: UDP

Port: 1-65535, Default 161

Timeout: 1-120 sec, Default 1 sec

Retries: 1-10, Default 5

Max Repetitions: 0-500, Default 10, 0 for disable snmpset

Ignore existing RRDs: ☐ Ignore pre-existing RRD directory and files

Add device

SNMP v1/v2c Authentication

SNMP Community: ent1

Extra Configuration

SNMP Context: (Optional) Context

Adding SNMPv1 host 10.1.1.1 port 161
✕



Trying v1 community*** [0] ...
✕



Device added (id = 3): 10.1.1.1
✕

Activation du SNMP sur les clients Windows 7




Déploiement par GPO depuis le serveur Windows


Dans la gestion des stratégies de groupe →







Modification de la GPO →





Depuis le client Windows :



Devices	Total	Up	Alert	Ignored (Dev)	Disabled / Shut
Ports	16	11 up	5 down	0 ignored	0 shutdown

Alerts	OK	Fail	Delay	Suppress	Other
Device	0	0	0	0	0

Device	Entity	Alert	Status

Basic Configuration

Hostname: 10.1.1.12

☒ Skip PING ☐ Skip ICMP echo checks

Protocol Version: v1
 Transport: UDP

Port: 161 (Default 161)

Timeout: 5-120 sec (Default 5 sec)

Retries: 1-10 (Default 5)

Max Repetitions: 0-500 (Default 10, 0 for disable snmp)

☒ Ignore existing RRDs ☐ Ignore pre-existing RRD directory and files

SNMP v1/v2c Authentication

SNMP Community: ent1

Extra Configuration

SNMP Context: (Optional) Context

⇒ Cocher la case « Skip ICMP echo checks »

10.1.1.12	Microsoft Windows	Os ETUDEPC.Littoral.1.fr
10.1.1.10	Microsoft Windows	Os COMPTAPC.Littoral.1.fr
10.1.1.100	Linux 5.10.0.0.bpo.0.amd64	Os ARM 43e

Activation du SNMP sur le pare-feu pfsense

10.1.1.254

Services

- Auto Config Backup
- Captive Portal
- DHCP Relay
- DHCP Server
- DHCPv6 Relay
- DHCPv6 Server & RA
- DNS Forwarder
- DNS Resolver
- Dynamic DNS
- IGMP Proxy
- NTP
- PPPoE Server
- SNMP**
- Squid Proxy Server
- Squid Reverse Proxy
- SquidGuard Proxy Filter
- UPnP & NATPMP
- Wake-on-LAN

Netgate Services And Support

Contract type: Community Support
Community Support Only

NETGATE AND pfsense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

You purchased your pfsense gateway firewall appliance from netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfsense on your own hardware. you have access to various community support resources. This includes the **NETGATE RESOURCE LIBRARY**.

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- Upgrade Your Support
- Community Support Resources
- Netgate Global Support FAQ
- Official pfsense Training by Netgate
- Netgate Professional Services
- Visit Netgate.com

If you decide to purchase a Netgate Global TAC Support subscription, you **MUST** have your **Netgate Device ID (NDI)** from your firewall in order to validate support for this unit. Write down your NDI and store it in a safe place. You can purchase TAC support [here](#).

SNMP Daemon

☒ Enable ☒ Enable the SNMP Daemon and its controls

SNMP Daemon Settings

Polling Port: 161
 Enter the port to accept polling events on (default 161).

System Location:

System Contact:

Read Community String: ent1
 The community string is like a password, restricting access to hosts knowing the community string. Use a strong value here to protect from unauthorized information disclosure.

SNMP Traps Enable

☐ Enable ☐ Enable the SNMP Trap and its controls

SNMP Modules

SNMP modules:

- ☒ MibII
- ☒ Netgraph
- ☒ PF
- ☒ Host Resources
- ☒ UCD
- ☒ Regex

Interface Binding

Bind Interfaces:

- All
- WAN
- LAN**
- DMZ

Devices	Total	Up	Alert	Ignored (Dev)	Disabled / Shut
5	5 up	0 down	0 ignored	0 disabled	

Ports	Ok	Fail	Delay	Suppress	Other
38	31 up	7 down	0 (0) ignored	0 shutdown	

Alerts	Device	Entity	Alert	Status
0				

Basic Configuration

Hostname: 10.1.1.254

Skip PING: ☐ Skip ICMP echo checks

Protocol Version: v2c

Transport: UDP

Port: 161 (Default 161)

Timeout: 1-120 sec, Default 1 sec

Retries: 1-10, Default 5

Max Repetitions: 0-500, Default 10, 0 for disable snmpbulk

Ignore existing RRDs: ☐ Ignore pre-existing RRD directory and files

Add device

SNMP v1/v2c Authentication

SNMP Community: ent1

Extra Configuration

SNMP Context: (Optional) Context

Installation du SNMP sur la messagerie IRedMail sous Ubuntu

Source : <https://rdr-it.com/ubuntu-installer-configurer-service-snmp/>

```

Player | || | |
root@mx:/home/email# apt install snmpd_

```

⇒ Nano /etc/snmp/snmpd.conf

```

ENT1 - Serveur Messagerie (Ubuntu Server 20) - VMware Workstation 15 Player (Non-commercial use only)
Player | || | |
GNU nano 4.8 /etc/snmp/snmpd.conf
# arguments: [transport:]port[@interface/address],...
#agentaddress 127.0.0.1,[::1]
#agentaddress udp:161

#####
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.

# Views
# arguments viewname included [oid]

# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]

# Read-only access to everyone to the systemonly view
#rocommunity public default -V systemonly
#rocommunity6 public default -V systemonly
rocommunity ent1 default

# SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
# authentication and encryption string. This user needs to be created
# with what they can view with rouser/rwuser lines in this file.
#
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^N Replace ^U Paste Text ^T To Spell ^_ Go To Line M-E Redo

```

```
root@mx:/home/email# systemctl restart snmpd.service
root@mx:/home/email#
```

Dans /etc/nftables.conf →

```
# SNMP
udp dport 161 accept

# count and drop any other traffic
counter drop
```

⇒ reboot

Basic Configuration

Hostname: 10.1.9.1

Skip PING: ☒ Skip ICMP echo checks

Protocol Version: v2c

Transport: UDP

Port: 1-65535, Default 161.

Timeout: 1-120 sec, Default 1 sec.

Retries: 1-10, Default 5.

Max Repetitions: 0-500, Default 10, 0 for disable snmpbul

Ignore existing RRDs: ☒ Ignore pre-existing RRD directory and files

SNMP v1/v2c Authentication

SNMP Community: ent1

Extra Configuration

SNMP Context: (Optional) Context

✓ Add device

10.1.9.1 Linux Os mx

Installation du SNMP sur le client Ubuntu

```
root@ent1-atelier:/home/ubuntu# apt install snmpd
Lecture des listes de paquets... Fait
```

⇒ Nano /etc/snmp/snmpd.conf

```
root@ent1-atelier: /home/ubuntu# nano /etc/snmp/snmpd.conf
GNU nano 4.8 /etc/snmp/snmpd.conf
# arguments: [transport:]port[@interface/address],...

#agentaddress 127.0.0.1,[:1]
agentaddress udp:161

#####
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.

# Views
# arguments viewname included [oid]

# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]

# Read-only access to everyone to the systemonly view
#rocommunity public default -V systemonly
#rocommunityv6 public default -V systemonly
rocommunity ent1 default

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter ^R Lire fich. ^M Remplacer ^U Coller ^T Orthograp. ^_ Aller ligne
```

```
root@ent1-atelier: /home/ubuntu# nano /etc/snmp/snmpd.conf
root@ent1-atelier: /home/ubuntu# systemctl restart snmpd.service
root@ent1-atelier: /home/ubuntu#
```

	Total	Up	Alert	Ignored (Dev)	Disabled / Shut
Devices	7	7 up	0 down	0 ignored	0 disabled
Ports	47	37 up	7 down	9 (0) ignored	3 shutdown

Device	Entity	Alert	Status

Basic Configuration

Hostname: 10.1.1.14

☐ Skip ICMP echo checks

Protocol Version: v2c

Transport: UDP

Port: 161

Timeout: 120 sec, Default 1 sec.

Retries: 10, Default 5.

Max Repetitions: 500, Default 10. 0 for disable snmpbulkwalk

Ignore existing RRDs: ☒ Ignore pre-existing RRD directory and files

Add device

SNMP v1/v2c Authentication

SNMP Community: ent1

Extra Configuration

SNMP Context: (Optional) Context

Résultat final

Search Devices		Devices / Location		Operating System / Hardware Platform		Uptime / sysName	
Hostname	sysName	Device / Location		Operating System / Hardware Platform		Uptime / sysName	
sysDescr	Description / Purpose	10.1.1.1	Microsoft Windows Server 2012 Datacenter (NT 6.2) (Multiprocessor)	Microsoft Windows Server 2012 Datacenter (NT 6.2) (Multiprocessor)		2h 18m 11s	wsrv-ent1.littoral.1.fr
sysContact	Serial Number	10.1.1.10	Microsoft Windows 7 SP1 (NT 6.1) (Multiprocessor)	Microsoft Windows 7 SP1 (NT 6.1) (Multiprocessor)		1h 19m 51s	comptapc.littoral.1.fr
Select Locations	Location	10.1.1.100	Unknown	Linux 5.10.0-0.bpo.9-amd64		2h 13m 53s	nas-ent1
Select OS	Select OS Version	10.1.1.12	Microsoft Windows 7 SP1 (NT 6.1) (Multiprocessor)	Microsoft Windows 7 SP1 (NT 6.1) (Multiprocessor)		1h 23m 56s	etudepc.littoral.1.fr
Select Hardware	Select Vendor	10.1.1.14	Linux	Linux		0s	ent1-atelier.littoral.1.fr
Select Device Type	Select Featureset	10.1.1.254	pSense 2.5.2-RELEASE (ipSense)	pSense 2.5.2-RELEASE (ipSense)		2h 41m 50s	firewall.littoral.1.fr
Select Groups	Hostname	10.1.1.1	Sitting on the Dock of the Bay	Linux 5.4.0-91-generic (Ubuntu)		15m 50s	mx
		localhost	Unknown	Linux 5.4.0-91-generic (Ubuntu 20.04)		2h 25m 54s	observem-ent1