



Função [ENVIASMS] - HPPTGET - PHP - Versão v_2_00

Método para enviar SMS via HTTPGET. O mesmo retorna o código da operação.

Existe também a possibilidade de integração via SOAP-Webservice

Para acessar o nosso webservice digite no browser:

http://www.mpgateway.com/v_2_00/service.asmx

Para ver o WSDL acesse http://www.mpgateway.com/v_2_00/service.asmx?wsdl

Parâmetros:

CREDENCIAL = Credencial do projeto MobilePronto.

PRINCIPAL_USER = Nome do seu Projeto no Mobile Pronto.

AUX_USER = Usuário Auxiliar. Serve para filtrar o relatório referente aos SMS enviados.

MOBILE = Número do celular que receberá o SMS.

SEND_PROJECT = Indica se a mensagem vai ter o FROM ou não.

MESSAGE = É a mensagem a ser enviada para o MOBILE informado.

Formato e domínio dos parâmetros:

CREDENCIAL = Sempre com 40 posições. Veja Anexo I.

PRINCIPAL_USER = Coloque sempre o nome do seu Projeto no Mobile Pronto. Veja Anexo I.

AUX_USER = Usuário Auxiliar. Serve para filtrar uma consulta aos SMS enviados.

MOBILE = 999(999)99999999 ou 99999999999999.

SEND_PROJECT = Uma posição alfa. Veja Anexo I, campo From.

S (indica que o Cód. do Projeto(From) vem antes da mensagem)

ou

N (indica que o Cód. do Projeto(From) não vem antes da mensagem)

Atenção, pois o From pode ter 8(oito) posições e o Mobile Pronto coloca o :

Exemplo: MP:Mensagem de Teste

MP: - From com :

Mensagem de Teste - Corpo da mensagem

MESSAGE = Texto Livre.

A quantidade de caracteres varia se utiliza SEND_PROJECT S ou N (SENDERID).

Caso o **SEND_PROJECT** seja **S** o texto deverá ter até 160 caracteres menos a quantidade de caracteres do Código do Projeto contando o caracter de separação o dois pontos ":" [localizado no PAINEL -> MEU ESPAÇO ao lado direito CONFIGURAÇÕES clique em EDITAR Cód. Do Projeto(from)].

Caso o **SEND_PROJECT** seja **N** o texto deverá ter até 160 160 caracteres.

Exemplo de Chamada:

http://www.mpgateway.com/v_2_00/smspush/enviasms.aspx?

CREDENCIAL=XX&

PRINCIPAL_USER=MP&

AUX_USER=USUÁRIOAUX&

MOBILE=5521999999999&

SEND_PROJECT=S&

MESSAGE=Mensagem de Teste

Ou

https://www.mpgateway.com/v_2_00/smspush/enviasms.aspx?

CREDENCIAL=XX&

PRINCIPAL_USER=MP&

AUX_USER=USUÁRIOAUX&

MOBILE=5521999999999&

SEND_PROJECT=S&

MESSAGE=Mensagem de Teste

Testando o exemplo acima no browser será retornado o código 001, pois a CREDENCIAL não existe. Obtenha a sua Credencial (vide Anexo I) e repita o teste.



Códigos de Retorno:

Estes são os códigos de retorno do Mobile Pronto.

X01 ou X02 - Parâmetros com Erro.
000 - Mensagem enviada com Sucesso.
001 - Credencial Inválida.
005 - Mobile fora do formato-Formato +999(9999)99999999.
007 - SEND_PROJECT tem que ser S, ou N.
008 - Mensagem ou FROM+MESSAGE maior que 142 posições.
009 - Sem crédito para envio de SMS. Favor repor.
010 - Gateway Bloqueado.
012 - Mobile no formato padrão, mas incorreto.
013 - Mensagem Vazia ou Corpo Inválido.
015 - País sem operação.
016 - Mobile com tamanho do código de área inválido.
017 - Operadora não autorizada para esta Credencial.
De 800 a 899 - Falha no gateway Mobile Pronto. Contate suporte Mobile Pronto.
900 - Erro de autenticação ou Limite de segurança excedido.
De 901 a 999 - Erro no acesso as operadoras.
Contate Equipe Mobile Pronto. suporte@mobilepronto.com.br

```
'  
' Exemplo de utilização em PHP  
'  
'  
  
.....  
  
<?php  
    $credencial="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; /**Credencial do  
Projeto  
    $principal = "aaa";  
    $auxuser = "AUX_USER";  
    $mobile="552199999999";  
    $sendproj = "N";  
    $msg="Teste para PHP";  
    $msg=mb_convert_encoding($msg, "UTF-8");  
    $msg = urlencode($msg);  
    $response  
=fopen("http://www.mpgateway.com/v_2_00/smspush/enviasms.aspx?CREDENCIAL=".$credencial.  
"&PRINCIPAL_USER=".$principal."&AUX_USER=".$auxuser."&MOBILE=".$mobile."&SEND_PROJECT="  
".$sendproj."&MESSAGE=".$msg,"r");  
    $status_code= fgets($response,4);  
        echo "Codigo retornando do fopen=";  
        echo $status_code;  
    ?>  
  
.....
```



Função [SMSFOLLOW] - HPPTGET - PHP - Versão v_2_00

Método para enviar SMS via HTTPGET. O mesmo retorna o código da operação e o ID da mensagem.

Parâmetros:

CREDENCIAL = Credencial do projeto MobilePronto.

PRINCIPAL_USER = Nome do seu Projeto no Mobile Pronto.

AUX_USER = Usuário Auxiliar. Serve para filtrar o relatório referente aos SMS enviados.

MOBILE = Número do celular que receberá o SMS.

SEND_PROJECT = Indica se a mensagem vai ter o FROM ou não.

MESSAGE = É a mensagem a ser enviada para o MOBILE informado.

Formato e domínio dos parâmetros:

CREDENCIAL = Sempre com 40 posições. Veja Anexo I.

PRINCIPAL_USER = Coloque sempre o nome do seu Projeto no Mobile Pronto. Veja Anexo I.

AUX_USER = Usuário Auxiliar. Serve para filtrar uma consulta aos SMS enviados.

MOBILE = 999(999)99999999 ou 99999999999999.

SEND_PROJECT = Uma posição alfa. Veja Anexo I, campo From.

S (indica que o Cód. do Projeto(From) vem antes da mensagem)

ou

N (indica que o Cód. do Projeto(From) não vem antes da mensagem)

Atenção, pois o From pode ter 8(oito) posições e o Mobile Pronto coloca o :

Exemplo: MP:Mensagem de Teste

MP: - From com :

Mensagem de Teste - Corpo da mensagem

MESSAGE = Texto Livre.

A quantidade de caracteres varia se utiliza SEND_PROJECT S ou N (SENDERID).

Caso o **SEND_PROJECT** seja **S** o texto deverá ter até 160 caracteres menos a quantidade de caracteres do Código do Projeto contando o caracter de separação o dois pontos ":" [localizado no PAINEL -> MEU ESPAÇO ao lado direito CONFIGURAÇÕES clique em EDITAR Cód. Do Projeto(from)].

Caso o **SEND_PROJECT** seja **N** o texto deverá ter até 160 160 caracteres.

Exemplo de Chamada:

```
http://www.mpgateway.com/v_2_00/smsfollow/smsfollow.aspx?
CREDENCIAL=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&
PRINCIPAL_USER=MP&
AUX_USER=USUÁRIOAUX&
MOBILE=552199999999&
SEND_PROJECT=S&
MESSAGE=Mensagem de Teste
```

Ou

```
https://www.mpgateway.com/v_2_00/smsfollow/smsfollow.aspx?
CREDENCIAL=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&
PRINCIPAL_USER=MP&
AUX_USER=USUÁRIOAUX&
MOBILE=552199999999&
SEND_PROJECT=S&
MESSAGE=Mensagem de Teste
```

Testando o exemplo acima no browser será retornado o código 001, pois a CREDENCIAL não existe. Obtenha a sua Credencial (vide Anexo I) e repita o teste.



Códigos de Retorno:

Estes são os códigos de retorno do Mobile Pronto.

Os códigos abaixo não vêm acompanhados do ID da Mensagem
X01 ou X02 - Parâmetros com Erro.

Os códigos abaixo vêm acompanhados do ID da Mensagem
Exemplo: 000:U00028055002109479702504599810110420355s

000 - Mensagem enviada com Sucesso.
001 - Credencial Inválida.
005 - Mobile fora do formato-Formato +999(9999)99999999.
007 - SEND_PROJECT tem que ser S, ou N.
008 - Mensagem ou FROM+MESSAGE maior que 142 posições.
009 - Sem crédito para envio de SMS. Favor repor.
010 - Gateway Bloqueado.
012 - Mobile no formato padrão, mas incorreto.
013 - Mensagem Vazia ou Corpo Inválido.
015 - Pais sem operação.
016 - Mobile com tamanho do código de área inválido.
017 - Operadora não autorizada para esta Credencial.
De 800 a 899 - Falha no gateway Mobile Pronto. Contate suporte Mobile Pronto.
900 - Erro de autenticação ou Limite de segurança excedido.
De 901 a 999 - Erro no acesso as operadoras.
Contate Equipe Mobile Pronto. suporte@mobilepronto.com.br

```
'  
' Exemplo de utilização em PHP  
'  
' .....  
'
```

```
<?php  
$mobile="5521999999999";  
$msg="Seu Primeiro Envio de SMS via PHP usado o Gateway Mobile Pronto 123.";  
$credencial="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";  
$principal = "aaa";  
$auxuser = "AUX_USER";  
$sendproj = "S";  
$msg=mb_convert_encoding($msg, "UTF-8");  
$msg = urlencode($msg);  
$response  
=fopen("http://www.mpgateway.com/v_2_00/smsfollow/smsfollow.aspx?Credencial=".$credencial."  
al."&Principal_User=".$principal."&Aux_User=".$auxuser."&Mobile=".$mobile."&Send_Projec  
t=".$sendproj."&Message=".$msg, "r");  
$status_code= fgets($response,40);  
echo "Codigo retornando do fopen=";  
echo $status_code;  
?>
```

```
.....
```



Função [CREDITS] - HPPTGET - PHP- Versão v_2_00

Método para obter os créditos de um projeto no Mobile Pronto.

Parâmetros:

CREDENCIAL = Credencial do projeto MobilePronto.

Formato e domínio dos parâmetros:

CREDENCIAL = Sempre com 40 posições. Veja Anexo I.

Exemplo de Chamada:

[http://www.mpgateway.com/v_2_00/smscredits/credits.aspx?
CREDENCIAL=XX](http://www.mpgateway.com/v_2_00/smscredits/credits.aspx?CREDENCIAL=XX)

Ou

[https://www.mpgateway.com/v_2_00/smscredits/credits.aspx?
CREDENCIAL=XX](https://www.mpgateway.com/v_2_00/smscredits/credits.aspx?CREDENCIAL=XX)

Testando o exemplo acima no browser será retornado o código 001, pois a CREDENCIAL não existe. Obtenha a sua Credencial (vide Anexo I) e repita o teste.

Códigos de Retorno:

Estes são os códigos de retorno do Mobile Pronto.

X01 ou X02 - Parâmetros com Erro.

001 - Credencial Inválida.

De 800 a 899 - Falha no gateway Mobile Pronto. Contate suporte Mobile Pronto.

900 - Erro de autenticação ou Limite de segurança excedido.

De 901 a 999 - Erro no acesso as operadoras.

Contate Equipe Mobile Pronto. suporte@mobilepronto.com.br

```
'  
' Exemplo de utilização em PHP  
'  
'  
'  
  
.....  
<?php  
$credencial="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; /* Credencial do Projeto  
$response  
=fopen("http://www.mpgateway.com/v_2_00/smscredits/credits.aspx?Credencial=".$credencia  
l,"r");  
$status_code= fgets($response,4);  
        echo "Créditos ="; /* Texto que aparece antes do Retorno dos Valor de  
Créditos  
        echo $status_code;  
?>  
  
.....
```



Função [STATUS] - HPPTGET - PHP- Versão v_2_00

Método para obter o Status de retorno do ID da Mensagem.

Parâmetros:

CREDENCIAL = Credencial do projeto MobilePronto.

ID = ID da mensagem obtido na função SMSFOLLOW

Formato e domínio dos parâmetros:

CREDENCIAL = Sempre com 40 posições. Veja Anexo I.

ID = Sempre com 40 posições.

Exemplo de Chamada:

[http://www.mpgateway.com/v_2_00/smsstatus/status.aspx?](http://www.mpgateway.com/v_2_00/smsstatus/status.aspx?CREDENCIAL=XX&ID=YY)
CREDENCIAL=XX&
ID=YY

Ou

[https://www.mpgateway.com/v_2_00/smsstatus/status.aspx?](https://www.mpgateway.com/v_2_00/smsstatus/status.aspx?CREDENCIAL=XX&ID=YY)
CREDENCIAL=XX&
ID=YY

Testando o exemplo acima no browser será retornado o código 001, pois a CREDENCIAL não existe. Obtenha a sua Credencial (vide Anexo I) e um ID válido e repita o teste.

Códigos de Retorno:

Estes são os códigos de retorno do Mobile Pronto.

X01 ou X02 - Parâmetros com Erro.

001 - Credencial Inválida.

020 - ID não encontrado.

100 - Mensagem não recebida pelo celular

(celular desligado, indisponível ou fora de área, conta bloqueada, etc..)

200 - Mensagem entregue com confirmação - Status Final.

220 - Mensagem entregue sem confirmação - Status Final.

300 - Mensagem sendo enviada.

De 800 a 899 - Falha no gateway Mobile Pronto. Contate suporte Mobile Pronto.

900 - Erro de autenticação ou Limite de segurança excedido.

De 901 a 999 - Erro no acesso as operadoras.

Contate Equipe Mobile Pronto. suporte@mobilepronto.com.br

```
'  
' Exemplo de utilização em PHP  
' .....  
<?php
```

```
$credencial="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
```

```
$id="MPG000000000000-0000000";
```

```
$response
```

```
=fopen("http://www.mpgateway.com/v_2_00/smsstatus/status.aspx?Credencial=".$credencial.  
"&Id=".$id,"r");
```

```
$status_code= fgets($response,4);
```

```
echo "Status code = ".$status_code; ?>
```



Função [QUERY01] - HPPTGET - PHP- Versão v_2_00

Método para receber o resultado do relatório em XML. Limite de linhas igual a 1000 para o filtro informado.

Parâmetros:

CREDENCIAL = Credencial do projeto MobilePronto.

START_DATE = Data Inicial.

END_DATE = Data Final.

AUX_USER = Usuário Auxiliar. Serve para filtrar o relatório referente aos SMS enviados.

MOBILE = Número do celular que recebeu ou não o SMS.

STATUS_CODE = SMS Enviado ao Mobile Pronto com sucesso, com erro ou ambos.

Formato e domínio dos parâmetros:

CREDENCIAL = Sempre com 40 posições. Veja Anexo I.

START_DATE = Data Inicial. Formato DD/MM/AAAA.

END_DATE = Data Final. Formato DD/MM/AAAA.

AUX_USER = Usuário Auxiliar. Serve para filtrar uma consulta aos SMS enviados.

MOBILE = 999(9999)99999999 ou 99999999999999.

STATUS_CODE = 1 (SMS enviado com sucesso), 0 (SMS enviado com erro), 2 (AMBOS)

Exemplo de Chamada:

http://www.mpgateway.com/v_2_00/query01/query01.aspx?

CREDENCIAL=XXX&
START_DATE=05/10/2010&
END_DATE=15/10/2010&
AUX_USER=USUÁRIOAUX&
MOBILE=552194797025&
STATUS_COD=1

Ou

https://www.mpgateway.com/v_2_00/query01/query01.aspx?

CREDENCIAL=XXX&
START_DATE=05/10/2010&
END_DATE=15/10/2010&
AUX_USER=USUÁRIOAUX&
MOBILE=552194797025&
STATUS_COD=1

Testando o exemplo acima no browser será retornado o código 001, pois a CREDENCIAL não existe. Obtenha a sua Credencial (vide Anexo I), informe demais dados e repita o teste.

Códigos de Retorno:

Estes são os códigos de retorno do Mobile Pronto.

X01 ou X02 - Parâmetros com Erro.

001 - Credencial Inválida.

De 800 a 899 - Falha no gateway Mobile Pronto. Contate suporte Mobile Pronto.

900 - Erro de autenticação ou Limite de segurança excedido.

De 901 a 999 - Erro no acesso as operadoras.

Contate Equipe Mobile Pronto. suporte@mobilepronto.com.br



```
'  
' Exemplo de utilização em PHP  
'  
'  
.....
```


```
<?php  
header("Content-Type: application/xml");  
  
$credencial="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";  
$startdate="01/07/2011";  
$enddate="28/07/2011";  
$mobile="552199999999";  
$statuscod="1";  
  
$response  
=fopen("http://www.mpgateway.com/v_2_00/query01/query01.aspx?Credencial=".$credencial."&Start_da  
te=".$startdate."&End_date=".$enddate."&AUX_USER=&Mobile=".$mobile."&Status_Code=".$statuscod,"r  
");  
  
$status_code= fgets($response,12);  
echo "Status code = ";  
echo $status_code;  
  
?>
```




ANEXO I – Como obter a CREDENCIAL DO PROJETO

Acesse o Pannel do Mobile Pronto pelo link <https://www.mobilepronto.info> informando o seu projeto, e-mail e sua senha.

Clique em Editar dados do Projeto em **Configurações** que está no **MEU ESPAÇO**.



Em seguida aparecerá a tela...**Editar Dados do Projeto**, onde tem os campos Credencial, Nome do Projeto e Cód. Do Projeto(From).