


CFG - Configurações de Licenças

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

CONTEÚDO

- 1. Visão Geral
- 2. Exemplo de utilização
- 3. Tela - Propriedades de licença
- 4. Tela - Liberação Emergencial
 - a. Importar arquivo emergencial
 - b. Exportar empresas


01. VISÃO GERAL

Nesta tela são apresentadas as configurações de Licença utilizadas pelo produto Datasul.

Objetivo

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

As configurações de licenças são acessadas pela tela inicial das Propriedades do Sistema (html.propriedades).



03. TELA - Propriedades de licença

Uma vez acessada tela de Propriedades de licença, não é possível alterar o **Tipo de ambiente**, **Endereço IP** ou **nome do servidor** e a **Porta do Servidor**.

As alterações dessas informações são realizadas no arquivo **context.xml** do **Tomcat**.

Para utilizar o produto **Datasul** é preciso informar algumas propriedades referente ao Servidor de Licenças.

A partir da versão **12.1.28** do produto **DATASUL**, (no **TOMCAT**) a configuração de **License Server** é feita via arquivo **context.xml** (.../**TOMCAT/conf/context.xml**).

Lá é possível definir mais de um ambiente criando agrupadores de propriedades, que por sua vez cada um pode utilizar um **appserver** distinto, isso permite que se possa utilizar o mesmo Banco de dados.

Lista de propriedades que podem ser sobrescritas

Propriedade	Obrigatório no context.xml?	Descrição
totvs.appserver	Sim	Contém o URL para o AppServer Progress no formato CLASSIC <appserver://host:port/service> ou no formato PASOE <http://host:port/apsv>.
totvs.license.ambient.type	Sim	Define o tipo de licenciamento do ambiente. Valores permitidos: <ul style="list-style-type: none">normal;test;demonstration.
totvs.license.port	Sim	Define a porta do License Server a ser utilizada.
totvs.license.server	Sim	Define o nome do servidor aonde o License

Propriedade	Obrigatório no context.xml?	Descrição
		Server esta sendo executado.

Para mais detalhes sobre como sobrescrever propriedades no arquivo context.xml, acesse a página:

Sobreposição das Propriedades do Produto no Tomcat

Propriedades de licença

Cancelar Salvar

Conexão

Tipo de ambiente

Normal

Endereço IP ou nome do servidor

arpoador

Porta do Servidor

5555

Timeout

30000

Número Máximo Conexões - Pool LS (Opcional)

Aplicar arquivo emergencial

Principais Campos e Parâmetros

Nesta tela estão as informações das seguintes propriedades:

Campo	Descrição
Tipo de Ambiente	Essa informação refere-se ao tipos configuráveis de ambiente, que podem ser: Normal , Teste ou Demonstração . Caso não exista um valor para o endereço e porta do servidor de licenças, o tipo de ambiente é considerado como sendo Demonstração. No <i>mode</i> Demonstração, todas as funcionalidades do produto Datasul estarão disponíveis restritas ao acesso de apenas 2 usuários, sendo negado acesso ao produto para usuários que ultrapassem este limite.
Endereço IP ou nome do servidor *1	Neste campo está o endereço IP ou nome do servidor onde se encontra o serviço de controle de licenças.
Porta do Servidor *1	Neste campo informa o valor numérico para a porta onde o serviço de controle de licenças atende as requisições de consumo de licenças.
Timeout *1	Neste campo deve-se informar um valor numérico correspondente ao tempo, em milissegundos, de espera para uma conexão bem sucedida com o servidor de licenças. Caso o servidor de licenças não responda dentro do intervalo de tempo informado neste campo, então a requisição será recusada e o usuário será informado que o servidor de licenças não está respondendo.

Campo	Descrição
Número Máximo Conexões - Pool LS ^{*1}	<p>Neste campo deve-se informar a quantidade de licenças para o POOL para instância do produto, ou seja, máximo de conexões simultâneas baseado neste parâmetro.</p> <p>Ex: Caso o cliente tenha adquirido 300 licenças TOTVS I e possui 3 instâncias do produto, ele pode definir que cada instância poderá utilizar 300 licenças simultaneamente para acesso.</p> <p>Caso não exista um valor para este campo, será adotado o valor padrão de 1000, para não ter impacto de imediato na aplicação do cliente.</p> <p>Para mais detalhes sobre o TOTVS I e POOL acesse a documentação: TOTVS I e Técnica POOL</p>
Aplicar arquivo emergencial	Acesso a tela onde é possível aplicar a chave para Liberação Emergencial.


^{*1}

Estes campos não estão disponíveis quando o **Tipo de Ambiente** for **demonstração**, pois neste tipo não há a conexão com o servidor do License Server (LS), portanto todos os campos relacionados ao LS aparecem em **branco** ou **desabilitados**.


04. TELA - Liberação Emergencial

Além das configurações básicas do servidor de licenças, também é possível, por meio do botão "Aplicar arquivo emergencial", fazer a aplicação de um arquivo de emergência para o caso de indisponibilidade planejada do servidor de licenças.

O arquivo de liberação emergencial permitirá a utilização temporária do sistema:




a. Importar arquivo emergencial



Esta tela permite a importação do arquivo .key e posteriormente sua aplicação no produto

b. Exportar empresas



Tela para auxiliar na elaboração da lista de CNPJs necessários para a geração do arquivo de liberação emergencial do produto.

Com base nestas informações, é necessário criar uma solicitação: <https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/#home>

configur_propried propriedades_do_sistema frame_tools license
propriedade_de_licenca context context_xml license_server
framework propriedades jv_frame_tools documento_referencia cfg
datasul totvs_manufatura_linha_datasul versao_12 v_12
todos_paises bra base_de_conhecimento dts4thf



Política de privacidade Termos de uso