



## Kbase 91698: Remover instalação do TUS

Autor Marcos Kirchner - GCAD BART

Acesso Público

Publicação 3/27/2019

O TUS não possui uma rotina de desinstalação. O procedimento abaixo detalha como remover manualmente o TUS. Utilize um dos procedimentos abaixo dependendo do objetivo da remoção.

## REMOVER O TUS PARA REALIZAR UMA NOVA INSTALAÇÃO

Se o objetivo é reinstalar o TUS utilizando os mesmos diretórios e portas, o único requisito é remover o registro do serviço "*TOTVS Update Service*" no sistema operacional.

Abra um interpretador de linha de comando ( `cmd` , `powershell` , etc) com permissão de administrador e execute os comandos:

```
sc.exe stop totvs.tus  
sc.exe delete totvs.tus
```

## REMOVER O TUS E CONFIGURAÇÕES

Para remover o TUS e todas as configurações realizadas pelo instalador, siga os passos listados abaixo. Os comandos abaixo são válidos para o interpretador de linha de comando `cmd.exe` , caso seja utilizado outro interpretador ou interface pode ser necessário adequar os passos de acordo com a ferramenta. Note que para quase todos os passos são necessárias permissões de administrador.

- parar o serviço do TUS, se iniciado:

```
sc.exe stop totvs.tus
```

- remover o serviço do TUS:

```
sc.exe delete totvs.tus
```

- remover permissões de URL (se necessário, altere o número `5000` para o número da porta utilizada durante a instalação):

```
netsh.exe http delete urlacl url=http://*:5000/totvs.tus/
```

- remover o grupo de segurança local `TotvsTusUsers` :

```
net.exe localgroup TotvsTusUsers /DELETE
```

- remover o diretório do repositório de downloads (necessário apenas se estiver em outro diretório que não o do TUS):

```
rmdir /S C:\totvs\tus\repo
```

- remover o diretório do serviço do TUS:

```
rmdir /S C:\totvs\tus
```