



日本語XIMサーバ キ一定義説明書

日本語入力の切り替え



TriggerKey.adを参照

3つの内部状態



入力状態

入力状態 キャレットの前進

きょうはいいてんきです

前進 ↓ `imserver.preedit.forwardChar`

きょうはいいてんきです

入力状態 キャレットの後退

きょうはいいてんきです

後退 ↓ `imserver.preedit.backwardChar`

きょうはいいてんきです

入力状態 キャレットを先頭に

きょうはいいてんきです

先頭に移動 ↓ `imserver.preedit.beginningOfLine`

きょうはいいてんきです

入力状態 キャレットを末尾に

きょうはいいてんきです

末尾に移動 ↓ `imserver.preedit.endOfLine`

きょうはいいてんきです

入力状態 左の文字削除

きょうはいいてんきです

左の文字削除 ↓ `imserver.preedit.deleteBackwardChar`

きょういいてんきです

文字を全部削除すると無入力状態に遷移

入力状態 右の文字削除

きょうはいいてんきです

右の文字削除 ↓ `imserver.preedit.deleteChar`

きょうはいいてんきです

文字を全部削除すると無入力状態に遷移

入力状態 確定

きょうはいいてんきです

確定 ↓ imserver.preedit.commit

きょうはいいてんきです

無入力状態に遷移

入力状態 確定後改行※

きょうはいいてんきです


確定後改行 ↓ `imserver.preedit.newline`

きょうはいいてんきです

※Enterキーを割り当てた場合。それ以外のキーを割り当てた場合、確定後にそのキーを押したことになる。


無入力状態に遷移

入力状態 連文節変換




変換状態に遷移

入力状態 単文節変換




変換状態に遷移

入力状態 予測変換




変換状態に遷移

入力状態 キャンセル




無入力状態に遷移

入力状態 ひらがな変換



変換状態に遷移

入力状態 カタカナ変換



変換状態に遷移

入力状態 半角変換



変換状態に遷移

入力状態 全角変換



変換状態に遷移

变换状态

変換状態 注目文節の前進

今日はいい天気です

前進

↓ imserver.convert.forwardPhrase

今日はいい天気です

変換状態 注目文節の後退

今日はいい天気です

後退

↓ imserver.convert.backwardPhrase

今日はいい天気です

変換状態 注目文節の伸長

彼に走らせる

伸長 ↓ imserver.convert.extendPhrase

彼には知らせる

変換状態 注目文節の短縮

今日は医者に行く

短縮

↓ imserver.convert.shortenPhrase

今日歯医者に行く

変換状態 次の候補



変換状態 前の候補



変換状態 確定

今日はいい天気です

確定 ↓ imserver.convert.commit

今日はいい天気です

無入力状態に遷移

変換状態 確定後改行※

今日はいい天気です

確定後改行 ↓ imserver.convert.newline

今日はいい天気です

※Enterキーを割り当てた場合。それ以外のキーを割り当てた場合、確定後にそのキーを押したことになる。

無入力状態に遷移

変換状態 キャンセル

今日はいい天気です

キャンセル ↓ imserver.convert.cancel

きょうはいいてんきです

入力状態に遷移

変換状態 展開

今日はいい天気です

展開 ↓ imserver.convert.expand

きょうはいいてんきです

予測変換の場合のみ展開可能
入力状態に遷移

変換状態 二次予測

今

二次予測変換



imserver.convert.predict

今日はいい天気です

変換状態 ひらがな変換

元カレです

ひらがな変換 ↓ `imserver.convert.translateIntoHiragana`

もとかれです

変換状態 カタカナ変換

元カレです

カタカナ変換 ↓ `imserver.convert.translateIntoKatakana`

モトカレデス

変換状態 半角変換

XIMです

半角変換 ↓ `imserver.convert.translateIntoHankaku`

XIMです

変換状態 全角変換

XIMです

全角変換 ↓ `imserver.convert.translateIntoZenkaku`

X I Mです

無入力状態

無入力状態 アンドウ

Y
Y
アンドウ ↓ imserver.undofix.undo

きょうはいいてんきです Y

入力状態に遷移