





Botgate

MongoDB Scaling Dokümanı




Buradan “Stop instance” sekmesi seçilerek makine kapatılır.



Ardından makinenin kapatıldığından “Instance state” sekmesine bakılarak emin olunması gerekir. Eğer burada “Stopped” ifadesi yer alıyorsa başarılı şekilde kapatılmış demektir.


Uyarı

MongoDB veri tabanları küme halinde çalıştırıldığı için bir makinenin kapatılması genel sistemi etkilemeyecektir. Ancak bu işlem aynı anda yalnızca bir makineye uygulanmalıdır. O makinenin kümeye başarılı şekilde dahil olduğu görüntülendikten sonra diğer makineler üzerinde sıralı bir şekilde işlem yapılmalıdır.



Makinenin kapatıldığından emin olduktan sonra yukarıdaki gibi ilgili MongoDB makinesi seçilerek “Actions” sekmesine tıklanmalıdır. Oradan “Instance settings” sekmesi seçilerek o sekme altında yer alan “Change instance type” sekmesi seçilmelidir.

Change instance type [Info](#)
You can change the instance type only if the current instance type and the instance type that you want are compatible.

Instance ID
 [i-0727dea15b4dd5b2c](#) (mongodb-1)

Current instance type
c5.2xlarge

Instance type

c5.2xlarge

▼

☒ EBS-optimized
EBS-optimized is enabled by default for this instance type

Cancel

Apply

Ardından yukarıdaki gibi bir seçim ekranı çıkacaktır. Burada yapılması gereken istenilen type’ın seçilmesidir.

Change instance type [Info](#)

You can change the instance type only if the current instance type and the instance type that you want are compatible.

Instance ID

 i-0727dea15b4dd5b2c (mongodb-1)

Current instance type

c5.2xlarge

Instance type

c5.2xlarge	▲
c5.12xlarge	
c5.18xlarge	
c5.24xlarge	
c5.2xlarge	✓
c5.4xlarge	
c5.9xlarge	
c5.large	
c5.metal	
c5.xlarge	
c5a.12xlarge	
c5a.16xlarge	
c5a.24xlarge	

is instance type

Cancel

Apply

Change instance type [Info](#)

You can change the instance type only if the current instance type and the instance type that you want are compatible.

Instance ID

 i-0727dea15b4dd5b2c (mongodb-1)

Current instance type

c5.2xlarge

Instance type

c5.4xlarge	▼
------------	---

☒ EBS-optimized

EBS-optimized is enabled by default for this instance type

Cancel

Apply

Seimin istenilen řekilde olduėu teyit edildikten sonra “Apply” denilerek deėiřiklik uygulanır.

Instances (1) Info							
<div> <div>Find instance by attribute or tag (case-sensitive)</div> <div> <div>mongodb</div> <div>Clear filters</div> </div> </div>							
<input type="checkbox"/>	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availab
<input type="checkbox"/>	mongodb-1	i-0727dea15b4dd5b2c	Stopped	c5.4xlarge	-	No alarms	eu-cent

Bu işlemten sonra type değişikliğinin yukarıdaki gibi görüntülenmesi beklenmektedir. Eğer değişiklik sağlanmışsa aşağıdaki gibi makine çalıştırılmalıdır.

Instances (1/1) Info							
<div> <div>Find instance by attribute or tag (case-sensitive)</div> <div> <div>mongodb</div> <div>Clear filters</div> </div> </div>							
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availab
<input checked="" type="checkbox"/>	mongodb-1	i-0727dea15b4dd5b2c	Stopped	c5.4xlarge	-	No alarms	eu-cent

Instances (1) Info							
<div> <div>Find instance by attribute or tag (case-sensitive)</div> <div> <div>mongodb</div> <div>Clear filters</div> </div> </div>							
<input type="checkbox"/>	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availab
<input type="checkbox"/>	mongodb-1	i-0727dea15b4dd5b2c	Running	c5.4xlarge	Initializing	No alarms	eu-cent

Ardından makinenin “Running” durumda olduğu görüntülenmelidir. Bu esnada makinenin “Status check” durumu “Initializing” olarak görülecektir. Buradaki durum “2/2 checks passed” oluncaya kadar beklenmelidir.

Instances (1) Info							
<div> <div>Find instance by attribute or tag (case-sensitive)</div> <div> <div>mongodb</div> <div>Clear filters</div> </div> </div>							
<input type="checkbox"/>	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availab
<input type="checkbox"/>	mongodb-1	i-0727dea15b4dd5b2c	Running	c5.4xlarge	2/2 checks passed	No alarms	eu-cent

Çalışma yapılan sunucu için yukarıdaki gibi değişiklik gözlemlendikten sonra “Kontrollerin Sağlanması” adımına geçilebilir.

Kontrollerin Sağlanması

İlgili type değişiklikleri sağlandıktan sonra MongoDB'nin olağan şekilde çalıştığı veya kümeye dahil olup olmadığı kesinlikle kontrol edilmelidir. Kontrol aşamaları aşağıdaki gibi sağlanabilir.

Mongod Servisinin Kontrolü

MongoDB Linux üzerinde mongod.service aracılığı ile yönetilmektedir. Bu işlem için aşağıdaki komut değişiklik yapılan MongoDB sunucusuna SSH bağlantısı yapıldıktan sonra kullanılabilir.

```
systemctl status mongod
```

Bu işlemten sonra aşağıdaki gibi bir çıktı beklenmelidir.

```
root@ip-10-10-192-158:~# systemctl status mongod
● mongod.service - MongoDB Database Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2022-12-09 06:56:13 UTC; 2 months 27 days ago
     Docs: https://docs.mongodb.org/manual
   Main PID: 952 (mongod)
    CGroup: /system.slice/mongod.service
            └─952 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

Dec 09 06:56:13 ip-10-10-192-158 systemd[1]: Started MongoDB Database Server.
```

Aksi bir durum yaşanması durumunda aşağıdaki komut yardımıyla servisin başlatılmasına engel teşkil eden problem tespit edilebilir.

```
journalctl -u mongod
```

MongoDB Kümesinin Kontrolü

Açılıp kapatılan servisin başarılı bir şekilde MongoDB kümesine dahil olması gerekmektedir. Bu durumu gözleyebilmek için aşağıdaki komut kullanılarak MongoShell'e bağlanılmalıdır.

```
mongo "mongodb://<user>:<password>@127.0.0.1:27017/?replicaSet=replicaSet1&authSource=admin"
```

Yukarıdaki komut Botgate MongoDB kümesine bağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Bu komut aracılığı ile MongoShell bağlantısı sağlanabilir ve doğru şekilde bağlanıldığının teyidi aşağıdaki görsel ile yapılabilir.

```
root@ip-10-10-192-158:~# mongo "mongodb://admin:WzY9PHaZLj@127.0.0.1:27017/?replicaSet=replicaSet1&authSource=admin"
MongoDB shell version v4.2.9
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/?authSource=admin&compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb&replicaSet=replicaSet1
2023-03-07T11:17:51.757+0000 I NETWORK [js] Starting new replica set monitor for replicaSet1/127.0.0.1:27017
2023-03-07T11:17:51.757+0000 I CONNPPOOL [ReplicaSetMonitor-TaskExecutor] Connecting to 127.0.0.1:27017
2023-03-07T11:17:51.758+0000 I CONNPPOOL [ReplicaSetMonitor-TaskExecutor] Connecting to 10.10.193.138:27017
2023-03-07T11:17:51.760+0000 I NETWORK [ReplicaSetMonitor-TaskExecutor] Confirmed replica set for replicaSet1 is replicaSet1/10.10.192.158:27017,10.10.193.138:27017,10.10.194.45:27017
2023-03-07T11:17:51.760+0000 I CONNPPOOL [ReplicaSetMonitor-TaskExecutor] Connecting to 10.10.192.158:27017
2023-03-07T11:17:51.760+0000 I CONNPPOOL [ReplicaSetMonitor-TaskExecutor] Connecting to 10.10.194.45:27017
Implicit session: session { "id" : UUID("5411948d-aa82-4d8e-b8c8-fc56eba4740e") }
MongoDB server version: 4.2.9
Server has startup warnings:
2022-12-09T06:48:20.832+0000 I STORAGE [initandlisten]
2022-12-09T06:48:20.832+0000 I STORAGE [initandlisten] ** WARNING: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine
2022-12-09T06:48:20.832+0000 I STORAGE [initandlisten] ** See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
---
Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).

The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---
replicaSet1:PRIMARY> 
```

Bir sonraki adımda MongoShell üzerinden aşağıdaki komut yardımıyla MongoDB kümesi görüntülenmelidir.

```
rs.status()
```

```
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).

The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---

replicaSet1:PRIMARY> rs.status()
```

Bu komut sonrasında bir JSON verisi görülecektir. Burada önemli olan nokta “members” başlığı altında bulunan ve MongoDB kümesi içerisinde yer alan veri tabanlarını gösteren kısımdır.


```

"members" : [
  {
    "_id" : 0,
    "name" : "10.10.192.158:27017",
    "health" : 1,
    "state" : 2,
    "stateStr" : "SECONDARY",
    "uptime" : 7619341,
    "optime" : {
      "ts" : Timestamp(1678188320, 4),
      "t" : NumberLong(55)
    },
    "optimeDurable" : {
      "ts" : Timestamp(1678188320, 4),
      "t" : NumberLong(55)
    },
    "optimeDate" : ISODate("2023-03-07T11:25:20Z"),
    "optimeDurableDate" : ISODate("2023-03-07T11:25:20Z"),
    "lastHeartbeat" : ISODate("2023-03-07T11:25:20.601Z"),
    "lastHeartbeatRecv" : ISODate("2023-03-07T11:25:20.607Z"),
    "pingMs" : NumberLong(0),
    "lastHeartbeatMessage" : "",
    "syncingTo" : "10.10.194.45:27017",
    "syncSourceHost" : "10.10.194.45:27017",
    "syncSourceId" : 2,
    "infoMessage" : "",
    "configVersion" : 681662
  },
  {
    "_id" : 1,
    "name" : "10.10.193.138:27017",
    "health" : 1,
    "state" : 1,
    "stateStr" : "PRIMARY",
    "uptime" : 7619821,
    "optime" : {
      "ts" : Timestamp(1678188321, 20),
      "t" : NumberLong(55)
    },
    "optimeDate" : ISODate("2023-03-07T11:25:21Z"),
    "syncingTo" : "",
    "syncSourceHost" : "",

```

Bu kısım mevcut MongoDB kümesi için 3 adet veri tabanı içermektedir. Bu veri tabanlarının ip adresleri ve küme içerisindeki rolleri görülmektedir. İşlem yapılan veri tabanının ipsi ve rolü burada uygun şekilde gözüküyorsa başarılı bir şekilde type değişikliği gerçekleştirilmiş demektir.