

Configuração do Router

- ♦ Interface de rede
 - » interface gigabitethernet 0/0
 - » ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
 - » no shutdown
 - » exit
 - » show interface gigabitethernet 0/0
- ♦ Rotas
 - » estáticas
 - **ip route** *prefix mask {ip-address | interface-type interface-number [ip-address]}*
 - » Dinâmicas
 - **configure terminal**
 - router rip
 - version 2
 - network 192.168.1.1
 - network 10.10.7.1
 - no auto-summary
 - end
 - **show ip route**

Configuração do Router Cisco com NAT

- ◆ Cisco NAT

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a0080094e77.shtml

```
conf t
interface gigabitethernet 0/0 *
ip address 172.16.y1.254 255.255.255.0
no shutdown
ip nat inside
exit

interface gigabitethernet 0/1*
ip address 172.16.1.y9 255.255.255.0
no shutdown
ip nat outside
exit

ip nat pool ovrlld 172.16.1.y9 172.16.1.y9 prefix 24
ip nat inside source list 1 pool ovrlld overload

access-list 1 permit 172.16.y0.0 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.16.y1.0 0.0.0.7

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254
ip route 172.16.y0.0 255.255.255.0 172.16.y1.253
end
```

* In room I320 use interface fastethernet