

Administration d'Oracle® Solaris 11.1 : Systèmes de fichiers ZFS

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation.

Table des matières

Préface	11
1 Système de fichiers Oracle Solaris ZFS (introduction)	15
Nouveautés de ZFS	15
Messages de périphérique de pool ZFS améliorés	16
Améliorations du partage de fichiers ZFS	16
Système de fichiers var partagé	17
Prise en charge d'initialisation pour les disques étiquetés EFI (GPT)	17
Amélioration d'utilisation des commandes ZFS	18
Améliorations des instantanés ZFS	19
Page de manuel ZFS modifiée (zfs . 1m)	19
Propriété aclmode améliorée	19
Identification des périphériques de pool en fonction de leur emplacement physique	20
Migration shadow ZFS	21
Chiffrement de systèmes de fichiers ZFS	21
Améliorations apportées au flux envoyé par ZFS	22
Différences des instantanés ZFS (zfs diff)	22
Récupération de pool de stockage ZFS et améliorations apportées aux performances	23
Réglage du comportement synchrone ZFS	23
Messages du pool ZFS améliorés	24
Améliorations de l'interopérabilité ACL ZFS	25
Scission d'un pool de stockage ZFS mis en miroir (zpool split)	26
Modifications concernant iSCSI ZFS	26
Nouveau processus du système de fichiers ZFS	26
Propriété de suppression des doublons ZFS	27
Description d'Oracle Solaris ZFS	27
Stockage ZFS mis en pool	28
Sémantique transactionnelle	28

Sommes de contrôle et données d'autorétablissement	29
Evolutivité inégale	29
Instantanés ZFS	29
Administration simplifiée	30
Terminologie ZFS	30
Exigences d'attribution de noms de composants ZFS	32
Différences entre les systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS et classiques	33
Granularité du système de fichiers ZFS	33
Comptabilisation de l'espace disque ZFS	34
Montage de système de fichiers ZFS	36
Gestion de volumes classique	36
Modèle ACL Solaris basé sur NFSv4	36
2 Mise en route d'Oracle Solaris ZFS	39
Profils de droits ZFS	39
Exigences et recommandations en matière de matériel et de logiciel ZFS	40
Création d'un système de fichiers ZFS basique	40
Création d'un pool de stockage ZFS de base	41
▼ Identification des exigences de stockage du pool de stockage ZFS	41
▼ Création d'un pool de stockage ZFS	42
Création d'une hiérarchie de systèmes de fichiers ZFS	43
▼ Détermination de la hiérarchie du système de fichiers ZFS	43
▼ Création de systèmes de fichiers ZFS	44
3 Gestion des pools de stockage Oracle Solaris ZFS	47
Composants d'un pool de stockage ZFS	47
Utilisation de disques dans un pool de stockage ZFS	47
Utilisation de tranches dans un pool de stockage ZFS	49
Utilisation de fichiers dans un pool de stockage ZFS	50
Remarques relatives aux pools de stockage ZFS	51
Fonctions de réplication d'un pool de stockage ZFS	52
Configuration de pool de stockage mis en miroir	52
Configuration de pool de stockage RAID-Z	52
Pool de stockage ZFS hybride	53
Données d'autorétablissement dans une configuration redondante	54

Entrelacement dynamique dans un pool de stockage	54
Création et destruction de pools de stockage ZFS	55
Création de pools de stockage ZFS	55
Affichage des informations d'un périphérique virtuel de pool de stockage	62
Gestion d'erreurs de création de pools de stockage ZFS	63
Destruction de pools de stockage ZFS	66
Gestion de périphériques dans un pool de stockage ZFS	67
Ajout de périphériques à un pool de stockage	68
Connexion et séparation de périphériques dans un pool de stockage	73
Création d'un pool par scission d'un pool de stockage ZFS mis en miroir	74
Mise en ligne et mise hors ligne de périphériques dans un pool de stockage	78
Effacement des erreurs de périphérique de pool de stockage	80
Remplacement de périphériques dans un pool de stockage	80
Désignation des disques hot spare dans le pool de stockage	83
Gestion des propriétés de pool de stockage ZFS	89
Requête d'état de pool de stockage ZFS	92
Affichage des informations des pools de stockage ZFS	92
Visualisation des statistiques d'E/S des pools de stockage ZFS	97
Détermination de l'état de maintenance des pools de stockage ZFS	100
Migration de pools de stockage ZFS	105
Préparatifs de migration de pool de stockage ZFS	105
Exportation d'un pool de stockage ZFS	106
Définition des pools de stockage disponibles pour importation	106
Importation de pools de stockage ZFS à partir d'autres répertoires	108
Importation de pools de stockage ZFS	109
Récupération de pools de stockage ZFS détruits	112
Mise à niveau de pools de stockage ZFS	114
4 Gestion des composants du pool root ZFS	117
Gestion des composants du pool root ZFS (présentation)	117
Configuration requise pour le pool root ZFS	118
Gestion de votre pool root ZFS	120
Installation d'un pool root ZFS	120
▼ Mise à jour de l'environnement d'initialisation ZFS	121
▼ Montage d'un environnement d'initialisation alternatif	122

▼ Configuration d'un pool root mis en miroir (SPARC ou x86/VTOC)	123
▼ Configuration d'un pool root mis en miroir (x86/EFI (GPT))	124
▼ Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS (SPARC ou x86/VTOC)	126
▼ Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS (SPARC ou x86/EFI (GPT))	128
▼ Création d'un environnement d'initialisation dans un pool root différent (SPARC ou x86/VTOC)	130
▼ Création d'un environnement d'initialisation dans un pool root différent (SPARC ou x86/EFI (GPT))	131
Gestion de vos périphériques de swap et de vidage ZFS	133
Ajustement de la taille de vos périphériques de swap et de vidage ZFS	134
Dépannage du périphérique de vidage ZFS	135
Initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS	136
Initialisation à partir d'un disque alternatif d'un pool root ZFS mis en miroir	136
Initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS sur un système SPARC	138
Initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS sur un système x86	140
Initialisation à des fins de récupération dans un environnement root ZFS	141
 5 Gestion des systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS	 145
Gestion des systèmes de fichiers ZFS (présentation)	145
Création, destruction et renommage de systèmes de fichiers ZFS	146
Création d'un système de fichiers ZFS	146
Destruction d'un système de fichiers ZFS	147
Modification du nom d'un système de fichiers ZFS	148
Présentation des propriétés ZFS	149
Propriétés ZFS natives en lecture seule	164
Propriétés ZFS natives définies	165
Propriétés ZFS définies par l'utilisateur	172
Envoi de requêtes sur les informations des systèmes de fichiers ZFS	173
Affichage des informations de base des systèmes ZFS	173
Création de requêtes ZFS complexes	174
Gestion des propriétés ZFS	175
Définition des propriétés ZFS	176
Héritage des propriétés ZFS	177
Envoi de requêtes sur les propriétés ZFS	178
Montage de système de fichiers ZFS	181
Gestion des points de montage ZFS	181

Montage de système de fichiers ZFS	183
Utilisation de propriétés de montage temporaires	185
Démontage des systèmes de fichiers ZFS	185
Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS	186
Syntaxe de partage ZFS héritée	187
Nouvelle syntaxe de partage ZFS	188
Problèmes de migration/transition de partage ZFS	194
Dépannage des problèmes de partage de système de fichiers ZFS	195
Définition des quotas et réservations ZFS	196
Définitions de quotas sur les systèmes de fichiers ZFS	197
Définition de réservations sur les systèmes de fichiers ZFS	201
Chiffrement des systèmes de fichiers ZFS	202
Modification des clés d'un système de fichiers ZFS chiffré	205
Montage d'un système de fichiers ZFS chiffré	207
Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS chiffrés	207
Interactions entre les propriétés de compression, de suppression des doublons et de chiffrement ZFS	208
Exemples de chiffrement de systèmes de fichiers ZFS	209
Migration de systèmes de fichiers ZFS	210
▼ Migration d'un système de fichiers vers un système de fichiers ZFS	212
Dépannage des migrations de systèmes de fichiers ZFS	213
Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS	213
6 Utilisation des instantanés et des clones ZFS Oracle Solaris	215
Présentation des instantanés ZFS	215
Création et destruction d'instantanés ZFS	216
Affichage et accès des instantanés ZFS	219
Restauration d'un instantané ZFS	221
Identification des différences entre des instantanés ZFS (<code>zfs diff</code>)	221
Présentation des clones ZFS	222
Création d'un clone ZFS	223
Destruction d'un clone ZFS	224
Remplacement d'un système de fichiers ZFS par un clone ZFS	224
Envoi et réception de données ZFS	225
Enregistrement de données ZFS à l'aide d'autres produits de sauvegarde	226

Reconnaissance des flux d'instantané ZFS	226
Envoi d'un instantané ZFS	228
Réception d'un instantané ZFS	229
Application de différentes valeurs de propriété à un flux d'instantané ZFS	230
Envoi et réception de flux d'instantanés ZFS complexes	233
Réplication distante de données ZFS	235
7 Utilisation des ACL et des attributs pour protéger les fichiers Oracle Solaris ZFS	237
Modèle ACL Solaris	237
Descriptions de syntaxe pour la configuration des ACL	239
Héritage d'ACL	243
Propriétés ACL	244
Configuration d'ACL dans des fichiers ZFS	245
Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format détaillé	247
Configuration d'héritage d'ACL dans des fichiers ZFS en format détaillé	252
Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format compact	258
Application d'attributs spéciaux aux fichiers ZFS	264
8 Administration déléguée de ZFS dans Oracle Solaris	267
Présentation de l'administration déléguée de ZFS	267
Désactivation des droits délégués de ZFS	268
Délégation d'autorisations ZFS	268
Délégation des autorisations ZFS (zfs allow)	271
Suppression des autorisations déléguées de ZFS (zfs unallow)	272
Délégation d'autorisations ZFS (exemples)	273
Affichage des autorisations ZFS déléguées (exemples)	276
Suppression des autorisations ZFS déléguées (exemples)	278
9 Rubriques avancées Oracle Solaris ZFS	281
Volumes ZFS	281
Utilisation d'un volume ZFS en tant que périphérique de swap ou de vidage	282
Utilisation d'un volume ZFS en tant qu'unité logique de stockage iSCSI	283
Utilisation de ZFS dans un système Solaris avec zones installées	284
Ajout de systèmes de fichiers ZFS à une zone non globale	285

Délégation de jeux de données à une zone non globale	286
Ajout de volumes ZFS à une zone non globale	287
Utilisation de pools de stockage ZFS au sein d'une zone	287
Gestion de propriétés ZFS au sein d'une zone	288
Explication de la propriété zoned	289
Copie de zones vers d'autres systèmes	290
Utilisation de pools root ZFS de remplacement	291
Création de pools root de remplacement ZFS	291
Importation de pools root de remplacement	292
10 Dépannage d'Oracle Solaris ZFS et récupération de pool	293
Résolution des problèmes d'espace ZFS	293
Compte-rendu d'espace de système de fichiers ZFS	293
Compte-rendu sur l'espace des pools de stockage ZFS	294
Identification des défaillances ZFS	295
Périphériques manquants dans un pool de stockage ZFS	296
Périphériques endommagés dans un pool de stockage ZFS	296
Données ZFS endommagées	296
Contrôle de l'intégrité d'un système de fichiers ZFS	297
Réparation du système de fichiers	297
Validation du système de fichiers	297
Contrôle du nettoyage de données ZFS	298
Résolution de problèmes avec le système de fichiers ZFS	299
Recherche de problèmes éventuels dans un pool de stockage ZFS	301
Consultation de la sortie de zpool status	301
Rapport système de messages d'erreur ZFS	304
Réparation d'une configuration ZFS endommagée	305
Réparation d'un périphérique manquant	305
Reconnexion physique d'un périphérique	308
Notification relative à la disponibilité de périphériques dans ZFS	309
Remplacement ou réparation d'un périphérique endommagé	309
Détermination du type de panne de périphérique	309
Suppression des erreurs transitoires	311
Remplacement d'un périphérique dans un pool de stockage ZFS	311
Réparation de données endommagées	319

Identification du type d'altération de données	320
Réparation d'un fichier ou répertoire endommagé	321
Réparation de dommages présents dans l'ensemble du pool de stockage ZFS	323
Réparation d'un système impossible à réinitialiser	324
11 Archivage des instantanés et récupération du pool root	327
Présentation du processus de récupération ZFS	327
Conditions pour la récupération de pools ZFS	328
Création d'une archive d'instantanés ZFS pour la récupération	328
▼ Création d'une archive d'instantanés ZFS	329
Recréation du pool root et récupération des instantanés de pool root	330
▼ Recréation du pool root sur le système de récupération	330
12 Pratiques recommandées pour Oracle Solaris ZFS	335
Pratiques recommandées pour les pools de stockage	335
Pratiques recommandées générales	335
Pratiques de création de pools de stockage ZFS	337
Pratiques recommandées pour l'optimisation des performances des pools de stockage ..	341
Pratiques recommandées pour la maintenance et la surveillance d'un pool de stockage ZFS	341
Pratiques recommandées pour les systèmes de fichiers	343
Pratiques recommandées pour la création de systèmes de fichiers	343
Pratiques recommandées pour la surveillance de systèmes de fichiers ZFS	344
A Descriptions des versions d'Oracle Solaris ZFS	347
Présentation des versions ZFS	347
Versions de pool ZFS	347
Versions du système de fichiers ZFS	349
Index	351

Préface

Le manuel Guide d'administration ZFS d'Oracle Solaris 11.1 fournit des informations sur la configuration et la gestion des systèmes de fichiers ZFS d'Oracle Solaris .

Ce guide contient des informations sur les systèmes SPARC et x86.

Remarque – Cette version d'Oracle Solaris prend en charge les systèmes utilisant les architectures de processeur SPARC et x86. Les systèmes pris en charge sont répertoriés à la page *Oracle Solaris Hardware Compatibility List* disponible à l'adresse <http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/index.html>. Ce document présente les différences d'implémentation en fonction des divers types de plates-formes.

Utilisateurs de ce manuel

Ce guide est destiné à toute personne souhaitant configurer et gérer des systèmes de fichiers ZFS Oracle Solaris. Il est recommandé de savoir utiliser le système d'exploitation Oracle Solaris ou toute autre version UNIX.

Organisation de ce document

Le tableau suivant décrit les chapitres de ce document.

Chapitre	Description
Chapitre 1, “Système de fichiers Oracle Solaris ZFS (introduction)”	Présente ZFS, ses fonctionnalités et ses avantages. Il aborde également des concepts de base, ainsi que la terminologie.
Chapitre 2, “Mise en route d'Oracle Solaris ZFS”	Décrit étape par étape les instructions d'une configuration ZFS de base contenant des pools et des systèmes de fichiers simples. Ce chapitre indique également le matériel et logiciels requis pour la création de systèmes de fichiers ZFS.
Chapitre 3, “Gestion des pools de stockage Oracle Solaris ZFS”	Décrit en détail les méthodes de création et d'administration de pools de stockage ZFS.

Chapitre	Description
Chapitre 4, “Gestion des composants du pool root ZFS”	Décrit les méthodes de gestion des composants de pool root ZFS, notamment la configuration d'un pool root en miroir, la mise à niveau des environnements d'initialisation ZFS et le redimensionnement de périphériques de swap et de vidage.
Chapitre 5, “Gestion des systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS”	Décrit en détail les méthodes de gestion de systèmes de fichiers ZFS. Ce chapitre décrit des concepts tels que la disposition hiérarchique de systèmes de fichiers, l'héritage de propriétés, la gestion automatique de points de montage et les interactions de partage.
Chapitre 6, “Utilisation des instantanés et des clones ZFS Oracle Solaris”	Décrit les méthodes de création et d'administration d'instantanés ZFS et de clones.
Chapitre 7, “Utilisation des ACL et des attributs pour protéger les fichiers Oracle Solaris ZFS”	Explique comment utiliser des listes de contrôle d'accès (ACL, Access Control List) pour la protection des fichiers ZFS en fournissant des autorisations à un niveau de granularité plus fin que les autorisations UNIX standard.
Chapitre 8, “Administration déléguée de ZFS dans Oracle Solaris”	Explique comment utiliser les fonctions de l'administration déléguée de ZFS pour permettre aux utilisateurs ne disposant pas des autorisations nécessaires d'effectuer des tâches d'administration ZFS.
Chapitre 9, “Rubriques avancées Oracle Solaris ZFS”	Explique comment utiliser des volumes et des systèmes de fichiers ZFS dans un système Oracle Solaris comportant des zones et comment utiliser les pools root de remplacement.
Chapitre 10, “Dépannage d'Oracle Solaris ZFS et récupération de pool”	Explique comment identifier des modes de défaillance de ZFS et les solutions existantes. Les étapes de prévention de ces défaillances sont également abordées.
Chapitre 11, “Archivage des instantanés et récupération du pool root”	Décrit comment archiver des instantanés de pool root et comment récupérer des pools root.
Chapitre 12, “Pratiques recommandées pour Oracle Solaris ZFS”	Décrit les pratiques recommandées pour la création, la surveillance et la mise à jour de pools de stockage ZFS et de systèmes de fichiers.
Annexe A, “Descriptions des versions d'Oracle Solaris ZFS”	Décrit les versions ZFS disponibles, les fonctionnalités de chacune d'entre elles et le SE Solaris fournissant la version et les fonctionnalités ZFS.

Documentation connexe

Pour obtenir des informations générales sur l'administration de systèmes Oracle Solaris, reportez-vous aux documents suivants :

- [Gestion des informations système, des processus et des performances dans Oracle Solaris 11.1](#)
- [Gestion du compte et des environnements utilisateur dans Oracle Solaris 11.1](#)

- *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*
- *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité*

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous décrit les conventions typographiques utilisées dans ce manuel.

TABLEAU P-1 Conventions typographiques

Type de caractères	Description	Exemple
AaBbCc123	Noms des commandes, fichiers et répertoires, ainsi que messages système.	Modifiez votre fichier <code>.login</code> . Utilisez <code>ls -a</code> pour afficher la liste de tous les fichiers. <code>nom_ordinateur% Vous avez reçu du courrier.</code>
AaBbCc123	Ce que vous entrez, par opposition à ce qui s'affiche à l'écran.	<code>nom_ordinateur% su</code> Mot de passe :
<i>aabbcc123</i>	Paramètre fictif : à remplacer par un nom ou une valeur réel(le).	La commande permettant de supprimer un fichier est <code>rm filename</code> .
<i>AaBbCc123</i>	Titres de manuel, nouveaux termes et termes importants.	Reportez-vous au chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> . Un <i>cache</i> est une copie des éléments stockés localement. <i>N'enregistrez pas</i> le fichier. Remarque : en ligne, certains éléments mis en valeur s'affichent en gras.

Invites de shell dans les exemples de commandes

Le tableau suivant présente les invites système UNIX et les invites superutilisateur pour les shells faisant partie du système d'exploitation Oracle Solaris. Dans les exemples de commandes, l'invite de shell indique si la commande doit être exécutée par un utilisateur standard ou un utilisateur doté des privilèges nécessaires.

TABEAU P-2 Invites de shell

Shell	Invite
Shell Bash, shell Korn et shell Bourne	\$
Shell Bash, shell Korn et shell Bourne pour superutilisateur	#
C shell	nom_ordinateur%
C shell pour superutilisateur	nom_ordinateur#

Système de fichiers Oracle Solaris ZFS (introduction)

Ce chapitre présente le système de fichiers ZFS Oracle Solaris, ses fonctions et ses avantages. Il aborde également la terminologie de base utilisée dans le reste de ce document.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Nouveautés de ZFS” à la page 15
- “Description d'Oracle Solaris ZFS” à la page 27
- “Terminologie ZFS” à la page 30
- “Exigences d'attribution de noms de composants ZFS” à la page 32
- “Différences entre les systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS et classiques” à la page 33

Nouveautés de ZFS

Cette section décrit les nouvelles fonctions du système de fichier ZFS.

- “Messages de périphérique de pool ZFS améliorés” à la page 16
- “Améliorations du partage de fichiers ZFS” à la page 16
- “Système de fichiers var partagé” à la page 17
- “Prise en charge d'initialisation pour les disques étiquetés EFI (GPT)” à la page 17
- “Amélioration d'utilisation des commandes ZFS” à la page 18
- “Améliorations des instantanés ZFS” à la page 19
- “Page de manuel ZFS modifiée (zfs.1m)” à la page 19
- “Propriété aclmode améliorée” à la page 19
- “Identification des périphériques de pool en fonction de leur emplacement physique” à la page 20
- “Migration shadow ZFS” à la page 21
- “Chiffrement de systèmes de fichiers ZFS” à la page 21
- “Améliorations apportées au flux envoyé par ZFS” à la page 22
- “Différences des instantanés ZFS (zfs diff)” à la page 22
- “Récupération de pool de stockage ZFS et améliorations apportées aux performances” à la page 23

- “Réglage du comportement synchrone ZFS” à la page 23
- “Messages du pool ZFS améliorés” à la page 24
- “Améliorations de l’interopérabilité ACL ZFS” à la page 25
- “Scission d’un pool de stockage ZFS mis en miroir (zpool split)” à la page 26
- “Modifications concernant iSCSI ZFS” à la page 26
- “Nouveau processus du système de fichiers ZFS” à la page 26
- “Propriété de suppression des doublons ZFS” à la page 27

Messages de périphérique de pool ZFS améliorés

Oracle Solaris 11.1 : la commande `zpool status` a été améliorée pour fournir plus d’informations sur les pannes de périphérique. La sortie `zpool status` dans cet exemple identifie un périphérique de pool (`c0t5000C500335F907Fd0`) qui est UNAVAIL à cause d’erreurs persistantes et devrait être remplacé.

```
# zpool status -v pond
pool: pond
state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
scan: scrub repaired 0 in 0h00m with 0 errors on Wed Jun 20 15:38:08 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
pond	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	UNAVAIL	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0

device details:

```
c0t5000C500335F907Fd0    UNAVAIL          cannot open
status: ZFS detected errors on this device.
        The device was missing.
see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-LR for recovery
```

errors: No known data errors

Améliorations du partage de fichiers ZFS

Oracle Solaris 11.1 : le partage de systèmes de fichier ZFS a été amélioré avec les éléments principaux suivants :

- La syntaxe de partage est simplifiée. Vous pouvez partager un système de fichiers en définissant les nouvelles propriétés `share.nfs` ou `share.smb`.
- Héritage amélioré des propriétés de partage aux systèmes de fichiers descendants

Les améliorations de partage sont associées à la version de pool 34.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS”](#) à la page 186.

Système de fichiers var partagé

Oracle Solaris 11.1 : l'installation d'Oracle Solaris 11.1 crée automatiquement un système de fichiers `rpool/VARSHARE` monté à `/var/share`. L'objet de ce système de fichiers est de partager des systèmes de fichiers entre les environnements d'initialisation afin de réduire l'espace nécessaire dans le répertoire `/var` pour tous les environnements d'initialisation. Par exemple :

```
# ls /var/share
audit cores crash mail
```

Des liens symboliques sont automatiquement créés des composants `/var` à `/var/share`, répertoriés ci-dessus, à des fins de compatibilité. Ce système de fichiers ne requiert généralement aucune administration, sauf pour s'assurer que les composants `/var` ne remplissent pas le système de fichiers root.

Si un système Oracle Solaris 11 est mis à jour vers la version 11.1, la migration des données depuis le répertoire `/var` d'origine vers le répertoire `/var/share` peut prendre du temps.

Prise en charge d'initialisation pour les disques étiquetés EFI (GPT)

Oracle Solaris 11.1 : cette version installe une étiquette de disque EFI (GPT) sur un disque de pool root pour un système x86 dans la plupart des cas. Par exemple :

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	ONLINE	0	0	0
c2t0d0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

- L'installation d'Oracle Solaris 11.1 sur un système SPARC avec le microprogramme compatible GPT ou sur un système x86 applique une étiquette de disque GPT sur le disque de pool root qui utilise tout le disque. Pour les systèmes SPARC qui prennent en charge un disque d'initialisation étiqueté GPT, reportez-vous aux notes de version d'Oracle Solaris 11.1 pour plus d'informations sur l'application du microprogramme compatible GPT. Dans le cas contraire, l'installation d'Oracle Solaris 11.1 sur un système SPARC applique une étiquette SMI (VTOC) au disque de pool root avec une seule tranche 0.
- La plupart du temps, un système x86 est installé avec un disque étiqueté EFI (GPT).
- La commande `zpool` a été améliorée pour prendre en charge une étiquette de disque EFI (GPT) afin de pouvoir, si vous le voulez, recréer un pool root après l'installation du système à l'aide de la commande `zpool create - B`. Cette nouvelle option de commande crée les partitions et informations d'initialisation nécessaires pour l'initialisation. Pour plus d'informations sur la création d'un pool root après installation, reportez-vous à la section [“Création d'un environnement d'initialisation dans un pool root différent \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 130.

Si vous avez besoin de remplacer un disque dans un pool root avec une étiquette EFI (GPT), vous devez exécuter cette commande après l'opération `zpool replace`.

```
# bootadm install-bootloader
```

- Les installations Oracle Solaris ne sont plus limitées aux deux premiers téraoctets du disque sur un système x86.

Amélioration d'utilisation des commandes ZFS

Oracle Solaris 11 : les commandes `zfs` et `zpool` disposent d'une sous-commande `help` qui peut fournir des informations sur les sous-commandes `zfs` et `zpool` et leurs options prises en charge. Par exemple :

```
# zfs help
The following commands are supported:
allow      clone      create      destroy     diff         get
groupspace help       hold        holds       inherit      list
mount      promote    receive     release     rename       rollback
send       set        share       snapshot    unallow      unmount
unshare    upgrade    userspace
For more info, run: zfs help <command>
# zfs help create
usage:
        create [-p] [-o property=value] ... <filesystem>
        create [-ps] [-b blocksize] [-o property=value] ... -V <size> <volume>

# zpool help
The following commands are supported:
add      attach  clear  create  destroy  detach  export  get
help     history import  iostat  list     offline online  remove
replace  scrub   set    split   status   upgrade

For more info, run: zpool help <command>
```

```
# zpool help attach
usage:
    attach [-f] <pool> <device> <new-device>
```

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel [zfs\(1M\)](#) et [zpool\(1M\)](#).

Améliorations des instantanés ZFS

Oracle Solaris 11 : cette version inclut les améliorations d'instantanés ZFS suivantes :

- La commande `zfs snapshot` dispose d'un alias `snap` qui offre une syntaxe abrégée pour cette commande. Par exemple :

```
# zfs snap -r users/home@snap1
```

- La commande `zfs diff` offre une option d'énumération, `-e`, pour identifier tous les fichiers ajoutés ou modifiés entre les deux instantanés. La sortie générée identifie tous les fichiers ajoutés, mais ne fournit pas les suppressions possibles. Par exemple :

```
# zfs diff -e tank/cindy@yesterday tank/cindy@now
+      /tank/cindy/
+      /tank/cindy/file.1
```

Vous pouvez aussi utiliser l'option `-o` pour identifier les champs sélectionnés à afficher. Par exemple :

```
# zfs diff -e -o size -o name tank/cindy@yesterday tank/cindy@now
+      7      /tank/cindy/
+      206695 /tank/cindy/file.1
```

Pour plus d'informations sur la création d'instantanés ZFS, reportez-vous au [Chapitre 6](#), “Utilisation des instantanés et des clones ZFS Oracle Solaris”.

Page de manuel ZFS modifiée (zfs.1m)

Oracle Solaris 11 : la page de manuel `zfs.1m` a été révisée ; désormais, les fonctionnalités de base du système de fichiers ZFS figurent toujours dans la page de manuel `zfs.1m`, mais l'administration déléguée, le chiffrement, la syntaxe de partage et les exemples connexes sont traités dans les pages suivantes :

- [zfs_allow\(1M\)](#)
- [zfs_encrypt\(1M\)](#)
- [zfs_share\(1M\)](#)

Propriété `aclmode` améliorée

Oracle Solaris 11 : la propriété `aclmode` modifie le comportement des ACL quand des autorisations ACL sur un fichier sont modifiées pendant une opération `chmod`. La propriété `aclmode` a été réintroduite avec les valeurs suivantes :

- **discard** : un système de fichiers dont la valeur de la propriété `aclmode` est `discard` supprime toutes les entrées d'ACL qui ne représentent pas le mode du fichier. Il s'agit de la valeur par défaut.
- **mask** : un système de fichiers dont la valeur de la propriété `aclmode` est `mask` restreint les autorisations utilisateur ou groupe. Les autorisations sont réduites de manière à ne pas excéder les bits d'autorisation du groupe, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée utilisateur possédant le même UID que le propriétaire du fichier ou du répertoire. Dans ce cas, les autorisations d'ACL sont réduites de manière à ne pas excéder les bits d'autorisation du propriétaire. La valeur de masque préserve en outre l'ACL lors des modifications de mode successives, à condition qu'aucune opération de jeu d'ACL explicite n'ait été effectuée.
- **passthrough** : un système de fichiers avec une propriété `aclmode` de `passthrough` indique qu'aucune modification n'est apportée à l'ACL en dehors de la génération des entrées d'ACL nécessaires pour représenter le nouveau mode du fichier ou du répertoire.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[Exemple 7-14](#).

Identification des périphériques de pool en fonction de leur emplacement physique

Oracle Solaris 11 : dans cette version de Solaris, utilisez la commande `zpool status -l` pour afficher les informations relatives à l'emplacement du disque physique des périphériques de pool, lesquelles sont accessibles dans le répertoire `/dev/chassis`. Ce répertoire contient les valeurs de châssis, de réceptacle et d'occupant pour les périphériques de votre système.

En outre, vous pouvez utiliser la commande `fmadm add -alias` pour inclure un nom d'alias de disque qui facilite l'identification de l'emplacement physique des disques dans votre environnement. Par exemple :

```
# fmadm add -alias SUN-Storage-J4400.0912QAJ001 SUN-Storage-J4400.rack22
```

Par exemple :

```
% zpool status -l export
pool: export
state: ONLINE
scan: resilvered 492G in 8h22m with 0 errors on Wed Aug 1 17:22:11 2012
config:

NAME                                STATE READ WRITE CKSUM
export                              ONLINE    0    0    0
  mirror-0
    /dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__2/disk  ONLINE    0    0    0
    /dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__3/disk  ONLINE    0    0    0
  mirror-1
    /dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__4/disk  ONLINE    0    0    0
    /dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__5/disk  ONLINE    0    0    0
```

```

mirror-2
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__6/disk ONLINE 0 0 0
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__7/disk ONLINE 0 0 0
mirror-3
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__8/disk ONLINE 0 0 0
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__9/disk ONLINE 0 0 0
mirror-4
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__10/disk ONLINE 0 0 0
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__11/disk ONLINE 0 0 0
spares
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__0/disk AVAIL
/dev/chassis/SUN-Storage-J4400.rack22/SCSI_Device__1/disk AVAIL

```

errors: No known data errors

La commande `zpool iostat` a également été mise à jour et fournit dorénavant des informations sur l'emplacement physique des périphériques d'un pool.

Les commandes `diskinfo`, `format` et `prtconf` fournissent elles aussi des informations sur l'emplacement des disques physiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel [diskinfo\(1M\)](#).

Migration shadow ZFS

Oracle Solaris 11 : dans cette version, vous pouvez migrer des données à partir d'un ancien système de fichiers vers un nouveau système de fichiers, le nouveau système de fichiers restant accessible et modifiable pendant le processus de migration.

La définition de la propriété `shadow` sur un nouveau système de fichiers ZFS déclenche la migration des anciennes données. La propriété `shadow` peut être définie de manière à déclencher la migration de données depuis le système local ou depuis un système distant avec l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

```

file:///path
nfs://host:path

```

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Migration de systèmes de fichiers ZFS” à la page 210](#).

Chiffrement de systèmes de fichiers ZFS

Oracle Solaris 11 : dans cette version, vous pouvez chiffrer un système de fichiers ZFS.

Par exemple, le système de fichiers `tank/cindy` est créé avec la propriété de chiffrement activée. La stratégie de chiffrement par défaut consiste en une invite à saisir une phrase de passe comportant 8 caractères au minimum.

```

# zfs create -o encryption=on tank/cindy
Enter passphrase for 'tank/cindy': xxx
Enter again: xxx

```

Une stratégie de chiffrement est définie au moment de la création d'un système de fichiers ZFS. Les systèmes de fichiers descendants héritent de la stratégie de chiffrement du système de fichiers parent, et celle-ci ne peut pas être supprimée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Chiffrement des systèmes de fichiers ZFS” à la page 202.](#)

Améliorations apportées au flux envoyé par ZFS

Oracle Solaris 11 : dans cette version, vous pouvez définir les propriétés du système de fichiers qui sont envoyées et reçues dans un flux d'instantané. Ces améliorations offrent davantage de flexibilité pour appliquer des propriétés du système de fichiers dans un flux envoyé à un système de fichiers récepteur ou pour déterminer si les propriétés du système de fichiers local, telles que la valeur de propriété `mountpoint`, doivent être ignorées lorsqu'elles sont reçues.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Application de différentes valeurs de propriété à un flux d'instantané ZFS” à la page 230.](#)

Différences des instantanés ZFS (`zfs diff`)

Oracle Solaris 11 : dans cette version, vous pouvez déterminer les différences des instantanés ZFS à l'aide de la commande `zfs diff`.

Supposons par exemple que les deux instantanés suivants sont créés :

```
$ ls /tank/cindy
fileA
$ zfs snapshot tank/cindy@0913
$ ls /tank/cindy
fileA fileB
$ zfs snapshot tank/cindy@0914
```

Par exemple, afin d'identifier les différences entre deux instantanés, utilisez une syntaxe semblable à la suivante :

```
$ zfs diff tank/cindy@0913 tank/cindy@0914
M      /tank/cindy/
+      /tank/cindy/fileB
```

Dans la sortie, `M` indique que le répertoire a été modifié. Le `+` indique que `fileB` existe dans l'instantané le plus récent.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Identification des différences entre des instantanés ZFS \(`zfs diff`\)” à la page 221.](#)

Récupération de pool de stockage ZFS et améliorations apportées aux performances

Oracle Solaris 11 : dans cette version, les nouvelles fonctionnalités de pool de stockage ZFS suivantes sont fournies :

- Vous pouvez importer un pool avec un journal manquant en utilisant la commande `zpool import -m`. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Importation d'un pool avec un périphérique de journalisation manquant”](#) à la page 110.
- Vous pouvez importer un pool en mode lecture seule. Cette fonction est principalement destinée à la récupération de pool. Si un pool endommagé n'est pas accessible car les périphériques sous-jacents le sont également, vous pouvez importer le pool en lecture seule pour récupérer les données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Importation d'un pool en mode lecture seule”](#) à la page 111.
- Un pool de stockage RAID-Z (`raidz1`, `raidz2` ou `raidz3`) créé dans cette version comportera des métadonnées sensibles à la latence qui seront automatiquement mises en miroir pour améliorer les performances de capacité de traitement d'E/S de lecture. Pour les pools RAID-Z existants mis à niveau vers la version 29 ou une version ultérieure du pool, un certain nombre de métadonnées seront mises en miroir pour toutes les données nouvellement écrites.

Les métadonnées mises en miroir dans un pool RAID-Z ne fournissent *pas* de protection supplémentaire contre les pannes matérielles, comme c'est le cas pour un pool de stockage mis en miroir. Les métadonnées mises en miroir consomment de l'espace supplémentaire, mais la protection RAID-Z est la même que dans les versions précédentes. Cette amélioration est destinée à l'amélioration des performances uniquement.

Réglage du comportement synchrone ZFS

Oracle Solaris 11 : dans cette version, vous pouvez déterminer un comportement synchrone du système de fichiers ZFS à l'aide de la propriété `sync`.

Le comportement synchrone par défaut consiste à écrire toutes les transactions des systèmes de fichiers synchrones dans le journal de tentatives et à vider tous les périphériques pour s'assurer que les données sont stables. La désactivation du comportement synchrone par défaut n'est pas recommandée. Elle pourrait avoir des répercussions sur les applications qui dépendent de la prise en charge synchrone et risquerait d'entraîner des pertes de données.

La propriété `sync` peut être définie avant ou après la création du système de fichiers. Dans tous les cas, la valeur de propriété prend effet immédiatement. Par exemple :

```
# zfs set sync=always tank/neil
```

Le paramètre `zil_disable` n'est plus disponible dans les versions Oracle Solaris incluant la propriété `sync`.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Tableau 5-1](#).

Messages du pool ZFS améliorés

Oracle Solaris 11 : dans cette version, vous pouvez utiliser l'option `-T` afin de fournir un intervalle et une valeur de comptage pour les commandes `zpool list` et `zpool status` pour l'affichage d'informations supplémentaires.

En outre, des nettoyages du pool et des informations de réargenture supplémentaires sont disponibles via la commande `zpool status` comme suit :

- Rapport de progression de la réargenture. Par exemple :


```
scan: resilver in progress since Thu Jun  7 14:41:11 2012
      3.83G scanned out of 73.3G at 106M/s, 0h11m to go
      3.80G resilvered, 5.22% done
```
- Rapport de progression du nettoyage. Par exemple :


```
scan: scrub in progress since Thu Jun  7 14:59:25 2012
      1.95G scanned out of 73.3G at 118M/s, 0h10m to go
      0 repaired, 2.66% done
```
- Message de fin de la réargenture. Par exemple :


```
resilvered 73.3G in 0h13m with 0 errors on Thu Jun  7 14:54:16 2012
```
- Message de fin du nettoyage. Par exemple :


```
scan: scrub repaired 512B in 1h2m with 0 errors on Thu Jun  7 15:10:32 2012
```
- Message d'annulation du nettoyage en cours. Par exemple :


```
scan: scrub canceled on Thu Jun  7 15:19:20 MDT 2012
```
- Les messages de fin de la réargenture et du nettoyage subsistent après plusieurs réinitialisation du système.

La syntaxe suivante utilise l'intervalle et l'option de comptage pour afficher en permanence les informations relatives à la réargenture du pool en cours. Vous pouvez utiliser la valeur `-T d` pour afficher les informations au format de date standard ou `-T u` pour les afficher dans un format interne.

```
# zpool status -T d tank 3 2
Thu Jun 14 14:08:21 MDT 2012

pool: tank
state: DEGRADED
status: One or more devices is currently being resilvered.  The pool will
       continue to function in a degraded state.
action: Wait for the resilver to complete.
       Run 'zpool status -v' to see device specific details.
scan: resilver in progress since Thu Jun 14 14:08:05 2012
      2.96G scanned out of 4.19G at 189M/s, 0h0m to go
      1.48G resilvered, 70.60% done
```


config:

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	DEGRADED	0	0	0 (resilvering)

errors: No known data errors

Améliorations de l'interopérabilité ACL ZFS

Oracle Solaris 11 : cette version inclut les améliorations suivantes des ACL :

- Les ACL triviales ne requièrent pas d'entrée de contrôle d'accès (ACE) de refus, à l'exception des autorisations extraordinaires. Par exemple, un mode 0644, 0755 ou 0664 ne requiert pas d'ACE de refus, tandis qu'un mode 0705, 0060, et ainsi de suite, requiert des ACE de refus.

L'ancien comportement inclut des ACE de refus dans une ACL triviale telle que 644. Par exemple :

```
# ls -lv file.1
-rw-r--r--  1 root    root      206663 Jun 14 11:52 file.1
0:owner@:execute:deny
1:owner@:read_data/write_data/append_data/write_xattr/write_attributes
  /write_acl/write_owner:allow
2:group@:write_data/append_data/execute:deny
3:group@:read_data:allow
4:everyone@:write_data/append_data/write_xattr/execute/write_attributes
  /write_acl/write_owner:deny
5:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
  :allow
```

Le nouveau comportement pour une ACL triviale telle que 644 n'inclut pas les ACE de refus. Par exemple :

```
# ls -lv file.1
-rw-r--r--  1 root    root      206663 Jun 22 14:30 file.1
0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
  /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
  /synchronize:allow
1:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
2:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
  :allow
```

- Les ACL ne plus sont scindées en plusieurs ACE pendant l'héritage pour tenter de conserver l'autorisation d'origine inchangée. Au lieu de cela, les autorisations sont modifiées de manière à appliquer le mode de création de fichier.

- Le comportement de la propriété `aclinherit` inclut une réduction des autorisations lorsque la propriété est définie sur `restricted` (restreint), ce qui signifie que les ACL ne sont plus scindées en plusieurs ACE pendant l'héritage.
- Une nouvelle règle de calcul du mode d'autorisation signifie que si une ACL possède une entrée de contrôle d'accès *user* qui est également propriétaire du fichier, alors ces autorisations sont incluses dans le calcul du mode d'autorisation. La même règle s'applique lorsqu'une entrée de contrôle d'accès *group* est propriétaire de groupe du fichier.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Chapitre 7, “Utilisation des ACL et des attributs pour protéger les fichiers Oracle Solaris ZFS”](#).

Scission d'un pool de stockage ZFS mis en miroir (`zpool split`)

Oracle Solaris 11 : dans cette version de , vous pouvez utiliser la commande `zpool split` pour scinder un pool de stockage mis en miroir, ce qui déconnecte un ou plusieurs disques dans le pool d'origine mis en miroir pour créer un autre pool identique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “[Création d'un pool par scission d'un pool de stockage ZFS mis en miroir](#)” à la page 74.

Modifications concernant iSCSI ZFS

Oracle Solaris 11 : dans cette version, le démon cible iSCSI est remplacé par l'utilisation du démon cible COMSTAR (Common Multiprotocol SCSI Target). Cette modification signifie également que la propriété `shareiscsi` , qui servait à partager un volume ZFS en tant que LUN iSCSI, n'est plus disponible. La commande `stmfadm` permet de configurer et de partager un volume ZFS en tant que LUN iSCSI.

Pour plus d'informations, reportez-vous “[Utilisation d'un volume ZFS en tant qu'unité logique de stockage iSCSI](#)” à la page 283.

Nouveau processus du système de fichiers ZFS

Oracle Solaris 11 : dans cette version, chaque pool de stockage ZFS est associé à un processus `zpool -poolname`. Les threads dans ce processus sont les threads de traitement d'E/S du pool permettant de gérer les tâches d'E/S, telles la compression et la validation de la somme de contrôle, associées au pool. Le but de ce processus est d'indiquer l'utilisation de la CPU de chaque pool de stockage.

Des informations relatives à ces processus en cours d'exécution peuvent être consultées à l'aide des commandes `ps` et `prstat`. Ces processus sont uniquement disponibles dans la zone globale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [SDC\(7\)](#).

Propriété de suppression des doublons ZFS

Oracle Solaris 11 : dans cette version, vous pouvez utiliser la propriété de suppression des doublons (dedup) pour supprimer les données redondantes des systèmes de fichiers ZFS. Si la propriété dedup est activée pour un système de fichiers, les blocs de données dupliquées sont supprimés de façon synchrone. Par conséquent, seules les données uniques sont stockées et les composants communs sont partagés entre les fichiers.

Vous pouvez activer cette propriété comme suit :

```
# zfs set dedup=on tank/home
```

Bien que la suppression des doublons soit définie en tant que propriété du système de fichiers, elle s'étend à l'échelle du pool. Par exemple, vous pouvez identifier le ratio de suppression des doublons comme suit :

```
# zpool list tank
NAME  SIZE  ALLOC  FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
tank  556G  4.19G  552G   0%  1.00x  ONLINE  -
```

La sortie `zpool list` a été mise à jour pour prendre en charge la propriété de suppression des doublons.

Pour plus d'informations sur la définition de la propriété de suppression des doublons, reportez-vous à la section [“Propriété dedup” à la page 169](#).

N'activez pas la propriété dedup sur des systèmes de fichiers résidant sur des systèmes de production avant d'avoir passé en revue les points suivants :

- Déterminez si vos données bénéficieraient de gains d'espace grâce à la suppression des doublons.
- Assurez-vous que votre système dispose de suffisamment de mémoire physique pour prendre en charge la suppression des doublons.
- Déterminez l'incidence possible sur les performances du système.

Pour plus d'informations sur ces considérations, reportez-vous à la section [“Propriété dedup” à la page 169](#).

Description d'Oracle Solaris ZFS

Le système de fichiers ZFS Oracle Solaris présente des fonctions et des avantages uniques au monde. Ce système de fichiers modifie radicalement les méthodes d'administration des systèmes de fichiers. ZFS est robuste, évolutif et facile à administrer.

Stockage ZFS mis en pool

ZFS utilise le concept de *pools de stockage* pour la gestion du stockage physique. Auparavant, l'élaboration des systèmes de fichiers reposait sur un périphérique physique unique. Afin de traiter plusieurs périphériques et d'assurer la redondance de données, le concept de *gestionnaire de volume* a été introduit pour fournir la représentation d'un périphérique. Ainsi, il n'est plus nécessaire de modifier les systèmes de fichiers pour bénéficier de plusieurs périphériques. Cette conception ajoutait un niveau de complexité supplémentaire et empêchait finalement les avancées de certains systèmes de fichiers, car le système de fichiers ne pouvait pas contrôler le placement physique des données dans les volumes virtualisés.

Le système de fichiers ZFS élimine la gestion du volume. Plutôt que de vous obliger à créer des volumes virtualisés, ZFS regroupe les périphériques dans un pool de stockage. Le pool de stockage décrit les caractéristiques physiques du stockage (disposition de périphérique, redondance de données, etc.) et agit en tant qu'espace de stockage de données arbitraires à partir duquel il est possible de créer des systèmes de fichiers. Désormais, les systèmes de fichiers ne sont plus limités à des périphériques individuels. Ainsi, ils peuvent partager l'espace disque avec l'ensemble des systèmes de fichiers du pool. Il n'est plus nécessaire de prédéterminer la taille des systèmes de fichiers, car celle-ci augmente automatiquement au sein de l'espace disque alloué au pool de stockage. En cas d'ajout d'espace de stockage, tous les systèmes de fichiers du pool peuvent immédiatement utiliser l'espace disque supplémentaire, sans requérir des tâches supplémentaires. Le pool de stockage fonctionne de la même manière qu'un système de mémoire virtuelle sous plusieurs aspects : lors de l'ajout d'un module DIMM à un système, le système d'exploitation ne force pas l'exécution de commandes pour configurer la mémoire et pour l'assigner aux processus. Tous les processus du système utilisent automatiquement la mémoire supplémentaire.

Sémantique transactionnelle

ZFS étant un système de fichiers transactionnel, l'état du système de fichiers reste toujours cohérent sur le disque. Les systèmes de fichiers classiques écrasent les données en place. Ainsi, en cas de réduction de la puissance du système, par exemple, entre le moment où un bloc de données est alloué et celui où il est lié à un répertoire, le système de fichiers reste incohérent. Auparavant, la commande `fsck` permettait de résoudre ce problème. Cette commande permettait de vérifier l'état du système de fichiers et de tenter de réparer les incohérences détectées au cours du processus. Les incohérences dans les systèmes de fichiers pouvaient poser de sérieux problèmes aux administrateurs. La commande `fsck` ne garantissait pas la résolution de tous les problèmes. Plus récemment, les systèmes de fichiers ont introduit le concept de *journalisation*. Le processus de journalisation enregistre les actions dans un journal séparé, lequel peut ensuite être lu en toute sécurité en cas de panne du système. Ce processus requiert un temps système inutile car les données doivent être écrites deux fois. En outre, il entraîne souvent d'autres problèmes, par exemple l'impossibilité de relire correctement le journal.

Avec un système de fichiers transactionnel, la gestion de données s'effectue avec une sémantique de *copie lors de l'écriture*. Les données ne sont jamais écrasées et toute séquence d'opération est entièrement validée ou entièrement ignorée. L'endommagement du système de fichier en raison d'une coupure de courant ou d'un arrêt du système est impossible. Même s'il se peut que les éléments les plus récents écrits sur les données soient perdus, le système de fichiers reste cohérent. De plus, les données synchrones (écrites avec l'indicateur `O_DSYNC`) sont toujours écrites avant le renvoi. Ainsi, toute perte est impossible.

Sommes de contrôle et données d'autorétablissement

Avec ZFS, toutes les données et métadonnées sont vérifiées selon un algorithme de somme de contrôle sélectionné par l'utilisateur. Les systèmes de fichiers classiques fournissant le contrôle de sommes l'effectuaient par bloc, en raison de la couche de gestion de volumes et de la conception classique de système de fichiers. Le terme classique signifie que certaines pannes, comme l'écriture d'un bloc complet dans un emplacement incorrect, peuvent entraîner des incohérences dans les données, sans pour autant entraîner d'erreur dans les sommes de contrôle. Les sommes de contrôle ZFS sont stockées de façon à détecter ces pannes et à effectuer une récupération de manière appropriée. Toutes les opérations de contrôle de somme et de récupération des données sont effectuées sur la couche du système de fichiers et sont transparentes aux applications.

De plus, ZFS fournit des données d'autorétablissement. ZFS assure la prise en charge de pools de stockage avec différents niveaux de redondance de données. Lorsqu'un bloc de données endommagé est détecté, ZFS récupère les données correctes à partir d'une autre copie redondante et répare les données endommagées en les remplaçant par celles de la copie.

Évolutivité inégalée

L'évolutivité de ZFS représente l'un des éléments clés de sa conception. La taille du système de fichiers lui-même est de 128 bits et vous pouvez utiliser jusqu'à 256 quadrillions de zettaoctets de stockage. L'ensemble des métadonnées est alloué de façon dynamique. Il est donc inutile de pré-allouer des inodes ou de limiter l'évolutivité du système de fichiers lors de sa création. Tous les algorithmes ont été écrits selon cette exigence d'évolutivité. Les répertoires peuvent contenir jusqu'à 2^{48} (256 trillions) d'entrées et le nombre de systèmes de fichiers ou de fichiers contenus dans un système de fichiers est illimité.

Instantanés ZFS

Un *instantané* est une copie en lecture seule d'un système de fichiers ou d'un volume. La création d'instantanés est rapide et facile. Ils n'utilisent initialement aucun espace disque supplémentaire dans le pool.

A mesure que le jeu de données actif est modifié, l'espace disque occupé par l'instantané augmente tandis que l'instantané continue de référencer les anciennes données. Par conséquent, l'instantané évite que les données soit libérées à nouveau dans le pool.

Administration simplifiée

Point le plus important, ZFS fournit un modèle administration qui a été énormément simplifié. Grâce à une disposition hiérarchique des systèmes de fichiers, à l'héritage des propriétés et à la gestion automatique des points de montage et de la sémantique de partage NFS, ZFS facilite la création et la gestion de systèmes de fichiers sans requérir de nombreuses commandes, ni la modification de fichiers de configuration. Vous pouvez définir des quotas ou des réservations, activer ou désactiver la compression ou encore gérer les point de montage pour plusieurs systèmes de fichiers avec une seule commande. Vous pouvez vérifier ou remplacer les périphériques sans devoir apprendre un jeu de commandes de gestion de volumes spécifique. Vous pouvez envoyer et recevoir des flux d'instantanés du système de fichiers.

ZFS assure la gestion des systèmes de fichiers par le biais d'une hiérarchie qui facilite la gestion des propriétés telles que les quotas, les réservations, la compression et les points de montage. Dans ce modèle, les systèmes de fichiers constituent le point de contrôle central. Les systèmes de fichiers eux-mêmes étant très peu coûteux (autant que la création d'un nouveau répertoire), il est recommandé de créer un système de fichiers pour chaque utilisateur, projet, espace de travail, etc. Cette conception permet de définir des points de gestion détaillés.

Terminologie ZFS

Cette section décrit la terminologie de base utilisée dans ce document :

environnement d'initialisation	Un environnement d'initialisation est un environnement Oracle Solaris amorçable se composant d'un système de fichiers root ZFS et, en option, d'autres systèmes de fichiers montés sous celui-ci. Il ne peut y avoir plus d'un environnement d'initialisation actif à la fois.
somme de contrôle	Hachage de 256 bits des données dans un bloc de système de données. La fonctionnalité de contrôle de somme regroupe entre autres, le contrôle de somme simple et rapide <code>fletcher4</code> (paramètre par défaut), ainsi que les puissantes fonctions de hachage cryptographique telles que <code>SHA256</code> .
clone	Système de fichiers dont le contenu initial est identique à celui d'un instantané.

Pour plus d'informations sur les clones, reportez-vous à la section [“Présentation des clones ZFS” à la page 222](#).

jeu de données	<p>Nom générique pour les composants ZFS suivants : clones, systèmes de fichiers, instantanés et volumes.</p> <p>Chaque jeu de données est identifié par un nom unique dans l'espace de noms ZFS. Les jeux de données sont identifiés à l'aide du format suivant :</p> <p><i>pool/path[@snapshot]</i></p> <p><i>pool</i> Identifie le nom d'un pool de stockage contenant le jeu de données.</p> <p><i>path</i> Nom de chemin délimité par slash pour le composant de jeu de données</p> <p><i>snapshot</i> Composant optionnel identifiant l'instantané d'un jeu de données.</p> <p>Pour plus d'informations sur les jeux de données, reportez-vous au Chapitre 5, “Gestion des systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS”.</p>
système de fichiers	<p>Jeu de données ZFS de type <code>filesystem</code> monté au sein de l'espace de noms système standard et se comportant comme les autres systèmes de fichiers.</p> <p>Pour plus d'informations sur les systèmes de fichiers, reportez-vous au Chapitre 5, “Gestion des systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS”.</p>
miroir	<p>Périphérique virtuel stockant des copies identiques de données sur un ou plusieurs disques. Lorsqu'un disque d'un miroir est défaillant, tout autre disque du miroir est en mesure de fournir les mêmes données.</p>
pool	<p>Groupe logique de périphériques décrivant la disposition et les caractéristiques physiques du stockage disponible. L'espace disque pour les jeux de données est alloué à partir d'un pool.</p> <p>Pour plus d'informations sur les pools de stockage, reportez-vous au Chapitre 3, “Gestion des pools de stockage Oracle Solaris ZFS”.</p>
RAID-Z	<p>Périphérique virtuel stockant les données et la parité sur plusieurs disques. Pour plus d'informations sur RAID-Z, reportez-vous à la section “Configuration de pool de stockage RAID-Z” à la page 52.</p>

réargenture	<p>Processus de copie de données d'un périphérique à un autre, connu sous le nom de <i>réargenture</i>. Par exemple, si un périphérique de miroir est remplacé ou mis hors ligne, les données du périphérique de miroir le plus actuel sont copiées dans le périphérique de miroir nouvellement restauré. Dans les produits de gestion de volumes classiques, ce processus est appelé <i>réargenture de miroir</i>.</p> <p>Pour plus d'informations sur la réargenture ZFS, reportez-vous à la section “Affichage de l'état de réargenture” à la page 318.</p>
instantané	<p>Copie ponctuelle en lecture seule d'un système de fichiers ou d'un volume.</p> <p>Pour plus d'informations sur les instantanés, reportez-vous à la section “Présentation des instantanés ZFS” à la page 215.</p>
périphérique virtuel	<p>Périphérique logique dans un pool. il peut s'agir d'un périphérique physique, d'un fichier ou d'une collection de périphériques.</p> <p>Pour plus d'informations sur les périphériques virtuels, reportez-vous à la section “Affichage des informations d'un périphérique virtuel de pool de stockage” à la page 62.</p>
volume	<p>Jeu de données représentant un périphérique en mode bloc. Vous pouvez par exemple créer un volume ZFS en tant que périphérique de swap.</p> <p>Pour plus d'informations sur les volumes ZFS, reportez-vous à la section “Volumes ZFS” à la page 281.</p>

Exigences d'attribution de noms de composants ZFS

L'attribution de noms de chaque composant ZFS, tels que les jeux de données et les pools, doit respecter les règles suivantes :

- Chaque composant ne peut contenir que des caractères alphanumériques en plus des quatre caractères spéciaux suivants :
 - Soulignement (_)
 - Trait d'union (-)
 - Deux points (:)
 - Point (.)

- Les noms de pool doivent commencer par une lettre et peuvent uniquement contenir des caractères alphanumériques, ainsi que des caractères de soulignement (`_`), des tirets (`-`) et des points (`.`). Voici les restrictions concernant les noms de pool :
 - La séquence de début `c[0-9]` n'est pas autorisée.
 - Le nom `log` est réservé.
 - Vous ne pouvez pas utiliser un nom commençant par `mirror`, `raidz`, `raidz1`, `raidz2`, `raidz3` ou `spare` car ces noms sont réservés.
 - Les noms de pools ne doivent pas contenir le signe de pourcentage (`%`).
- Les noms de jeux de données doivent commencer par un caractère alphanumérique.
- Les noms de jeux de données ne doivent pas contenir le signe de pourcentage (`%`).

De plus, les composants vides ne sont pas autorisés.

Différences entre les systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS et classiques

- [“Granularité du système de fichiers ZFS” à la page 33](#)
- [“Comptabilisation de l'espace disque ZFS” à la page 34](#)
- [“Montage de système de fichiers ZFS” à la page 36](#)
- [“Gestion de volumes classique” à la page 36](#)
- [“Modèle ACL Solaris basé sur NFSv4” à la page 36](#)

Granularité du système de fichiers ZFS

Traditionnellement, les systèmes de fichiers étaient restreints à un périphérique et par conséquent à la taille de ce périphérique. Les créations successives de systèmes de fichiers classiques dues aux contraintes de taille demandent du temps et s'avèrent parfois difficile. Les produits de gestion de volume traditionnels aident à gérer ce processus.

Les systèmes de fichiers ZFS n'étant pas limités à des périphériques spécifiques, leur création est facile et rapide, tout comme celle des répertoires. La taille des systèmes de fichiers ZFS augmente automatiquement dans l'espace disque alloué au pool de stockage sur lequel ils se trouvent.

Au lieu de créer un système de fichier, comme `/export/home`, pour la gestion de plusieurs sous-répertoires d'utilisateurs, vous pouvez créer un système de fichiers par utilisateur. Vous pouvez facilement définir et gérer plusieurs systèmes de fichiers en appliquant des propriétés pouvant être héritées par le système de fichiers descendant au sein de la hiérarchie.

Pour obtenir un exemple de création d'une hiérarchie de système de fichiers, reportez-vous à la section [“Création d'une hiérarchie de systèmes de fichiers ZFS” à la page 43](#).

Comptabilisation de l'espace disque ZFS

Le système de fichiers ZFS repose sur le concept de stockage de pools. Contrairement aux systèmes de fichiers classiques, qui sont mappés vers un stockage physique, tous les systèmes de fichiers ZFS d'un pool partagent le stockage disponible dans le pool. Ainsi, l'espace disponible indiqué par des utilitaires tels que `df` peut changer alors même que le système de fichiers est inactif, parce que d'autres systèmes de fichiers du pool utilisent ou libèrent de l'espace.

Notez que la taille maximale du système de fichiers peut être limitée par l'utilisation des quotas. Pour obtenir des informations sur les quotas, reportez-vous à la section [“Définitions de quotas sur les systèmes de fichiers ZFS” à la page 197](#). Vous pouvez allouer une certaine quantité d'espace disque à un système de fichiers à l'aide des réservations. Pour obtenir des informations sur les réservations, reportez-vous à la rubrique [“Définition de réservations sur les systèmes de fichiers ZFS” à la page 201](#). Ce modèle est très similaire au modèle NFS dans lequel plusieurs répertoires sont montés à partir du même système de fichiers (par exemple : `/home`).

Toutes les métadonnées dans ZFS sont allouées dynamiquement. La plupart des autres systèmes de fichiers pré-allouent une grande partie de leurs métadonnées. Par conséquent, lors de la création du système de fichiers, ces métadonnées ont besoin d'une partie de l'espace disque. En outre, en raison de ce comportement, le nombre total de fichiers pris en charge par le système de fichiers est prédéterminé. Dans la mesure où ZFS alloue les métadonnées lorsqu'il en a besoin, aucun coût d'espace initial n'est requis et le nombre de fichiers n'est limité que par l'espace disponible. Dans le cas de ZFS, la sortie de la commande `df -g` ne s'interprète pas de la même manière que pour les autres systèmes de fichiers. Le nombre de fichiers (`total files`) indiqué n'est qu'une estimation basée sur la quantité de stockage disponible dans le pool.

ZFS est un système de fichiers transactionnel. La plupart des modifications apportées au système de fichier sont rassemblées en groupes de transaction et validées sur le disque de façon asynchrone. Tant que ces modifications ne sont pas validées sur le disque, elles sont considérées comme des *modifications en attente*. La quantité d'espace disque utilisé disponible et référencé par un fichier ou un système de fichier ne tient pas compte des modifications en attente. Ces modifications sont généralement prises en compte au bout de quelques secondes. Même si vous validez une modification apportée au disque avec la commande `fsync(3c)` ou `O_SYNC`, les informations relatives à l'utilisation d'espace disque ne sont pas automatiquement mises à jour.

Sur un système de fichiers UFS, la commande `du` indique la taille des blocs de données au sein du fichier. Sur un système de fichiers ZFS, la commande `du` indique la taille réelle du fichier, telle qu'elle est stockée sur le disque. La taille prend en compte les métadonnées et la compression. Ces informations vous aident à déterminer l'espace supplémentaire dont vous disposerez si

vous supprimez un fichier donné. Par conséquent, même lorsque la compression est désactivée, vous obtenez des résultats différents entre ZFS et UFS.

Lorsque vous comparez la consommation d'espace renvoyée par la commande `df` avec celle renvoyée par la commande `zfs list`, n'oubliez pas que `df` indique la taille du pool et pas seulement la taille des systèmes de fichiers. En outre, `df` ne reconnaît pas les systèmes de fichiers descendants ni ne détecte la présence d'instantanés. Si des propriétés ZFS telles que la compression et les quotas sont définies sur les systèmes de fichiers, le rapprochement de la consommation d'espace renvoyée par `df` peut s'avérer difficile.

Considérez les scénarios suivants qui peuvent également avoir un impact sur la consommation d'espace signalée :

- Pour les fichiers de volume supérieur à `recordsize`, le dernier bloc du fichier est généralement à moitié plein. Lorsque `recordsize` est défini par défaut sur 128 Ko, environ 64 Ko sont perdus par fichier, ce qui peut avoir un impact considérable. L'intégration de RFE 6812608 permet de remédier à ce problème. Une solution de contournement consiste à activer la compression. Même si vos données sont déjà compressées, la partie non utilisée du dernier bloc sera remplie de zéros et sera compressée sans difficulté.
- Sur un pool RAIDZ-2, chaque bloc consomme au moins 2 secteurs (par blocs de 512 octets) d'informations de parité. L'espace utilisé par les informations de parité n'est pas signalé ; toutefois, il peut varier et représenter un pourcentage beaucoup plus élevé pour les blocs de petite taille, si bien qu'il peut avoir une incidence sur les valeurs d'espace renvoyées. L'impact est plus important lorsque `recordsize` est défini sur 512 octets, où chaque bloc logique de 512 octets consomme 1,5 Ko (3 fois l'espace). Quelles que soient les données stockées, si une utilisation efficace de l'espace est primordiale, il est recommandé de conserver la valeur par défaut de `recordsize` (128 KB) et d'activer la compression (sur la valeur par défaut `lzjb`).
- La commande `df` n'a pas connaissance des données de fichiers dédupliquées.

Comportement d'espace saturé

La création d'instantanés de systèmes de fichiers est peu coûteuse et facile dans ZFS. Les instantanés sont communs à la plupart des environnements ZFS. Pour plus d'informations sur les instantanés ZFS, reportez-vous au [Chapitre 6, “Utilisation des instantanés et des clones ZFS Oracle Solaris”](#).

La présence d'instantanés peut entraîner des comportements inattendus lors des tentatives de libération d'espace disque. En règle générale, si vous disposez des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un fichier d'un système de fichiers plein, ce qui entraîne une augmentation de la quantité d'espace disque disponible dans le système de fichiers. Cependant, si le fichier à supprimer existe dans un instantané du système de fichiers, sa suppression ne libère pas d'espace disque. Les blocs utilisés par le fichier continuent à être référencés à partir de l'instantané.

Par conséquent, la suppression du fichier peut occuper davantage d'espace disque car une nouvelle version du répertoire doit être créée afin de refléter le nouvel état de l'espace de noms. En raison de ce comportement, une erreur ENOSPC ou EDQUOT inattendue peut se produire lorsque vous tentez de supprimer un fichier.

Montage de système de fichiers ZFS

Le système de fichiers ZFS réduit la complexité et facilite l'administration. Par exemple, avec des systèmes de fichiers standard, vous devez modifier le fichier `/etc/vfstab` à chaque fois que vous ajoutez un système de fichiers. Avec ZFS, cela n'est plus nécessaire, grâce au montage et démontage automatique en fonction des propriétés du système de fichiers. Vous n'avez pas besoin de gérer les entrées ZFS dans le fichier `/etc/vfstab`.

Pour plus d'informations sur le montage et le partage des systèmes de fichiers ZFS, reportez-vous à la section [“Montage de système de fichiers ZFS” à la page 181](#).

Gestion de volumes classique

Comme décrit à la section [“Stockage ZFS mis en pool” à la page 28](#), ZFS élimine la nécessité d'un gestionnaire de volume séparé. ZFS opérant sur des périphériques bruts, il est possible de créer un pool de stockage composé de volumes logiques logiciels ou matériels. Cette configuration est déconseillée, car ZFS fonctionne mieux avec des périphériques bruts physiques. L'utilisation de volumes logiques peut avoir un impact négatif sur les performances, la fiabilité, voire les deux, et doit de ce fait être évitée.

Modèle ACL Solaris basé sur NFSv4

Les versions précédentes du système d'exploitation Solaris assuraient la prise en charge d'une implémentation ACL reposant principalement sur la spécification d'ACL POSIX-draft. Les ACL POSIX-draft sont utilisées pour protéger des fichiers UFS. Un nouveau modèle ACL basé sur la spécification NFSv4 est utilisé pour protéger les fichiers ZFS.

Les principales différences présentées par le nouveau modèle ACL Solaris sont les suivantes :

- Le modèle est basé sur la spécification NFSv4 et similaire aux ACL de type Windows NT.
- Ce modèle fournit un jeu d'autorisations d'accès plus détaillé.
- Les ACL sont définies et affichées avec les commandes `chmod` et `ls` plutôt qu'avec les commandes `setfacl` et `getfacl`.
- Une sémantique d'héritage plus riche désigne la manière dont les privilèges d'accès sont appliqués d'un répertoire à un sous-répertoire, et ainsi de suite.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des ACL avec des fichiers ZFS, reportez-vous au [Chapitre 7, “Utilisation des ACL et des attributs pour protéger les fichiers Oracle Solaris ZFS”](#).

Mise en route d'Oracle Solaris ZFS

Ce chapitre fournit des instructions détaillées sur la configuration de base d'Oracle Solaris ZFS. Il offre une vision globale du fonctionnement des commandes ZFS et explique les méthodes de création de pools et de systèmes de fichiers de base. Ce chapitre ne constitue pas une présentation exhaustive. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous aux autres chapitres, comme indiqué.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Profils de droits ZFS” à la page 39
- “Exigences et recommandations en matière de matériel et de logiciel ZFS” à la page 40
- “Création d'un système de fichiers ZFS basique” à la page 40
- “Création d'un pool de stockage ZFS de base” à la page 41
- “Création d'une hiérarchie de systèmes de fichiers ZFS” à la page 43

Profils de droits ZFS

Si vous souhaitez effectuer des tâches de gestion ZFS sans utiliser le compte superutilisateur (root), vous pouvez prendre un rôle disposant de l'une des propriétés suivantes afin d'effectuer des tâches d'administration ZFS :

- Gestion de stockage ZFS : permet de créer, détruire, manipuler des périphériques au sein d'un pool de stockage ZFS.
- Gestion de système de fichiers ZFS : spécifie les autorisations de création, de destruction et de modification des systèmes de fichiers ZFS.

Pour plus d'informations sur la création ou l'assignation de rôles, reportez-vous au manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité*.

Outre les rôles RBAC permettant de gérer les systèmes de fichiers ZFS, vous pouvez également vous servir de l'administration déléguée de ZFS pour effectuer des tâches d'administration ZFS distribuée. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Chapitre 8, “Administration déléguée de ZFS dans Oracle Solaris”](#).

Exigences et recommandations en matière de matériel et de logiciel ZFS

Avant d'utiliser le logiciel ZFS, passez en revue les exigences et recommandations matérielles et logicielles suivantes :

- Utilisez un système SPARC ou un système x86 exécutant une version d'Oracle Solaris prise en charge.
- L'espace disque minimum requis pour un pool de stockage est de 64 Mo. La taille minimale du disque est de 128 Mo.
- Pour des performances ZFS optimales, évaluez la taille de mémoire requise en fonction de votre charge de travail.
- Si vous créez une configuration de pool mis en miroir, utilisez plusieurs contrôleurs.

Création d'un système de fichiers ZFS basique

L'administration de ZFS a été conçue dans un but de simplicité. L'un des objectifs principaux est de réduire le nombre de commandes nécessaires à la création d'un système de fichiers utilisable. Par exemple, lors de la création d'un pool, un système de fichiers ZFS est automatiquement créé et monté.

L'exemple suivant illustre la création d'un pool de stockage à miroir simple appelé `tank` et d'un système de fichiers ZFS appelé `tank`, en une seule commande. Supposons que l'intégralité des disques `/dev/dsk/c1t0d0` et `/dev/dsk/c2t0d0` puissent être utilisés.

```
# zpool create tank mirror c1t0d0 c2t0d0
```

Pour plus d'informations sur les configurations redondantes de pools ZFS, reportez-vous à la section [“Fonctions de réplication d'un pool de stockage ZFS” à la page 52](#).

Le nouveau système de fichiers ZFS, `tank`, peut utiliser autant d'espace disque disponible que nécessaire et est monté automatiquement sur `/tank`.

```
# mkfile 100m /tank/foo
# df -h /tank
Filesystem      size  used  avail capacity  Mounted on
tank            80G   100M   80G      1%      /tank
```

Au sein d'un pool, vous souhaitez probablement créer des systèmes de fichiers supplémentaires. Les systèmes de fichiers fournissent des points d'administration qui permettent de gérer différents jeux de données au sein du même pool.

L'exemple illustre la création d'un système de fichiers nommé `fs` dans le pool de stockage `tank`.

```
# zfs create tank/fs
```


Le nouveau système de fichiers ZFS, `tank/fs`, peut utiliser autant d'espace disque disponible que nécessaire et est monté automatiquement sur `/tank/fs`.

```
# mkfile 100m /tank/fs/foo
# df -h /tank/fs
```

Filesystem	size	used	avail	capacity	Mounted on
tank/fs	80G	100M	80G	1%	/tank/fs

Généralement, vous souhaitez créer et organiser une hiérarchie de systèmes de fichiers correspondant à des besoins spécifiques en matière d'organisation. Pour plus d'informations sur la création d'une hiérarchie de systèmes de fichiers ZFS, reportez-vous à la section [“Création d'une hiérarchie de systèmes de fichiers ZFS” à la page 43](#).

Création d'un pool de stockage ZFS de base

L'exemple suivant illustre la simplicité de ZFS. Vous trouverez dans la suite de cette section un exemple plus complet, similaire à ce qui pourrait exister dans votre environnement. Les premières tâches consistent à identifier les besoins en matière de stockage et à créer un pool de stockage. Le pool décrit les caractéristiques physiques du stockage et doit être créé préalablement à tout système de fichiers.

▼ Identification des exigences de stockage du pool de stockage ZFS

1 Déterminez les périphériques disponibles pour le pool de stockage.

Avant de créer un pool de stockage, vous devez définir les périphériques à utiliser pour stocker les données. Ces périphériques doivent être des disques de 128 Mo minimum et ne doivent pas être en cours d'utilisation par d'autres parties du système d'exploitation. Il peut s'agir de tranches individuelles d'un disque préformaté ou de disques entiers formatés par ZFS sous forme d'une seule grande tranche.

Pour l'exemple de stockage utilisé dans la section [“Création d'un pool de stockage ZFS” à la page 42](#), partez du principe que les disques entiers `/dev/dsk/c1t0d0` et `/dev/dsk/c2t0d0` sont disponibles.

Pour plus d'informations sur les disques, leur utilisation et leur étiquetage, reportez-vous à la section [“Utilisation de disques dans un pool de stockage ZFS” à la page 47](#).

2 Sélectionnez la réplication de données.

Le système de fichiers ZFS assure la prise en charge de plusieurs types de réplication de données. Cela permet de déterminer les types de panne matérielle supportés par le pool. ZFS assure la prise en charge des configurations non redondantes (entrelacées), ainsi que la mise en miroir et RAID-Z (une variante de RAID-5).

Pour l'exemple de stockage utilisé dans la section [“Création d'un pool de stockage ZFS” à la page 42](#) utilise la mise en miroir de base de deux disques disponibles.

Pour plus d'informations sur les fonctions de réplication ZFS, reportez-vous à la section [“Fonctions de réplication d'un pool de stockage ZFS” à la page 52](#).

▼ Création d'un pool de stockage ZFS

- 1 **Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou prenez un rôle équivalent avec un profil de droits ZFS adéquat.**

Pour plus d'informations sur les profils de droits ZFS, reportez-vous à la section [“Profils de droits ZFS” à la page 39](#).

- 2 **Assignez un nom au pool de stockage.**

Le nom sert à identifier le pool de stockage lorsque vous exécutez les commandes `zpool` et `zfs`. Entrez le nom de votre choix, mais celui-ci doit respecter les conventions d'attribution de nom définies dans la section [“Exigences d'attribution de noms de composants ZFS” à la page 32](#).

- 3 **Créez le pool.**

Par exemple, la commande suivante crée un pool mis en miroir nommé `tank` :

```
# zpool create tank mirror c1t0d0 c2t0d0
```

Si des périphériques contiennent un autre système de fichiers ou sont en cours d'utilisation, la commande ne peut pas créer le pool.

Pour plus d'informations sur la création de pools de stockage, reportez-vous à la section [“Création de pools de stockage ZFS” à la page 55](#). Pour plus d'informations sur la détection de l'utilisation de périphériques, reportez-vous à la section [“Détection des périphériques utilisés” à la page 63](#).

- 4 **Affichez les résultats.**

Vous pouvez déterminer si votre pool a été correctement créé à l'aide de la commande `zpool list`.

```
# zpool list
NAME                SIZE  ALLOC  FREE   CAP  HEALTH  ALTROOT
tank                 80G   137K   80G    0%   ONLINE  -
```

Pour plus d'informations sur la vérification de l'état de pool, reportez-vous à la section [“Requête d'état de pool de stockage ZFS” à la page 92](#).

Création d'une hiérarchie de systèmes de fichiers ZFS

Une fois le pool de stockage, vous pouvez créer la hiérarchie du système de fichiers. Les hiérarchies sont des mécanismes d'organisation des informations à la fois simples et puissants. Elles sont connues de toute personne ayant utilisé un système de fichiers.

ZFS permet d'organiser en hiérarchies les systèmes de fichiers. Chaque système de cette hiérarchie ne compte qu'un seul parent. Le root de la hiérarchie correspond toujours au nom du pool. ZFS exploite cette hiérarchie en assurant la prise en charge de l'héritage de propriétés. Ainsi, vous pouvez définir les propriétés communes rapidement et facilement dans des arborescences représentant l'intégralité des systèmes de fichiers.

▼ Détermination de la hiérarchie du système de fichiers ZFS

1 Choisissez la granularité du système de fichiers.

Les systèmes de fichiers ZFS sont le point central d'administration. Ils sont légers et se créent facilement. Pour ce faire, nous vous recommandons d'établir un système de fichiers par utilisateur ou par projet car cela permet de contrôler les propriétés, les instantanés et les sauvegardes par utilisateur ou par projet.

Deux systèmes de fichiers ZFS, `jeff` et `bill`, sont créés à la section [“Création de systèmes de fichiers ZFS”](#) à la page 44.

Pour plus d'informations sur la gestion des systèmes de fichiers, reportez-vous au [Chapitre 5](#), [“Gestion des systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS”](#).

2 Regroupez les systèmes de fichiers similaires.

ZFS permet d'organiser les systèmes de fichiers en hiérarchie, pour regrouper les systèmes de fichiers similaires. Ce modèle fournit un point d'administration central pour le contrôle des propriétés et l'administration de systèmes de fichiers. Il est recommandé de créer les systèmes de fichiers similaires sous un nom commun.

Dans l'exemple de la section [“Création de systèmes de fichiers ZFS”](#) à la page 44, les deux systèmes de fichiers sont placés sous un système de fichiers appelé `home`.

3 Choisissez les propriétés du système de fichiers.

La plupart des caractéristiques de systèmes de fichiers se contrôlent à l'aide de propriétés. Ces propriétés assurent le contrôle de divers comportements, y compris l'emplacement de montage des systèmes de fichiers, leur méthode de partage, l'utilisation de la compression et l'activation des quotas.

Dans l'exemple de la section “[Création de systèmes de fichiers ZFS](#)” à la page 44, tous les répertoires d'accueil sont montés dans `/export/zfs/ user`. Ils sont partagés à l'aide de NFS et la compression est activée. De plus, un quota de 10 Go est appliqué pour l'utilisateur `jeff`.

Pour plus d'informations sur les propriétés, reportez-vous à la section “[Présentation des propriétés ZFS](#)” à la page 149.

▼ Création de systèmes de fichiers ZFS

- 1 **Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou prenez un rôle équivalent avec un profil de droits ZFS adéquat.**

Pour plus d'informations sur les profils de droits ZFS, reportez-vous à la section “[Profils de droits ZFS](#)” à la page 39.

- 2 **Créez la hiérarchie souhaitée.**

Dans cet exemple, un système de fichiers agissant en tant que conteneur de systèmes de fichiers individuels est créé.

```
# zfs create tank/home
```

- 3 **Définissez les propriétés héritées.**

Une fois la hiérarchie du système de fichiers établie, définissez toute propriété destinée à être partagée par l'ensemble des utilisateurs :

```
# zfs set mountpoint=/export/zfs tank/home
# zfs set share.nfs=on tank/home
# zfs set compression=on tank/home
# zfs get compression tank/home
```

NAME	PROPERTY	VALUE	SOURCE
tank/home	compression	on	local

Il est possible de définir les propriétés du système de fichiers lors de la création de ce dernier. Par exemple :

```
# zfs create -o mountpoint=/export/zfs -o share.nfs=on -o compression=on tank/home
```

Pour plus d'informations sur les propriétés et l'héritage des propriétés, reportez-vous à la section “[Présentation des propriétés ZFS](#)” à la page 149.

Ensuite, les systèmes de fichiers sont regroupés sous le système de fichiers `home` dans le pool `tank`.

- 4 **Créez les systèmes de fichiers individuels.**

Il est possible que les systèmes de fichiers aient été créés et que leurs propriétés aient ensuite été modifiées au niveau `home`. Vous pouvez modifier les propriétés de manière dynamique lorsque les systèmes de fichiers sont en cours d'utilisation.

```
# zfs create tank/home/jeff
# zfs create tank/home/bill
```

Les valeurs de propriétés de ces systèmes de fichiers sont héritées de leur parent. Elles sont donc montées sur `/export/zfs/ user` et partagées via NFS. Il est inutile de modifier le fichier `/etc/vfstab` ou `/etc/dfs/dfstab`.

Pour plus d'informations sur les systèmes de fichiers, reportez-vous à la section [“Création d'un système de fichiers ZFS” à la page 146](#).

Pour plus d'informations sur le montage et le partage de systèmes de fichiers, reportez-vous à la section [“Montage de système de fichiers ZFS” à la page 181](#).

5 Définissez les propriétés spécifiques au système.

Dans cet exemple, l'utilisateur `jeff` se voit assigner un quota de 10 Go. Cette propriété place une limite sur la quantité d'espace qu'il peut utiliser, indépendamment de l'espace disponible dans le pool.

```
# zfs set quota=10G tank/home/jeff
```

6 Affichez les résultats.

La commande `zfs list` permet de visualiser les informations disponibles sur le système de fichiers :

```
# zfs list
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank                                92.0K 67.0G   9.5K   /tank
tank/home                          24.0K 67.0G    8K   /export/zfs
tank/home/bill                      8K   67.0G    8K   /export/zfs/bill
tank/home/jeff                     8K   10.0G    8K   /export/zfs/jeff
```

Notez que l'utilisateur `jeff` dispose d'uniquement 10 Go d'espace disponible, tandis que l'utilisateur `bill` peut utiliser la totalité du pool (67 Go).

Pour plus d'informations sur la visualisation de l'état du système de fichiers, reportez-vous à la section [“Envoi de requêtes sur les informations des systèmes de fichiers ZFS” à la page 173](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation et le calcul de l'espace disque, reportez-vous à la section [“Comptabilisation de l'espace disque ZFS” à la page 34](#).

Gestion des pools de stockage Oracle Solaris ZFS

Ce chapitre explique comment créer et administrer des pools de stockage dans Oracle Solaris ZFS.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Composants d'un pool de stockage ZFS” à la page 47
- “Fonctions de réplication d'un pool de stockage ZFS” à la page 52
- “Création et destruction de pools de stockage ZFS” à la page 55
- “Gestion de périphériques dans un pool de stockage ZFS” à la page 67
- “Gestion des propriétés de pool de stockage ZFS” à la page 89
- “Requête d'état de pool de stockage ZFS” à la page 92
- “Migration de pools de stockage ZFS” à la page 105
- “Mise à niveau de pools de stockage ZFS” à la page 114

Composants d'un pool de stockage ZFS

Les sections ci-dessous contiennent des informations détaillées sur les composants de pools de stockage suivants :

- “Utilisation de disques dans un pool de stockage ZFS” à la page 47
- “Utilisation de tranches dans un pool de stockage ZFS” à la page 49
- “Utilisation de fichiers dans un pool de stockage ZFS” à la page 50

Utilisation de disques dans un pool de stockage ZFS

Le composant le plus basique d'un pool de stockage est le stockage physique. Le stockage physique peut être constitué de tout périphérique en mode bloc d'une taille supérieure à 128 Mo. En règle générale, ce périphérique est un disque dur visible pour le système dans le répertoire `/dev/dsk`.

Un disque entier (c1t0d0) ou une tranche individuelle (c0t0d0s7) peuvent constituer un périphérique de stockage. La manière d'opérer recommandée consiste à utiliser un disque entier. Dans ce cas, il est inutile de formater spécifiquement le disque. ZFS formate le disque à l'aide d'une étiquette EFI de façon à ce qu'il contienne une grande tranche unique. Utilisé de cette façon, le tableau de partition affiché par la commande format s'affiche comme suit :

Current partition table (original):

Total disk sectors available: 143358287 + 16384 (reserved sectors)

Part	Tag	Flag	First Sector	Size	Last Sector
0	usr	wm	256	68.36GB	143358320
1	unassigned	wm	0	0	0
2	unassigned	wm	0	0	0
3	unassigned	wm	0	0	0
4	unassigned	wm	0	0	0
5	unassigned	wm	0	0	0
6	unassigned	wm	0	0	0
8	reserved	wm	143358321	8.00MB	143374704

Quand Oracle Solaris 11.1 est installé, la plupart du temps une étiquette EFI (GPT) est appliquée aux disques de pool root sur les systèmes x86, similaire à ce qui suit :

Current partition table (original):

Total disk sectors available: 27246525 + 16384 (reserved sectors)

Part	Tag	Flag	First Sector	Size	Last Sector
0	BIOS_boot	wm	256	256.00MB	524543
1	usr	wm	524544	12.74GB	27246558
2	unassigned	wm	0	0	0
3	unassigned	wm	0	0	0
4	unassigned	wm	0	0	0
5	unassigned	wm	0	0	0
6	unassigned	wm	0	0	0
8	reserved	wm	27246559	8.00MB	27262942

Dans la sortie ci-dessus, la partition 0 (BIOS boot) contient des informations d'initialisation GPT requises. Comme la partition 8, elle ne nécessite aucune administration et ne doit pas être modifiée. Le système de fichiers root est contenu dans la partition 1.

Sur un système SPARC doté du microprogramme mis à jour installé avec Oracle Solaris 11.1, une étiquette de disque EFI (GPT) est appliquée. Par exemple :

Current partition table (original):

Total disk sectors available: 143358320 + 16384 (reserved sectors)

Part	Tag	Flag	First Sector	Size	Last Sector
0	usr	wm	256	68.36GB	143358320
1	unassigned	wm	0	0	0
2	unassigned	wm	0	0	0
3	unassigned	wm	0	0	0
4	unassigned	wm	0	0	0
5	unassigned	wm	0	0	0
6	unassigned	wm	0	0	0
8	reserved	wm	143358321	8.00MB	143374704

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des disques entiers dans vos pools de stockage ZFS :

- Lorsqu'un disque entier est utilisé, le disque est généralement nommé à l'aide de la convention de nommage `/dev/dsk/cNtNdN`. Certains pilotes tiers suivent une convention de nom différente ou placent les disques à un endroit autre que le répertoire `/dev/dsk`. Pour utiliser ces disques, vous devez les étiqueter manuellement et fournir une tranche à ZFS.
- Sur les systèmes x86, le disque doit avoir une partition `fdisk` Solaris valide. Pour plus d'informations sur la création et la modification d'une partition `fdisk` Solaris, reportez-vous à la section [“Configuration de disques pour les systèmes de fichiers ZFS \(liste des tâches\)”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.
- ZFS applique une étiquette EFI lorsque vous créez un pool de stockage avec des disques entiers. Pour plus d'informations sur les étiquettes EFI, reportez-vous à la section [“Étiquette de disque EFI \(GPT\)”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.
- Le programme d'installation d'Oracle Solaris 11.1 applique une étiquette EFI (GPT) pour les disques de pool root sur un système SPARC avec un microprogramme compatible GPT et sur un système x86, dans la plupart des cas. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Configuration requise pour le pool root ZFS”](#) à la page 118.

Vous pouvez spécifier les disques soit en utilisant le chemin complet (`/dev/dsk/clt0d0`, par exemple) ou un nom abrégé composé du nom du périphérique dans le répertoire `/dev/dsk` (`clt0d0`, par exemple). Les exemples suivants constituent des noms de disques valides :

- `clt0d0`
- `/dev/dsk/clt0d0`
- `/dev/foo/disk`

Utilisation de tranches dans un pool de stockage ZFS

Les disques peuvent être étiquetés avec une étiquette Solaris VTOC (SMI) héritée quand vous créez un pool de stockage avec une tranche de disque, mais l'utilisation de tranches de disque pour un pool n'est pas recommandée car leur gestion est plus difficile.

Sur un système SPARC, un disque de 72 Go dispose de 68 Go d'espace utilisable situé dans la tranche 0, comme illustré dans la sortie format suivante :

```
# format
.
.
.
Specify disk (enter its number): 4
selecting clt1d0
partition> p
```

Current partition table (original):
Total disk cylinders available: 14087 + 2 (reserved cylinders)

Part	Tag	Flag	Cylinders	Size	Blocks
0	root	wm	0 - 14086	68.35GB	(14087/0/0) 143349312
1	unassigned	wm	0	0	(0/0/0) 0
2	backup	wm	0 - 14086	68.35GB	(14087/0/0) 143349312
3	unassigned	wm	0	0	(0/0/0) 0
4	unassigned	wm	0	0	(0/0/0) 0
5	unassigned	wm	0	0	(0/0/0) 0
6	unassigned	wm	0	0	(0/0/0) 0
7	unassigned	wm	0	0	(0/0/0) 0

Sur un système x86, un disque de 72 Go dispose de 68 Go d'espace disque utilisable situé dans la tranche 0, comme illustré dans la sortie format suivante : Une petite quantité d'informations d'initialisation est contenue dans la tranche 8. La tranche 8 ne nécessite aucune administration et ne peut pas être modifiée.

```
# format
.
.
.
selecting clt0d0
partition> p
Current partition table (original):
Total disk cylinders available: 49779 + 2 (reserved cylinders)
```

Part	Tag	Flag	Cylinders	Size	Blocks
0	root	wm	1 - 49778	68.36GB	(49778/0/0) 143360640
1	unassigned	wu	0	0	(0/0/0) 0
2	backup	wm	0 - 49778	68.36GB	(49779/0/0) 143363520
3	unassigned	wu	0	0	(0/0/0) 0
4	unassigned	wu	0	0	(0/0/0) 0
5	unassigned	wu	0	0	(0/0/0) 0
6	unassigned	wu	0	0	(0/0/0) 0
7	unassigned	wu	0	0	(0/0/0) 0
8	boot	wu	0 - 0	1.41MB	(1/0/0) 2880
9	unassigned	wu	0	0	(0/0/0) 0

Une partition fdisk existe également sur les systèmes x86. Une partition fdisk est représentée par un nom de périphérique /dev/dsk/cN[tN]dNpN et fait office de conteneur pour les tranches disponibles du disque. N'utilisez pas de périphérique cN[tN]dNpN pour un composant de pool de stockage ZFS car cette configuration n'est ni testée ni prise en charge.

Utilisation de fichiers dans un pool de stockage ZFS

ZFS permet également d'utiliser des fichiers en tant que périphériques virtuels dans le pool de stockage. Cette fonction est destinée principalement aux tests et à des essais simples, et non pas à être utilisée dans un contexte de production.

- Si vous créez un pool ZFS sauvegardé par des fichiers dans un système de fichiers UFS, vous basez implicitement sur UFS pour la garantie de l'exactitude et de la synchronisation de la sémantique.

- Si vous créez un pool ZFS à partir de fichiers ou de volumes créés sur un autre pool ZFS, le système peut générer un interblocage ou paniquer.

Cependant, les fichiers peuvent s'avérer utiles lorsque vous employez ZFS pour la première fois ou en cas de configuration complexe, lorsque les périphériques physiques présents ne sont pas suffisants. Tous les fichiers doivent être spécifiés avec leur chemin complet et leur taille doit être de 64 Mo minimum.

Remarques relatives aux pools de stockage ZFS

Tenez compte des points suivants lors de la création et de la gestion de pools de stockage ZFS.

- L'utilisation de disques physiques constitue la méthode de création de pools de stockage ZFS la plus simple. Les configurations ZFS deviennent de plus en plus complexes, en termes de gestion, de fiabilité et de performance. Lorsque vous construisez des pools à partir de tranches de disques, de LUN dans des baies RAID matérielles ou de volumes présentés par des gestionnaires de volume basés sur des logiciels. Les considérations suivantes peuvent vous aider à configurer ZFS avec d'autres solutions de stockage matérielles ou logicielles :
 - Si vous élaborez une configuration ZFS sur des LUN à partir de baies RAID matérielles, vous devez comprendre la relation entre les fonctionnalités de redondance ZFS et les fonctionnalités de redondance proposées par la baie. Certaines configurations peuvent fournir une redondance et des performances adéquates, mais d'autres non.
 - Vous pouvez construire des périphériques logiques pour ZFS à l'aide des volumes présentés par des gestionnaires de volumes logiciels. Ces configurations sont cependant déconseillées. Même si le système de fichiers ZFS fonctionne correctement sur ces périphériques, il se peut que les performances ne soient pas optimales.
Pour plus d'informations sur les recommandations relatives aux pools de stockage, reportez-vous au [Chapitre 12, "Pratiques recommandées pour Oracle Solaris ZFS"](#).
- Les disques sont identifiés par leur chemin et par l'ID de leur périphérique, s'il est disponible. Pour les systèmes sur lesquels les informations de l'ID du périphérique sont disponibles, cette méthode d'identification permet de reconfigurer les périphériques sans mettre à jour ZFS. Etant donné que la génération et la gestion d'ID de périphérique peuvent varier d'un système à l'autre, vous devez commencer par exporter le pool avant tout déplacement de périphériques, par exemple, le déplacement d'un disque d'un contrôleur à un autre. Un événement système, tel que la mise à jour du microprogramme ou toute autre modification apportée au matériel, peut modifier les ID de périphérique du pool de stockage ZFS, ce qui peut entraîner l'indisponibilité des périphériques.

Fonctions de réplication d'un pool de stockage ZFS

Le système de fichiers ZFS offre une redondance des données, ainsi que des propriétés d'autorétablissement dans des configurations RAID-Z ou mises en miroir.

- “Configuration de pool de stockage mis en miroir” à la page 52
- “Configuration de pool de stockage RAID-Z” à la page 52
- “Données d'autorétablissement dans une configuration redondante” à la page 54
- “Entrelacement dynamique dans un pool de stockage” à la page 54
- “Pool de stockage ZFS hybride” à la page 53

Configuration de pool de stockage mis en miroir

Une configuration de pool de stockage en miroir requiert deux disques minimum, situés de préférence dans des contrôleurs séparés. Vous pouvez utiliser un grand nombre de disques dans une configuration en miroir. En outre, vous pouvez créer plusieurs miroirs dans chaque pool. Conceptuellement, une configuration en miroir de base devrait ressembler à ce qui suit :

```
mirror clt0d0 c2t0d0
```

Conceptuellement, une configuration en miroir plus complexe devrait ressembler à ce qui suit :

```
mirror clt0d0 c2t0d0 c3t0d0 mirror c4t0d0 c5t0d0 c6t0d0
```

Pour obtenir des informations sur les pools de stockage mis en miroir, reportez-vous à la section “Création d'un pool de stockage mis en miroir” à la page 55.

Configuration de pool de stockage RAID-Z

En plus d'une configuration en miroir de pool de stockage, ZFS fournit une configuration RAID-Z disposant d'une tolérance de pannes à parité simple, double ou triple. Une configuration RAID-Z à parité simple (raidz ou raidz1) équivaut à une configuration RAID-5. Une configuration RAID-Z à double parité (raidz2) est similaire à une configuration RAID-6.

Pour plus d'informations sur la fonction RAIDZ-3 (raidz3), consultez le blog suivant :

http://blogs.oracle.com/ahl/entry/triple_parity_raid_z

Tous les algorithmes similaires à RAID-5 (RAID-4, RAID-6, RDP et EVEN-ODD, par exemple) peuvent souffrir d'un problème connu sous le nom de *RAID-5 write hole*, ou trou d'écriture de RAID-5. Si seule une partie d'un entrelacement RAID-5 est écrite, et qu'une perte d'alimentation se produit avant que tous les blocs aient été écrits sur le disque, la parité n'est pas synchronisée avec les données, et est par conséquent inutile à tout jamais (à moins qu'elle ne soit écrasée ultérieurement par une écriture d'entrelacement total). Dans RAID-Z, ZFS utilise

des entrelacements RAID de largeur variable pour que toutes les écritures correspondent à des entrelacements entiers. Cette conception n'est possible que parce que ZFS intègre le système de fichiers et la gestion de périphérique de telle façon que les métadonnées du système de fichiers disposent de suffisamment d'informations sur le modèle de redondance de données pour gérer les entrelacements RAID de largeur variable. RAID-Z est la première solution au monde pour le trou d'écriture de RAID-5.

Une configuration RAID-Z avec N disques de taille X et des disques de parité P présente une contenance d'environ $(N-P)*X$ octets et peut supporter la panne d'un ou de plusieurs périphériques P avant que l'intégrité des données ne soit compromise. Vous devez disposer d'au moins deux disques pour une configuration RAID-Z à parité simple et d'au moins trois disques pour une configuration RAID-Z à double parité, et ainsi de suite. Par exemple, si vous disposez de trois disques pour une configuration RAID-Z à parité simple, les données de parité occupent un espace disque égal à l'un des trois disques. Dans le cas contraire, aucun matériel spécifique n'est requis pour la création d'une configuration RAID-Z.

Conceptuellement, une configuration RAID-Z à trois disques serait similaire à ce qui suit :

```
raidz c1t0d0 c2t0d0 c3t0d0
```

Conceptuellement, une configuration RAID-Z plus complexe devrait ressembler à ce qui suit :

```
raidz c1t0d0 c2t0d0 c3t0d0 c4t0d0 c5t0d0 c6t0d0 c7t0d0
raidz c8t0d0 c9t0d0 c10t0d0 c11t0d0 c12t0d0 c13t0d0 c14t0d0
```

Si vous créez une configuration RAID-Z avec un nombre important de disques, vous pouvez scinder les disques en plusieurs groupes. Par exemple, il est recommandé d'utiliser une configuration RAID-Z composée de 14 disques au lieu de la scinder en 2 groupes de 7 disques. Les configurations RAID-Z disposant de groupements de moins de 10 disques devraient présenter de meilleures performances.

Pour obtenir des informations sur les pools de stockage RAID-Z, reportez-vous à la section [“Création d'un pool de stockage RAID-Z” à la page 57](#).

Pour obtenir des informations supplémentaires afin de choisir une configuration en miroir ou une configuration RAID-Z en fonction de considérations de performances et d'espace disque, consultez le blog suivant :

http://blogs.oracle.com/roch/entry/when_to_and_not_to

Pour plus d'informations sur les recommandations relatives aux pools de stockage RAID-Z, reportez-vous au [Chapitre 12, “Pratiques recommandées pour Oracle Solaris ZFS”](#).

Pool de stockage ZFS hybride

Le pool de stockage ZFS hybride est disponible dans la gamme de produits Oracle Sun Storage 7000. Il s'agit d'un pool de stockage spécial combinant de la RAM dynamique, des disques électroniques et des disques durs, qui permet d'améliorer les performances et

d'augmenter la capacité, tout en réduisant la consommation électrique. Grâce à l'interface de gestion de ce produit, vous pouvez sélectionner la configuration de redondance ZFS du pool de stockage et gérer facilement d'autres options de configuration.

Pour plus d'informations sur ce produit, reportez-vous au *Sun Storage Unified Storage System Administration Guide*.

Données d'autorétablissement dans une configuration redondante

Le système de fichiers ZFS fournit des données d'autorétablissement dans une configuration RAID-Z ou mise en miroir.

Lorsqu'un bloc de données endommagé est détecté, ZFS récupère les données correctes à partir d'une copie redondante et de plus, répare les données incorrectes en les remplaçant par celles de la copie.

Entrelacement dynamique dans un pool de stockage

Le système de fichiers ZFS entrelace de façon dynamique les données de tous les périphériques virtuels de niveau supérieur. Le choix de l'emplacement des données est effectué lors de l'écriture ; ainsi, aucun entrelacement de largeur fixe n'est créé lors de l'allocation.

Lorsque de nouveaux périphériques virtuels sont ajoutés à un pool, ZFS attribue graduellement les données au nouveau périphérique afin de maintenir les performances et les stratégies d'allocation d'espace disque. Chaque périphérique virtuel peut également être constitué d'un miroir ou d'un périphérique RAID-Z contenant d'autres périphériques de disques ou d'autres fichiers. Cette configuration vous offre un contrôle flexible des caractéristiques par défaut du pool. Par exemple, vous pouvez créer les configurations suivantes à partir de quatre disques :

- Quatre disques utilisant l'entrelacement dynamique
- Une configuration RAID-Z à quatre directions
- Deux miroirs bidirectionnels utilisant l'entrelacement dynamique

Même si le système de fichiers ZFS prend en charge différents types de périphériques virtuels au sein du même pool, cette pratique n'est pas recommandée. Vous pouvez par exemple créer un pool avec un miroir bidirectionnel et une configuration RAID-Z à trois directions. Cependant, le niveau de tolérance de pannes est aussi bon que le pire périphérique virtuel (RAID-Z dans ce cas). Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques virtuels de niveau supérieur du même type avec le même niveau de redondance pour chaque périphérique.

Création et destruction de pools de stockage ZFS

Les sections suivantes illustrent différents scénarios de création et de destruction de pools de stockage ZFS :

- “Création de pools de stockage ZFS” à la page 55
- “Affichage des informations d'un périphérique virtuel de pool de stockage” à la page 62
- “Gestion d'erreurs de création de pools de stockage ZFS” à la page 63
- “Destruction de pools de stockage ZFS” à la page 66

La création et la destruction de pools est rapide et facile. Cependant, ces opérations doivent être réalisées avec prudence. Des vérifications sont effectuées pour éviter une utilisation de périphériques déjà utilisés dans un nouveau pool, mais ZFS n'est pas systématiquement en mesure de savoir si un périphérique est déjà en cours d'utilisation. Il est plus facile de détruire un pool que d'en créer un. Utilisez la commande `zpool destroy` avec précaution. L'exécution de cette commande simple a des conséquences considérables.

Création de pools de stockage ZFS

Pour créer un pool de stockage, exécutez la commande `zpool create`. Cette commande prend un nom de pool et un nombre illimité de périphériques virtuels en tant qu'arguments. Le nom de pool doit se conformer aux conventions d'attribution de noms décrites à la section “Exigences d'attribution de noms de composants ZFS” à la page 32.

Création d'un pool de stockage de base

La commande suivante crée un pool appelé `tank` et composé des disques `c1t0d0` et `c1t1d0`:

```
# zpool create tank c1t0d0 c1t1d0
```

Ces noms de périphériques représentant les disques entiers se trouvent dans le répertoire `/dev/dsk` et ont été étiquetés de façon adéquate par ZFS afin de contenir une tranche unique de grande taille. Les données sont entrelacées de façon dynamique sur les deux disques.

Création d'un pool de stockage mis en miroir

Pour créer un pool mis en miroir, utilisez le mot-clé `mirror` suivi du nombre de périphériques de stockage que doit contenir le miroir. Pour spécifier plusieurs miroirs, répétez le mot-clé `mirror` dans la ligne de commande. La commande suivante crée un pool avec deux miroirs bidirectionnels :

```
# zpool create tank mirror c1d0 c2d0 mirror c3d0 c4d0
```

Le second mot-clé `mirror` indique qu'un nouveau périphérique virtuel de niveau supérieur est spécifié. Les données sont dynamiquement entrelacées sur les deux miroirs, ce qui les rend redondantes sur chaque disque.

Pour plus d'informations sur les configurations en miroir recommandées, reportez-vous au [Chapitre 12, “Pratiques recommandées pour Oracle Solaris ZFS”](#).

Actuellement, les opérations suivantes sont prises en charge dans une configuration ZFS en miroir :

- Ajout d'un autre jeu de disques comme périphérique virtuel (vdev) supplémentaire de niveau supérieur à une configuration en miroir existante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [“Ajout de périphériques à un pool de stockage” à la page 68](#).
- Connexion de disques supplémentaires à une configuration en miroir existante ou connexion de disques supplémentaires à une configuration non répliquée pour créer une configuration en miroir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Connexion et séparation de périphériques dans un pool de stockage” à la page 73](#).
- Remplacement d'un ou de plusieurs disques dans une configuration en miroir existante, à condition que les disques de remplacement soient d'une taille supérieure ou égale à celle du périphérique remplacé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Remplacement de périphériques dans un pool de stockage” à la page 80](#).
- Retrait d'un ou de plusieurs disques dans une configuration en miroir, à condition que les périphériques restants procurent la redondance qui convient à la configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Connexion et séparation de périphériques dans un pool de stockage” à la page 73](#).
- Scission d'une configuration mise en miroir en déconnectant l'un des disques en vue de créer un nouveau pool identique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Création d'un pool par scission d'un pool de stockage ZFS mis en miroir” à la page 74](#).

Vous ne pouvez pas forcer la suppression d'un périphérique qui n'est pas un périphérique de rechange, un périphérique de journalisation ou un périphérique de cache d'un pool de stockage mis en miroir.

Création d'un pool root ZFS

Tenez compte des exigences suivantes applicables à la configuration du pool root :

- Dans Oracle Solaris 11.1, les disques utilisés pour le pool root sont installés avec une étiquette EFI (GPT) sur un système x86 ou sur un système SPARC pris en charge avec le microprogramme compatible GPT. Toutefois, une étiquette SMI (VTOC) est appliquée sur un système SPARC sans microprogramme compatible GPT. Le programme d'installation d'Oracle Solaris 11.1 applique une étiquette EFI (GPT) si possible. Si vous avez besoin de recréer un pool root ZFS après l'installation, vous pouvez utiliser la commande pour appliquer l'étiquette de disque EFI (GPT) et les bonnes informations d'initialisation.

```
# zpool create -B rpool2 c1t0d0
```


- Le pool root doit être créé sous la forme d'une configuration en miroir ou d'une configuration à disque unique. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres disques mis en miroir pour créer plusieurs périphériques virtuels de niveau supérieur à l'aide de la commande `zpool add`. Toutefois, vous pouvez étendre un périphérique virtuel mis en miroir à l'aide de la commande `zpool attach`.
- Les configurations RAID-Z ou entrelacées ne sont pas prises en charge.
- Un pool root ne peut pas avoir de périphérique de journalisation distinct.
- Si vous tentez d'utiliser une configuration non prise en charge pour un pool root, un message tel que le suivant s'affiche :

```
ERROR: ZFS pool <pool-name> does not support boot environments
```

```
# zpool add -f rpool log c0t6d0s0
cannot add to 'rpool': root pool can not have multiple vdevs or separate logs
```

Pour plus d'informations sur l'installation et l'initialisation d'un système de fichiers root ZFS, reportez-vous au [Chapitre 4, “Gestion des composants du pool root ZFS”](#).

Création d'un pool de stockage RAID-Z

La création d'un pool RAID-Z à parité simple est identique à celle d'un pool mis en miroir, à la seule différence que le mot-clé `raidz` ou `raidz1` est utilisé à la place du mot-clé `mirror`. Les exemples suivants illustrent la création d'un pool avec un périphérique RAID-Z unique composé de cinq disques :

```
# zpool create tank raidz c1t0d0 c2t0d0 c3t0d0 c4t0d0 /dev/dsk/c5t0d0
```

Cet exemple montre que les disques peuvent être spécifiés à l'aide de leurs noms de périphérique abrégés ou complets. Les deux éléments `/dev/dsk/c5t0d0` et `c5t0d0` font référence au même disque.

Vous pouvez créer une configuration RAID-Z à double ou à triple parité à l'aide du mot-clé `raidz2` ou `raidz3` lors de la création du pool. Par exemple :

```
# zpool create tank raidz2 c1t0d0 c2t0d0 c3t0d0 c4t0d0 c5t0d0
# zpool status -v tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
raidz2-0	ONLINE	0	0	0
c1t0d0	ONLINE	0	0	0
c2t0d0	ONLINE	0	0	0
c3t0d0	ONLINE	0	0	0
c4t0d0	ONLINE	0	0	0
c5t0d0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

```
# zpool create tank raidz3 c0t0d0 c1t0d0 c2t0d0 c3t0d0 c4t0d0
c5t0d0 c6t0d0 c7t0d0 c8t0d0
# zpool status -v tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
    tank      ONLINE    0     0     0
      raidz3-0 ONLINE    0     0     0
        c0t0d0 ONLINE    0     0     0
        c1t0d0 ONLINE    0     0     0
        c2t0d0 ONLINE    0     0     0
        c3t0d0 ONLINE    0     0     0
        c4t0d0 ONLINE    0     0     0
        c5t0d0 ONLINE    0     0     0
        c6t0d0 ONLINE    0     0     0
        c7t0d0 ONLINE    0     0     0
        c8t0d0 ONLINE    0     0     0
errors: No known data errors
```

Actuellement, les opérations suivantes sont prises en charge dans une configuration RAID-Z ZFS :

- Ajout d'un autre jeu de disques comme périphérique virtuel (vdev) supplémentaire de niveau supérieur à une configuration RAID-Z existante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [“Ajout de périphériques à un pool de stockage” à la page 68.](#)
- Remplacement d'un ou de plusieurs disques dans une configuration RAID-Z existante, à condition que les disques de remplacement soient d'une taille supérieure ou égale au celle du périphérique remplacé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Remplacement de périphériques dans un pool de stockage” à la page 80.](#)

Actuellement, les opérations suivantes ne sont *pas* prises en charge dans une configuration RAID-Z :

- Connexion d'un disque supplémentaire à une configuration RAID-Z existante.
- Déconnexion d'un disque d'une configuration RAID-Z, sauf lorsque vous déconnectez un disque qui est remplacé par un disque de rechange ou lorsque vous avez besoin de déconnecter un disque de rechange.
- Vous ne pouvez pas forcer la suppression d'un périphérique qui n'est pas un périphérique de journalisation ni de cache à partir d'une configuration RAID-Z. Cette fonction fait l'objet d'une demande d'amélioration.

Pour obtenir des informations supplémentaire, reportez-vous à la section [“Configuration de pool de stockage RAID-Z” à la page 52.](#)

Création d'un pool de stockage ZFS avec des périphériques de journalisation

Le journal d'intention ZFS (ZIL) permet de répondre aux exigences de la norme POSIX dans le cadre de transactions synchronisées. Par exemple, les transactions de base de données doivent souvent se trouver sur des périphériques de stockage stables lorsqu'elles sont obtenues à partir d'un appel système. NFS et d'autres applications peuvent également utiliser `f sync ()` pour assurer la stabilité des données.

Par défaut, le ZIL est attribué à partir de blocs dans le pool principal. Il est cependant possible d'obtenir de meilleures performances en utilisant des périphériques de journalisation d'intention distincts, notamment une NVRAM ou un disque dédié.

Considérez les points suivants pour déterminer si la configuration d'un périphérique de journalisation ZFS convient à votre environnement :

- Les périphériques de journalisation du ZIL ne sont pas liés aux fichiers journaux de base de données.
- Toute amélioration des performances observée suite à l'implémentation d'un périphérique de journalisation distinct dépend du type de périphérique, de la configuration matérielle du pool et de la charge de travail de l'application. Pour des informations préliminaires sur les performances, consultez le blog suivant :
http://blogs.oracle.com/perrin/entry/slog_blog_or_blogging_on
- Les périphériques de journalisation peuvent être mis en miroir et leur réplication peut être annulée, mais RAID-Z n'est pas pris en charge pour les périphériques de journalisation.
- Si un périphérique de journalisation distinct n'est pas mis en miroir et que le périphérique contenant le journal échoue, le stockage des blocs de journal retourne sur le pool de stockage.
- Les périphériques de journalisation peuvent être ajoutés, remplacés, connectés, déconnectés, importés et exportés en tant que partie du pool de stockage.
- Vous pouvez connecter un périphérique de journalisation à un périphérique de journalisation existant afin de créer un périphérique mis en miroir. Cette opération est similaire à la connexion d'un périphérique à un pool de stockage qui n'est pas mis en miroir.
- La taille minimale d'un périphérique de journalisation correspond à la taille minimale de chaque périphérique d'un pool, à savoir 64 Mo. La quantité de données en jeu pouvant être stockée sur un périphérique de journalisation est relativement petite. Les blocs de journal sont libérés lorsque la transaction du journal (appel système) est validée.
- La taille maximale d'un périphérique de journalisation doit être approximativement égale à la moitié de la taille de la mémoire physique car il s'agit de la quantité maximale de données en jeu potentielles pouvant être stockée. Si un système dispose par exemple de 16 Go de mémoire physique, considérez une taille maximale de périphérique de journalisation de 8 Go.

Vous pouvez installer un périphérique de journalisation ZFS au moment de la création du pool de stockage ou après sa création.

L'exemple suivant explique comment créer un pool de stockage mis en miroir contenant des périphériques de journalisation mis en miroir :

```
# zpool create datap mirror c0t5000C500335F95E3d0 c0t5000C500335F907Fd0 mirror
c0t5000C500335BD117d0 c0t5000C500335DC60Fd0 log mirror c0t5000C500335E106Bd0 c0t5000C500335FC3E7d0
# zpool status datap
pool: datap
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
datap	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0
logs				
mirror-2	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335E106Bd0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335FC3E7d0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors

Pour plus d'informations sur la récupération suite à une défaillance de périphérique de journalisation, reportez-vous à l'[Exemple 10-2](#).

Création d'un pool de stockage ZFS avec des périphériques de cache

Les périphériques de cache fournissent une couche de mise en cache supplémentaire entre la mémoire principale et le disque. L'utilisation de périphériques de cache constitue la meilleure amélioration de performances pour les charges de travail de lecture aléatoire constituées principalement de contenu statique.

Vous pouvez créer un pool de stockage avec des périphériques de cache afin de mettre en cache des données de pool de stockage. Par exemple :

```
# zpool create tank mirror c2t0d0 c2t1d0 c2t3d0 cache c2t5d0 c2t8d0
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c2t0d0	ONLINE	0	0	0

```

c2t1d0 ONLINE      0      0      0
c2t3d0 ONLINE      0      0      0
cache
c2t5d0 ONLINE      0      0      0
c2t8d0 ONLINE      0      0      0

```

errors: No known data errors

Une fois les périphériques de cache ajoutés, ils se remplissent progressivement de contenu provenant de la mémoire principale. En fonction de la taille du périphérique de cache, le remplissage peut prendre plus d'une heure. La capacité et les lectures sont contrôlables à l'aide de la commande `zpool iostat` comme indiqué ci-dessous :

```
# zpool iostat -v pool 5
```

Une fois le pool créé, vous pouvez y ajouter des périphériques de cache ou les en supprimer.

Tenez compte des points suivants lorsque vous envisagez de créer un pool de stockage ZFS avec des périphériques de cache :

- L'utilisation de périphériques de cache constitue la meilleure amélioration de performances pour les charges de travail de lecture aléatoire constituées principalement de contenu statique.
- La capacité et les lectures sont contrôlables à l'aide de la commande `zpool iostat`.
- Lors de la création du pool, vous pouvez ajouter un ou plusieurs caches. Ils peuvent également être ajoutés ou supprimés après la création du pool. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[Exemple 3-4](#).
- Les périphériques de cache ne peuvent pas être mis en miroir ou faire partie d'une configuration RAID-Z.
- Si une erreur de lecture est détectée sur un périphérique de cache, cette E/S de lecture est à nouveau exécutée sur le périphérique de pool de stockage d'origine, qui peut faire partie d'une configuration RAID-Z ou en miroir. Le contenu des périphériques de cache est considéré comme volatile, comme les autres caches système.

Précautions pour la création de pools de stockage

Tenez compte des mises en garde suivantes lors de la création et de la gestion de pools de stockage ZFS.

- Ne repartitionnez ou ne réétiquetez pas des disques qui font partie d'un pool de stockage existant. Si vous tentez de repartitionner ou de réétiqueter un disque de pool root, vous devrez peut-être réinstaller le système d'exploitation.
- Ne créez pas de pool de stockage contenant des composants d'un autre pool de stockage, tels que des fichiers ou des volumes. Des interblocages peuvent se produire dans cette configuration non prise en charge.

- Un pool créé avec une tranche unique ou un disque unique n'a aucune redondance et risque de perdre des données. Un pool créé avec plusieurs tranches mais sans redondance risque également de perdre des données. Un pool créé avec plusieurs tranches réparties sur plusieurs disques est plus difficile à gérer qu'un pool créé avec des disques entiers.
- Un pool créé sans redondance ZFS (RAIDZ ou miroir) peut uniquement signaler les incohérences de données. Il ne peut pas réparer les incohérences de données.
- Bien qu'un pool créé avec redondance ZFS permette de réduire le temps d'inactivité dû à des pannes matérielles, il n'est pas à l'abri de pannes matérielles, de pannes de courant ou de déconnexions de câbles. Veillez à sauvegarder régulièrement vos données. Il est important d'effectuer des sauvegardes de routine des données de pools si le matériel n'est pas de niveau professionnel.
- Un pool ne peut pas être partagé par différents systèmes. ZFS n'est pas un système de fichiers de cluster.

Affichage des informations d'un périphérique virtuel de pool de stockage

Chaque pool de stockage contient un ou plusieurs périphériques virtuels. Un *périphérique virtuel* est une représentation interne du pool de stockage qui décrit la disposition du stockage physique et les caractéristiques par défaut du pool de stockage. Ainsi, un périphérique virtuel représente les périphériques de disque ou les fichiers utilisés pour créer le pool de stockage. Un pool peut contenir un nombre quelconque de périphériques virtuels dans le niveau supérieur de la configuration. Ces périphériques sont appelés *top-level vdev*.

Si le périphérique virtuel de niveau supérieur contient deux ou plusieurs périphériques physiques, la configuration assure la redondance des données en tant que périphériques virtuels RAID-Z ou miroir. Ces périphériques virtuels se composent de disques, de tranches de disques ou de fichiers. Un disque de rechange (spare) est un périphérique virtuel spécial qui effectue le suivi des disques hot spare disponibles d'un pool.

L'exemple suivant illustre la création d'un pool composé de deux périphériques virtuels de niveau supérieur, chacun étant un miroir de deux disques :

```
# zpool create tank mirror c1d0 c2d0 mirror c3d0 c4d0
```

L'exemple suivant illustre la création d'un pool composé d'un périphérique virtuel de niveau supérieur comportant quatre disques :

```
# zpool create mypool raidz2 c1d0 c2d0 c3d0 c4d0
```

Vous pouvez ajouter un autre périphérique virtuel de niveau supérieur à ce pool en utilisant la commande `zpool add`. Par exemple :

```
# zpool add mypool raidz2 c2d1 c3d1 c4d1 c5d1
```

Les disques, tranches de disque ou fichiers utilisés dans des pools non redondants fonctionnent en tant que périphériques virtuels de niveau supérieur. Les pools de stockage contiennent en règle générale plusieurs périphériques virtuels de niveau supérieur. ZFS entrelace automatiquement les données entre l'ensemble des périphériques virtuels de niveau supérieur dans un pool.

Les périphériques virtuels et les périphériques physiques contenus dans un pool de stockage ZFS s'affichent avec la commande `zpool status`. Par exemple :

```
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
    tank      ONLINE    0     0     0
      mirror-0 ONLINE    0     0     0
        c0t1d0 ONLINE    0     0     0
        c1t1d0 ONLINE    0     0     0
      mirror-1 ONLINE    0     0     0
        c0t2d0 ONLINE    0     0     0
        c1t2d0 ONLINE    0     0     0
      mirror-2 ONLINE    0     0     0
        c0t3d0 ONLINE    0     0     0
        c1t3d0 ONLINE    0     0     0

errors: No known data errors
```

Gestion d'erreurs de création de pools de stockage ZFS

Les erreurs de création de pool peuvent se produire pour de nombreuses raisons. Certaines raisons sont évidentes, par exemple lorsqu'un périphérique spécifié n'existe pas, mais d'autres le sont moins.

Détection des périphériques utilisés

Avant de formater un périphérique, ZFS vérifie que le disque n'est pas utilisé par ZFS ou une autre partie du système d'exploitation. Si le disque est en cours d'utilisation, les erreurs suivantes peuvent se produire :

```
# zpool create tank c1t0d0 c1t1d0
invalid vdev specification
use '-f' to override the following errors:
/dev/dsk/c1t0d0s0 is currently mounted on /. Please see umount(1M).
/dev/dsk/c1t0d0s1 is currently mounted on swap. Please see swap(1M).
/dev/dsk/c1t1d0s0 is part of active ZFS pool zeepool. Please see zpool(1M).
```

Certaines erreurs peuvent être ignorées à l'aide de l'option `-f`, mais pas toutes. Les conditions suivantes ne peuvent pas à être ignorées via l'option `-f` et doivent être corrigées manuellement :

Système de fichiers monté	Le disque ou une de ses tranches contient un système de fichiers actuellement monté. La commande <code>umount</code> permet de corriger cette erreur.
Système de fichiers dans <code>/etc/vfstab</code>	Le disque contient un système de fichiers répertorié dans le fichier <code>/etc/vfstab</code> , mais le système de fichiers n'est pas monté. Pour corriger cette erreur, supprimez ou commentez la ligne dans le fichier <code>/etc/vfstab</code> .
Périphérique de vidage dédié	Le disque est utilisé en tant que périphérique de vidage dédié pour le système. La commande <code>dumpadm</code> permet de corriger cette erreur.
Élément d'un pool ZFS	Le disque ou fichier fait partie d'un pool de stockage ZFS. Pour corriger cette erreur, utilisez la commande <code>zpool destroy</code> afin de détruire l'autre pool s'il est obsolète. Utilisez sinon la commande <code>zpool detach</code> pour déconnecter le disque de l'autre pool. Vous pouvez déconnecter un disque que s'il est connecté à un pool de stockage mis en miroir.

Les vérifications en cours d'utilisation suivantes constituent des avertissements. Pour les ignorer, appliquez l'option `-f` afin de créer le pool :

Contient un système de fichiers	Le disque contient un système de fichiers connu bien qu'il ne soit pas monté et n'apparaisse pas comme étant en cours d'utilisation.
Élément d'un volume	Le disque fait partie d'un volume Solaris Volume Manager.
Élément d'un pool ZFS exporté	Le disque fait partie d'un pool de stockage exporté ou supprimé manuellement d'un système. Dans le deuxième cas, le pool est signalé comme étant potentiellement actif, dans la mesure où il peut s'agir d'un disque connecté au réseau en cours d'utilisation par un autre système. Faites attention lorsque vous ignorez un pool potentiellement activé.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de l'option `-f` :

```
# zpool create tank c1t0d0
invalid vdev specification
use '-f' to override the following errors:
/dev/dsk/c1t0d0s0 contains a ufs filesystem.
# zpool create -f tank c1t0d0
```


Si possible, corrigez les erreurs au lieu d'utiliser l'option `-f` pour les ignorer.

Niveaux de réplication incohérents

Il est déconseillé de créer des pools avec des périphériques virtuels de niveau de réplication différents. La commande `zpool` tente de vous empêcher de créer par inadvertance un pool comprenant des niveaux de redondance différents. Si vous tentez de créer un pool avec une telle configuration, les erreurs suivantes s'affichent :

```
# zpool create tank c1t0d0 mirror c2t0d0 c3t0d0
invalid vdev specification
use '-f' to override the following errors:
mismatched replication level: both disk and mirror vdevs are present
# zpool create tank mirror c1t0d0 c2t0d0 mirror c3t0d0 c4t0d0 c5t0d0
invalid vdev specification
use '-f' to override the following errors:
mismatched replication level: 2-way mirror and 3-way mirror vdevs are present
```

Vous pouvez ignorer ces erreurs avec l'option `-f`. Toutefois, cette pratique est déconseillée. La commande affiche également un avertissement relatif à la création d'un pool RAID-Z ou mis en miroir à l'aide de périphériques de tailles différentes. Même si cette configuration est autorisée, les niveaux de redondance sont incohérents. Par conséquent, l'espace disque du périphérique de plus grande taille n'est pas utilisé. Vous devez spécifier l'option `-f` pour ignorer l'avertissement.

Réalisation d'un test à la création d'un pool de stockage

Les tentatives de création d'un pool peuvent échouer soudainement de plusieurs façons ; vous pouvez formater les disques, mais cela peut avoir des conséquences négatives. C'est pourquoi la commande `zpool create` dispose d'une option supplémentaire, à savoir l'option `-n`, qui simule la création du pool sans écrire les données sur le périphérique. Cette option de *test* vérifie le périphérique en cours d'utilisation et valide le niveau de réplication, puis répertorie les erreurs survenues au cours du processus. Si aucune erreur n'est détectée, la sortie est similaire à la suivante :

```
# zpool create -n tank mirror c1t0d0 c1t1d0
would create 'tank' with the following layout:

    tank
      mirror
        c1t0d0
        c1t1d0
```

Certaines erreurs sont impossibles à détecter sans création effective du pool. L'exemple le plus courant consiste à spécifier le même périphérique deux fois dans la même configuration. Cette erreur ne peut pas être détectée de façon fiable sans l'enregistrement effectif des données. Par conséquent, la commande `zpool create -n` peut indiquer que l'opération a réussi sans pour autant parvenir à créer le pool, lors de son exécution sans cette option.

Point de montage par défaut pour les pools de stockage

Lors de la création d'un pool, le point de montage par défaut du système de fichiers de niveau supérieur est `/pool-name`. Le répertoire doit être inexistant ou vide. Le répertoire est créé automatiquement s'il n'existe pas. Si le répertoire est vide, le système de fichiers root est monté sur le répertoire existant. Pour créer un pool avec un point de montage par défaut différent, utilisez l'option `-m` de la commande `zpool create` : Par exemple :

```
# zpool create home c1t0d0
default mountpoint '/home' exists and is not empty
use '-m' option to provide a different default
# zpool create -m /export/zfs home c1t0d0
```

Cette commande crée le pool `home` et le système de fichiers `home` avec le point de montage `/export/zfs`.

Pour plus d'informations sur les points de montage, reportez-vous à la section [“Gestion des points de montage ZFS” à la page 181](#).

Destruction de pools de stockage ZFS

La commande `zpool destroy` permet de détruire les pools. Cette commande détruit le pool même s'il contient des jeux de données montés.

```
# zpool destroy tank
```



Attention – Faites très attention lorsque vous détruisez un pool. Assurez-vous de détruire le pool souhaité et de toujours disposer de copies de vos données. En cas de destruction accidentelle d'un pool, vous pouvez tenter de le récupérer. Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous à la section [“Récupération de pools de stockage ZFS détruits” à la page 112](#).

Si vous détruisez un pool à l'aide de la commande `zpool destroy`, le pool reste disponible pour l'importation, comme décrit dans la section [“Récupération de pools de stockage ZFS détruits” à la page 112](#). Cela signifie que des données confidentielles peuvent subsister sur les disques qui faisaient partie du pool. Si vous souhaitez détruire les données placées sur les disques du pool détruit, vous devez utiliser une fonctionnalité telle que l'option `analyze->purge` de l'utilitaire `format` sur tous les disques du pool détruit.

Une autre possibilité pour préserver la confidentialité de données de systèmes de fichiers est de créer des systèmes de fichiers ZFS chiffrés. Lorsqu'un pool contenant un système de fichiers chiffré est détruit, les données ne sont pas accessibles sans les clés de chiffrement, même si le pool détruit est récupéré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Chiffrement des systèmes de fichiers ZFS” à la page 202](#).

Destruction d'un pool avec des périphériques disponibles

La destruction d'un pool requiert l'écriture des données sur le disque pour indiquer que le pool n'est désormais plus valide. Ces informations d'état évitent que les périphériques ne s'affichent en tant que pool potentiel lorsque vous effectuez une importation. La destruction du pool est tout de même possible si un ou plusieurs périphériques ne sont pas disponibles. Cependant, les informations d'état requises ne sont pas écrites sur ces périphériques indisponibles.

Ces périphériques, lorsqu'ils sont correctement réparés, sont signalés comme *potentiellement actifs*, lors de la création d'un pool. Lorsque vous recherchez des pools à importer, ils s'affichent en tant que périphériques valides. Si un pool a tant de périphériques UNAVAIL qu'il est lui-même UNAVAIL (en d'autres termes, un périphérique virtuel de niveau supérieur est UNAVAIL), la commande émet un avertissement et ne peut pas s'exécuter sans l'option -f. Cette option est requise car l'ouverture du pool est impossible et il est impossible de savoir si des données y sont stockées. Par exemple :

```
# zpool destroy tank
cannot destroy 'tank': pool is faulted
use '-f' to force destruction anyway
# zpool destroy -f tank
```

Pour plus d'informations sur les pools et la maintenance des périphériques, reportez-vous à la section [“Détermination de l'état de maintenance des pools de stockage ZFS”](#) à la page 100.

Pour plus d'informations sur l'importation de pools, reportez-vous à la section [“Importation de pools de stockage ZFS”](#) à la page 109.

Gestion de périphériques dans un pool de stockage ZFS

Vous trouverez la plupart des informations de base concernant les périphériques dans la section [“Composants d'un pool de stockage ZFS”](#) à la page 47. Après la création d'un pool, vous pouvez effectuer plusieurs tâches de gestion des périphériques physiques au sein du pool.

- [“Ajout de périphériques à un pool de stockage”](#) à la page 68
- [“Connexion et séparation de périphériques dans un pool de stockage ”](#) à la page 73
- [“Création d'un pool par scission d'un pool de stockage ZFS mis en miroir”](#) à la page 74
- [“Mise en ligne et mise hors ligne de périphériques dans un pool de stockage”](#) à la page 78
- [“Effacement des erreurs de périphérique de pool de stockage”](#) à la page 80
- [“Remplacement de périphériques dans un pool de stockage”](#) à la page 80
- [“Désignation des disques hot spare dans le pool de stockage”](#) à la page 83

Ajout de périphériques à un pool de stockage

Vous pouvez ajouter de l'espace disque à un pool de façon dynamique, en ajoutant un périphérique virtuel de niveau supérieur. Cet espace disque est disponible immédiatement pour l'ensemble des jeux de données du pool. Pour ajouter un périphérique virtuel à un pool, utilisez la commande `zpool add`. Par exemple :

```
# zpool add zeepool mirror c2t1d0 c2t2d0
```

Le format de spécification des périphériques virtuels est le même que pour la commande `zpool create`. Une vérification des périphériques est effectuée afin de déterminer s'ils sont en cours d'utilisation et la commande ne peut pas modifier le niveau de redondance sans l'option `-f`. La commande prend également en charge l'option `-n`, ce qui permet d'effectuer un test. Par exemple :

```
# zpool add -n zeepool mirror c3t1d0 c3t2d0
would update 'zeepool' to the following configuration:
zeepool
  mirror
    c1t0d0
    c1t1d0
  mirror
    c2t1d0
    c2t2d0
  mirror
    c3t1d0
    c3t2d0
```

Cette syntaxe de commande ajouterait les périphériques en miroir `c3t1d0` et `c3t2d0` à la configuration existante du pool `zeepool`.

Pour plus d'informations sur la validation des périphériques virtuels, reportez-vous à la section [“Détection des périphériques utilisés”](#) à la page 63.

EXEMPLE 3-1 Ajout de disques à une configuration ZFS mise en miroir

Dans l'exemple suivant, un autre miroir est ajouté à une configuration ZFS mise en miroir existante.

```
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t1d0	ONLINE	0	0	0
c1t1d0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0

EXEMPLE 3-1 Ajout de disques à une configuration ZFS mise en miroir (Suite)

```

c0t2d0 ONLINE      0      0      0
c1t2d0 ONLINE      0      0      0

errors: No known data errors
# zpool add tank mirror c0t3d0 c1t3d0
# zpool status tank
  pool: tank
  state: ONLINE
  scrub: none requested
config:

    NAME      STATE      READ WRITE CKSUM
    tank      ONLINE         0     0     0
      mirror-0 ONLINE         0     0     0
        c0t1d0 ONLINE         0     0     0
        c1t1d0 ONLINE         0     0     0
      mirror-1 ONLINE         0     0     0
        c0t2d0 ONLINE         0     0     0
        c1t2d0 ONLINE         0     0     0
      mirror-2 ONLINE         0     0     0
        c0t3d0 ONLINE         0     0     0
        c1t3d0 ONLINE         0     0     0

errors: No known data errors

```

EXEMPLE 3-2 Ajout de disques à une configuration RAID-Z

De la même façon, vous pouvez ajouter des disques supplémentaires à une configuration RAID-Z. L'exemple suivant illustre la conversion d'un pool de stockage avec un périphérique RAID-Z composé de trois disques en pool de stockage avec deux périphériques RAID-Z composés de trois disques chacun.

```

# zpool status rzpool
  pool: rzpool
  state: ONLINE
  scrub: none requested
config:

    NAME      STATE      READ WRITE CKSUM
    rzpool    ONLINE         0     0     0
      raidz1-0 ONLINE         0     0     0
        c1t2d0 ONLINE         0     0     0
        c1t3d0 ONLINE         0     0     0
        c1t4d0 ONLINE         0     0     0

errors: No known data errors
# zpool add rzpool raidz c2t2d0 c2t3d0 c2t4d0
# zpool status rzpool
  pool: rzpool
  state: ONLINE
  scrub: none requested
config:

```

EXEMPLE 3-2 Ajout de disques à une configuration RAID-Z (Suite)

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rzpool	ONLINE	0	0	0
raidz1-0	ONLINE	0	0	0
c1t0d0	ONLINE	0	0	0
c1t2d0	ONLINE	0	0	0
c1t3d0	ONLINE	0	0	0
raidz1-1	ONLINE	0	0	0
c2t2d0	ONLINE	0	0	0
c2t3d0	ONLINE	0	0	0
c2t4d0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors

EXEMPLE 3-3 Ajout et suppression d'un périphérique de journalisation mis en miroir

L'exemple suivant indique comment ajouter un périphérique de journalisation mis en miroir dans un pool de stockage mis en miroir.

```
# zpool status newpool
pool: newpool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
newpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t4d0	ONLINE	0	0	0
c0t5d0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors

```
# zpool add newpool log mirror c0t6d0 c0t7d0
# zpool status newpool
pool: newpool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
newpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t4d0	ONLINE	0	0	0
c0t5d0	ONLINE	0	0	0
logs				
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t6d0	ONLINE	0	0	0
c0t7d0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors

Vous pouvez connecter un périphérique de journalisation à un périphérique de journalisation existant afin de créer un périphérique mis en miroir. Cette opération est similaire à la connexion d'un périphérique à un pool de stockage qui n'est pas mis en miroir.

EXEMPLE 3-3 Ajout et suppression d'un périphérique de journalisation mis en miroir (Suite)

Vous pouvez supprimer les périphériques de journalisation en utilisant la commande `zpool remove`. Le périphérique de journalisation mis en miroir dans l'exemple précédent peut être supprimé en spécifiant l'argument `mirror-1`. Par exemple :

```
# zpool remove newpool mirror-1
# zpool status newpool
pool: newpool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME        STATE        READ WRITE CKSUM
    newpool     ONLINE         0     0     0
      mirror-0  ONLINE         0     0     0
        c0t4d0  ONLINE         0     0     0
        c0t5d0  ONLINE         0     0     0

errors: No known data errors
```

Si votre configuration de pool contient un seul périphérique de journalisation, supprimez-le en saisissant le nom du périphérique. Par exemple :

```
# zpool status pool
pool: pool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME        STATE        READ WRITE CKSUM
    pool        ONLINE         0     0     0
      raidz1-0  ONLINE         0     0     0
        c0t8d0  ONLINE         0     0     0
        c0t9d0  ONLINE         0     0     0
      logs
        c0t10d0 ONLINE         0     0     0

errors: No known data errors
# zpool remove pool c0t10d0
```

EXEMPLE 3-4 Ajout et suppression des périphériques de cache

Vous pouvez ajouter des périphériques de cache à votre pool de stockage ZFS et les supprimer s'ils ne sont plus nécessaires.

Utilisez la commande `zpool add` pour ajouter des périphériques de cache. Par exemple :

```
# zpool add tank cache c2t5d0 c2t8d0
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
```

EXEMPLE 3-4 Ajout et suppression des périphériques de cache (Suite)

config:

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c2t0d0	ONLINE	0	0	0
c2t1d0	ONLINE	0	0	0
c2t3d0	ONLINE	0	0	0
cache				
c2t5d0	ONLINE	0	0	0
c2t8d0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors

Les périphériques de cache ne peuvent pas être mis en miroir ou faire partie d'une configuration RAID-Z.

Utilisez la commande `zpool remove` pour supprimer des périphériques de cache. Par exemple :

```
# zpool remove tank c2t5d0 c2t8d0
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c2t0d0	ONLINE	0	0	0
c2t1d0	ONLINE	0	0	0
c2t3d0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors

Actuellement, la commande `zpool remove` prend uniquement en charge la suppression des disques hot spare, des périphériques de journalisation et des périphériques de cache. Les périphériques faisant partie de la configuration de pool mis en miroir principale peuvent être supprimés à l'aide de la commande `zpool detach`. Les périphériques non redondants et RAID-Z ne peuvent pas être supprimés d'un pool.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des périphériques de cache dans un pool de stockage ZFS, reportez-vous à la section [“Création d'un pool de stockage ZFS avec des périphériques de cache”](#) à la page 60.

Connexion et séparation de périphériques dans un pool de stockage

Outre la commande `zpool add`, vous pouvez utiliser la commande `zpool attach` pour ajouter un périphérique à un périphérique existant, en miroir ou non.

Si vous connectez un disque pour créer un pool root mis en miroir, reportez-vous à la section “Configuration d'un pool root mis en miroir (SPARC ou x86/VTOC)” à la page 123.

Si vous remplacez un disque dans le pool root ZFS, reportez-vous à la section “Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS (SPARC ou x86/VTOC)” à la page 126.

EXEMPLE 3-5 Conversion d'un pool de stockage bidirectionnel mis en miroir en un pool de stockage tridirectionnel mis en miroir

Dans cet exemple, `zeepool` est un miroir bidirectionnel. Il est converti en un miroir tridirectionnel via la connexion de `c2t1d0`, le nouveau périphérique, au périphérique existant, `c1t1d0`.

```
# zpool status zeepool
pool: zeepool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
    zeepool    ONLINE   0     0     0
      mirror-0 ONLINE   0     0     0
        c0t1d0 ONLINE   0     0     0
        c1t1d0 ONLINE   0     0     0

errors: No known data errors
# zpool attach zeepool c1t1d0 c2t1d0
# zpool status zeepool
pool: zeepool
state: ONLINE
scrub: resilver completed after 0h00m with 0 errors on Fri Jan  8 12:59:20 2010
config:

    NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
    zeepool    ONLINE   0     0     0
      mirror-0 ONLINE   0     0     0
        c0t1d0 ONLINE   0     0     0
        c1t1d0 ONLINE   0     0     0
        c2t1d0 ONLINE   0     0     0 592K resilvered

errors: No known data errors
```

Si le périphérique existant fait partie d'un miroir tridirectionnel, la connexion d'un nouveau périphérique crée un miroir quadridirectionnel, et ainsi de suite. Dans tous les cas, la réargenture du nouveau périphérique commence immédiatement.

EXEMPLE 3-6 Conversion d'un pool de stockage ZFS non redondant en pool de stockage ZFS en miroir

En outre, vous pouvez convertir un pool de stockage non redondant en pool de stockage redondant à l'aide de la commande `zpool attach`. Par exemple :

```
# zpool create tank c0t1d0
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
    NAME      STATE      READ WRITE CKSUM
    tank      ONLINE    0     0     0
    c0t1d0    ONLINE    0     0     0

errors: No known data errors
# zpool attach tank c0t1d0 c1t1d0
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: resilver completed after 0h0m with 0 errors on Fri Jan  8 14:28:23 2010
config:
    NAME      STATE      READ WRITE CKSUM
    tank      ONLINE    0     0     0
    mirror-0  ONLINE    0     0     0
    c0t1d0    ONLINE    0     0     0
    c1t1d0    ONLINE    0     0     0  73.5K resilvered

errors: No known data errors
```

Vous pouvez utiliser la commande `zpool detach` pour séparer un périphérique d'un pool de stockage mis en miroir. Par exemple :

```
# zpool detach zeepool c2t1d0
```

Cependant, en l'absence de répliques de données valides, cette opération échoue. Par exemple :

```
# zpool detach newpool c1t2d0
cannot detach c1t2d0: only applicable to mirror and replacing vdevs
```

Création d'un pool par scission d'un pool de stockage ZFS mis en miroir

Un pool de stockage ZFS mis en miroir peut être rapidement cloné en tant que pool de sauvegarde à l'aide de la commande `zpool split`. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour scinder un pool root mis en miroir. Toutefois, le pool qui a été séparé n'est pas amorçable tant que vous n'avez pas suivi des étapes supplémentaires.

Vous pouvez utiliser la commande `zpool split` pour déconnecter un ou plusieurs disques à partir d'un pool de stockage ZFS mis en miroir afin de créer un pool de stockage avec l'un des disques déconnectés. Le nouveau pool contiendra les mêmes données que le pool de stockage ZFS d'origine mis en miroir.

Par défaut, une opération `zpool split` sur un pool mis en miroir déconnecte le dernier disque du nouveau pool. Une fois l'opération de scission terminée, importez le nouveau pool. Par exemple :

```
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
    tank       ONLINE   0     0     0
        mirror-0  ONLINE   0     0     0
            c1t0d0  ONLINE   0     0     0
            c1t2d0  ONLINE   0     0     0

errors: No known data errors
# zpool split tank tank2
# zpool import tank2
# zpool status tank tank2
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
    tank       ONLINE   0     0     0
        c1t0d0  ONLINE   0     0     0

errors: No known data errors

pool: tank2
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
    tank2      ONLINE   0     0     0
        c1t2d0  ONLINE   0     0     0

errors: No known data errors
```

Vous pouvez identifier le disque à utiliser par le nouveau pool en le définissant avec la commande `zpool split`. Par exemple :

```
# zpool split tank tank2 c1t0d0
```

Avant l'opération de scission, les données de la mémoire sont vidées vers les disques mis en miroir. Une fois les données vidées, le disque est déconnecté du pool et reçoit un nouveau GUID de pool. Un pool GUID est généré pour que le pool puisse être importé sur le même système que celui sur lequel il a été scindé.

Si le pool à scinder possède des points de montage de système de fichiers autres que celui par défaut et si le nouveau pool est créé sur le même système, utilisez l'option `zpool split -R` pour identifier un autre répertoire root pour le nouveau pool afin d'éviter tout conflit entre les points de montage existants. Par exemple :

```
# zpool split -R /tank2 tank tank2
```

Si vous n'utilisez pas l'option `zpool split -R` et si des points de montage entrent en conflit lorsque vous tentez d'importer le nouveau pool, importez celui-ci à l'aide de l'option `-R`. Si le nouveau pool est créé sur un autre système, il n'est pas nécessaire de spécifier un autre répertoire root, sauf en cas de conflits entre les points de montage.

Avant d'utiliser la fonctionnalité `zpool split`, veuillez prendre en compte les points suivants :

- Cette fonction n'est pas disponible dans une configuration RAID-Z ou un pool non redondant composé de plusieurs disques.
- Avant de tenter une opération `zpool split`, les opérations des données et des applications doivent être suspendues.
- Vous ne pouvez pas scinder un pool si une réargenture est en cours.
- Lorsqu'un pool mis en miroir est composé de deux à trois disques et que le dernier disque du pool d'origine est utilisé pour le nouveau pool créé, la meilleure solution consiste à scinder le pool mis en miroir. Vous pouvez ensuite utiliser la commande `zpool attach` pour recréer votre pool de stockage d'origine mis en miroir ou convertir votre nouveau pool dans un pool de stockage mis en miroir. Aucune méthode ne permet de créer un *nouveau* pool mis en miroir à partir d'un pool mis en miroir *existant* en une opération `zpool split`, car le nouveau pool (séparé) n'est pas redondant.
- Si le pool existant est un miroir tridirectionnel, le nouveau pool contiendra un disque après l'opération de scission. Si le pool existant est un miroir bidirectionnel composé de deux disques, cela donne deux pools non redondants composés de deux disques. Vous devez connecter deux disques supplémentaires pour convertir les pools non redondants en pools mis en miroir.
- Pour conserver vos données redondantes lors d'une scission, scindez un pool de stockage mis en miroir composé de trois disques pour que le pool d'origine soit composé de deux disques mis en miroir après la scission.
- Confirmez que votre matériel est configuré correctement avant de séparer un pool mis en miroir. Pour plus d'informations sur la confirmation des paramètres de purge du cache de votre matériel, reportez-vous à la section [“Pratiques recommandées générales” à la page 335](#).

EXEMPLE 3-7 Scission d'un pool ZFS mis en miroir

Dans l'exemple suivant, un pool de stockage mis en miroir, nommé `mothership` avec trois disques, est séparé. Les deux pools obtenus sont le pool mis en miroir `mothership`, avec deux disques, et le nouveau pool `luna`, avec un disque. Chaque pool contient les mêmes données.

Le pool `luna` peut être importé dans un autre système à des fins de sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, le pool `luna` peut être détruit et rattaché à `mothership`. Le processus peut ensuite être répété.

```
# zpool status mothership
pool: mothership
state: ONLINE
scan: none requested
config:

    NAME                                STATE    READ WRITE CKSUM
    mothership                          ONLINE   0     0     0
    mirror-0                            ONLINE   0     0     0
        c0t5000C500335F95E3d0          ONLINE   0     0     0
        c0t5000C500335BD117d0          ONLINE   0     0     0
        c0t5000C500335F907Fd0          ONLINE   0     0     0

errors: No known data errors
# zpool split mothership luna
# zpool import luna
# zpool status mothership luna
pool: luna
state: ONLINE
scan: none requested
config:

    NAME                                STATE    READ WRITE CKSUM
    luna                                ONLINE   0     0     0
        c0t5000C500335F907Fd0          ONLINE   0     0     0

errors: No known data errors

pool: mothership
state: ONLINE
scan: none requested
config:

    NAME                                STATE    READ WRITE CKSUM
    mothership                          ONLINE   0     0     0
    mirror-0                            ONLINE   0     0     0
        c0t5000C500335F95E3d0          ONLINE   0     0     0
        c0t5000C500335BD117d0          ONLINE   0     0     0

errors: No known data errors
```

Mise en ligne et mise hors ligne de périphériques dans un pool de stockage

ZFS permet la mise en ligne ou hors ligne de périphériques. Lorsque le matériel n'est pas fiable ou fonctionne mal, ZFS continue de lire ou d'écrire les données dans le périphérique en partant du principe que le problème est temporaire. Dans le cas contraire, vous pouvez indiquer à ZFS d'ignorer le périphérique en le mettant hors ligne. Le système de fichiers ZFS n'envoie aucune demande à un périphérique déconnecté.

Remarque – Il est inutile de mettre les périphériques hors ligne pour les remplacer.

Mise hors ligne d'un périphérique

La commande `zpool offline` permet de mettre un périphérique hors ligne. Vous pouvez spécifier le périphérique via son chemin ou via son nom abrégé s'il s'agit d'un disque. Par exemple :

```
# zpool offline tank c0t5000C500335F95E3d0
```

Lors de la déconnexion d'un périphérique, veuillez prendre en compte les points suivants :

- Vous ne pouvez pas mettre un périphérique hors ligne au point où il devient `UNAVAIL`. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre hors ligne deux périphériques d'une configuration `raid-z1`, ni ne pouvez mettre hors ligne un périphérique virtuel de niveau supérieur.

```
# zpool offline tank c0t5000C500335F95E3d0
cannot offline c0t5000C500335F95E3d0: no valid replicas
```

- Par défaut, l'état `OFFLINE` est persistant. Le périphérique reste hors ligne lors de la réinitialisation du système.

Pour mettre un périphérique hors ligne temporairement, utilisez l'option `-t` de la commande `zpool offline`. Par exemple :

```
# zpool offline -t tank c1t0d0
bringing device 'c1t0d0' offline
```

En cas de réinitialisation du système, ce périphérique revient automatiquement à l'état `ONLINE`.

- Lorsqu'un périphérique est mis hors ligne, il n'est pas séparé du pool de stockage. En cas de tentative d'utilisation du périphérique hors ligne dans un autre pool, même en cas de destruction du pool d'origine, un message similaire au suivant s'affiche :

```
device is part of exported or potentially active ZFS pool. Please see zpool(1M)
```

Si vous souhaitez utiliser le périphérique hors ligne dans un autre pool de stockage après destruction du pool de stockage d'origine, remettez le périphérique en ligne puis détruisez le pool de stockage d'origine.

Une autre mode d'utilisation d'un périphérique provenant d'un autre pool de stockage si vous souhaitez conserver le pool de stockage d'origine consiste à remplacer le périphérique existant dans le pool de stockage d'origine par un autre périphérique similaire. Pour obtenir des informations sur le remplacement de périphériques, reportez-vous à la section [“Remplacement de périphériques dans un pool de stockage” à la page 80](#).

Les périphériques mis hors ligne s'affichent dans l'état OFFLINE en cas de requête de l'état de pool. Pour obtenir des informations sur les requêtes d'état de pool, reportez-vous à la section [“Requête d'état de pool de stockage ZFS” à la page 92](#).

Pour plus d'informations sur la maintenance des périphériques, reportez-vous à la section [“Détermination de l'état de maintenance des pools de stockage ZFS” à la page 100](#).

Mise en ligne d'un périphérique

Lorsqu'un périphérique est mis hors ligne, il peut être restauré grâce à la commande `zpool online`. Par exemple :

```
# zpool online tank c0t5000C500335F95E3d0
```

Lorsqu'un périphérique est mis en ligne, toute donnée écrite dans le pool est resynchronisée sur le périphérique nouvellement disponible. Notez que vous ne pouvez pas mettre en ligne un périphérique pour remplacer un disque. Si vous mettez un périphérique hors ligne, le remplacez, puis tentez de le mettre en ligne, son état reste UNAVAIL .

Si vous tentez de mettre un périphérique UNAVAIL en ligne, un message similaire au suivant s'affiche :

Vous pouvez également afficher les messages de disques erronés dans la console ou les messages enregistrés dans le fichier `/var/adm/messages`. Par exemple :

```
SUNW-MSG-ID: ZFS-8000-LR, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Wed Jun 20 11:35:26 MDT 2012
PLATFORM: ORCL,SPARC-T3-4, CSN: 1120BDRCCD, HOSTNAME: tardis
SOURCE: zfs-diagnosis, REV: 1.0
EVENT-ID: fb6699c8-6bfb-eefa-88bb-81479182e3b7
DESC: ZFS device 'id1,sd@n5000c500335dc60f/a' in pool 'pond' failed to open.
AUTO-RESPONSE: An attempt will be made to activate a hot spare if available.
IMPACT: Fault tolerance of the pool may be compromised.
REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.
Run 'zpool status -lx' for more information. Please refer to the associated
reference document at http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-LR for the latest
service procedures and policies regarding this diagnosis.
```

Pour obtenir des informations sur le remplacement d'un périphérique défaillant, reportez-vous à la section [“Réparation d'un périphérique manquant”](#) à la page 305.

Vous pouvez utiliser la commande `zpool online -e` pour étendre un LUN. Par défaut, un LUN ajouté à un pool n'est pas étendu à sa taille maximale, à moins que la propriété `autoexpand` du pool ne soit activée. Vous pouvez étendre automatiquement le LUN à l'aide de la commande `zpool online -e`, même si le LUN est déjà en ligne ou s'il est actuellement hors ligne. Par exemple :

```
# zpool online -e tank c0t5000C500335F95E3d0
```

Effacement des erreurs de périphérique de pool de stockage

Si un périphérique est mis hors ligne en raison d'une défaillance qui entraîne l'affichage d'erreurs dans la sortie `zpool status`, la commande `zpool clear` permet d'effacer les nombres d'erreurs.

Si elle est spécifiée sans argument, cette commande efface toutes les erreurs de périphérique dans le pool. Par exemple :

```
# zpool clear tank
```

Si un ou plusieurs périphériques sont spécifiés, cette commande n'efface que les erreurs associées aux périphériques spécifiés. Par exemple :

```
# zpool clear tank c0t5000C500335F95E3d0
```

Pour plus d'informations sur l'effacement d'erreurs de `zpool` reportez-vous à la section [“Suppression des erreurs transitoires”](#) à la page 311.

Remplacement de périphériques dans un pool de stockage

Vous pouvez remplacer un périphérique dans un pool de stockage à l'aide de la commande `zpool replace`.

Pour remplacer physiquement un périphérique par un autre, en conservant le même emplacement dans le pool redondant, il vous suffit alors d'identifier le périphérique remplacé. Sur certains matériels, ZFS reconnaît que le périphérique est un disque différent au même emplacement. Par exemple, pour remplacer un disque défaillant (`c1t1d0`), supprimez-le, puis ajoutez le disque de rechange au même emplacement en respectant la syntaxe suivante :


```
# zpool replace tank c1t1d0
```

Si vous remplacez un périphérique dans un pool de stockage par un disque dans un autre emplacement physique, vous devez spécifier les deux périphériques. Par exemple :

```
# zpool replace tank c1t1d0 c1t2d0
```

Si vous remplacez un disque dans le pool root ZFS, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 126.

Voici les étapes de base pour remplacer un disque :

1. Le cas échéant, mettez le disque hors ligne à l'aide de la commande `zpool offline`.
2. Enlevez le disque à remplacer.
3. Insérez le disque de remplacement.
4. Consultez la sortie de `format` pour déterminer si le disque de remplacement est visible. Vérifiez également si l'ID du périphérique a changé. Si le disque de remplacement a un nom universel, alors l'ID de périphérique du disque défaillant a changé.
5. Indiquez au système ZFS que le disque a été remplacé. Par exemple :

```
# zpool replace tank c1t1d0
```

Si le disque de remplacement a un ID de périphérique différent, incluez ce dernier.

```
# zpool replace tank c0t5000C500335FC3E7d0 c0t5000C500335BA8C3d0
```

6. Remettez le disque en ligne à l'aide de la commande `zpool online`, si nécessaire.
7. Informez FMA du remplacement du périphérique.

Dans la sortie `fmadm faulty`, identifiez la chaîne `zfs://pool=name/vdev=guid` dans la section `Affects:` et attribuez-la comme argument à la commande `fmadm repaired`.

```
# fmadm faulty
```

```
# fmadm repaired zfs://pool=name/vdev=guid
```

Sur certains systèmes avec des disques SATA, vous devez annuler la configuration d'un disque avant de pouvoir mettre hors ligne. Si vous remplacez un disque dans le même emplacement sur ce système, vous pouvez exécuter la commande `zpool replace` comme décrit dans le premier exemple de cette section.

Pour consulter un exemple de remplacement d'un disque SATA, reportez-vous à l'[Exemple 10-1](#).

Lorsque vous remplacez des périphériques dans un pool de stockage ZFS, veuillez prendre en compte les points suivants :

- Si vous définissez la propriété de pool `autoreplace` sur `on`, tout nouveau périphérique détecté au même emplacement physique qu'un périphérique appartenant précédemment au pool est automatiquement formaté et remplacé. Lorsque cette propriété est activée, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la commande `zpool replace`. Cette fonction n'est pas disponible sur tous les types de matériel.
- L'état de pool de stockage `REMOVED` est fourni en cas de retrait physique du périphérique ou d'un disque `hot spare` alors que le système est en cours d'exécution. Si un disque `hot spare` est disponible, il remplace le périphérique retiré.
- Si un périphérique est retiré, puis réinséré, il est mis en ligne. Si un disque `hot spare` est activé lors de la réinsertion du périphérique, le disque `hot spare` est retiré une fois l'opération en ligne terminée.
- La détection automatique du retrait ou de l'insertion de périphériques dépend du matériel utilisé. Il est possible qu'elle ne soit pas prise en charge sur certaines plates-formes. Par exemple, les périphériques USB sont configurés automatiquement après insertion. Il peut être toutefois nécessaire d'utiliser la commande `cfgadm -c configure` pour configurer un lecteur SATA.
- Les disques `hot spare` sont consultés régulièrement afin de vérifier qu'ils sont en ligne et disponibles.
- La taille du périphérique de remplacement doit être égale ou supérieure au disque le plus petit d'une configuration RAID-Z ou mise en miroir.
- Lorsqu'un périphérique de remplacement dont la taille est supérieure à la taille du périphérique qu'il remplace est ajouté à un pool, ce dernier n'est pas automatiquement étendu à sa taille maximale. La valeur de la propriété `autoexpand` du pool détermine si un LUN de remplacement est étendu à sa taille maximale lorsque le disque est ajouté au pool. Par défaut, la propriété `autoexpand` est désactivée. Vous pouvez activer cette propriété pour augmenter la taille du LUN avant ou après avoir ajouté le plus grand LUN au pool.

Dans l'exemple suivant, deux disques de 16 Go d'un pool mis en miroir sont remplacés par deux disques de 72 Go. Assurez-vous qu'une réargenture complète a été effectuée sur le premier périphérique avant de tenter le remplacement du deuxième périphérique. La propriété `autoexpand` est activée après les remplacements de disque pour étendre le disque à sa taille maximale.

```
# zpool create pool mirror c1t16d0 c1t17d0
# zpool status
  pool: pool
  state: ONLINE
  scrub: none requested
  config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
pool	ONLINE	0	0	0

```

mirror    ONLINE      0      0      0
  c1t16d0  ONLINE      0      0      0
  c1t17d0  ONLINE      0      0      0

```

```

zpool list pool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE   CAP  HEALTH  ALTROOT
pool  16.8G  76.5K  16.7G   0%  ONLINE  -
# zpool replace pool c1t16d0 c1t1d0
# zpool replace pool c1t17d0 c1t2d0
# zpool list pool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE   CAP  HEALTH  ALTROOT
pool  16.8G  88.5K  16.7G   0%  ONLINE  -
# zpool set autoexpand=on pool
# zpool list pool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE   CAP  HEALTH  ALTROOT
pool  68.2G  117K  68.2G   0%  ONLINE  -

```

- Le remplacement d'un grand nombre de disques dans un pool volumineux prend du temps, en raison de la réargenture des données sur les nouveaux disques. En outre, il peut s'avérer utile d'exécuter la commande `zpool scrub` entre chaque remplacement de disque afin de garantir le fonctionnement des périphériques de remplacement et l'exactitude des données écrites.
- Si un disque défectueux a été remplacé automatiquement par un disque hot spare, il se peut que vous deviez déconnecter le disque hot spare une fois le disque défectueux remplacé. Vous pouvez utiliser la commande `zpool detach` pour déconnecter le disque hot spare d'un pool RAID-Z ou mis en miroir. Pour plus d'informations sur la déconnexion d'un disque hot spare, reportez-vous à la section [“Activation et désactivation de disques hot spare dans le pool de stockage”](#) à la page 85.

Pour plus d'informations sur le remplacement de périphériques, reportez-vous aux sections [“Réparation d'un périphérique manquant”](#) à la page 305 et [“Remplacement ou réparation d'un périphérique endommagé”](#) à la page 309.

Désignation des disques hot spare dans le pool de stockage

La fonction de disques hot spare permet d'identifier les disques utilisables pour remplacer un périphérique défaillant dans un pool de stockage. Un périphérique désigné en tant que *disque hot spare* n'est pas actif dans un pool, mais en cas d'échec d'un périphérique actif du pool, le disque hot spare le remplace automatiquement.

Pour désigner des périphériques en tant que disques hot spare, vous avez le choix entre les méthodes suivantes :

- lors de la création du pool à l'aide de la commande `zpool create` ;
- après la création du pool à l'aide de la commande `zpool create`.

L'exemple suivant explique comment désigner des périphériques en tant que disques hot spare lorsque le pool est créé :

```
# zpool create zeepool mirror c0t5000C500335F95E3d0 c0t5000C500335F907Fd0
mirror c0t5000C500335BD117d0 c0t5000C500335DC60Fd0 spare c0t5000C500335E106Bd0 c0t5000C500335FC3E7d0
# zpool status zeepool
pool: zeepool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0
spares				
c0t5000C500335E106Bd0	AVAIL			
c0t5000C500335FC3E7d0	AVAIL			

```
errors: No known data errors
```

L'exemple suivant explique comment désigner des disques hot spare en les ajoutant à un pool après la création du pool :

```
# zpool add zeepool spare c0t5000C500335E106Bd0 c0t5000C500335FC3E7d0
# zpool status zeepool
pool: zeepool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0
spares				
c0t5000C500335E106Bd0	AVAIL			
c0t5000C500335FC3E7d0	AVAIL			

```
errors: No known data errors
```

Vous pouvez supprimer les disques hot spare d'un pool de stockage à l'aide de la commande `zpool remove`. Par exemple :

```
# zpool remove zeepool c0t5000C500335FC3E7d0
# zpool status zeepool
pool: zeepool
```

```
state: ONLINE
scan: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0
spares				
c0t5000C500335E106Bd0	AVAIL			

errors: No known data errors

Vous ne pouvez pas supprimer un disque hot spare si ce dernier est actuellement utilisé par un pool de stockage.

Lorsque vous utilisez des disques hot spare ZFS, veuillez prendre en compte les points suivants :

- Actuellement, la commande `zpool remove` ne peut être utilisée que pour la suppression de disques hot spare, de périphériques de journalisation et de périphériques de cache.
- Pour ajouter un disque en tant que disque hot spare, la taille du disque hot spare doit être égale ou supérieure à la taille du plus grand disque du pool. L'ajout d'un disque de rechange plus petit dans le pool est autorisé. Toutefois, lorsque le plus petit disque de rechange est activé, automatiquement ou via la commande `zpool replace`, l'opération échoue et une erreur du type suivant s'affiche :

`cannot replace disk3 with disk4: device is too small`
- Vous ne pouvez pas partager un disque de rechange entre plusieurs systèmes.
- Tenez compte du fait que si vous partagez un disque de rechange entre deux pools de données sur le même système, vous devez coordonner l'utilisation du disque de rechange entre les deux pools. Par exemple, le pool A utilise le disque de rechange et est exporté. Sans le savoir, le pool B peut utiliser le disque de rechange lors de l'exportation du pool A. Lorsque le pool A est importé, une altération des données peut se produire car les deux pools utilisent le même disque.
- Ne partagez pas un disque de rechange entre un pool root et un pool de données.

Activation et désactivation de disques hot spare dans le pool de stockage

Les disques hot spare s'activent des façons suivantes :

- Remplacement manuel : remplacez un périphérique défaillant dans un pool de stockage par un disque hot spare à l'aide de la commande `zpool replace`.

- Remplacement automatique : en cas de détection d'une défaillance, un agent FMA examine le pool pour déterminer s'il y a des disques hot spare. Dans ce cas, le périphérique défaillant est remplacé par un disque hot spare disponible.

En cas de défaillance d'un disque hot spare en cours d'utilisation, l'agent FMA sépare le disque hot spare et annule ainsi le remplacement. L'agent tente ensuite de remplacer le périphérique par un autre disque hot spare s'il y en a un de disponible. Cette fonction est actuellement limitée par le fait que le moteur de diagnostics ZFS ne génère des défaillances qu'en cas de disparition d'un périphérique du système.

Si vous remplacez physiquement un périphérique défaillant par un disque spare actif, vous pouvez réactiver le périphérique original en utilisant la commande `zpool detach` pour déconnecter le disque spare. Si vous définissez la propriété de `pool autoreplace` sur `on`, le disque spare est automatiquement déconnecté et retourne au pool de disques spare lorsque le nouveau périphérique est inséré et que l'opération en ligne s'achève.

Tout périphérique UNAVAIL est remplacé automatiquement si un disque hot spare est disponible. Par exemple :

```
# zpool status -x
pool: zeepool
state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
        Run 'zpool status -v' to see device specific details.
scan: resilvered 3.15G in 0h0m with 0 errors on Thu Jun 21 16:46:19 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
spare-1	DEGRADED	449	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	UNAVAIL	0	0	0
c0t5000C500335E106Bd0	ONLINE	0	0	0
spares				
c0t5000C500335E106Bd0	INUSE			

errors: No known data errors

Vous pouvez actuellement désactiver un disque hot spare en recourant à l'une des méthodes suivantes :

- Suppression du disque hot spare du pool de stockage.

- Déconnexion du disque hot spare après avoir remplacé physiquement un disque défectueux. Reportez-vous à l'[Exemple 3-8](#).
- Remplacement temporaire ou permanent par un autre disque hot spare. Reportez-vous à l'[Exemple 3-9](#).

EXEMPLE 3-8 Déconnexion d'un disque hot spare après le remplacement du disque défectueux

Dans cet exemple, le disque défectueux (c0t5000C500335DC60Fd0) est remplacé physiquement et ZFS est averti à l'aide de la commande `zpool replace`.

```
# zpool replace zeepool c0t5000C500335DC60Fd0
# zpool status zeepool
pool: zeepool
state: ONLINE
scan: resilvered 3.15G in 0h0m with 0 errors on Thu Jun 21 16:53:43 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0
spares				
c0t5000C500335E106Bd0	AVAIL			

Si nécessaire, vous pouvez ensuite utiliser la commande `zpool detach` pour retourner le disque hot spare au pool de disques hot spare. Par exemple :

```
# zpool detach zeepool c0t5000C500335E106Bd0
```

EXEMPLE 3-9 Déconnexion d'un disque défectueux et utilisation d'un disque hot spare

Si vous souhaitez remplacer un disque défectueux par un swap temporaire ou permanent dans le disque hot spare qui le remplace actuellement, vous devez déconnecter le disque d'origine (défectueux). Si le disque défectueux finit par être remplacé, vous pouvez l'ajouter de nouveau au groupe de stockage en tant que disque hot spare. Par exemple :

```
# zpool status zeepool
pool: zeepool
state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
        Run 'zpool status -v' to see device specific details.
scan: scrub in progress since Thu Jun 21 17:01:49 2012
      1.07G scanned out of 6.29G at 220M/s, 0h0m to go
```

EXEMPLE 3-9 Déconnexion d'un disque défectueux et utilisation d'un disque hot spare (Suite)

0 repaired, 17.05% done
config:

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	UNAVAIL	0	0	0
spares				
c0t5000C500335E106Bd0	AVAIL			

errors: No known data errors
zpool detach zeepool c0t5000C500335DC60Fd0
zpool status zeepool
pool: zeepool
state: ONLINE
scan: resilvered 3.15G in 0h0m with 0 errors on Thu Jun 21 17:02:35 2012
config:

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335E106Bd0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors
(Original failed disk c0t5000C500335DC60Fd0 is physically replaced)
zpool add zeepool spare c0t5000C500335DC60Fd0
zpool status zeepool
pool: zeepool
state: ONLINE
scan: resilvered 3.15G in 0h0m with 0 errors on Thu Jun 21 17:02:35 2012
config:

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
zeepool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335E106Bd0	ONLINE	0	0	0
spares				
c0t5000C500335DC60Fd0	AVAIL			

errors: No known data errors

Une fois qu'un disque est remplacé et que le remplacement est détaché, informez FMA que le disque est réparé.

EXEMPLE 3–9 Déconnexion d'un disque défectueux et utilisation d'un disque hot spare (Suite)

```
# fmadm faulty
# fmadm repaired zfs://pool=name/vdev=guid
```

Gestion des propriétés de pool de stockage ZFS

Vous pouvez vous servir de la commande `zpool get` pour afficher des informations sur les propriétés du pool. Par exemple :

```
# zpool get all zeepool
NAME      PROPERTY      VALUE          SOURCE
zeepool    allocated     6.29G          -
zeepool    altroot       -              default
zeepool    autoexpand    off            default
zeepool    autoreplace   off            default
zeepool    bootfs        -              default
zeepool    cachefile     -              default
zeepool    capacity      1%             -
zeepool    dedupditto    0              default
zeepool    dedupratio    1.00x          -
zeepool    delegation    on             default
zeepool    failmode      wait           default
zeepool    free          550G          -
zeepool    guid          7543986419840620672 -
zeepool    health        ONLINE         -
zeepool    listshares    off            default
zeepool    listsnapshots off            default
zeepool    readonly      off            -
zeepool    size          556G          -
zeepool    version       34             default
```

Les propriétés d'un pool de stockage peuvent être définies à l'aide de la commande `zpool set`. Par exemple :

```
# zpool set autoreplace=on zeepool
# zpool get autoreplace zeepool
NAME      PROPERTY      VALUE      SOURCE
zeepool    autoreplace    on         local
```

Si vous tentez de définir une propriété de pool sur un pool à 100% de sa capacité, un message semblable à celui-ci s'affiche :

```
# zpool set autoreplace=on tank
cannot set property for 'tank': out of space
```

Pour plus d'informations sur la prévention des problèmes de capacité d'espace des pools, reportez-vous au [Chapitre 12, "Pratiques recommandées pour Oracle Solaris ZFS"](#).

TABLEAU 3-1 Description des propriétés d'un pool ZFS

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
<code>allocated</code>	Chaîne	SO	Valeur en lecture seule permettant d'identifier l'espace de stockage disponible physiquement alloué dans le pool.
<code>altroot</code>	Chaîne	off	Identifie un répertoire root alternatif. S'il est défini, ce répertoire est ajouté au début de tout point de montage figurant dans le pool. Cette propriété peut être utilisée lors de l'examen d'un pool inconnu si vous ne pouvez pas faire confiance aux points de montage ou dans un environnement d'initialisation alternatif dans lequel les chemins types sont incorrects.
<code>autoreplace</code>	Booléen	off	Contrôle le remplacement automatique d'un périphérique. Si la valeur <code>off</code> est définie, le remplacement du périphérique doit être initié à l'aide de la commande <code>zpool replace</code> . Si la valeur est définie sur <code>on</code> , tout nouveau périphérique se trouvant au même emplacement physique qu'un périphérique qui appartenait au pool est automatiquement formaté et remplacé. L'abréviation de la propriété est la suivante : <code>replace</code> .
<code>bootfs</code>	Booléen	SO	Identifie le système de fichiers amorçable par défaut du pool root. Cette propriété est généralement définie par les programmes d'installation.
<code>cachefile</code>	Chaîne	SO	Contrôle l'emplacement de la mise en cache du pool. Tous les pools de cache sont importés automatiquement à l'initialisation du système. Toutefois, dans les environnements d'installation et de clustering, il peut s'avérer nécessaire de placer ces informations en cache à un autre endroit afin d'éviter l'importation automatique des pools. Vous pouvez définir cette propriété pour mettre en cache les informations de configuration du pool dans un autre emplacement. Ces informations peuvent être importées ultérieurement à l'aide de la commande <code>zpool import -c</code> . Pour la plupart des configurations ZFS, cette propriété n'est pas utilisée.
<code>capacity</code>	Valeur numérique	SO	Valeur en lecture seule identifiant le pourcentage d'espace utilisé du pool. L'abréviation de la propriété est <code>cap</code> .
<code>dedupditto</code>	Chaîne	SO	Définit un seuil ; si le nombre de références pour un bloc déduplicé dépasse ce seuil, une autre copie ditto du bloc est automatiquement stockée
<code>dedupratio</code>	Chaîne	SO	Ratio de suppression des doublons en lecture seule obtenu pour un pool, exprimé sous la forme d'un multiplicateur

TABLEAU 3-1 Description des propriétés d'un pool ZFS (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
delegation	Booléen	on	Contrôle si un utilisateur non privilégié peut bénéficier des autorisations d'accès définies pour un système de fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 8 , "Administration déléguée de ZFS dans Oracle Solaris".
failmode	Chaîne	wait	<p>Contrôle le comportement du système en cas de panne grave d'un pool. Cette condition résulte habituellement d'une perte de connectivité aux périphériques de stockage sous-jacents ou d'une panne de tous les périphériques au sein du pool. Le comportement d'un événement de ce type est déterminé par l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wait : bloque toutes les demandes d'E/S vers le pool jusqu'au rétablissement de la connectivité et jusqu'à l'effacement des erreurs à l'aide de la commande <code>zpool clear</code>. Dans cet état, les opérations d'E/S du pool sont bloquées mais les opérations de lecture peuvent aboutir. Un pool renvoie l'état <code>wait</code> jusqu'à ce que le problème du périphérique soit résolu. ■ continue : renvoie une erreur EIO à toute nouvelle demande d'E/S d'écriture, mais autorise les lectures de tout autre périphérique fonctionnel. Toute demande d'écriture devant encore être validée sur disque est bloquée. Une fois le périphérique reconnecté ou remplacé, les erreurs doivent être effacées à l'aide de la commande <code>zpool clear</code>. ■ panic : affiche un message sur la console et génère un vidage sur incident du système.
free	Chaîne	SO	Valeur en lecture seule identifiant le nombre de blocs non alloués au sein du pool.
guid	Chaîne	SO	Propriété en lecture seule identifiant l'identificateur unique du pool.
health	Chaîne	SO	Propriété en lecture seule indiquant l'état actuel du pool ; les valeurs possibles sont : ONLINE, DEGRADED, SUSPENDED, REMOVED ou UNAVAIL.
listshares	Chaîne	off	Contrôle si des informations de partage dans ce pool sont affichées avec la commande <code>zfs list</code> . La valeur par défaut est <code>off</code> .

TABLEAU 3-1 Description des propriétés d'un pool ZFS (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
listsnapshots	Chaîne	off	Détermine si les informations sur les instantanés associées à ce groupe s'affichent avec la commande <code>zfs list</code> . Si cette propriété est désactivée, les informations sur les instantanés peuvent être affichées à l'aide de la commande <code>zfs list -t snapshot</code> .
readonly	Booléen	off	Indique si un pool peut être modifié. Cette propriété est uniquement activée lorsqu'un pool a été importé en mode lecture seule. Lorsqu'elle est activée, les données synchrones éventuellement présentes dans le journal d'intention ne sont pas accessibles tant que le pool n'a pas réimporté en mode lecture-écriture.
size	Valeur numérique	SO	Propriété en lecture seule identifiant la taille totale du pool de stockage.
version	Valeur numérique	SO	Identifie la version actuelle sur disque du pool. La méthode recommandée de mise à jour des pools consiste à utiliser la commande <code>zpool upgrade</code> , bien que cette propriété puisse être utilisée lorsqu'une version spécifique est requise pour des raisons de compatibilité ascendante. Cette propriété peut être définie sur tout numéro compris entre 1 et la version actuelle signalée par la commande <code>zpool upgrade -v</code> .

Requête d'état de pool de stockage ZFS

La commande `zpool list` offre plusieurs moyens d'effectuer des demandes sur l'état du pool. Les informations disponibles se répartissent généralement en trois catégories : informations d'utilisation de base, statistiques d'E/S et état de maintenance. Les trois types d'information sur un pool de stockage sont traités dans cette section.

- [“Affichage des informations des pools de stockage ZFS” à la page 92](#)
- [“Visualisation des statistiques d'E/S des pools de stockage ZFS” à la page 97](#)
- [“Détermination de l'état de maintenance des pools de stockage ZFS” à la page 100](#)

Affichage des informations des pools de stockage ZFS

La commande `zpool list` permet d'afficher les informations de base relatives aux pools.

Affichage des informations concernant tous les pools de stockage ou un pool spécifique

En l'absence d'arguments, la commande `zpool list` affiche les informations suivantes pour tous les pools du système :

```
# zpool list
```

NAME	SIZE	ALLOC	FREE	CAP	HEALTH	ALTROOT
tank	80.0G	22.3G	47.7G	28%	ONLINE	-
dozer	1.2T	384G	816G	32%	ONLINE	-

La sortie de cette commande affiche les informations suivantes :

NAME	Nom du pool.
SIZE	Taille totale du pool, égale à la somme de la taille de tous les périphériques virtuels de niveau supérieur.
ALLOC	Quantité d'espace physique utilisée, c'est-à-dire allouée à tous les jeux de données et métadonnées internes. Notez que cette quantité d'espace disque est différente de celle qui est rapportée au niveau des systèmes de fichiers. Pour plus d'informations sur la détermination de l'espace de systèmes de fichiers disponible, reportez-vous à la section “Comptabilisation de l'espace disque ZFS” à la page 34.
FREE	Quantité d'espace disponible, c'est-à-dire non allouée dans le pool.
CAP (CAPACITY)	Quantité d'espace disque utilisée, exprimée en tant que pourcentage de l'espace disque total.
HEALTH	Etat de maintenance actuel du pool. Pour plus d'informations sur la maintenance des pools, reportez-vous à la section “Détermination de l'état de maintenance des pools de stockage ZFS” à la page 100.
ALTROOT	Root de remplacement, le cas échéant. Pour plus d'informations sur les pools root de remplacement, reportez-vous à la section “Utilisation de pools root ZFS de remplacement” à la page 291.

Vous pouvez également rassembler des statistiques pour un pool donné en spécifiant le nom du pool. Par exemple :

```
# zpool list tank
```

NAME	SIZE	ALLOC	FREE	CAP	HEALTH	ALTROOT
tank	80.0G	22.3G	47.7G	28%	ONLINE	-

Vous pouvez utiliser l'intervalle `zpool list` et les options de comptage pour rassembler les statistiques d'une période précise. En outre, vous pouvez afficher un horodatage en utilisant l'option `-T`. Par exemple :

```
# zpool list -T d 3 2
```

Tue Nov 2 10:36:11 MDT 2010							
NAME	SIZE	ALLOC	FREE	CAP	DEDUP	HEALTH	ALTROOT

```
pool 33.8G 83.5K 33.7G 0% 1.00x ONLINE -
rpool 33.8G 12.2G 21.5G 36% 1.00x ONLINE -
Tue Nov 2 10:36:14 MDT 2010
pool 33.8G 83.5K 33.7G 0% 1.00x ONLINE -
rpool 33.8G 12.2G 21.5G 36% 1.00x ONLINE -
```

Affichage des périphériques de pool par emplacement physique

Vous pouvez utiliser l'option `zpool status -l tank` pour afficher des informations sur l'emplacement physique des périphériques de pool. Les informations sur l'emplacement physique sont utiles si vous devez supprimer ou remplacer un disque physiquement.

En outre, vous pouvez utiliser la commande `fmadm add-alias` pour inclure un nom d'alias de disque qui facilite l'identification de l'emplacement physique des disques dans votre environnement. Par exemple :

```
# fmadm add-alias SUN-Storage-J4400.1002QCQ015 Lab10Rack5...
```

```
# zpool status -l tank
pool: tank
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 0h0m with 0 errors on Fri Aug 3 16:00:35 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_02/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_20/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_22/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_14/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-2	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_10/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_16/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-3	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_01/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_21/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-4	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_23/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_15/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-5	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_09/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_04/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-6	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_08/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_05/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-7	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_07/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_11/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-8	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_06/disk	ONLINE	0	0	0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_19/disk	ONLINE	0	0	0
mirror-9	ONLINE	0	0	0

```

/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_00/disk ONLINE      0      0      0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_13/disk ONLINE      0      0      0
mirror-10                               ONLINE      0      0      0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_03/disk ONLINE      0      0      0
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_18/disk ONLINE      0      0      0
spares
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_17/disk  AVAIL
/dev/chassis/Lab10Rack5.../DISK_12/disk  AVAIL

```

errors: No known data errors

Affichage de statistiques spécifiques à un pool de stockage

L'option `-o` permet d'effectuer une demande concernant des statistiques spécifiques. Cette option permet de générer des rapports personnalisés ou de générer rapidement une liste d'informations pertinentes. Par exemple, pour ne répertorier que le nom et la taille de chaque pool, respectez la syntaxe suivante :

```

# zpool list -o name,size
NAME          SIZE
tank          80.0G
dozer         1.2T

```

Les noms de colonne correspondent aux propriétés répertoriées à la section [“Affichage des informations concernant tous les pools de stockage ou un pool spécifique”](#) à la page 92.

Script de sortie du pool de stockage ZFS

La sortie par défaut de la commande `zpool list` a été conçue pour améliorer la lisibilité. Elle n'est pas facile à utiliser en tant que partie d'un script shell. Pour faciliter l'utilisation de la commande dans le cadre de la programmation, l'option `-H` permet de supprimer les en-têtes de colonnes et de séparer les champs par des onglets plutôt que par des espaces. La syntaxe suivante permet d'obtenir la liste des noms de pool du système :

```

# zpool list -Ho name
tank
dozer

```

Voici un autre exemple :

```

# zpool list -H -o name,size
tank  80.0G
dozer  1.2T

```

Affichage de l'historique des commandes du pool de stockage ZFS

ZFS consigne automatiquement les commandes `zfs` et `zpool` ayant pour effet de modifier les informations d'état du pool. Cette information peut être affichée à l'aide de la commande `zpool history`.

Par exemple, la syntaxe suivante affiche la sortie de la commande pour le pool root :

```
# zpool history
History for 'rpool':
2012-04-06.14:02:55 zpool create -f rpool c3t0d0s0
2012-04-06.14:02:56 zfs create -p -o mountpoint=/export rpool/export
2012-04-06.14:02:58 zfs set mountpoint=/export rpool/export
2012-04-06.14:02:58 zfs create -p rpool/export/home
2012-04-06.14:03:03 zfs create -p -V 2048m rpool/swap
2012-04-06.14:03:08 zfs set primarycache=metadata rpool/swap
2012-04-06.14:03:09 zfs create -p -V 4094m rpool/dump
2012-04-06.14:26:47 zpool set bootfs=rpool/ROOT/s11u1 rpool
2012-04-06.14:31:15 zfs set primarycache=metadata rpool/swap
2012-04-06.14:31:46 zfs create -o canmount=noauto -o mountpoint=/var/share rpool/VARSHARE
2012-04-06.15:22:33 zfs set primarycache=metadata rpool/swap
2012-04-06.16:42:48 zfs set primarycache=metadata rpool/swap
2012-04-09.16:17:24 zfs snapshot -r rpool/ROOT@yesterday
2012-04-09.16:17:54 zfs snapshot -r rpool/ROOT@now
```

Vous pouvez utiliser une sortie similaire sur votre système pour identifier l'ensemble *réel* de commandes ZFS exécutées pour résoudre les conditions d'erreur.

Les caractéristiques de l'historique sont les suivantes :

- Le journal ne peut pas être désactivé.
- Le journal est enregistré en permanence sur disque, c'est-à-dire qu'il est conservé d'une réinitialisation système à une autre.
- Le journal est implémenté en tant que tampon d'anneau. La taille minimale est de 128 Ko. La taille maximale est de 32 Mo.
- Pour des pools de taille inférieure, la taille maximale est plafonnée à 1 % de la taille du pool, la valeur *size* étant déterminée lors de la création du pool.
- Le journal ne nécessite aucune administration, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster la taille du journal ou de modifier son emplacement.

Pour identifier l'historique des commandes d'un pool de stockage spécifique, utilisez une syntaxe similaire à la suivante :

```
# zpool history tank
2012-01-25.16:35:32 zpool create -f tank mirror c3t1d0 c3t2d0 spare c3t3d0
2012-02-17.13:04:10 zfs create tank/test
2012-02-17.13:05:01 zfs snapshot -r tank/test@snap1
```

Utilisez l'option `-l` pour afficher un format détaillé comprenant le nom d'utilisateur, le nom de l'hôte et la zone dans laquelle l'opération a été effectuée. Par exemple :

```
# zpool history -l tank
History for 'tank':
2012-01-25.16:35:32 zpool create -f tank mirror c3t1d0 c3t2d0 spare c3t3d0
[user root on tardis:global]
2012-02-17.13:04:10 zfs create tank/test [user root on tardis:global]
```



```
2012-02-17.13:05:01 zfs snapshot -r tank/test@snap1 [user root on tardis:global]
```

L'option `-i` permet d'afficher des informations relatives aux événements internes utilisables pour établir des diagnostics. Par exemple :

```
# zpool history -i tank
History for 'tank':
2012-01-25.16:35:32 zpool create -f tank mirror c3t1d0 c3t2d0 spare c3t3d0
2012-01-25.16:35:32 [internal pool create txg:5] pool spa 33; zfs spa 33; zpl 5;
uts tardis 5.11 11.1 sun4v
2012-02-17.13:04:10 zfs create tank/test
2012-02-17.13:04:10 [internal property set txg:66094] $share2=2 dataset = 34
2012-02-17.13:04:31 [internal snapshot txg:66095] dataset = 56
2012-02-17.13:05:01 zfs snapshot -r tank/test@snap1
2012-02-17.13:08:00 [internal user hold txg:66102] <.send-4736-1> temp = 1 ...
```

Visualisation des statistiques d'E/S des pools de stockage ZFS

La commande `zpool iostat` permet d'effectuer une demande de statistiques d'E/S pour un pool ou des périphériques virtuels spécifiques. Cette commande est similaire à la commande `iostat`. Elle permet d'afficher un instantané statique de toutes les activités d'E/S, ainsi que les statistiques mises à jour pour chaque intervalle spécifié. Les statistiques suivantes sont rapportées :

<code>alloc capacity</code>	Capacité utilisée, c'est-à-dire quantité de données actuellement stockées dans le pool ou le périphérique. Cette quantité diffère quelque peu de la quantité d'espace disque disponible pour les systèmes de fichiers effectifs en raison de détails d'implémentation interne.
	Pour plus d'informations sur la différence entre l'espace de pool et l'espace de jeux de données, reportez-vous à la section “Comptabilisation de l'espace disque ZFS” à la page 34 .
<code>free capacity</code>	Capacité disponible, c'est-à-dire quantité d'espace disque disponible dans le pool ou le périphérique. Comme la statistique <code>used</code> , cette quantité diffère légèrement de la quantité d'espace disque disponible pour les jeux de données.
<code>read operations</code>	Nombre d'opérations de lecture d'E/S envoyées au pool ou au périphérique, y compris les demandes de métadonnées.
<code>write operations</code>	Nombre d'opérations d'écriture d'E/S envoyées au pool ou au périphérique.
<code>read bandwidth</code>	Bande passante de toutes les opérations de lecture (métadonnées incluses), exprimée en unités par seconde.

`write bandwidth` Bande passante de toutes les opérations d'écriture, exprimée en unités par seconde.

Liste des statistiques d'E/S à l'échelle du pool

Sans options, la commande `zpool iostat` affiche les statistiques accumulées depuis l'initialisation pour tous les pools du système. Par exemple :

```
# zpool iostat
```

pool	capacity		operations		bandwidth	
	alloc	free	read	write	read	write
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
rpool	6.05G	61.9G	0	0	786	107
tank	31.3G	36.7G	4	1	296K	86.1K
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Comme ces statistiques sont cumulatives depuis l'initialisation, la bande passante peut sembler basse si l'activité du pool est relativement faible. Vous pouvez effectuer une demande pour une vue plus précise de l'utilisation actuelle de la bande passante en spécifiant un intervalle. Par exemple :

```
# zpool iostat tank 2
```

pool	capacity		operations		bandwidth	
	alloc	free	read	write	read	write
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
tank	18.5G	49.5G	0	187	0	23.3M
tank	18.5G	49.5G	0	464	0	57.7M
tank	18.5G	49.5G	0	457	0	56.6M
tank	18.8G	49.2G	0	435	0	51.3M

Dans l'exemple ci-dessus, la commande affiche les statistiques d'utilisation pour le pool `tank` toutes les deux secondes, jusqu'à ce que vous saisissiez Ctrl-C. Vous pouvez également spécifier un argument `count` supplémentaire pour entraîner l'interruption de la commande une fois le nombre spécifié d'itérations atteint.

Par exemple, `zpool iostat 2 3` imprimerait un résumé toutes les deux secondes pour trois itérations, pendant six secondes. S'il n'y a qu'un pool unique, les statistiques s'affichent sur des lignes consécutives. S'il existe plusieurs pools, une ligne pointillée supplémentaire délimite chaque itération pour fournir une séparation visuelle.

Liste des statistiques d'E/S des périphériques virtuels

Outre les statistiques d'E/S à l'échelle du pool, la commande `zpool iostat` permet d'afficher des statistiques d'E/S pour des périphériques virtuels. Ainsi, vous pouvez identifier les périphériques anormalement lents ou consulter la répartition d'E/S générées par ZFS. Pour effectuer une demande relative à la disposition complète des périphériques virtuels, ainsi que l'ensemble des statistiques d'E/S, utilisez la commande `zpool iostat -v`. Par exemple :

```
# zpool iostat -v
```

pool	capacity		operations		bandwidth	
	alloc	free	read	write	read	write
rpool	6.05G	61.9G	0	0	785	107
mirror	6.05G	61.9G	0	0	785	107
clt0d0s0	-	-	0	0	578	109
clt1d0s0	-	-	0	0	595	109
tank	36.5G	31.5G	4	1	295K	146K
mirror	36.5G	31.5G	126	45	8.13M	4.01M
clt2d0	-	-	0	3	100K	386K
clt3d0	-	-	0	3	104K	386K

Lors de la visualisation des statistiques d'E/S des périphériques virtuels, vous devez prendre en compte deux points importants :

- Dans un premier temps, les statistiques d'utilisation de l'espace disque sont uniquement disponibles pour les périphériques virtuels de niveau supérieur. L'allocation d'espace disque entre les périphériques virtuels RAID-Z et en miroir est spécifique à l'implémentation et ne s'exprime pas facilement en tant que chiffre unique.
- De plus, il est possible que les chiffres s'additionnent de façon inattendue. En particulier, les opérations au sein des périphériques RAID-Z et mis en miroir ne sont pas parfaitement identiques. Cette différence se remarque particulièrement après la création d'un pool, car une quantité significative d'E/S est réalisée directement sur les disques dans le cadre de la création du pool, qui n'est pas comptabilisée au niveau du miroir. Ces chiffres s'égalisent graduellement dans le temps. Cependant, les périphériques hors ligne, ne répondant pas, ou en panne peuvent également affecter cette symétrie.

Vous pouvez utiliser les mêmes options (interval et count) lorsque vous étudiez les statistiques de périphériques virtuels.

En outre, vous pouvez afficher des informations sur l'emplacement physique des périphériques virtuels du pool. Par exemple :

```
# zpool iostat -lv
```

pool	capacity		operations		bandwidth	
	alloc	free	read	write	read	write
export	2.39T	2.14T	13	27	42.7K	300K
mirror	490G	438G	2	5	8.53K	60.3K
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__2/disk	-	-	1	0	4.47K	60.3K
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__3/disk	-	-	1	0	4.45K	60.3K
mirror	490G	438G	2	5	8.62K	59.9K
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__4/disk	-	-	1	0	4.52K	59.9K
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__5/disk	-	-	1	0	4.48K	59.9K
mirror	490G	438G	2	5	8.60K	60.2K
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__6/disk	-	-	1	0	4.50K	60.2K
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__7/disk	-	-	1	0	4.49K	60.2K
mirror	490G	438G	2	5	8.47K	60.1K
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__8/disk	-	-	1	0	4.42K	60.1K

```
/dev/chassis/lab10rack15/SCSI_Device__9/disk      -      -      1      0      4.43K      60.1K
.
.
.
```

Détermination de l'état de maintenance des pools de stockage ZFS

ZFS offre une méthode intégrée pour examiner la maintenance des pools et des périphériques. La maintenance d'un pool se détermine par l'état de l'ensemble de ses périphériques. La commande `zpool status` permet d'afficher ces informations d'état. En outre, les défaillances potentielles des pools et des périphériques sont rapportées par la commande `fmdd`, s'affichent dans la console système et sont consignées dans le fichier `/var/adm/messages`.

Cette section décrit les méthodes permettant de déterminer la maintenance des pools et des périphériques. Ce chapitre n'aborde cependant pas les méthodes de réparation ou de récupération de pools en mauvais état de maintenance. Pour plus d'informations sur le dépannage et la récupération des données, reportez-vous au [Chapitre 10, “Dépannage d'Oracle Solaris ZFS et récupération de pool”](#).

L'état de maintenance d'un pool est décrit par un des quatre états :

DEGRADED

Pool avec un ou plusieurs périphériques défectueux, mais les données sont toujours disponibles grâce à la configuration redondante.

ONLINE

Pool dont tous les périphériques fonctionnent normalement.

SUSPENDED

Pool attendant la restauration de la connectivité de périphérique. Un pool **SUSPENDED** reste en état wait jusqu'à ce que le problème du périphérique soit résolu.

UNAVAIL

Pool avec des métadonnées endommagées, ou des périphériques non disponibles, et pas assez de répliques pour continuer de fonctionner.

Chaque périphérique de pool peut se trouver dans l'un des états suivants :

- DEGRADED** Le périphérique virtuel a connu un panne. Toutefois, il continue de fonctionner. Cet état est le plus commun lorsqu'un miroir ou un périphérique RAID-Z a perdu un ou plusieurs périphériques le constituant. La tolérance de pannes du pool peut être compromise dans la mesure où une défaillance ultérieure d'un autre périphérique peut être impossible à résoudre.
- OFFLINE** Le périphérique a été mis hors ligne explicitement par l'administrateur.

ONLINE	Le périphérique ou le périphérique virtuel fonctionne normalement. Même si certaines erreurs transitoires peuvent encore survenir, le périphérique fonctionne correctement.
REMOVED	Le périphérique a été retiré alors que le système était en cours d'exécution. La détection du retrait d'un périphérique dépend du matériel et n'est pas pris en charge sur toutes les plates-formes.
UNAVAIL	L'ouverture du périphérique ou du périphérique virtuel est impossible. Dans certains cas, les pools avec des périphériques en état UNAVAIL s'affichent en mode DEGRADED. Si un périphérique de niveau supérieur est en état UNAVAIL, aucun élément du pool n'est accessible.

La maintenance d'un pool est déterminée à partir de celle de l'ensemble de ses périphériques virtuels. Si l'état de tous les périphériques virtuels est ONLINE, l'état du pool est également ONLINE. Si l'état d'un des périphériques virtuels est DEGRADED ou UNAVAIL, l'état du pool est également DEGRADED. Si l'état d'un des périphériques virtuels est UNAVAIL ou OFFLINE, l'état du pool est également UNAVAIL ou SUSPENDED. Un pool en état UNAVAIL ou SUSPENDED est complètement inaccessible. Aucune donnée ne peut être récupérée tant que les périphériques nécessaires n'ont pas été connectés ou réparés. Un pool renvoyant l'état DEGRADED continue à être exécuté. Cependant, il se peut que vous ne puissiez pas atteindre le même niveau de redondance ou de capacité de données que s'il se trouvait en ligne.

La commande `zpool status` fournit également des informations détaillées sur les opérations de réargenture et de nettoyage.

- Rapport de progression de la réargenture. Par exemple :

```
scan: resilver in progress since Wed Jun 20 14:19:38 2012
      7.43G scanned out of 71.8G at 36.4M/s, 0h30m to go
      7.43G resilvered, 10.35% done
```

- Rapport de progression du nettoyage. Par exemple :

```
scan: scrub in progress since Wed Jun 20 14:56:52 2012
      529M scanned out of 71.8G at 48.1M/s, 0h25m to go
      0 repaired, 0.72% done
```

- Message de fin de la réargenture. Par exemple :

```
scan: resilvered 71.8G in 0h14m with 0 errors on Wed Jun 20 14:33:42 2012
```

- Message de fin du nettoyage. Par exemple :

```
scan: scrub repaired 0 in 0h11m with 0 errors on Wed Jun 20 15:08:23 2012
```

- Message d'annulation du nettoyage en cours. Par exemple :

```
scan: scrub canceled on Wed Jun 20 16:04:40 2012
```

- Les messages de fin de la réargenture et du nettoyage subsistent après plusieurs réinitialisation du système.

Etat de maintenance de base de pool de stockage

Vous pouvez vérifier rapidement l'état de maintenance d'un pool en utilisant la commande `zpool status` comme suit :

```
# zpool status -x
all pools are healthy
```

Il est possible d'examiner des pools spécifiques en spécifiant un nom de pool dans la syntaxe de commande. Tout pool n'étant pas en état **ONLINE** doit être passé en revue pour vérifier tout problème potentiel, comme décrit dans la section suivante.

Etat de maintenance détaillé

Vous pouvez demander un résumé de l'état plus détaillé en utilisant l'option `-v`. Par exemple :

```
# zpool status -v pond
pool: pond
state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
scan: scrub repaired 0 in 0h0m with 0 errors on Wed Jun 20 15:38:08 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
pond	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	UNAVAIL	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0

device details:

```
c0t5000C500335F907Fd0  UNAVAIL          cannot open
status: ZFS detected errors on this device.
       The device was missing.
       see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-LR for recovery
```

errors: No known data errors

Cette sortie affiche une description complète des raisons de l'état actuel du pool, y compris une description lisible du problème et un lien vers un article de connaissances contenant de plus amples informations. Les articles de connaissances donnent les informations les plus récentes vous permettant de résoudre le problème. Les informations détaillées de configuration doivent vous permettre de déterminer les périphériques endommagés et la manière de réparer le pool.

Dans l'exemple précédent, le périphérique UNAVAIL devrait être remplacé. Une fois le périphérique remplacé, exécutez la commande `zpool online` pour le remettre en ligne, si nécessaire. Par exemple :

```
# zpool online pond c0t5000C500335F907Fd0
warning: device 'c0t5000C500335DC60Fd0' onlined, but remains in degraded state
# zpool status -x
all pools are healthy
```

La sortie ci-dessus identifie que le périphérique reste dans un état dégradé tant qu'aucune réargenture n'a été effectuée.

Si la propriété `autoreplace` est activée, vous n'êtes pas obligé de mettre en ligne le périphérique remplacé.

Si un périphérique d'un pool est hors ligne, la sortie de commande identifie le pool qui pose problème. Par exemple :

```
# zpool status -x
pool: pond
state: DEGRADED
status: One or more devices has been taken offline by the administrator.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Online the device using 'zpool online' or replace the device with
        'zpool replace'.
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
pond	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	OFFLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

Les colonnes `READ` et `WRITE` indiquent le nombre d'erreurs d'E/S détectées dans le périphérique, tandis que la colonne `CKSUM` indique le nombre d'erreurs de somme de contrôle impossible à corriger qui se sont produites sur le périphérique. Ces deux comptes d'erreurs indiquent une défaillance potentielle du périphérique et que des actions correctives sont requises. Si le nombre d'erreurs est non nul pour un périphérique virtuel de niveau supérieur, il est possible que des parties de vos données soient inaccessibles.

Le champ `errors` : identifie toute erreur de données connue.

Dans l'exemple de sortie précédent, le périphérique mis en ligne ne cause aucune erreur de données.

Pour plus d'informations sur le diagnostic et la réparation de pools et de données UNAVAIL, reportez-vous au [Chapitre 10, “Dépannage d'Oracle Solaris ZFS et récupération de pool”](#).

Collecte des informations sur l'état du pool de stockage ZFS

Vous pouvez utiliser l'intervalle `zpool status` et les options de comptage pour rassembler des statistiques sur une période précise. En outre, vous pouvez afficher un horodatage en utilisant l'option `-T`. Par exemple :

```
# zpool status -T d 3 2
Wed Jun 20 16:10:09 MDT 2012
  pool: pond
  state: ONLINE
    scan: resilvered 9.50K in 0h00m with 0 errors on Wed Jun 20 16:07:34 2012
  config:

        NAME                                STATE        READ WRITE CKSUM
        pond                                ONLINE             0     0     0
          mirror-0
            c0t5000C500335F95E3d0          ONLINE             0     0     0
            c0t5000C500335F907Fd0          ONLINE             0     0     0
          mirror-1
            c0t5000C500335BD117d0          ONLINE             0     0     0
            c0t5000C500335DC60Fd0          ONLINE             0     0     0

errors: No known data errors

  pool: rpool
  state: ONLINE
    scan: scrub repaired 0 in 0h11m with 0 errors on Wed Jun 20 15:08:23 2012
  config:

        NAME                                STATE        READ WRITE CKSUM
        rpool                                ONLINE             0     0     0
          mirror-0
            c0t5000C500335BA8C3d0s0        ONLINE             0     0     0
            c0t5000C500335FC3E7d0s0        ONLINE             0     0     0

errors: No known data errors
Wed Jun 20 16:10:12 MDT 2012

  pool: pond
  state: ONLINE
    scan: resilvered 9.50K in 0h00m with 0 errors on Wed Jun 20 16:07:34 2012
  config:

        NAME                                STATE        READ WRITE CKSUM
        pond                                ONLINE             0     0     0
          mirror-0
            c0t5000C500335F95E3d0          ONLINE             0     0     0
            c0t5000C500335F907Fd0          ONLINE             0     0     0
          mirror-1
            c0t5000C500335BD117d0          ONLINE             0     0     0
            c0t5000C500335DC60Fd0          ONLINE             0     0     0
```



```
errors: No known data errors
```

```
pool: rpool
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 0h11m with 0 errors on Wed Jun 20 15:08:23 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335BA8C3d0s0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335FC3E7d0s0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

Migration de pools de stockage ZFS

Parfois, il est possible que vous deviez déplacer un pool de stockage d'un système à l'autre. Pour ce faire, les périphériques de stockage doivent être déconnectés du système d'origine et reconnectés au système de destination. Pour accomplir cette tâche, vous pouvez raccorder physiquement les périphériques ou utiliser des périphériques multiport, par exemple les périphériques d'un SAN. Le système de fichiers ZFS permet d'exporter le pool à partir d'un système et de l'importer sur le système de destination, même si l'endianisme de l'architecture des systèmes est différente. Pour plus d'informations sur la réplication ou la migration de systèmes de fichiers d'un pool de stockage à un autre résidant éventuellement sur des systèmes différents, reportez-vous à la section “[Envoi et réception de données ZFS](#)” à la page 225.

- “[Préparatifs de migration de pool de stockage ZFS](#)” à la page 105
- “[Exportation d'un pool de stockage ZFS](#)” à la page 106
- “[Définition des pools de stockage disponibles pour importation](#)” à la page 106
- “[Importation de pools de stockage ZFS à partir d'autres répertoires](#)” à la page 108
- “[Importation de pools de stockage ZFS](#)” à la page 109
- “[Récupération de pools de stockage ZFS détruits](#)” à la page 112

Préparatifs de migration de pool de stockage ZFS

Il est conseillé d'exporter les pools de stockage explicitement afin d'indiquer qu'ils sont prêts à la migration. Cette opération vide toute donnée non écrite sur le disque, écrit les données sur le disque en indiquant que l'exportation a été effectuée et supprime toute information sur le pool du système.

Si vous retirez les disques manuellement, au lieu d'exporter le pool explicitement, vous pouvez toujours importer le pool résultant dans un autre système. Cependant, vous pourriez perdre les dernières secondes de transactions de données et le pool s'affichera alors comme UNAVAIL sur le système d'origine dans la mesure où les périphériques ne sont plus présents. Par défaut, le

système de destination refuse d'importer un pool qui n'a pas été exporté implicitement. Cette condition est nécessaire car elle évite les importations accidentelles d'un pool actif composé de stockage connecté au réseau toujours en cours d'utilisation sur un autre système.

Exportation d'un pool de stockage ZFS

La commande `zpool export` permet d'exporter un pool. Par exemple :

```
# zpool export tank
```

La commande tente de démonter tout système de fichiers démonté au sein du pool avant de continuer. Si le démontage d'un des systèmes de fichiers est impossible, vous pouvez le forcer à l'aide de l'option `-f`. Par exemple :

```
# zpool export tank
cannot unmount '/export/home/eric': Device busy
# zpool export -f tank
```

Une fois la commande exécutée, le pool `tank` n'est plus visible sur le système.

Si les périphériques ne sont pas disponibles lors de l'export, les périphériques ne peuvent pas être identifiés comme étant exportés sans défaut. Si un de ces périphériques est connecté ultérieurement à un système sans aucun des périphériques en mode de fonctionnement, il s'affiche comme étant "potentiellement actif".

Si des volumes ZFS sont utilisés dans le pool, ce dernier ne peut pas être exporté, même avec l'option `-f`. Pour exporter un pool contenant un volume ZFS, vérifiez au préalable que tous les utilisateurs du volume ne sont plus actifs.

Pour plus d'informations sur les volumes ZFS, reportez-vous à la section [“Volumes ZFS”](#) à la page 281.

Définition des pools de stockage disponibles pour importation

Une fois le pool supprimé du système (soit par le biais d'une exportation explicite, soit par le biais d'une suppression forcée des périphériques), vous pouvez connecter les périphériques au système cible. Le système de fichiers ZFS peut gérer des situations dans lesquelles seuls certains périphériques sont disponibles. Cependant, pour migrer correctement un pool, les périphériques doivent fonctionner correctement. En outre, il n'est pas nécessaire que les périphériques soient connectés sous le même nom de périphérique. ZFS détecte tout périphérique déplacé ou renommé et ajuste la configuration de façon adéquate. Pour connaître les pools disponibles, exécutez la commande `zpool import` sans option. Par exemple :

```
# zpool import
pool: tank
  id: 11809215114195894163
  state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

    tank            ONLINE
    mirror-0        ONLINE
    c1t0d0           ONLINE
    c1t1d0           ONLINE
```

Dans cet exemple, le pool tank est disponible pour être importé dans le système cible. Chaque pool est identifié par un nom et un identifiant numérique unique. Si plusieurs pools à importer portent le même nom, vous pouvez utiliser leur identifiant numérique afin de les distinguer.

Tout comme la sortie de la commande `zpool status`, la sortie de la commande `zpool import` se rapporte à un article de connaissances contenant les informations les plus récentes sur les procédures de réparation pour les problèmes qui empêchent l'importation d'un pool. Dans ce cas, l'utilisateur peut forcer l'importation du pool. Cependant, l'importation d'un pool en cours d'utilisation par un autre système au sein d'un réseau de stockage peut entraîner une altération des données et des erreurs graves si les deux systèmes tentent d'écrire dans le même stockage. Si certains périphériques dans le pool ne sont pas disponibles, mais que des données redondantes suffisantes sont disponibles pour obtenir un pool utilisable, le pool s'affiche dans l'état `DEGRADED`. Par exemple :

```
# zpool import
pool: tank
  id: 4715259469716913940
  state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable.
action: The pool can be imported despite missing or damaged devices. The
       fault tolerance of the pool may be compromised if imported.
config:

    tank            DEGRADED
    mirror-0        DEGRADED
    c0t5000C500335E106Bd0  ONLINE
    c0t5000C500335FC3E7d0  UNAVAIL  cannot open

device details:

    c0t5000C500335FC3E7d0  UNAVAIL  cannot open
    status: ZFS detected errors on this device.
           The device was missing.
```

Dans cet exemple, le premier disque est endommagé ou manquant, mais il est toujours possible d'importer le pool car les données mises en miroir restent accessibles. Si le nombre de périphériques non disponibles est trop important, l'importation du pool est impossible.

Dans cet exemple, deux disques manquent dans un périphérique virtuel RAID-Z, ce qui signifie que les données redondantes disponibles ne sont pas suffisantes pour reconstruire le pool. Dans

certain cas, les périphériques présents ne sont pas suffisants pour déterminer la configuration complète. Dans ce cas, ZFS ne peut pas déterminer quels autres périphériques faisaient partie du pool, mais fournit autant d'informations que possible sur la situation. Par exemple :

```
# zpool import
pool: mothership
   id: 3702878663042245922
  state: UNAVAIL
status: One or more devices are unavailable.
action: The pool cannot be imported due to unavailable devices or data.
config:
```

```
mothership      UNAVAIL  insufficient replicas
raidz1-0        UNAVAIL  insufficient replicas
c8t0d0          UNAVAIL  cannot open
c8t1d0          UNAVAIL  cannot open
c8t2d0          ONLINE
c8t3d0          ONLINE
```

device details:

```
c8t0d0          UNAVAIL          cannot open
status: ZFS detected errors on this device.
        The device was missing.
```

```
c8t1d0          UNAVAIL          cannot open
status: ZFS detected errors on this device.
        The device was missing.
```

Importation de pools de stockage ZFS à partir d'autres répertoires

Par défaut, la commande `zpool import` ne recherche les périphériques que dans le répertoire `/dev/dsk`. Si les périphériques existent dans un autre répertoire, ou si vous utilisez des pools sauvegardés dans des fichiers, utilisez l'option `-d` pour effectuer des recherches dans d'autres répertoires. Par exemple :

```
# zpool create dozer mirror /file/a /file/b
# zpool export dozer
# zpool import -d /file
pool: dozer
   id: 7318163511366751416
  state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

dozer          ONLINE
mirror-0       ONLINE
  /file/a      ONLINE
  /file/b      ONLINE
# zpool import -d /file dozer
```

Si les périphériques se trouvent dans plusieurs répertoires, vous pouvez utiliser plusieurs options - d.

Importation de pools de stockage ZFS

Une fois le pool identifié pour l'importation, vous pouvez l'importer en spécifiant son nom ou son identifiant numérique en tant qu'argument pour la commande `zpool import`. Par exemple :

```
# zpool import tank
```

Si plusieurs pools disponibles possèdent le même nom, vous devez spécifier le pool à importer à l'aide de l'identifiant numérique. Par exemple :

```
# zpool import
pool: dozer
id: 2704475622193776801
state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

    dozer      ONLINE
    clt9d0     ONLINE

pool: dozer
id: 6223921996155991199
state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

    dozer      ONLINE
    clt8d0     ONLINE
# zpool import dozer
cannot import 'dozer': more than one matching pool
import by numeric ID instead
# zpool import 6223921996155991199
```

Si le nom du pool est en conflit avec un nom de pool existant, vous pouvez importer le pool sous un nom différent. Par exemple :

```
# zpool import dozer zeepool
```

Cette commande importe le pool `dozer` exporté sous le nouveau nom `zeepool`. Le nouveau nom de pool est persistant.

Si l'exportation du pool ne s'effectue pas correctement, l'indicateur - f est requis par ZFS pour empêcher les utilisateurs d'importer par erreur un pool en cours d'utilisation dans un autre système. Par exemple :

```
# zpool import dozer
cannot import 'dozer': pool may be in use on another system
use '-f' to import anyway
# zpool import -f dozer
```

Remarque – N'essayez pas d'importer un pool actif sur un seul système vers un autre système. ZFS n'est pas un système de fichiers de cluster natifs, distribués ou parallèles et ne peut pas fournir d'accès simultané à plusieurs hôtes différents.

Les pools peuvent également être importés sous un root de remplacement à l'aide de l'option -R. Pour plus d'informations sur les pools root de remplacement, reportez-vous à la section [“Utilisation de pools root ZFS de remplacement” à la page 291](#).

Importation d'un pool avec un périphérique de journalisation manquant

Par défaut, un pool avec un périphérique de journalisation manquant ne peut pas être importé. Vous pouvez utiliser la commande `zpool import -m` pour forcer l'importation d'un pool avec un périphérique de journalisation manquant. Par exemple :

```
# zpool import dozer
pool: dozer
id: 16216589278751424645
state: UNAVAIL
status: One or more devices are missing from the system.
action: The pool cannot be imported. Attach the missing
        devices and try again.
see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-6X
config:
```

```
dozer          UNAVAIL  missing device
mirror-0      ONLINE
c8t0d0        ONLINE
c8t1d0        ONLINE
```

device details:

```
missing-1      UNAVAIL  corrupted data
status: ZFS detected errors on this device.
        The device has bad label or disk contents.
```

Additional devices are known to be part of this pool, though their exact configuration cannot be determined.

Importez le pool avec le périphérique de journalisation manquant. Par exemple :

```
# zpool import -m dozer
# zpool status dozer
pool: dozer
```

```

state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
        Run 'zpool status -v' to see device specific details.
scan: none requested
config:

```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
dozer	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c8t0d0	ONLINE	0	0	0
c8t1d0	ONLINE	0	0	0
logs				
2189413556875979854	UNAVAIL	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

Après avoir connecté le périphérique de journalisation manquant, exécutez la commande `zpool clear` pour effacer les erreurs du pool.

Une récupération similaire peut être tentée avec des périphériques de journalisation mis en miroir manquant. Par exemple :

Après avoir connecté les périphériques de journalisation manquant, exécutez la commande `zpool clear` pour effacer les erreurs du pool.

Importation d'un pool en mode lecture seule

Vous pouvez importer un pool en mode lecture seule. Si un pool est tellement endommagé qu'il ne peut pas être accessible, cette fonction peut vous permettre de récupérer les données du pool. Par exemple :

```

# zpool import -o readonly=on tank
# zpool scrub tank
cannot scrub tank: pool is read-only

```

Lorsqu'un pool est importé en mode lecture seule, les conditions suivantes s'appliquent :

- Tous les systèmes de fichiers et les volumes sont montés en mode lecture seule.
- Le traitement de la transaction du pool est désactivé. Cela signifie également que les écritures synchrones en attente dans le journal de tentatives ne sont pas lues jusqu'à ce que le pool soit importé en lecture-écriture.
- Les tentatives de définition d'une propriété de pool au cours de l'importation en lecture seule ne sont pas prises en compte.

Un pool en lecture seule peut être redéfini en mode lecture-écriture via l'exportation et l'importation du pool. Par exemple :

```
# zpool export tank
# zpool import tank
# zpool scrub tank
```

Importation d'un pool via le chemin d'accès au périphérique

La commande suivante permet d'importer le pool `dpool` en identifiant l'un des périphériques spécifiques du pool, `/dev/dsk/c2t3d0`, dans cet exemple.

```
# zpool import -d /dev/dsk/c2t3d0s0 dpool
# zpool status dpool
pool: dpool
state: ONLINE
scan: resilvered 952K in 0h0m with 0 errors on Fri Jun 29 16:22:06 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
dpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c2t3d0	ONLINE	0	0	0
c2t1d0	ONLINE	0	0	0

Même si ce pool est composé de disques entiers, la commande doit inclure l'identificateur de tranche du périphérique concerné.

Récupération de pools de stockage ZFS détruits

La commande `zpool import -D` permet de récupérer un pool de stockage détruit. Par exemple :

```
# zpool destroy tank
# zpool import -D
pool: tank
id: 5154272182900538157
state: ONLINE (DESTROYED)
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:
```

tank	ONLINE
mirror-0	ONLINE
c1t0d0	ONLINE
c1t1d0	ONLINE

Dans la sortie de `zpool import`, vous pouvez identifier le pool `tank` comme étant le pool détruit en raison des informations d'état suivantes :

```
state: ONLINE (DESTROYED)
```


Pour récupérer le pool détruit, exécutez la commande `zpool import -D` à nouveau avec le pool à récupérer. Par exemple :

```
# zpool import -D tank
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME            STATE        READ WRITE CKSUM
    tank            ONLINE
        mirror-0    ONLINE
            c1t0d0    ONLINE
            c1t1d0    ONLINE
```

```
errors: No known data errors
```

Même si l'un des périphériques du pool détruit est indisponible, vous devriez être en mesure de récupérer le pool détruit en incluant l'option `-f`. Dans ce cas, importez le pool défaillant et tentez ensuite de réparer la défaillance du périphérique. Par exemple :

```
# zpool destroy dozer
# zpool import -D
pool: dozer
id: 4107023015970708695
state: DEGRADED (DESTROYED)
status: One or more devices are unavailable.
action: The pool can be imported despite missing or damaged devices. The
        fault tolerance of the pool may be compromised if imported.
config:

    dozer            DEGRADED
        raidz2-0    DEGRADED
            c8t0d0    ONLINE
            c8t1d0    ONLINE
            c8t2d0    ONLINE
            c8t3d0    UNAVAIL  cannot open
            c8t4d0    ONLINE
```

```
device details:
```

```
        c8t3d0    UNAVAIL  cannot open
        status: ZFS detected errors on this device.
                The device was missing.
# zpool import -Df dozer
# zpool status -x
pool: dozer
state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
        Run 'zpool status -v' to see device specific details.
```

```
scan: none requested
config:
    NAME          STATE      READ WRITE CKSUM
    dozer          DEGRADED    0     0     0
    raidz2-0       DEGRADED    0     0     0
    c8t0d0         ONLINE      0     0     0
    c8t1d0         ONLINE      0     0     0
    c8t2d0         ONLINE      0     0     0
    4881130428504041127 UNAVAIL    0     0     0
    c8t4d0         ONLINE      0     0     0

errors: No known data errors
# zpool online dozer c8t4d0
# zpool status -x
all pools are healthy
```

Mise à niveau de pools de stockage ZFS

Si certains pools de stockage ZFS proviennent d'une version antérieure de Solaris, vous pouvez mettre les pools à niveau à l'aide de la commande `zpool upgrade` pour bénéficier des fonctions des pools de la version actuelle. De plus, la commande `zpool status` vous avertit lorsque la version de vos pools est plus ancienne. Par exemple :

```
# zpool status
pool: tank
state: ONLINE
status: The pool is formatted using an older on-disk format. The pool can
still be used, but some features are unavailable.
action: Upgrade the pool using 'zpool upgrade'. Once this is done, the
pool will no longer be accessible on older software versions.
scrub: none requested
config:
    NAME          STATE      READ WRITE CKSUM
    tank          ONLINE      0     0     0
    mirror-0      ONLINE      0     0     0
    c1t0d0        ONLINE      0     0     0
    c1t1d0        ONLINE      0     0     0

errors: No known data errors
```

Vous pouvez utiliser la syntaxe suivante afin d'identifier des informations supplémentaires sur une version donnée et sur les versions prises en charge.

```
# zpool upgrade -v
This system is currently running ZFS pool version 33.

The following versions are supported:
```

VER	DESCRIPTION

1	Initial ZFS version
2	Ditto blocks (replicated metadata)

- 3 Hot spares and double parity RAID-Z
- 4 zpool history
- 5 Compression using the gzip algorithm
- 6 bootfs pool property
- 7 Separate intent log devices
- 8 Delegated administration
- 9 refquota and refreservation properties
- 10 Cache devices
- 11 Improved scrub performance
- 12 Snapshot properties
- 13 snapused property
- 14 passthrough-x aclinherit
- 15 user/group space accounting
- 16 stmf property support
- 17 Triple-parity RAID-Z
- 18 Snapshot user holds
- 19 Log device removal
- 20 Compression using zle (zero-length encoding)
- 21 Deduplication
- 22 Received properties
- 23 Slim ZIL
- 24 System attributes
- 25 Improved scrub stats
- 26 Improved snapshot deletion performance
- 27 Improved snapshot creation performance
- 28 Multiple vdev replacements
- 29 RAID-Z/mirror hybrid allocator
- 30 Encryption
- 31 Improved 'zfs list' performance
- 32 One MB blocksize
- 33 Improved share support
- 34 Sharing with inheritance

For more information on a particular version, including supported releases, see the ZFS Administration Guide.

Vous pouvez ensuite mettre tous vos pools à niveau en exécutant la commande `zpool upgrade`. Par exemple :

```
# zpool upgrade -a
```

Remarque – Si vous mettez à niveau votre pool vers une version ZFS ultérieure, le pool ne sera pas accessible sur un système qui exécute une version ZFS plus ancienne.

Gestion des composants du pool root ZFS

Ce chapitre décrit comment gérer les composants du pool root ZFS Oracle Solaris, par exemple pour connecter un miroir de pool root, cloner un environnement d'initialisation ZFS et redimensionner des périphériques de swap et de vidage.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Gestion des composants du pool root ZFS (présentation)” à la page 117
- “Configuration requise pour le pool root ZFS” à la page 118
- “Gestion de votre pool root ZFS” à la page 120
- “Gestion de vos périphériques de swap et de vidage ZFS” à la page 133
- “Initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS” à la page 136

Pour plus d'informations sur la récupération de pool root, reportez-vous au [Chapitre 11](#), “Archivage des instantanés et récupération du pool root”.

Pour toute informations récentes importantes, reportez-vous au manuel Oracle Solaris 11.1 release notes.

Gestion des composants du pool root ZFS (présentation)

ZFS est le système de fichiers root par défaut dans la version Oracle Solaris 11. Passez en revue les considérations suivantes lorsque vous installez la version d'Oracle Solaris.

- **Installation** : dans la version Oracle Solaris 11, vous pouvez installer et initialiser à partir d'un système de fichiers root ZFS de l'une des manières suivantes :
 - Live CD (x86 uniquement) : installe un pool root ZFS sur un seul disque. Vous pouvez utiliser le menu de partition `fdisk` au cours de l'installation afin de partitionner le disque pour votre environnement.
 - Installation en mode texte (SPARC et x86) : installe un pool root ZFS sur un seul disque à partir d'un média ou sur le réseau. Vous pouvez utiliser le menu de partition `fdisk` au cours de l'installation afin de partitionner le disque pour votre environnement.

- Programme d'installation automatisée (AI) (SPARC et x86) : installe automatiquement un pool root ZFS. Vous pouvez utiliser un fichier manifeste AI afin de déterminer le disque et les partitions de disque à utiliser pour le pool root ZFS.
- **Périphériques de swap et de vidage** : créés automatiquement sur les volumes ZFS dans le pool root ZFS par toutes les méthodes d'installation ci-dessus. Pour plus d'informations sur la gestion des périphériques de swap et de vidage, reportez-vous à la section [“Gestion de vos périphériques de swap et de vidage ZFS”](#) à la page 133.
- **Configuration d'un pool root mis en miroir** : vous pouvez configurer un pool root mis en miroir lors d'une installation automatique. Pour plus d'informations sur la configuration d'un pool root mis en miroir après une installation, reportez-vous à la section [“Configuration d'un pool root mis en miroir \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 123.
- **Gestion de l'espace de pool root** : après l'installation du système, envisagez de définir un quota sur le système de fichiers root ZFS pour empêcher qu'il ne se remplisse. A l'heure actuelle, aucun espace de pool root ZFS n'est réservé en tant que filet de sécurité pour un système de fichiers plein. Par exemple, si le disque pour le pool root est de 68 Go, définissez un quota de 67 Go sur le système de fichiers root ZFS (`rpool/ROOT/solaris`), ce qui permet au système de fichiers de conserver 1 Go d'espace. Pour plus d'informations sur la définition de quotas, reportez-vous à la section [“Définitions de quotas sur les systèmes de fichiers ZFS”](#) à la page 197.

Configuration requise pour le pool root ZFS

Consultez les sections ci-après décrivant l'espace de pool root ZFS et la configuration requise.

Espace de pool root ZFS requis

Lorsqu'un système est installé, la taille du volume de swap et du périphérique de vidage dépend de la quantité de mémoire physique. L'espace de pool minimal d'un système de fichiers root ZFS amorçable dépend de la quantité de mémoire physique, de l'espace disque disponible et du nombre d'environnements d'initialisation à créer.

Consultez les exigences en termes d'espace de pool de stockage ZFS suivantes :

- Pour une description de la mémoire requise pour les différentes méthodes d'installation, reportez-vous aux [Notes de version Oracle Solaris 11.1](#).
- 7-13 Go d'espace disque minimum sont recommandés. L'espace est utilisé comme suit :
 - **Zone de swap et périphérique de vidage** : les capacités par défaut des volumes de swap et de vidage créés par les programmes d'installation de Solaris varient en fonction de la quantité de mémoire disponible sur le système et d'autres variables. La taille du périphérique de vidage correspond à la moitié de la mémoire physique du système, ou plus en fonction de l'activité du système.

Vous pouvez ajuster librement les tailles respectives des volumes de swap et de vidage, dès lors que celles-ci permettent au programme de fonctionner correctement pendant et après l'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Ajustement de la taille de vos périphériques de swap et de vidage ZFS” à la page 134](#).

- **Environnement d'initialisation (BE)** : un environnement d'initialisation ZFS est d'environ 4 à 6 Go. Un environnement d'initialisation ZFS cloné à partir d'un autre environnement d'initialisation ZFS ne requiert pas d'espace disque supplémentaire. Tenez compte du fait que la taille de l'environnement d'initialisation augmente lorsqu'il est mis à jour, ce en fonction des mises à jour. Tous les environnements d'initialisation ZFS d'un même pool root utilisent les mêmes périphériques de swap et de vidage.
- **Composants du SE Oracle Solaris** : à l'exception de `/var`, tous les sous-répertoires du système de fichiers root qui font partie de l'image du SE doivent se trouver dans le système de fichiers root. En outre, tous les composants du SE Solaris doivent se trouver dans le pool root, à l'exception des périphériques de swap et de vidage.

Configuration requise pour le pool root ZFS

Vérifiez la configuration requise suivante pour le pool de stockage ZFS :

- Dans Oracle Solaris 11.1, le disque prévu pour le pool root peut avoir une étiquette EFI (GPT) ou SMI (VTOC) sur un système x86 ou une étiquette SMI (VTOC) sur un système SPARC.
- Les systèmes SPARC avec un microprogramme compatible GPT mis à jour installeront une étiquette de disque EFI (GPT) sur le ou les disques de pool root. Si un système SPARC ne possède pas de microprogramme mis à jour, une étiquette de disque SMI (VTOC) est installée sur le ou les disques de pool root.
- Un système x86 est installé avec une étiquette EFI (GPT) sur le disque de pool root ou disque, la plupart du temps.

Pour plus d'informations sur l'apparence de l'étiquette EFI (GPT) sur un système x86, reportez-vous à la section [“Utilisation de disques dans un pool de stockage ZFS” à la page 47](#).

- Le pool doit exister sur une ou plusieurs tranches de disque qui sont mises en miroir si le disque est étiqueté SMI (VTOC) sur un système SPARC ou x86. Si les disques de pool root sont étiquetés EFI (GPT), le pool peut exister sur un disque entier ou des disques entiers en miroir. Si vous tentez d'utiliser une configuration de pool non prise en charge lors d'une opération `beadm`, un message du type suivant s'affiche :

```
ERROR: ZFS pool name does not support boot environments
```

Pour obtenir une description détaillée des configurations de pool root ZFS prises en charge, reportez-vous à la section [“Création d'un pool root ZFS” à la page 56](#).

- Sur un système x86, le disque doit contenir une partition `fdisk` Solaris. Une partition `fdisk` Solaris est créée automatiquement lors de l'installation du système x86. Pour plus d'informations sur les partitions `fdisk` de Solaris, reportez-vous à la section [“Consignes pour la création d'une partition fdisk” du manuel Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers](#).
- Les propriétés d'un pool ou les propriétés du système de fichiers peuvent être définies sur un pool root au cours d'une installation automatique. L'algorithme de compression `gzip` n'est pas pris en charge sur les pools root.
- Ne renommez pas le pool root une fois qu'il a été créé par une installation initiale. Si vous renommez le pool root, cela peut empêcher l'initialisation du système.

Gestion de votre pool root ZFS

Les sections suivantes fournissent des informations sur l'installation et la mise à jour d'un pool root ZFS et la configuration d'un pool root en miroir.

Installation d'un pool root ZFS

La méthode d'installation Live CD d'Oracle Solaris 11 installe un pool root ZFS par défaut sur un disque unique. La méthode d'installation automatisée (AI, Automated Install) d'Oracle Solaris 11 vous permet de créer un manifeste AI pour identifier le disque ou les disques mis en miroir du pool root ZFS.

Le programme d'installation automatisée permet de disposer d'une certaine souplesse en installant un pool root ZFS sur le disque d'initialisation par défaut ou sur un disque cible que vous identifiez. Vous pouvez spécifier le périphérique logique, tel que `c1t0d0`, ou le chemin du périphérique physique. En outre, vous pouvez utiliser l'identificateur MPxIO ou l'ID du périphérique à installer.

Après l'installation, examinez les informations de votre pool de stockage ZFS et du système de fichiers, qui peuvent varier selon le type d'installation et les personnalisations. Par exemple :

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: ONLINE
scan: none requested
config:

    NAME        STATE        READ WRITE CKSUM
    rpool       ONLINE       0     0     0
      mirror-0  ONLINE       0     0     0
        c8t0d0  ONLINE       0     0     0
        c8t1d0  ONLINE       0     0     0

# zfs list
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
```


rpool	11.8G	55.1G	4.58M	/rpool
rpool/ROOT	3.57G	55.1G	31K	legacy
rpool/ROOT/solaris	3.57G	55.1G	3.40G	/
rpool/ROOT/solaris/var	165M	55.1G	163M	/var
rpool/VARSHARE	42.5K	55.1G	42.5K	/var/share
rpool/dump	6.19G	55.3G	6.00G	-
rpool/export	63K	55.1G	32K	/export
rpool/export/home	31K	55.1G	31K	/export/home
rpool/swap	2.06G	55.2G	2.00G	-

Passez en revue les informations sur l'environnement d'initialisation ZFS. Par exemple :

```
# beadm list
BE      Active Mountpoint Space Policy Created
--      -
solaris NR      /          3.75G static 2012-07-20 12:10
```

Dans la sortie ci-dessus, le champ **Active** indique si l'environnement d'initialisation est actif maintenant (lettre N), actif lors de la réinitialisation (lettre R), ou les deux (lettres NR).

▼ Mise à jour de l'environnement d'initialisation ZFS

L'environnement d'initialisation ZFS par défaut est nommé **solaris** par défaut. Vous pouvez identifier votre environnement d'initialisation en utilisant la commande `beadm list`. Par exemple :

```
# beadm list
BE      Active Mountpoint Space Policy Created
--      -
solaris NR      /          3.82G static 2012-07-19 13:44
```

Dans la sortie ci-dessus, **NR** signifie que l'environnement d'initialisation est actuellement actif et qu'il sera l'environnement d'initialisation actif après la réinitialisation.

La commande `pkg update` vous permet de mettre à jour votre environnement d'initialisation ZFS. Si vous mettez à jour votre environnement d'initialisation ZFS à l'aide de la commande `pkg update`, un nouvel environnement d'initialisation est créé et activé automatiquement, sauf si les mises à jour appliquées à l'environnement d'initialisation existant sont très minimes.

1 Mettez à jour votre environnement d'initialisation ZFS.

```
# pkg update
```

DOWNLOAD	PKGS	FILES	XFER (MB)
Completed	707/707	10529/10529	194.9/194.9
.			
.			
.			

Un nouvel environnement d'initialisation, **solaris-1**, est automatiquement créé et activé.

Vous pouvez également créer et activer un environnement d'initialisation de sauvegarde en dehors du processus de mise à jour.

```
# beadm create solaris-1
# beadm activate solaris-1
```

- 2 Réinitialisez le système pour terminer l'activation de l'environnement d'initialisation. Ensuite, confirmez le statut de l'environnement d'initialisation.

```
# init 6
.
.
.
# beadm list
BE      Active Mountpoint Space  Policy Created
--      -
solaris -      -      46.95M static 2012-07-20 10:25
solaris-1 NR    /      3.82G static 2012-07-19 14:45
```

- 3 Si une erreur se produit lors de l'initialisation du nouvel environnement d'initialisation, activez et initialisez sur l'environnement d'initialisation précédent.

```
# beadm activate solaris
# init 6
```

▼ Montage d'un environnement d'initialisation alternatif

A des fins de récupération, vous pouvez être amené à copier ou à accéder à un fichier à partir d'un autre environnement d'initialisation.

- 1 Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 2 Montez l'environnement d'initialisation alternatif.

```
# beadm mount solaris-1 /mnt
```

- 3 Accédez à l'environnement d'initialisation.

```
# ls /mnt
bin      export   media    pkg      rpool    tmp
boot     home     mine     platform sbin     usr
dev      import   mnt      proc     scde     var
devices  java     net      project  shared
doe      kernel   nfs4     re       src
etc      lib      opt      root     system
```

- 4 Démontez l'environnement d'initialisation alternatif lorsque vous avez terminé de l'utiliser.

```
# beadm umount solaris-1
```

▼ Configuration d'un pool root mis en miroir (SPARC ou x86/VTOC)

Si vous ne configurez pas de pool root mis en miroir au cours d'une installation automatique, vous pouvez facilement configurer un pool root mis en miroir après l'installation.

Pour plus d'informations sur le remplacement d'un disque dans un pool root, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 126.

1 Affichez l'état du pool root actuel.

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:

    NAME        STATE      READ WRITE CKSUM
    rpool        ONLINE    0     0     0
    c2t0d0s0     ONLINE    0     0     0

errors: No known data errors
```

2 Préparez un second disque à raccorder au pool root, si nécessaire.

- SPARC : confirmez que le disque dispose d'une étiquette de disque SMI (VTOC) et d'une tranche 0. Si vous devez réétiqueter le disque et créer une tranche 0, reportez-vous à la section [“Création d'une tranche de disque pour un système de fichiers root ZFS”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.
- x86 : confirmez que le disque dispose d'une partition fdisk, d'une étiquette de disque SMI et d'une tranche 0. Si vous devez repartitionner le disque et créer une tranche 0, reportez-vous à la section [“Préparation d'un disque pour un système de fichiers root ZFS”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.

3 Connectez un deuxième disque pour configurer un pool root mis en miroir.

```
# zpool attach rpool c2t0d0s0 c2t1d0s0
Make sure to wait until resilver is done before rebooting.

Le bon étiquetage et les blocs d'initialisation sont appliqués par défaut.
```

4 Affichez l'état du pool root pour confirmer la fin de la réargenture.

```
# zpool status rpool
# zpool status rpool
pool: rpool
state: DEGRADED
status: One or more devices is currently being resilvered. The pool will
        continue to function in a degraded state.
action: Wait for the resilver to complete.
        Run 'zpool status -v' to see device specific details.
```

```
scan: resilver in progress since Fri Jul 20 13:39:53 2012
  938M scanned out of 11.7G at 46.9M/s, 0h3m to go
  938M resilvered, 7.86% done
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	DEGRADED	0	0	0
c2t0d0s0	ONLINE	0	0	0
c2t1d0s0	DEGRADED	0	0	0 (resilvering)

Dans la sortie ci-dessus, le processus de réargenture n'est pas terminé. La réargenture est terminée lorsque des messages similaires aux suivants s'affichent :

```
resilvered 11.6G in 0h5m with 0 errors on Fri Jul 20 13:57:25 2012
```

5 Si vous connectez un disque plus grand, définissez la propriété `autoexpand` du pool pour étendre la taille de pool.

Déterminez la taille du pool `rpool` existant :

```
# zpool list rpool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool 29.8G  152K   29.7G  0%   1.00x  ONLINE  -
```

```
# zpool set autoexpand=on rpool
```

Vérifiez la taille du pool `rpool` étendu :

```
# zpool list rpool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool 279G   146K   279G  0%   1.00x  ONLINE  -
```

6 Assurez-vous que vous pouvez initialiser correctement à partir du nouveau disque.

▼ Configuration d'un pool root mis en miroir (x86/EFI (GPT))

Oracle Solaris 11.1 installe une étiquette EFI (GPT) par défaut sur un système x86 dans la plupart des cas.

Si vous ne configurez pas de pool root mis en miroir au cours d'une installation automatique, vous pouvez facilement configurer un pool root mis en miroir après l'installation.

Pour plus d'informations sur le remplacement d'un disque dans un pool root, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 126.

1 Affichez l'état du pool root actuel.

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	ONLINE	0	0	0
c2t0d0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

2 Connectez un deuxième disque pour configurer un pool root mis en miroir.

```
# zpool attach rpool c2t0d0 c2t1d0
```

Make sure to wait until resilver is done before rebooting.

Le bon étiquetage et les blocs d'initialisation sont appliqués par défaut.

Si vous avez personnalisé des partitions sur votre disque de pool root, vous pouvez avoir besoin d'une syntaxe similaire à la suivante :

```
# zpool attach rpool c2t0d0s0 c2t1d0
```

3 Affichez l'état du pool root pour confirmer la fin de la réargenture.

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: DEGRADED
status: One or more devices is currently being resilvered. The pool will
        continue to function in a degraded state.
action: Wait for the resilver to complete.
        Run 'zpool status -v' to see device specific details.
scan: resilver in progress since Fri Jul 20 13:52:05 2012
      809M scanned out of 11.6G at 44.9M/s, 0h4m to go
      776M resilvered, 6.82% done
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	DEGRADED	0	0	0
c8t0d0	ONLINE	0	0	0
c8t1d0	DEGRADED	0	0	0 (resilvering)

```
errors: No known data errors
```

Dans la sortie ci-dessus, le processus de réargenture n'est pas terminé. La réargenture est terminée lorsque des messages similaires aux suivants s'affichent :

```
resilvered 11.6G in 0h5m with 0 errors on Fri Jul 20 13:57:25 2012
```

4 Si vous connectez un disque plus grand, définissez la propriété `autoexpand` du pool pour étendre la taille de pool.

Déterminez la taille du pool `rpool` existant :

```
# zpool list rpool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool 29.8G 152K 29.7G 0% 1.00x  ONLINE  -
```

```
# zpool set autoexpand=on rpool
```

Vérifiez la taille du pool `rpool` étendu :

```
# zpool list rpool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool 279G 146K 279G 0% 1.00x  ONLINE  -
```

5 Assurez-vous que vous pouvez initialiser correctement à partir du nouveau disque.

▼ Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS (SPARC ou x86/VTOC)

Vous pouvez être amené à remplacer un disque dans le pool root pour les raisons suivantes :

- Le pool root est trop petit et vous souhaitez le remplacer par un disque plus grand.
- Le disque du pool root est défectueux. Dans un pool non redondant, si le disque est défectueux et empêche l'initialisation du système, vous devez initialiser votre système à partir d'un autre média, par exemple un CD ou le réseau, avant de remplacer le disque du pool root.
- Si vous exécutez la commande `zpool replace` pour remplacer un disque dans un pool root, vous devrez appliquer les blocs d'initialisation manuellement.

Dans une configuration de pool root en miroir, vous pouvez peut-être tenter un remplacement de disque sans avoir à initialiser à partir d'un autre média. Vous pouvez remplacer un disque défaillant en utilisant la commande `zpool replace` ou, si vous avez un disque supplémentaire, la commande `zpool attach`. Pour savoir comment connecter un autre disque et déconnecter un disque de pool root, reportez-vous aux étapes ci-dessous.

Sur les systèmes équipés de disques SATA, vous devez déconnecter le disque et en supprimer la configuration avant de tenter d'utiliser la commande `zpool replace` pour remplacer un disque défectueux. Par exemple :

```
# zpool offline rpool clt0d0s0
# cfgadm -c unconfigure cl::dsk/clt0d0
<Physically remove failed disk clt0d0>
<Physically insert replacement disk clt0d0>
# cfgadm -c configure cl::dsk/clt0d0
<Confirm that the new disk has an SMI label and a slice 0>
```

```
# zpool online rpool c1t0d0s0
# zpool replace rpool c1t0d0s0
# zpool status rpool
<Let disk resilver before installing the boot blocks>
# bootadm install-bootloader
```

Avec certains composants matériels, il n'est pas nécessaire de connecter le disque, ni de reconfigurer son remplacement après son insertion.

1 Connectez physiquement le disque de remplacement.

2 Préparez un second disque à raccorder au pool root, si nécessaire.

- SPARC : confirmez que le (nouveau) disque de remplacement dispose d'une étiquette SMI (VTOC) et d'une tranche 0. Pour plus d'informations sur le réétiquetage d'un disque destiné au pool root, reportez-vous à la section “[Étiquetage d'un disque](#)” du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.
- x86 : confirmez que le disque dispose d'une partition fdisk, d'une étiquette de disque SMI et d'une tranche 0. Si vous devez repartitionner le disque et créer une tranche 0, reportez-vous à la section “[Configuration d'un disque pour un système de fichiers root ZFS](#)” du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.

3 Associez le nouveau disque au pool root.

Par exemple :

```
# zpool attach rpool c2t0d0s0 c2t1d0s0
Make sure to wait until resilver is done before rebooting.
```

Le bon étiquetage et les blocs d'initialisation sont appliqués par défaut.

4 Confirmez le statut du pool root.

Par exemple :

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: ONLINE
scan: resilvered 11.7G in 0h5m with 0 errors on Fri Jul 20 13:45:37 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c2t0d0s0	ONLINE	0	0	0
c2t1d0s0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

5 Vérifiez que vous pouvez initialiser à partir du nouveau disque une fois la réargenture terminée.

Par exemple, sur un système SPARC :

```
ok boot /pci@1f,700000/scsi@2/disk@1,0
```

Identifiez les chemins d'accès du périphérique d'initialisation du nouveau disque et du disque actuel afin de tester l'initialisation à partir du disque de remplacement et afin de pouvoir initialiser manuellement le système à partir du disque existant, en cas de dysfonctionnement du disque de remplacement. Dans l'exemple suivant, le disque du pool root actuel (`c2t0d0s0`) est :

```
/pci@1f,700000/scsi@2/disk@0,0
```

Dans l'exemple suivant, le disque d'initialisation de remplacement est (`c2t1d0s0`) :

```
boot /pci@1f,700000/scsi@2/disk@1,0
```

6 Si le système s'initialise à partir du nouveau disque, déconnectez l'ancien disque.

Par exemple :

```
# zpool detach rpool c2t0d0s0
```

7 Si vous connectez un disque plus grand, définissez la propriété `autoexpand` du pool pour étendre la taille de pool.

```
# zpool set autoexpand=on rpool
```

Ou étendez le périphérique :

```
# zpool online -e c2t1d0s0
```

8 Configurez le système de manière à ce qu'il s'initialise automatiquement à partir du nouveau disque.

- SPARC : configurez le système de manière à ce qu'il s'initialise automatiquement à partir du nouveau disque, soit en utilisant la commande `eeprom`, soit en utilisant la commande `setenv` de la PROM d'initialisation.
- x86 : reconfigurez le BIOS du système.

▼ Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS (SPARC ou x86/EFI (GPT))

Oracle Solaris 11.1 installe une étiquette EFI (GPT) par défaut sur un système x86 dans la plupart des cas.

Vous pouvez être amené à remplacer un disque dans le pool root pour les raisons suivantes :

- Le pool root est trop petit et vous souhaitez le remplacer par un disque plus grand.
- Le disque du pool root est défectueux. Dans un pool non redondant, si le disque est défectueux et empêche l'initialisation du système, vous devez initialiser votre système à partir d'un autre média, par exemple un CD ou le réseau, avant de remplacer le disque du pool root.

- Si vous exécutez la commande `zpool replace` pour remplacer un disque dans un disque de pool root, vous devrez appliquer les blocs d'initialisation manuellement.

Dans une configuration de pool root en miroir, vous pouvez peut-être tenter un remplacement de disque sans avoir à initialiser à partir d'un autre média. Vous pouvez remplacer un disque défaillant en utilisant la commande `zpool replace` ou, si vous avez un disque supplémentaire, la commande `zpool attach`. Pour savoir comment connecter un autre disque et déconnecter un disque de pool root, reportez-vous aux étapes ci-dessous.

Sur les systèmes équipés de disques SATA, vous devez déconnecter le disque et en supprimer la configuration avant de tenter d'utiliser la commande `zpool replace` pour remplacer un disque défectueux. Par exemple :

```
# zpool offline rpool c1t0d0
# cfgadm -c unconfigure cl::dsk/clt0d0
<Physically remove failed disk c1t0d0>
<Physically insert replacement disk c1t0d0>
# cfgadm -c configure cl::dsk/clt0d0
# zpool online rpool c1t0d0
# zpool replace rpool c1t0d0
# zpool status rpool
<Let disk resilver before installing the boot blocks>
x86# bootadm install-bootloader
```

Avec certains composants matériels, il n'est pas nécessaire de connecter le disque, ni de reconfigurer son remplacement après son insertion.

1 Connectez physiquement le disque de remplacement.

2 Associez le nouveau disque au pool root.

Par exemple :

```
# zpool attach rpool c2t0d0 c2t1d0
Make sure to wait until resilver is done before rebooting.
```

Le bon étiquetage et les blocs d'initialisation sont appliqués par défaut.

3 Confirmez le statut du pool root.

Par exemple :

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: ONLINE
scan: resilvered 11.6G in 0h5m with 0 errors on Fri Jul 20 12:06:07 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c2t0d0	ONLINE	0	0	0
c2t1d0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

- 4 **Vérifiez que vous pouvez initialiser à partir du nouveau disque une fois la réargenture terminée.**
- 5 **Si le système s'initialise à partir du nouveau disque, déconnectez l'ancien disque.**
Par exemple :

```
# zpool detach rpool c2t0d0
```
- 6 **Si vous connectez un disque plus grand, définissez la propriété `autoexpand` du pool pour étendre la taille de pool.**

```
# zpool set autoexpand=on rpool
```


Ou étendez le périphérique :

```
# zpool online -e c2t1d0
```
- 7 **Configurez le système de manière à ce qu'il s'initialise automatiquement à partir du nouveau disque.**
Reconfigurez le BIOS du système.

▼ **Création d'un environnement d'initialisation dans un pool root différent (SPARC ou x86/VTOC)**

Si vous souhaitez recréer votre environnement d'initialisation existant dans un autre pool root, effectuez les étapes décrites dans cette procédure. Vous pouvez modifier les étapes en fonction de ce que vous souhaitez obtenir : deux pools root dotés d'environnements d'initialisation similaires ayant des périphériques de swap et de vidage indépendants ou un environnement d'initialisation dans un autre pool root qui partage les périphériques de swap et de vidage.

Une fois que vous avez activé et initialisé à partir du nouvel environnement d'initialisation dans le second pool root, celui-ci ne disposera d'aucune information sur l'environnement d'initialisation précédent du premier pool root. Si vous souhaitez revenir à l'environnement d'initialisation d'origine, réinitialisez le système manuellement à partir du disque d'initialisation du pool root d'origine.

- 1 **Créez un second pool root avec un disque étiqueté SMI (VTOC). Par exemple :**

```
# zpool create rpool2 c4t2d0s0
```
- 2 **Créez le nouvel environnement d'initialisation dans le deuxième pool root. Par exemple :**

```
# beadm create -p rpool2 solaris2
```
- 3 **Définissez la propriété `bootfs` sur le deuxième pool root. Par exemple :**

```
# zpool set bootfs=rpool2/ROOT/solaris2 rpool2
```

4 Activez le nouvel environnement d'initialisation. Par exemple :

```
# beadm activate solaris2
```

5 Initialisez à partir du nouvel environnement d'initialisation mais veillez à le faire à partir du périphérique d'initialisation du deuxième pool root.

```
ok boot disk2
```

Votre système doit s'exécuter sous le nouvel environnement d'initialisation.

6 Recréez le volume de swap. Par exemple :

```
# zfs create -V 4g rpool2/swap
```

7 Mettez à jour l'entrée /etc/vfstab pour le nouveau périphérique de swap. Par exemple :

```
/dev/zvol/dsk/rpool2/swap - - swap - no -
```

8 Recréez le volume de vidage. Par exemple :

```
# zfs create -V 4g rpool2/dump
```

9 Réinitialisez le périphérique de vidage. Par exemple :

```
# dumpadm -d /dev/zvol/dsk/rpool2/dump
```

10 Réinitialisez votre périphérique d'initialisation par défaut afin qu'il démarre à partir du disque d'initialisation du deuxième pool root.

- SPARC : configurez le système de manière à ce qu'il s'initialise automatiquement à partir du nouveau disque, soit en utilisant la commande `eeprm`, soit en utilisant la commande `setenv` de la PROM d'initialisation.
- x86 : reconfigurez le BIOS du système.

11 Réinitialisez pour effacer les périphériques de swap et de vidage du pool root d'origine.

```
# init 6
```

▼ Création d'un environnement d'initialisation dans un pool root différent (SPARC ou x86/EFI (GPT))

Oracle Solaris 11.1 installe une étiquette EFI (GPT) par défaut sur un système x86 dans la plupart des cas.

Si vous souhaitez recréer votre environnement d'initialisation existant dans un autre pool root, effectuez les étapes décrites dans cette procédure. Vous pouvez modifier les étapes en fonction de ce que vous souhaitez obtenir : deux pools root dotés d'environnements d'initialisation similaires ayant des périphériques de swap et de vidage indépendants ou un environnement d'initialisation dans un autre pool root qui partage les périphériques de swap et de vidage.

Une fois que vous avez activé et initialisé à partir du nouvel environnement d'initialisation dans le second pool root, celui-ci ne disposera d'aucune information sur l'environnement d'initialisation précédent du premier pool root. Si vous souhaitez revenir à l'environnement d'initialisation d'origine, réinitialisez le système manuellement à partir du disque d'initialisation du pool root d'origine.

1 Créez le pool root de remplacement.

```
# zpool create -B rpool2 c2t2d0
```

Sinon, créez un pool root de remplacement mis en miroir. Par exemple :

```
# zpool create -B rpool2 mirror c2t2d0 c2t3d0
```

2 Créez le nouvel environnement d'initialisation dans le deuxième pool root. Par exemple :

```
# beadm create -p rpool2 solaris2
```

3 Appliquez les informations d'initialisation au second pool root. Par exemple :

```
# bootadm install-bootloader -P rpool2
```

4 Définissez la propriété boot fs sur le deuxième pool root. Par exemple :

```
# zpool set bootfs=rpool2/ROOT/solaris2 rpool2
```

5 Activez le nouvel environnement d'initialisation. Par exemple :

```
# beadm activate solaris2
```

6 Initialisez à partir du nouvel environnement d'initialisation.

- SPARC : configurez le système de manière à ce qu'il s'initialise automatiquement à partir du nouveau disque, soit en utilisant la commande `eeeprom`, soit en utilisant la commande `setenv` de la PROM d'initialisation.
- x86 : reconfigurez le BIOS du système.

Votre système doit s'exécuter sous le nouvel environnement d'initialisation.

7 Recréez le volume de swap. Par exemple :

```
# zfs create -V 4g rpool2/swap
```

8 Mettez à jour l'entrée `/etc/vfstab` pour le nouveau périphérique de swap. Par exemple :

```
/dev/zvol/dsk/rpool2/swap      -          -          swap -      no      -
```

9 Recréez le volume de vidage. Par exemple :

```
# zfs create -V 4g rpool2/dump
```

10 Réinitialisez le périphérique de vidage. Par exemple :

```
# dumpadm -d /dev/zvol/dsk/rpool2/dump
```

11 Réinitialisez pour effacer les périphériques de swap et de vidage du pool root d'origine.

```
# init 6
```

Gestion de vos périphériques de swap et de vidage ZFS

Au cours du processus d'installation, une zone de swap est créée sur un volume ZFS du pool root ZFS. Par exemple :

```
# swap -l
swapfile          dev      swaplo   blocks      free
/dev/zvol/dsk/rpool/swap 145,2      16 16646128 16646128
```

Au cours du processus d'installation, un périphérique de vidage est créé sur un volume ZFS du pool root ZFS. En règle générale, un périphérique de vidage ne nécessite aucune administration car il est créé automatiquement lors de l'installation. Par exemple :

```
# dumpadm
Dump content: kernel pages
Dump device: /dev/zvol/dsk/rpool/dump (dedicated)
Savecore directory: /var/crash/
Savecore enabled: yes
Save compressed: on
```

Si vous désactivez et supprimez le périphérique de vidage, vous devrez l'activer avec la commande `dumpadm` après sa recreation. Dans la plupart des cas, vous devrez uniquement ajuster la taille du périphérique de vidage à l'aide de la commande `zfs`.

Pour plus d'informations sur la taille des volumes de swap et de vidage créés par les programmes d'installation, reportez-vous à la section [“Configuration requise pour le pool root ZFS” à la page 118](#).

La taille des volumes de swap et de vidage peut être ajustée après l'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Ajustement de la taille de vos périphériques de swap et de vidage ZFS” à la page 134](#).

Tenez compte des points suivants lorsque vous travaillez avec des périphériques de swap et de vidage ZFS :

- Vous devez utiliser des volumes ZFS distincts pour les périphériques de swap et de vidage.
- L'utilisation d'un fichier swap sur un système de fichiers ZFS n'est actuellement pas prise en charge.
- Si vous devez modifier votre zone de swap ou votre périphérique de vidage après l'installation du système, utilisez les commandes `swap` et `dumpadm` de la même manière que dans les versions précédentes de Solaris. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Chapitre 16, “Extension de l'espace de swap \(tâches\)” du manuel *Administration d'Oracle*](#)

Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers et au Chapitre 1, “Gestion des informations sur les pannes système (tâches)” du manuel *Dépannage de problèmes courants dans Oracle Solaris 11.1*.

Ajustement de la taille de vos périphériques de swap et de vidage ZFS

Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster la taille des périphériques de swap et de vidage après l'installation ou éventuellement de recréer les volumes de swap et de vidage.

- Vous pouvez rétablir la propriété `volsize` du périphérique de vidage après l'installation d'un système. Par exemple :

```
# zfs set volsize=2G rpool/dump
# zfs get volsize rpool/dump
NAME          PROPERTY  VALUE      SOURCE
rpool/dump    volsize   2G         -
```

- Vous pouvez redimensionner le volume de swap, mais le système doit être redémarré pour constater la modification. Par exemple :

```
# swap -d /dev/zvol/dsk/rpool/swap
# zfs set volsize=2G rpool/swap
# swap -a /dev/zvol/dsk/rpool/swap
# init 6
```

Pour plus d'informations sur la suppression d'un périphérique de swap sur un système actif, reportez-vous à la section “Ajout d'espace de swap dans un environnement root ZFS Oracle Solaris” du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.

- Si vous avez besoin de plus d'espace de swap sur un système déjà installé et le périphérique de swap est occupé, il suffit d'ajouter un autre volume de swap. Par exemple :

```
# zfs create -V 2G rpool/swap2
```

- Activez le nouveau volume de swap. Par exemple :

```
# swap -a /dev/zvol/dsk/rpool/swap2
# swap -l
swapfile                dev  swaplo  blocks  free
/dev/zvol/dsk/rpool/swap 256,1    16 1058800 1058800
/dev/zvol/dsk/rpool/swap2 256,3    16 4194288 4194288
```

- Ajoutez une entrée pour le deuxième volume de swap dans le fichier `/etc/vfstab`. Par exemple :

```
/dev/zvol/dsk/rpool/swap2    -            -            swap    -    no    -
```

Dépannage du périphérique de vidage ZFS

Vérifiez les éléments suivants si vous rencontrez des problèmes soit lors de la capture d'un vidage sur incident du système, soit lors du redimensionnement du périphérique de vidage.

- Si un vidage sur incident n'a pas été automatiquement créé, vous pouvez utiliser la commande `savecore` pour enregistrer le vidage sur incident.
- Lorsque vous installez un système de fichiers root ZFS ou lorsque vous effectuez une migration vers un système de fichiers root ZFS pour la première fois, un périphérique de vidage est automatiquement créé. Dans la plupart des cas, vous devez uniquement ajuster la taille par défaut du périphérique de vidage si celle-ci est trop petite. Par exemple, vous pouvez augmenter la taille du périphérique de vidage jusqu'à 40 Go sur un système contenant une quantité de mémoire importante comme suit :

```
# zfs set volsize=40G rpool/dump
```

Le redimensionnement d'un périphérique de vidage de grande capacité peut prendre un certain temps.

Si, pour une raison quelconque, vous devez activer un périphérique de vidage après l'avoir créé manuellement, utilisez une syntaxe semblable à la suivante :

```
# dumpadm -d /dev/zvol/dsk/rpool/dump
    Dump content: kernel pages
    Dump device: /dev/zvol/dsk/rpool/dump (dedicated)
Savecore directory: /var/crash/
Savecore enabled: yes
Save compressed: on
```

- Un système avec 128 Go de mémoire ou plus nécessite un périphérique de vidage plus important que celui créé par défaut. Si le périphérique de vidage est trop petit pour capturer un vidage sur incident existant, un message semblable au suivant s'affiche :

```
# dumpadm -d /dev/zvol/dsk/rpool/dump
dumpadm: dump device /dev/zvol/dsk/rpool/dump is too small to hold a system dump
dump size 36255432704 bytes, device size 34359738368 bytes
```

Pour plus d'informations sur le dimensionnement des périphériques de swap et de vidage, reportez-vous à la section [“Planification de l'espace de swap” du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*](#).

- Vous ne pouvez pas ajouter actuellement un périphérique de vidage à un pool avec plusieurs périphériques de niveau supérieur. Un message similaire à celui figurant ci-dessous s'affiche :

```
# dumpadm -d /dev/zvol/dsk/datapool/dump
dump is not supported on device '/dev/zvol/dsk/datapool/dump':
'datapool' has multiple top level vdevs
```

Ajoutez le périphérique de vidage au pool root. Ce dernier ne peut pas contenir plusieurs périphériques de niveau supérieur.

Initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS

Les systèmes SPARC et les systèmes x86 s'initialisent à l'aide d'une archive d'initialisation, qui est une image de système de fichiers contenant les fichiers requis pour l'initialisation. Lorsque vous initialisez un système à partir d'un système de fichiers root ZFS, les noms de chemin de l'archive d'initialisation et du fichier noyau sont résolus dans le système de fichiers root sélectionné pour l'initialisation.

L'initialisation à partir d'un système de fichiers ZFS diffère de celle effectuée à partir d'un système de fichiers UFS car avec ZFS, un spécificateur de périphérique identifie un pool de stockage par opposition à un seul système de fichiers root. Un pool de stockage peut contenir plusieurs systèmes de fichiers root ZFS amorçables. Lorsque vous initialisez un système à partir de ZFS, vous devez spécifier un périphérique d'initialisation et un système de fichiers root contenu dans le pool qui a été identifié par le périphérique d'initialisation.

Par défaut, le système de fichiers sélectionné pour l'initialisation est celui qui est identifié par la propriété `boot fs` du pool. Il est possible de passer outre à cette sélection par défaut en spécifiant un autre système de fichiers amorçable inclus dans la commande `boot -Z` sur un système SPARC ou en sélectionnant un autre périphérique d'initialisation à partir du BIOS sur un système x86.

Initialisation à partir d'un disque alternatif d'un pool root ZFS mis en miroir

Vous pouvez connecter un disque pour créer un pool root ZFS en miroir après l'installation. Pour plus d'informations sur la création d'un pool root mis en miroir, reportez-vous à la section [“Configuration d'un pool root mis en miroir \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 123.

Consultez les problèmes connus suivants relatifs aux pools root ZFS mis en miroir :

- Vous pouvez effectuer l'initialisation à partir de divers périphériques d'un pool root ZFS mis en miroir. Selon la configuration matérielle, la mise à jour de la PROM ou du BIOS peut s'avérer nécessaire pour spécifier un périphérique d'initialisation différent.

Vous pouvez par exemple effectuer l'initialisation à partir de l'un des deux disques (`c1t0d0s0` ou `c1t1d0s0`) de ce pool.

```
# zpool status
pool: rpool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c1t0d0s0	ONLINE	0	0	0
c1t1d0s0	ONLINE	0	0	0

Sur un système SPARC, saisissez le disque alternatif à l'invite ok.

```
ok boot /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@1
```

Une fois le système réinitialisé, confirmez le périphérique d'initialisation actif. Par exemple :

```
SPARC# prtconf -vp | grep bootpath
bootpath:  '/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@1,0:a'
```

Sur un système x86, utilisez une syntaxe semblable à ce qui suit :

```
x86# prtconf -v | sed -n '/bootpath/,/value/p'
name='bootpath' type=string items=1
value='/pci@0,0/pci8086,25f8@4/pci108e,286@0/disk@0,0:a'
```

- Sur un système x86, sélectionnez un disque alternatif dans le pool root ZFS mis en miroir dans le menu approprié du BIOS.
- **SPARC ou x86** : si vous remplacez un disque de pool root en utilisant la commande `zpool replace`, vous devez installer les informations d'initialisation sur le nouveau disque à l'aide de la commande `bootadm`. Si vous créez un pool root ZFS mis en miroir à l'aide de la méthode d'installation initiale ou si vous utilisez la commande `zpool attach` pour connecter un disque au pool root, cette étape n'est pas nécessaire. La syntaxe de `bootadm` est la suivante :

```
# bootadm install-bootloader
```

Si vous voulez installer le programme d'amorçage sur un autre pool root, utilisez l'option `-P` (pool).

```
# bootadm install-bootloader -P rpool2
```

Si vous voulez installer le programme d'amorçage hérité GRUB, utilisez la commande héritée `installgrub`.

```
x86# installgrub /boot/grub/stage1 /boot/grub/stage2 /dev/rdisk/c0t1d0s0
```

- Vous pouvez effectuer l'initialisation à partir de divers périphériques d'un pool root ZFS mis en miroir. Selon la configuration matérielle, la mise à jour de la PROM ou du BIOS peut s'avérer nécessaire pour spécifier un périphérique d'initialisation différent.

Vous pouvez par exemple effectuer l'initialisation à partir de l'un des deux disques (`c1t0d0s0` ou `c1t1d0s0`) de ce pool.

```
# zpool status
pool: rpool
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c1t0d0s0	ONLINE	0	0	0
c1t1d0s0	ONLINE	0	0	0

Sur un système SPARC, saisissez le disque alternatif à l'invite ok.

```
ok boot /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@1
```

Une fois le système réinitialisé, confirmez le périphérique d'initialisation actif. Par exemple :

```
SPARC# prtconf -vp | grep bootpath
bootpath:  '/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@1,0:a'
```

Sur un système x86, utilisez une syntaxe semblable à ce qui suit :

```
x86# prtconf -v|sed -n '/bootpath/,/value/p'
name='bootpath' type=string items=1
value='/pci@0,0/pci8086,25f8@4/pci108e,286@0/disk@0,0:a'
```

- Sur un système x86, sélectionnez un disque alternatif dans le pool root ZFS mis en miroir dans le menu approprié du BIOS.

Initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS sur un système SPARC

Sur un système SPARC avec environnements d'initialisation ZFS multiples, vous pouvez initialiser à partir de tout environnement d'initialisation en utilisant la commande `beadm activate`.

Au cours de l'installation et de la procédure d'activation `beadm`, le système de fichiers root ZFS est automatiquement désigné avec la propriété `bootfs`.

Un pool peut contenir plusieurs systèmes de fichiers amorçables. Par défaut, l'entrée du système de fichiers amorçable dans le fichier `/pool-name/boot/menu.lst` est identifiée par la propriété `bootfs` du pool. Cependant, une entrée `menu.lst` peut contenir une commande `bootfs` spécifiant un autre système de fichiers du pool. Le fichier `menu.lst` peut ainsi contenir les entrées de plusieurs systèmes de fichiers root du pool.

Lorsqu'un système est installé à l'aide d'un système de fichiers root ZFS, une entrée similaire à l'entrée suivante est ajoutée au fichier `menu.lst` :

```
title Oracle Solaris 11.1 SPARC
bootfs rpool/ROOT/solaris
```

Lorsqu'un nouvel environnement d'initialisation est créé, le fichier `menu.lst` est mis à jour automatiquement.

```
title Oracle Solaris 11.1 SPARC
bootfs rpool/ROOT/solaris
title solaris
bootfs rpool/ROOT/solaris2
```

Sur les systèmes SPARC, vous pouvez sélectionner l'environnement d'initialisation comme suit :

- Une fois qu'un environnement d'initialisation ZFS a été activé, vous pouvez utiliser la commande d'initialisation `-L` pour afficher la liste des systèmes de fichiers amorçables contenus dans un pool ZFS. Vous pouvez ensuite sélectionner l'un des systèmes de fichiers amorçables de la liste. Des instructions détaillées concernant l'initialisation de ce système de fichiers s'affichent. Vous pouvez initialiser le système de fichiers sélectionné en suivant ces instructions.
- Utilisez la commande `-Z file system` pour initialiser un système de fichiers ZFS spécifique.

Cette méthode d'initialisation n'active pas l'environnement d'initialisation automatiquement. Une fois l'environnement d'initialisation initialisé avec la syntaxe `-L` et `-Z`, vous devez l'activer pour continuer à initialiser automatiquement depuis ce dernier.

EXEMPLE 4-1 Initialisation à partir d'un environnement d'initialisation ZFS spécifique

Si vous disposez de plusieurs environnements d'initialisation ZFS dans un pool de stockage ZFS situé sur le périphérique d'initialisation de votre système, vous pouvez utiliser la commande `beadm activate` pour spécifier un environnement d'initialisation par défaut.

Par exemple, les environnements d'initialisation ZFS suivants sont disponibles comme décrit par la sortie de `beadm` :

```
# beadm list
BE      Active Mountpoint Space Policy Created
--      -
solaris NR    /          3.80G static 2012-07-20 10:25
solaris-2 -    -          7.68M static 2012-07-19 13:44
```

Si vous disposez de plusieurs environnements d'initialisation ZFS sur votre système SPARC, vous pouvez utiliser la commande `boot -L`. Par exemple :

```
ok boot -L
Boot device: /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@0,0:a File and args: -L
1 Oracle Solaris 11.1 SPARC
2 solaris
Select environment to boot: [ 1 - 2 ]: 1
```

```
To boot the selected entry, invoke:
boot [<root-device>] -Z rpool/ROOT/solaris-2
```

```
Program terminated
ok boot -Z rpool/ROOT/solaris-2
```

Gardez à l'esprit que l'environnement d'initialisation initialisé à l'aide de la commande ci-dessus n'est pas activé lors de la prochaine réinitialisation. Si vous souhaitez initialiser automatiquement à partir de l'environnement d'initialisation sélectionné lors de l'opération `boot -Z`, vous devez l'activer.

Initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS sur un système x86

Dans Oracle Solaris 11, un système x86 est installé avec le GRUB hérité, les entrées suivantes sont ajoutées au fichier `/pool-name/boot/grub/menu.lst` pendant le processus d'installation ou l'opération `beadm activate` pour initialiser ZFS automatiquement :

```
title solaris
bootfs rpool/ROOT/solaris
kernel$ /platform/i86pc/kernel/amd64/unix -B $ZFS-BOOTFS
module$ /platform/i86pc/amd64/boot_archive
title solaris-1
bootfs rpool/ROOT/solaris-1
kernel$ /platform/i86pc/kernel/amd64/unix -B $ZFS-BOOTFS
module$ /platform/i86pc/amd64/boot_archive
```

Si le périphérique identifié par GRUB comme périphérique d'initialisation contient un pool de stockage ZFS, le fichier `menu.lst` est utilisé pour créer le menu GRUB.

Sur un système x86 contenant plusieurs environnements d'initialisation ZFS, vous pouvez sélectionner un environnement d'initialisation à partir du menu GRUB. Si le système de fichiers root correspondant à cette entrée de menu est un système de fichiers ZFS, l'option suivante est ajoutée.

```
-B $ZFS-BOOTFS
```

Dans Oracle Solaris 11.1, un système x86 est installé avec GRUB2. Le fichier `menu.lst` est remplacé par le fichier `/rpool/boot/grub/grub.cfg`, mais ce fichier ne doit pas être modifié manuellement. Utilisez la sous-commande `bootadm` pour ajouter, modifier et supprimer des entrées de menu.

Pour plus d'informations sur la modification des éléments du menu GRUB, reportez-vous au manuel [Initialisation et arrêt des systèmes Oracle Solaris 11.1](#).

EXEMPLE 4-2 x86 : Initialisation d'un système de fichiers ZFS

Lors de l'initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS sur un système GRUB2, le périphérique root est spécifié comme suit :

```
# bootadm list-menu
the location of the boot loader configuration files is: /rpool/boot/grub
default 0
console text
timeout 30
0 Oracle Solaris 11.1
```

Lors de l'initialisation à partir d'un système de fichiers root ZFS sur un système GRUB hérité, le périphérique root est spécifié par le paramètre d'initialisation `-B $ZFS-BOOTFS`. Par exemple :

EXEMPLE 4-2 x86 : Initialisation d'un système de fichiers ZFS (Suite)

```

title solaris
bootfs rpool/ROOT/solaris
kernel$ /platform/i86pc/kernel/amd64/unix -B $ZFS-BOOTFS
module$ /platform/i86pc/amd64/boot_archive
title solaris-1
bootfs rpool/ROOT/solaris-1
kernel$ /platform/i86pc/kernel/amd64/unix -B $ZFS-BOOTFS
module$ /platform/i86pc/amd64/boot_archive

```

EXEMPLE 4-3 x86 : réinitialisation rapide d'un système de fichiers root ZFS

La fonctionnalité de réinitialisation rapide offre la possibilité de réinitialiser en quelques secondes sur les systèmes x86. La fonctionnalité de réinitialisation rapide vous permet de réinitialiser vers un nouveau noyau sans subir les longs délais imposés par le BIOS et le programme d'amorçage. La possibilité de réinitialiser rapidement un système réduit considérablement les indisponibilités, tout en améliorant l'efficacité.

Vous devez continuer à utiliser la commande `init 6` lors du passage d'un environnement d'initialisation à un autre à l'aide de la commande `beadm activate`. Pour d'autres opérations système où la commande `reboot` est nécessaire, vous pouvez utiliser la commande `reboot -f`. Par exemple :

```
# reboot -f
```

Initialisation à des fins de récupération dans un environnement root ZFS

Suivez la procédure suivante si vous devez initialiser le système pour pouvoir récupérer un mot de passe root perdu ou tout problème similaire.

▼ Initialisation du système à des fins de récupération

La procédure ci-dessous vous permet de résoudre un problème lié à menu.lst ou à un mot de passe root. Si vous devez remplacer un disque dans un pool root, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 126. Si vous devez effectuer une récupération complète du système (à chaud), reportez-vous à la section [Chapitre 11, “Archivage des instantanés et récupération du pool root”](#).

1 Sélectionnez la méthode d'initialisation appropriée :

- x86 - Live Media : initialisez le système à partir du média d'installation et utilisez un terminal GNOME pour la procédure de récupération.
- SPARC - Installation en mode texte : initialisez le système à partir du média d'installation ou du réseau, puis sélectionnez l'option 3 Shell dans l'écran d'installation en mode texte.

- x86 - Installation en mode texte : dans le menu GRUB, sélectionnez l'entrée Text Installer and command line, puis l'option 3 Shell dans l'écran d'installation en mode texte.
- SPARC - Programme d'installation automatisée : exécutez la commande suivante pour initialiser le système directement à partir d'un menu d'installation qui vous permet de quitter et d'accéder à un shell.

```
ok boot net:dhcp
```

- x86 - Installation automatisée : l'initialisation à partir d'un serveur d'installation sur le réseau requiert une initialisation PXE. Sélectionnez l'entrée Text Installer and command line du menu GRUB. Sélectionnez ensuite l'option 3 Shell à partir de l'écran d'installation en mode texte.

Par exemple, une fois que le système est initialisé, sélectionnez l'option 3 Shell.

```
1 Install Oracle Solaris
2 Install Additional Drivers
3 Shell
4 Terminal type (currently xterm)
5 Reboot
```

```
Please enter a number [1]: 3
To return to the main menu, exit the shell
#
```

2 Sélectionnez le problème de récupération de réinitialisation :

- Résolvez un shell root incorrect en initialisant le système en mode monoutilisateur et en corrigeant l'entrée de shell dans le fichier /etc/passwd.

Sur un système x86, modifiez l'entrée d'initialisation sélectionnée et ajoutez l'option -s.

Par exemple, sur un système SPARC, éteignez le système et initialisez en mode monoutilisateur. Une fois connecté en tant qu'utilisateur root, modifiez le fichier /etc/passwd et réparez l'entrée de shell root.

```
# init 0
ok boot -s
Boot device: /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@0,0:a ...
SunOS Release 5.11 Version 11.1 64-bit
Copyright (c) 1983, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Booting to milestone "milestone/single-user:default".
Hostname: tardis.central
Requesting System Maintenance Mode
SINGLE USER MODE
```

```
Enter user name for system maintenance (control-d to bypass): root
Enter root password (control-d to bypass): xxxx
single-user privilege assigned to root on /dev/console.
Entering System Maintenance Mode
```

```
Aug  3 15:46:21 su: 'su root' succeeded for root on /dev/console
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.1      October 2012
su: No shell /usr/bin/mybash. Trying fallback shell /sbin/sh.
root@tardis.central:~# TERM=vt100; export TERM
```

```

root@tardis.central:~# vi /etc/passwd
root@tardis.central:~# <Press control-d>
logout
svc.startd: Returning to milestone all.

```

- Résolvez un problème qui empêche l'initialisation d'un système x86.

Tout d'abord, vous devez initialiser le système à partir d'un média ou du réseau à l'aide de l'une des méthodes d'initialisation répertoriées à l'étape 1. Ensuite, importez le pool root et corrigez une entrée GRUB, par exemple.

Vous pouvez utiliser la commande `bootadm list-menu` pour répertorier et modifier les entrées GRUB2. Vous pouvez aussi utiliser la sous-commande `set-menu` pour modifier une entrée d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel [bootadm\(1M\)](#).

```

x86# zpool import -f rpool
x86# bootadm list-menu
x86# bootadm set-menu default=1
x86# exit
    1 Install Oracle Solaris
    2 Install Additional Drivers
    3 Shell
    4 Terminal type (currently sun-color)
    5 Reboot

```

Please enter a number [1]: 5

Confirmez la réussite de l'initialisation du système.

- Résolvez un mot de passe root inconnu qui vous empêche de vous connecter au système.

Tout d'abord, vous devez initialiser le système à partir d'un média ou du réseau à l'aide de l'une des méthodes d'initialisation répertoriées à l'étape 1. Ensuite, importez le pool root (`rpool`) et montez l'environnement d'initialisation afin de supprimer l'entrée de mot de passe root. Ce processus est identique sur les plates-formes SPARC et x86.

```

# zpool import -f rpool
# beadm list
be_find_current_be: failed to find current BE name
be_find_current_be: failed to find current BE name
BE      Active Mountpoint Space  Policy Created
--      -
solaris -      -      46.95M static 2012-07-20 10:25
solaris-2 R    -      3.81G static 2012-07-19 13:44
# mkdir /a
# beadm mount solaris-2 /a
# TERM=vt100
# export TERM
# cd /a/etc
# vi shadow
<Carefully remove the unknown password>
# cd /
# beadm umount solaris-2
# halt

```

Accédez à l'étape suivante pour définir le mot de passe root.

3 Définissez le mot de passe root en initialisant le système en mode monutilisateur et en définissant le mot de passe.

Cette étape suppose que vous avez supprimé un mot de passe root inconnu à l'étape précédente.

Sur un système x86, modifiez l'entrée d'initialisation sélectionnée et ajoutez l'option -s.

Sur une plate-forme SPARC, initialisez le système en mode monutilisateur, connectez-vous en tant qu'utilisateur root, puis définissez le mot de passe root. Par exemple :

```
ok boot -s
Boot device: /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@0,0:a ...
SunOS Release 5.11 Version 11.1 64-bit
Copyright (c) 1983, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
Booting to milestone "milestone/single-user:default".

Enter user name for system maintenance (control-d to bypass): root
Enter root password (control-d to bypass): <Press return>
single-user privilege assigned to root on /dev/console.
Entering System Maintenance Mode

Jul 20 14:09:59 su: 'su root' succeeded for root on /dev/console
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.1    October 2012
root@tardis.central:~# passwd -r files root
New Password: xxxxxx
Re-enter new Password: xxxxxx
passwd: password successfully changed for root
root@tardis.central:~# <Press control-d>
logout
svc.startd: Returning to milestone all.
```


Gestion des systèmes de fichiers Oracle Solaris ZFS

Ce chapitre contient des informations détaillées sur la gestion des systèmes de fichiers ZFS Oracle Solaris. Il aborde notamment les concepts d'organisation hiérarchique des systèmes de fichiers, d'héritage des propriétés, de gestion automatique des points de montage et d'interaction sur les partages.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Gestion des systèmes de fichiers ZFS (présentation)” à la page 145
- “Création, destruction et renommage de systèmes de fichiers ZFS” à la page 146
- “Présentation des propriétés ZFS” à la page 149
- “Envoi de requêtes sur les informations des systèmes de fichiers ZFS” à la page 173
- “Gestion des propriétés ZFS” à la page 175
- “Montage de système de fichiers ZFS” à la page 181
- “Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS” à la page 186
- “Définition des quotas et réservations ZFS” à la page 196
- “Chiffrement des systèmes de fichiers ZFS” à la page 202
- “Migration de systèmes de fichiers ZFS” à la page 210
- “Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS” à la page 213

Gestion des systèmes de fichiers ZFS (présentation)

La création d'un système de fichiers ZFS s'effectue sur un pool de stockage. La création et la destruction des systèmes de fichiers peuvent s'effectuer de manière dynamique, sans allocation ni formatage manuels de l'espace disque sous-jacent. En raison de leur légèreté et de leur rôle central dans l'administration du système ZFS, la création de ces systèmes de fichiers constitue généralement une opération extrêmement courante.

La gestion des systèmes de fichiers ZFS s'effectue à l'aide de la commande `zfs`. La commande `zfs` offre un ensemble de sous-commandes permettant d'effectuer des opérations spécifiques sur les systèmes de fichiers. Chacune de ces sous-commandes est décrite en détail dans ce chapitre. Cette commande permet également de gérer les instantanés, les volumes et les clones.

Toutefois, ces fonctionnalités sont uniquement traitées de manière succincte dans ce chapitre. Pour plus d'informations sur les instantanés et les clones, reportez-vous au [Chapitre 6](#), “[Utilisation des instantanés et des clones ZFS Oracle Solaris](#)”. Pour plus d'informations sur les volumes ZFS, reportez-vous à la section “[Volumes ZFS](#)” à la page 281.

Remarque – Dans ce chapitre, le terme *jeu de données* désigne de manière générique un système de fichiers, un instantané, un clone ou un volume.

Création, destruction et renommage de systèmes de fichiers ZFS

La création et la destruction des systèmes de fichiers ZFS s'effectuent respectivement à l'aide des commandes `zfs create` et `zfs destroy`. Vous pouvez renommer les systèmes de fichiers ZFS en utilisant la commande `zfs rename`.

- “[Création d'un système de fichiers ZFS](#)” à la page 146
- “[Destruction d'un système de fichiers ZFS](#)” à la page 147
- “[Modification du nom d'un système de fichiers ZFS](#)” à la page 148

Création d'un système de fichiers ZFS

La création des systèmes de fichiers ZFS s'effectue à l'aide de la commande `zfs create`. La sous-commande `create` ne peut contenir qu'un argument : le nom du système de fichiers à créer. Le nom de ce système de fichiers permet également de définir le nom du chemin par rapport au nom du pool, comme suit :

pool-name/[filesystem-name/]filesystem-name

Le nom du pool et les noms des systèmes de fichiers existants mentionnés dans le chemin déterminent l'emplacement du nouveau système de fichiers dans la structure hiérarchique. Le dernier nom mentionné dans le chemin correspond au nom du système de fichiers à créer. Ce nom doit respecter les conventions d'attribution de nom définies à la section “[Exigences d'attribution de noms de composants ZFS](#)” à la page 32.

Le chiffrement d'un système de fichiers ZFS doit être activé au moment de sa création. Pour plus d'informations sur le chiffrement d'un système de fichiers ZFS, reportez-vous à la section “[Chiffrement des systèmes de fichiers ZFS](#)” à la page 202.

Dans l'exemple suivant, un système de fichiers nommé `jeff` est créé dans le système de fichiers `tank/home`.

```
# zfs create tank/home/jeff
```

Si le processus de création se déroule correctement, le système de fichiers ZFS est automatiquement monté. Par défaut, les systèmes de fichiers sont montés sous `/dataset`, à l'aide du chemin défini pour le nom du système dans la commande `create`. Dans cet exemple, le système de fichiers `jeff` créé est monté sous `/tank/home/jeff`. Pour plus d'informations sur les points de montage gérés automatiquement, reportez-vous à la section [“Gestion des points de montage ZFS” à la page 181](#).

Pour plus d'informations sur la commande `zfs create`, reportez-vous à la page de manuel [`zfs\(1M\)`](#).

Il est possible de définir les propriétés du système de fichiers lors de la création de ce dernier.

Dans l'exemple ci-dessous, le point de montage `/export/zfs` est créé pour le système de fichiers `tank/home` :

```
# zfs create -o mountpoint=/export/zfs tank/home
```

Pour plus d'informations sur les propriétés des systèmes de fichiers, reportez-vous à la section [“Présentation des propriétés ZFS” à la page 149](#).

Destruction d'un système de fichiers ZFS

La destruction d'un système de fichiers ZFS s'effectue à l'aide de la commande `zfs destroy`. Les systèmes de fichiers détruits sont automatiquement démontés et ne sont plus partagés. Pour plus d'informations sur les montages ou partages gérés automatiquement, reportez-vous à la section [“Points de montage automatiques” à la page 182](#).

L'exemple suivant illustre la destruction du système de fichiers `tank/home/mark` :

```
# zfs destroy tank/home/mark
```



Attention – Aucune invite de confirmation ne s'affiche lors de l'exécution de la sous-commande `destroy`. Son utilisation requiert une attention particulière.

Si le système de fichiers à détruire est occupé et ne peut pas être démonté, la commande `zfs destroy` échoue. Pour détruire un système de fichiers actif, indiquez l'option `-f`. L'utilisation de cette option requiert une attention particulière. En effet, elle permet de démonter, d'annuler le partage et de détruire des systèmes de fichiers actifs, ce qui risque d'affecter le comportement de certaines applications.

```
# zfs destroy tank/home/matt
cannot unmount 'tank/home/matt': Device busy
```

```
# zfs destroy -f tank/home/matt
```

La commande `zfs destroy` échoue également si le système de fichiers possède des descendants. Pour détruire un système de fichiers et l'ensemble des descendants de ce système de fichiers, indiquez l'option `-r`. Ce type d'opération de destruction récursive entraîne également la destruction des instantanés ; l'utilisation de cette option requiert donc une attention particulière.

```
# zfs destroy tank/ws
cannot destroy 'tank/ws': filesystem has children
use '-r' to destroy the following datasets:
tank/ws/jeff
tank/ws/bill
tank/ws/mark
# zfs destroy -r tank/ws
```

Si le système de fichiers à détruire possède des systèmes indirectement dépendants, même la commande de destruction récursive échoue. Pour forcer la destruction de *tous* les systèmes dépendants, y compris des systèmes de fichiers clonés situés en dehors de la structure hiérarchique cible, vous devez indiquer l'option `-R`. Utilisez cette option avec précaution.

```
# zfs destroy -r tank/home/eric
cannot destroy 'tank/home/eric': filesystem has dependent clones
use '-R' to destroy the following datasets:
tank//home/eric-clone
# zfs destroy -R tank/home/eric
```



Attention – Aucune invite de confirmation ne s'affiche lors de l'utilisation des options `-f`, `-r` ou `-R` avec la commande `zfs destroy`. L'utilisation de ces options requiert donc une attention particulière.

Pour plus d'informations sur les instantanés et les clones, reportez-vous au [Chapitre 6](#), “Utilisation des instantanés et des clones ZFS Oracle Solaris”.

Modification du nom d'un système de fichiers ZFS

La modification du nom d'un système de fichiers ZFS s'effectue à l'aide de la commande `zfs rename`. La commande `rename` permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Modifier le nom d'un système de fichiers.
- Déplacer le système de fichiers au sein de la hiérarchie ZFS.
- Modifier le nom d'un système de fichiers et son emplacement au sein de la hiérarchie ZFS.

L'exemple suivant utilise la sous-commande `rename` pour renommer un système de fichiers `eric` en `eric_old` :

```
# zfs rename tank/home/eric tank/home/eric_old
```

L'exemple ci-dessous illustre la modification de l'emplacement d'un système de fichiers à l'aide de la sous-commande `zfs rename` :

```
# zfs rename tank/home/mark tank/ws/mark
```

Dans cet exemple, le système de fichiers `mark` est déplacé de `tank/home` vers `tank/ws`. Lorsque vous modifiez l'emplacement d'un système de fichiers à l'aide de la commande `rename`, le nouvel emplacement doit se trouver au sein du même pool et l'espace disque disponible doit être suffisant pour contenir le nouveau système de fichiers. Lorsque le nouvel emplacement ne dispose pas de suffisamment d'espace disque, l'opération `rename` échoue.

Pour plus d'informations sur les quotas, reportez-vous à la section [“Définition des quotas et réservations ZFS” à la page 196](#).

L'opération `rename` tente de démonter, puis de remonter le système de fichiers ainsi que ses éventuels systèmes de fichiers descendants. Si la commande `rename` ne parvient pas à démonter un système de fichiers actif, l'opération échoue. Si ce problème survient, vous devez forcer le démontage du système de fichiers.

Pour plus d'informations sur la modification du nom des instantanés, reportez-vous à la section [“Renommage d'instantanés ZFS” à la page 218](#).

Présentation des propriétés ZFS

Les propriétés constituent le mécanisme principal de contrôle du comportement des systèmes de fichiers, des volumes, des instantanés et des clones. Sauf mention contraire, les propriétés définies dans cette section s'appliquent à tous les types de jeux de données.

- [“Propriétés ZFS natives en lecture seule” à la page 164](#)
- [“Propriétés ZFS natives définies” à la page 165](#)
- [“Propriétés ZFS définies par l'utilisateur” à la page 172](#)

Les propriétés se divisent en deux catégories : les propriétés natives et les propriétés définies par l'utilisateur. Les propriétés natives permettent de fournir des statistiques internes ou de contrôler le comportement du système de fichiers ZFS. Certaines de ces propriétés peuvent être définies tandis que d'autres sont en lecture seule. Les propriétés définies par l'utilisateur n'ont aucune incidence sur le comportement des systèmes de fichiers ZFS. En revanche, elles permettent d'annoter les jeux de données avec des informations adaptées à votre environnement. Pour plus d'informations sur les propriétés définies par l'utilisateur, reportez-vous à la section [“Propriétés ZFS définies par l'utilisateur” à la page 172](#).

La plupart des propriétés pouvant être définies peuvent également être héritées. Les propriétés héréditaires sont des propriétés qui, une fois définies sur un système de fichiers parent, s'appliquent à l'ensemble de ses descendants.

Toutes ces propriétés héréditaires sont associées à une source indiquant la façon dont la propriété a été obtenue. Les sources de propriétés peuvent être définies sur les valeurs suivantes :

<code>local</code>	Indique que la propriété a été définie de manière explicite sur le jeu de données à l'aide de la commande <code>zfs set</code> , selon la procédure décrite à la section “Définition des propriétés ZFS” à la page 176 .
<code>inherited from dataset-name</code>	Indique que la propriété a été héritée à partir de l'ascendant indiqué.
<code>default</code>	Indique que la valeur de la propriété n'a été ni héritée, ni définie en local. Cette source est définie lorsque la propriété n'est pas définie en tant que source <code>local</code> sur aucun système ascendant.

Le tableau suivant répertorie les propriétés de système de fichiers ZFS natives en lecture seule et pouvant être définies. Les propriétés natives en lecture seule sont signalées comme tel. Les autres propriétés natives répertoriées dans le tableau peuvent être définies. Pour plus d'informations sur les propriétés définies par l'utilisateur, reportez-vous à la section [“Propriétés ZFS définies par l'utilisateur” à la page 172](#).

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
<code>aclinherit</code>	Chaîne	<code>secure</code>	Contrôle le processus d'héritage des entrées ACL lors de la création de fichiers et de répertoires. Les valeurs possibles sont <code>discard</code> , <code>noallow</code> , <code>secure</code> et <code>passthrough</code> . Pour une description de ces valeurs, reportez-vous à la section “Propriétés ACL” à la page 244 .
<code>aclmode</code>	Chaîne	<code>groupmask</code>	Contrôle le processus de modification des entrées ACL lors des opérations <code>chmod</code> . Les valeurs possibles sont <code>discard</code> , <code>groupmask</code> et <code>passthrough</code> . Pour une description de ces valeurs, reportez-vous à la section “Propriétés ACL” à la page 244 .
<code>atime</code>	Booléen	<code>on</code>	Détermine si l'heure d'accès aux fichiers est mise à jour lorsqu'ils sont consultés. La désactivation de cette propriété évite de produire du trafic d'écriture lors de la lecture de fichiers et permet parfois d'améliorer considérablement les performances ; elle risque cependant de perturber les logiciels de messagerie et autres utilitaires du même type.

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
available	Valeur numérique	SO	<p>Propriété en lecture seule indiquant la quantité d'espace disque disponible pour un système de fichiers et l'ensemble de ses enfants, sans tenir compte des autres activités du pool. L'espace disque étant partagé au sein d'un pool, l'espace disponible peut être limité par divers facteurs, y compris la taille du pool physique, les quotas, les réservations ou les autres jeux de données présents au sein du pool.</p> <p>L'abréviation de la propriété est <code>avail</code>.</p> <p>Pour plus d'informations sur la détermination de l'espace disque, reportez-vous à la section “Comptabilisation de l'espace disque ZFS” à la page 34.</p>
canmount	Booléen	on	<p>Détermine si un système de fichiers donné peut être monté à l'aide de la commande <code>zfs mount</code>. Cette propriété peut être définie sur tous les systèmes de fichiers et ne peut pas être héritée. En revanche, lorsque cette propriété est définie sur <code>off</code>, un point de montage peut être hérité par des systèmes de fichiers descendants. Le système de fichiers à proprement parler n'est toutefois pas monté.</p> <p>Lorsque l'option <code>noauto</code> est définie, un système de fichiers peut uniquement être monté et démonté de manière explicite. Le système de fichiers n'est pas monté automatiquement lorsqu'il est créé ou importé, et il n'est pas monté par la commande <code>zfs mount -a</code> ni démonté par la commande <code>zfs unmount -a</code>.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Propriété <code>canmount</code>” à la page 167.</p>

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
casesensitivity	Chaîne	mixte	<p>Cette propriété indique si l'algorithme de correspondance de nom de fichiers utilisé par le système de fichiers doit être <i>casesensitive</i> (respecter la casse), <i>caseinsensitive</i> (ne pas tenir compte de la casse) ou autoriser une combinaison des deux styles de correspondance (<i>mixed</i>). Traditionnellement, UNIX et systèmes de fichiers POSIX ont sensibles à la casse les noms de fichier.</p> <p>La valeur <i>mixed</i> de cette propriété indique que le système de fichiers peut prendre en charge les demandes pour le comportement de correspondance respectant la casse et pour le comportement de correspondance ne tenant pas compte de la casse. Actuellement, le comportement de correspondance ne tenant pas compte de la casse sur un système de fichiers prenant en charge un comportement mixte est limité au produit serveur SMB d'Oracle Solaris. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la valeur <i>mixed</i>, reportez-vous à la section "Propriété casesensitivity" à la page 167.</p> <p>Quel que soit le réglage de la propriété <i>casesensitivity</i>, le système de fichiers conserve la casse du nom indiqué pour créer un fichier. Cette propriété ne peut pas être modifiée après la création du système de fichiers.</p>
checksum	Chaîne	on	<p>Détermine la somme de contrôle permettant de vérifier l'intégrité des données. La valeur par défaut est définie sur <i>on</i>. Cette valeur permet de sélectionner automatiquement l'algorithme approprié, actuellement <i>fletcher4</i>. Les valeurs possibles sont <i>on</i>, <i>off</i>, <i>fletcher2</i>, <i>fletcher4</i>, <i>sha256</i> et <i>sha256+mac</i>. La valeur <i>off</i> entraîne la désactivation du contrôle d'intégrité des données utilisateur. La valeur <i>off</i> n'est pas recommandée.</p>

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
<code>compression</code>	Chaîne	<code>off</code>	<p>Active ou désactive la compression d'un jeu de données. Les valeurs sont <code>on</code>, <code>off</code> et <code>lzjb</code>, <code>gzip</code> ou <code>gzip-N</code>. Donner à cette propriété la valeur <code>lzjb</code>, <code>gzip</code> ou la valeur <code>gzip-N</code> a actuellement le même effet que la valeur <code>on</code>. L'activation de la compression sur un système de fichiers contenant des données existantes entraîne uniquement la compression des nouvelles données. Les données actuelles restent non compressées.</p> <p>L'abréviation de la propriété est <code>compress</code>.</p>
<code>compressratio</code>	Valeur numérique	SO	<p>Propriété en lecture seule indiquant le ratio de compression obtenu pour un jeu de données, exprimé sous la forme d'un multiple. La compression peut être activée en exécutant la commande <code>zfs set compression=on dataset</code>.</p> <p>Cette valeur est calculée sur la base de la taille logique de l'ensemble des fichiers et de la quantité de données physiques indiquée. Elle induit un gain explicite basé sur l'utilisation de la propriété <code>compression</code>.</p>
<code>copies</code>	Valeur numérique	1	<p>Définit le nombre de copies des données utilisateur par système de fichiers. Les valeurs disponibles sont 1, 2 ou 3. Ces copies viennent s'ajouter à toute redondance au niveau du pool. L'espace disque utilisé par plusieurs copies de données utilisateur est chargé dans le fichier et le jeu de données correspondants et pénalise les quotas et les réservations. En outre, la propriété <code>used</code> est mise à jour lorsque plusieurs copies sont activées. Considérez la définition de cette propriété à la création du système de fichiers car lorsque vous la modifiez sur un système de fichiers existant, les modifications ne s'appliquent qu'aux nouvelles données.</p>
<code>creation</code>	Chaîne	SO	<p>Propriété en lecture seule identifiant la date et l'heure de création d'un jeu de données.</p>
<code>dedup</code>	Chaîne	<code>off</code>	<p>Contrôle la possibilité de supprimer les données en double dans un système de fichiers ZFS. Les valeurs possibles sont <code>sur</code>, <code>off</code>, <code>vérifier</code>, et <code>sha256[, vérifier]</code>. La somme de contrôle par défaut pour la suppression des doublons est <code>sha256</code>.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Propriété dedup" à la page 169.</p>

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
devices	Booléen	on	Contrôle si les fichiers de périphérique d'un système de fichiers peuvent être ouverts.
encryption	Booléen	off	Contrôle si un système de fichiers est chiffré. Un système de fichiers chiffré signifie que les données sont codées et qu'une clé est requise par le propriétaire du système de fichiers pour accéder aux données.
exec	Booléen	on	Contrôle l'autorisation d'exécuter les programmes dans un système de fichiers. Par ailleurs, lorsqu'elle est définie sur off, les appels de la commande mmap(2) avec PROT_EXEC ne sont pas autorisés.
keychangedate	Chaîne	none	Identifie la date du dernier changement de clé d'encapsulation d'une opération zfs key - c pour le système de fichiers spécifié. Si aucune opération de changement de clé n'a été effectuée, la valeur de cette propriété en lecture seule est la même que la date de création du système de fichiers.
keysource	Chaîne	none	Identifie le format et l'emplacement de la clé encapsulant les clés du système de fichiers. Les valeurs de propriété valides sont raw, hex, passphrase, prompt, ou file. La clé doit être présente lorsque le système de fichiers est créé, monté, ou chargé en utilisant la commande zfs key - l. Si le chiffrement est activé pour un nouveau système de fichiers, la keysource par défaut est passphrase, prompt.
keystatus	Chaîne	none	Propriété en lecture seule identifiant le statut de la clé de chiffrement du système de fichiers. La disponibilité de la clé d'un système de fichiers est indiquée par available ou unavailable. Pour les systèmes de fichiers où le chiffrement n'est pas activé, none s'affiche.
logbias	Chaîne	latency	Contrôle la manière dont ZFS optimise les demandes synchrones pour ce système de fichiers. Si la propriété logbias est définie sur latency, ZFS utilise des périphériques de journalisation distincts dans le pool pour gérer les demandes à faible latence. Si la propriété logbias est définie sur throughput, le système de fichiers ZFS n'utilise pas de périphériques de journalisation distincts dans le pool. Au lieu de cela, le système de fichiers ZFS optimise les opérations synchrones pour traiter globalement le pool et utiliser efficacement les ressources. La valeur par défaut est latency.

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
<code>mlslabel</code>	Chaîne	Aucune	<p>Reportez-vous à la propriété <code>multilevel</code> pour obtenir une description du comportement de la propriété <code>mlslabel</code> sur des systèmes de fichiers multiniveau. La description de <code>mlslabel</code> suivante s'applique aux systèmes de fichiers multiniveau.</p> <p>Fournit une étiquette de sensibilité qui détermine si un système de fichiers peut être monté dans une zone Trusted Extensions. Si le système de fichiers étiqueté correspond à la zone étiquetée, le système de fichiers peut être monté et atteint depuis la zone étiquetée. La valeur par défaut est none. Cette propriété peut uniquement être modifiée lorsque Trusted Extensions est activé et que l'utilisateur dispose du privilège approprié.</p>
<code>mounted</code>	Booléen	SO	<p>Propriété en lecture seule indiquant si un système de fichiers, un clone ou un instantané est actuellement monté. Cette propriété ne s'applique pas aux volumes. Les valeurs possibles sont yes ou no.</p>
<code>mountpoint</code>	Chaîne	SO	<p>Détermine le point de montage utilisé pour le système de fichiers. Lorsque la propriété <code>mountpoint</code> d'un système de fichiers est modifiée, ce système de fichiers ainsi que les éventuels systèmes descendants héritant du point de montage sont démontés. Si la nouvelle valeur est définie sur <code>legacy</code>, ces systèmes restent démontés. Dans le cas contraire, ils sont automatiquement remontés au nouvel emplacement si la propriété était précédemment définie sur <code>legacy</code> ou sur <code>none</code> ou s'ils étaient montés avant la modification de la propriété. D'autre part, le partage de tout système de fichiers est annulé puis rétabli au nouvel emplacement.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette propriété, reportez-vous à la section "Gestion des points de montage ZFS" à la page 181.</p>

TABEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
multilevel	Booléen	off	<p>Cette propriété peut uniquement être utilisée avec Trusted Extensions activé. La valeur par défaut est off.</p> <p>Les objets dans un système de fichiers multiniveau sont marqués individuellement avec un attribut d'étiquette de sensibilité explicite qui est automatiquement généré. Il est possible de changer l'étiquette des objets en changeant l'attribut d'étiquette à l'aide des interfaces <code>setlabel</code> ou <code>setflabel</code>.</p> <p>Les systèmes de fichiers root, Oracle Solaris Zone ou contenant du code Solaris ne doivent pas être multiniveau.</p> <p>Des différences existent dans la propriété <code>mlslabel</code> sur un système de fichiers multiniveau. La valeur <code>mlslabel</code> définit l'étiquette la plus élevée possible pour les objets dans le système de fichiers. Une tentative de création d'un fichier à (ou de changement d'étiquette d'un fichier vers) une étiquette plus élevée que la valeur <code>mlslabel</code> n'est pas autorisée. Une stratégie de montage basée sur la valeur <code>mlslabel</code> ne s'applique pas à un système de fichiers multiniveau.</p> <p>Pour un système de fichiers multiniveau, la propriété <code>mlslabel</code> peut être définie explicitement à la création du système de fichiers. Sinon, une propriété <code>mlslabel</code> par défaut de <code>ADMIN_HIGH</code> est automatiquement créée. Après la création d'un système de fichiers multiniveau, la propriété <code>mlslabel</code> peut être modifiée, mais elle ne peut pas être définie sur un niveau inférieur, sur <code>none</code> ni être supprimée.</p>
primarycache	Chaîne	all	<p>Contrôle les éléments mis en cache dans le cache principal (ARC). Les valeurs possibles sont <code>all</code>, <code>none</code> et <code>metadata</code>. Si elles sont définies sur <code>all</code>, les données d'utilisateur et les métadonnées sont mises en cache. Si elle est définie sur <code>none</code>, ni les données d'utilisateur ni les métadonnées ne sont mises en cache. Si elles sont définies sur <code>metadata</code>, seules les métadonnées sont mises en cache. Lorsque ces propriétés sont définies sur des systèmes de fichiers existants, seule la nouvelle E/S est mise en cache en fonction de la valeur de ces propriétés. Certains environnements de bases de données pourraient bénéficier de la non-mise en cache des données d'utilisateur. Vous devez déterminer si la configuration des paramètres du cache est adaptée à votre environnement.</p>

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
nbmand	Booléen	off	Contrôle si le système de fichiers doit être monté avec des verrous nbmand (obligatoires non bloquants). Cette propriété est réservée aux clients SMB. Les modifications apportées à cette propriété s'appliquent uniquement lorsque le système de fichiers est démonté puis remonté.
normalization	Chaîne	Aucune	Cette propriété indique si un système de fichiers doit effectuer une normalisation Unicode des noms de fichiers dès lors que deux noms de fichier sont comparés, et précise l'algorithme de normalisation à utiliser. Les noms de fichier sont toujours stockés sans être modifiés, et sont normalisés dans le cadre de n'importe quel processus de comparaison. Si la valeur de cette propriété est définie sur une valeur légale autre que none et que la propriété utf8only n'est pas renseignée, la propriété utf8only est automatiquement définie sur on. La valeur par défaut de la normalization propriété est aucun. Cette propriété ne peut pas être modifiée après la création du système de fichiers.
origin	Chaîne	SO	Propriété en lecture seule appliquée aux systèmes de fichiers ou aux volumes clonés et indiquant l'instantané à partir duquel le clone a été créé. Le système d'origine ne peut pas être détruit (même à l'aide des options -r ou -f) tant que le clone existe. Les systèmes de fichiers non clonés indiquent un système d'origine none.
quota	Valeur numérique (ou none)	none	Limite la quantité d'espace disque qu'un système de fichiers et ses descendants peuvent consommer. Cette propriété permet d'appliquer une limite fixe à la quantité d'espace disque utilisée, y compris l'espace utilisé par les descendants, qu'il s'agisse de systèmes de fichiers ou d'instantanés. La définition d'un quota sur un descendant de système de fichiers déjà associé à un quota n'entraîne pas le remplacement du quota du système ascendant. Cette opération entraîne au contraire l'application d'une limite supplémentaire. Les quotas ne peuvent pas être définis pour les volumes car la propriété volsize sert de quota implicite. Pour plus d'informations sur la définition de quotas, reportez-vous à la section “Définitions de quotas sur les systèmes de fichiers ZFS” à la page 197.

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
rekeydate	Chaîne	SO	Propriété en lecture seule indiquant la date de la dernière modification de la clé de chiffrement des données résultant d'une opération <code>zfs key -K</code> ou <code>zfs clone -K</code> sur ce système de fichiers. Si aucune opération <code>rekey</code> n'a été effectuée, la valeur de cette propriété est identique à la date de <code>creation</code> .
readonly	Booléen	off	Contrôle l'autorisation de modifier un jeu de données. Lorsqu'elle est définie sur <code>on</code> , aucune modification ne peut être apportée. L'abréviation de la propriété est <code>rdonly</code> .
recordsize	Valeur numérique	128K	Spécifie une taille de bloc suggérée pour les fichiers d'un système de fichiers. L'abréviation de la propriété est <code>recsize</code> . Pour obtenir une description détaillée de cette propriété, reportez-vous à la section “Propriété recordsize” à la page 170 .
referenced	Valeur numérique	SO	Propriété en lecture seule identifiant la quantité de données à laquelle un jeu de données a accès, lesquelles peuvent ou non être partagées avec d'autres jeux de données du pool. Lorsqu'un instantané ou un clone est créé, il indique dans un premier temps la même quantité d'espace disque que le système de fichiers ou l'instantané à partir duquel il a été créé. En effet, son contenu est identique. L'abréviation de la propriété est <code>refer</code> .
refquota	Valeur numérique (ou none)	none	Définit la quantité d'espace disque pouvant être utilisé par un jeu de données. Cette propriété définit une quantité d'espace maximale. Cette limite fixe n'inclut pas l'espace disque utilisé par les descendants, tels que les instantanés et les clones.

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
refreservation	Valeur numérique (ou none)	none	<p>Définit la quantité d'espace disque minimale garantie pour un jeu de données, à l'exclusion des descendants, notamment les instantanés et les clones. Lorsque la quantité d'espace disque utilisée est inférieure à cette valeur, le système considère que le jeu de données utilise la quantité d'espace spécifiée par <code>refreservation</code>. La réservation <code>refreservation</code> est prise en compte dans l'espace disque utilisé des jeux de données parent et vient en déduction de leurs quotas et réservations.</p> <p>Lorsque la propriété <code>refreservation</code> est définie, un instantané n'est autorisé que si suffisamment d'espace est disponible dans le pool au-delà de cette réservation afin de pouvoir contenir le nombre actuel d'octets <i>référéncés</i> dans le jeu de données.</p> <p>L'abréviation de la propriété est <code>refserv</code>.</p>
reservation	Valeur numérique (ou none)	none	<p>Définit la quantité d'espace disque minimale garantie à un système de fichiers et ses descendants. Lorsque la quantité d'espace disque utilisée est inférieure à cette valeur, le système considère que le système de fichiers utilise la quantité d'espace réservée. Les réservations sont prises en compte dans l'espace disque utilisé du système de fichiers parent, et viennent en déduction des quotas et réservations de celui-ci.</p> <p>L'abréviation de la propriété est <code>reserv</code>.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Définition de réservations sur les systèmes de fichiers ZFS” à la page 201.</p>
rstchown	Booléen	on	<p>Indique si le propriétaire du système de fichiers peut autoriser la modification du ou des propriétaires de fichiers. Par défaut, les opérations <code>chown</code> sont restreintes. Lorsque <code>rstchown</code> est défini sur <code>off</code>, l'utilisateur dispose du privilège <code>PRIV_FILE_CHOWN_SELF</code> pour les opérations <code>chown</code>.</p>
secondarycache	Chaîne	all	<p>Contrôle les éléments qui sont mis en cache dans le cache secondaire (L2ARC). Les valeurs possibles sont <code>all</code>, <code>none</code> et <code>metadata</code>. Si elles sont définies sur <code>all</code>, les données d'utilisateur et les métadonnées sont mises en cache. Si elle est définie sur <code>none</code>, ni les données d'utilisateur ni les métadonnées ne sont mises en cache. Si elles sont définies sur <code>metadata</code>, seules les métadonnées sont mises en cache.</p>

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)			
Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
setuid	Booléen	on	Contrôle l'application du bit setuid dans un système de fichiers.
shadow	Chaîne	None	Identifie un système de fichiers ZFS en tant que <i>shadow</i> du système de fichiers décrit par l'URI. Les données sont migrées vers un système de fichiers shadow pour lequel cette propriété est activée à partir du système de fichiers identifié par l'URI. Le système de fichiers à migrer doit être en lecture seule pour une migration complète.
share.nfs	Chaîne	off	<p>Contrôle si un partage NFS d'un système de fichiers ZFS est créé et publié, et quelles options sont utilisées. Vous pouvez également publier et annuler la publication d'un partage NFS à l'aide des commandes <code>zfs share</code> et <code>zfs unshare</code>. L'utilisation de la commande <code>zfs share</code> pour publier un partage NFS nécessite qu'une propriété de partage NFS soit également définie. Pour plus d'informations sur la définition de propriétés de partage NFS, reportez-vous à la section “Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS” à la page 186.</p> <p>Pour plus d'informations sur le partage des systèmes de fichiers ZFS, reportez-vous à la section “Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS” à la page 186.</p>
share.smb	Chaîne	off	<p>Contrôle si un partage SMB d'un système de fichiers ZFS est créé et publié, et quelles options sont utilisées. Vous pouvez également publier et annuler la publication d'un partage SMB à l'aide des commandes <code>zfs share</code> et <code>zfs unshare</code>. L'utilisation de la commande <code>zfs share</code> pour publier un partage SMB nécessite qu'une propriété de partage SMB soit également définie. Pour plus d'informations sur la définition de propriétés de partage SMB, reportez-vous à la section “Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS” à la page 186.</p>
snappdir	Chaîne	hidden	Détermine si le répertoire <code>.zfs</code> doit être affiché ou masqué au niveau du root du système de fichiers. Pour plus d'informations sur l'utilisation des instantanés, reportez-vous à la section “ Présentation des instantanés ZFS ” à la page 215.

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
sync	Chaîne	standard	<p>Détermine le comportement synchrone des transactions d'un système de fichiers. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>standard</code>, la valeur par défaut, avec laquelle les transactions des systèmes de fichiers synchrones, telles que <code>fsync</code>, <code>O_DSYNC</code>, <code>O_SYNC</code>, etc. sont consignées dans le journal d'intention. ■ <code>always</code>, qui garantit que <i>chaque</i> transaction de système de fichiers est consignée et validée sur le stockage stable par un appel système retourné. Cette valeur réduit sensiblement les performances. ■ <code>disabled</code>, signifie que les demandes synchrones sont désactivées. Les transactions du système de fichiers sont uniquement validées sur le stockage stable lors de la validation de groupe de transactions suivante, qui peut intervenir après un grand nombre de secondes. Cette valeur permet les meilleures performances, et tout risque d'endommagement du pool est exclu. <p>Attention – Cette valeur <code>disabled</code> est très dangereuse car le système de fichiers ZFS ignore les demandes de transaction synchrones des applications, telles que les bases de données ou les opérations NFS. Le réglage de cette valeur sur le système de fichiers root ou <code>/var</code> actuellement actif peut entraîner un comportement inattendu, une perte des données de l'application ou un accroissement de la vulnérabilité aux attaques en boucle. N'utilisez cette valeur que si vous parfaitement averti de tous les risques associés.</p>
type	Chaîne	SO	<p>Propriété en lecture seule identifiant le type de jeu de données comme étant un système de fichiers (<code>filesystem</code> ; système de fichiers à proprement parler ou clone), un volume (<code>volume</code>) ou un instantané (<code>snapshot</code>).</p>

TABLEAU 5-1

Description des propriétés ZFS natives

(Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
used	Valeur numérique	SO	Propriété en lecture seule identifiant la quantité d'espace disque utilisée par le jeu de données et tous ses descendants. Pour obtenir une description détaillée de cette propriété, reportez-vous à la section “Propriété used” à la page 164.
usedbychildren	Valeur numérique	off	Propriété en lecture seule indiquant la quantité d'espace disque utilisée par les enfants de ce jeu de données, qui serait libérée si tous ses enfants étaient détruits. L'abréviation de la propriété est usedchild.
usedbydataset	Valeur numérique	off	Propriété en lecture seule indiquant la quantité d'espace disque utilisée par le jeu de données lui-même, qui serait libérée si ce dernier était détruit, après la destruction préalable de tous les instantanés et la suppression de toutes les réservations reservation. L'abréviation de la propriété est usedds.
usedbyreservation	Valeur numérique	off	Propriété en lecture seule indiquant la quantité d'espace disque utilisée par un jeu reservation sur un jeu de données, qui serait libérée si le jeu reservation était supprimé. L'abréviation de la propriété est usedrefserv.
usedbysnapshots	Valeur numérique	off	Propriété en lecture seule indiquant la quantité d'espace disque utilisée par les instantanés de ce jeu de données. En particulier, elle correspond à la quantité d'espace disque qui serait libérée si l'ensemble des instantanés de ce jeu de données était supprimé. Notez que cette valeur ne correspond pas simplement à la somme des propriétés used des instantanés, car l'espace peut être partagé par plusieurs instantanés. L'abréviation de la propriété est usedsnap.
version	Valeur numérique	SO	Identifie la version du disque d'un système de fichiers. Cette information n'est pas liée à la version du pool. Cette propriété peut uniquement être définie avec une version supérieure prise en charge par la version du logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande zfs upgrade.

TABLEAU 5-1 Description des propriétés ZFS natives (Suite)

Nom de propriété	Type	Valeur par défaut	Description
utf8only	Booléen	Off	Cette propriété indique si un système de fichiers doit rejeter des noms de fichiers contenant des caractères non inclus dans l'ensemble de caractères au format UTF-8. Si cette propriété est définie de façon explicite sur off, la propriété normalization doit soit être définie de façon non explicite soit être définie sur none. La valeur par défaut pour la propriété utf8only est off. Cette propriété ne peut pas être modifiée après la création du système de fichiers.
volsize	Valeur numérique	SO	Spécifie la taille logique des volumes. Pour obtenir une description détaillée de cette propriété, reportez-vous à la section “Propriété volsize” à la page 171.
volblocksize	Valeur numérique	8 KB	(Volumes) Spécifie la taille de bloc du volume. Une fois que des données ont été écrites sur un volume, la taille de bloc ne peut plus être modifiée. Vous devez donc définir cette valeur lors de la création du volume. La taille de bloc par défaut des volumes est de 8 Ko. Toute puissance de deux comprise entre 512 octets et 128 Ko est correcte. L'abréviation de la propriété est volblock.
vscan	Booléen	Off	Contrôle si des recherches de virus doivent être effectuées sur les fichiers standard lorsqu'un fichier est ouvert et fermé. En plus de cette propriété, un service d'analyse antivirus doit également être activé afin de permettre le lancement des analyses sur des logiciels antivirus tiers, si vous en possédez. La valeur par défaut est off.
zoned	Booléen	SO	Indique si un système de fichiers a été ajouté ou non à une zone globale. Si cette propriété est activée, le point de montage ne figure pas dans la zone globale et le système ZFS ne peut pas monter le système de fichiers en réponse aux demandes. Lors de la première installation d'une zone, cette propriété est définie pour tous les systèmes de fichiers ajoutés. Pour plus d'informations sur l'utilisation du système ZFS avec des zones installées, reportez-vous à la section “Utilisation de ZFS dans un système Solaris avec zones installées” à la page 284.
xattr	Booléen	on	Indique si les attributs étendus sont activés (on) ou désactivés (off) pour ce système de fichiers.

Propriétés ZFS natives en lecture seule

Les propriétés natives en lecture seule peuvent être récupérées, mais ne peuvent pas être définies. Elles ne peuvent pas non plus être héritées. Certaines propriétés natives sont spécifiques à un type de jeu de données. Dans ce cas, le type de jeu de données est mentionné dans la description figurant dans le [Tableau 5–1](#).

Les propriétés natives en lecture seule sont répertoriées dans cette section et décrites dans le [Tableau 5–1](#).

- `available`
- `compressratio`
- `creation`
- `keystatus`
- `mounted`
- `origin`
- `referenced`
- `rekeydate`
- `type`
- `used`

Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la section “[Propriété used](#)” à la page 164.

- `usedbychildren`
- `usedbydataset`
- `usedbyrefreservation`
- `usedbysnapshots`

Pour plus d'informations sur la détermination de l'espace disque, notamment sur les propriétés `used`, `referenced` et `available`, reportez-vous à la section “[Comptabilisation de l'espace disque ZFS](#)” à la page 34.

Propriété `used`

La propriété `used` est une propriété en lecture seule indiquant la quantité d'espace disque utilisée par le jeu de données et l'ensemble de ses descendants. Cette valeur est comparée au quota et à la réservation définis pour le jeu de données. La quantité d'espace disque utilisé n'inclut pas la réservation du jeu de données. En revanche, elle prend en compte les réservations définies pour les éventuels jeux de données descendants. La quantité d'espace disque utilisée sur le parent par un jeu de données, ainsi que la quantité d'espace disque libérée si le jeu de données est détruit de façon récursive, constituent la plus grande partie de son espace utilisé et sa réservation.

Lors de la création d'un instantané, l'espace disque correspondant est dans un premier temps partagé entre cet instantané et le système de fichiers ainsi que les instantanés existants (le cas échéant). Lorsque le système de fichiers est modifié, l'espace disque précédemment partagé devient dédié à l'instantané. Il est alors comptabilisé dans l'espace utilisé par cet instantané. L'espace disque utilisé par un instantané représente ses données uniques. La suppression d'instantanés peut également augmenter l'espace disque dédié et utilisé par les autres instantanés. Pour plus d'informations sur les instantanés et les questions d'espace, reportez-vous à la section [“Comportement d'espace saturé” à la page 35](#).

La quantité d'espace disque utilisé, disponible et référencé ne comprend pas les modifications en attente. Ces modifications sont généralement prises en compte au bout de quelques secondes. La modification d'un disque utilisant la fonction `fsync(3c)` ou `O_SYNC` ne garantit pas la mise à jour immédiate des informations concernant l'utilisation de l'espace disque.

Les informations de propriété `usedbychildren`, `usedbydataset`, `usedbyreservation` et `usedbysnapshots` peuvent être affichées à l'aide de la commande `zfs list -o space`. Ces propriétés divisent la propriété `used` en espace disque utilisé par les descendants. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Tableau 5-1](#).

Propriétés ZFS natives définies

Les propriétés natives définies sont les propriétés dont les valeurs peuvent être récupérées et modifiées. La définition des propriétés natives s'effectue à l'aide de la commande `zfs set`, selon la procédure décrite à la section [“Définition des propriétés ZFS” à la page 176](#) ou à l'aide de la commande `zfs create`, selon la procédure décrite à la section [“Création d'un système de fichiers ZFS” à la page 146](#). À l'exception des quotas et des réservations, les propriétés natives définies sont héritées. Pour plus d'informations sur les quotas et les réservations, reportez-vous à la section [“Définition des quotas et réservations ZFS” à la page 196](#).

Certaines propriétés natives définies sont spécifiques à un type de jeu de données. Dans ce cas, le type de jeu de données est mentionné dans la description figurant dans le [Tableau 5-1](#). Sauf indication contraire, les propriétés s'appliquent à tous les types de jeu de données : aux systèmes de fichiers, aux volumes, aux clones et aux instantanés.

Les propriétés pouvant être définies sont répertoriées dans cette section et décrites dans le [Tableau 5-1](#).

- `aclinherit`

Pour obtenir une description détaillée, reportez-vous à la section [“Propriétés ACL” à la page 244](#).

- `atime`

- `canmount`

- `casesensitivity`

- `checksum`

- `compression`
- `copies`
- `devices`
- `dedup`
- `encryption`
- `exec`
- `keysource`
- `logbias`
- `mlslabel`
- `mountpoint`
- `nbmand`
- `normalization`
- `primarycache`
- `quota`
- `readonly`
- `recordsize`

Pour obtenir une description détaillée de cette propriété, reportez-vous à la section [“Propriété `recordsize`” à la page 170](#).

- `refquota`
- `refreservation`
- `reservation`
- `rstchown`
- `secondarycache`
- `share.smb`
- `share.nfs`
- `setuid`
- `snapdir`
- `version`
- `vscan`
- `utf8only`
- `volsize`

Pour obtenir une description détaillée de cette propriété, reportez-vous à la section [“Propriété `volsize`” à la page 171](#).

- `volblocksize`

- `zoned`
- `xattr`

Propriété `canmount`

Si la propriété `canmount` est désactivée (valeur `off`), le système de fichiers ne peut pas être monté à l'aide de la commande `zfs mount`, ni de la commande `zfs mount -a`. Définir cette propriété sur `off` équivaut à définir la propriété `mountpoint` sur `none`, à la différence près que le système de fichiers conserve une propriété `mountpoint` normale pouvant être héritée. Vous pouvez par exemple définir cette propriété sur la valeur `off` et définir des propriétés héritées pour les systèmes de fichiers descendants. Toutefois, le système de fichiers parent à proprement parler n'est jamais monté, ni accessible par les utilisateurs. Dans ce cas, le système de fichiers parent sert de *conteneur* afin de pouvoir définir des propriétés sur le conteneur ; toutefois, le conteneur à proprement parler n'est jamais accessible.

L'exemple suivant illustre la création du système de fichiers `userpool` avec la propriété `canmount` désactivée (valeur `off`). Les points de montage des systèmes de fichiers utilisateur descendants sont définis sur un emplacement commun, `/export/home`. Les systèmes de fichiers descendants héritent des propriétés définies sur le système de fichiers parent, mais celui-ci n'est jamais monté.

```
# zpool create userpool mirror c0t5d0 c1t6d0
# zfs set canmount=off userpool
# zfs set mountpoint=/export/home userpool
# zfs set compression=on userpool
# zfs create userpool/user1
# zfs create userpool/user2
# zfs mount
userpool/user1           /export/home/user1
userpool/user2           /export/home/user2
```

Lorsque la propriété `canmount` est définie sur `noauto`, le système de fichiers peut uniquement être monté de façon explicite et pas automatique.

Propriété `casesensitivity`

Cette propriété indique si l'algorithme de correspondance de nom de fichiers utilisé par le système de fichiers doit être *casesensitive* (respecter la casse), *caseinsensitive* (ne pas tenir compte de la casse) ou autoriser une combinaison des deux styles de correspondance (*mixed*).

Lorsqu'une demande de correspondance ne tenant pas compte de la casse est effectuée sur un système de fichiers défini sur *mixed*, le comportement est généralement identique à ce qu'il serait sur un système de fichiers ne tenant pas compte de la casse. Toutefois, un système de fichiers doté d'une sensibilité à la casse "mixte" peut contenir des répertoires portant des noms uniques en cas de respect de la casse, mais qui ne sont pas uniques lorsque la casse n'est pas prise en compte.

Par exemple, un répertoire peut contenir des fichiers nommés `foo`, `Foo` et `F00`. Si une demande de correspondance ne tenant pas compte de la casse est effectuée pour l'une des formes possibles de `foo` (par exemple `foo`, `F00`, `Fo0`, `f0o`, etc.), l'algorithme de correspondance sélectionne en tant que correspondance l'un des trois fichiers existants. Il est impossible de prévoir avec certitude quel fichier sera choisi comme correspondance par l'algorithme ; en revanche, il est certain que le même fichier sera choisi comme correspondance pour toutes les formes de `foo`. Le fichier choisi comme correspondance ne tenant pas compte de la casse pour `foo`, `F00`, `f0o`, `Foo`, et ainsi de suite, est toujours le même, tant que le répertoire n'est pas modifié.

Les propriétés `utf8only`, `normalization` et `casesensitivity` fournissent également de nouvelles autorisations qui peuvent être attribuées à des utilisateurs non privilégiés par le biais de l'administration déléguée de ZFS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Délégation d'autorisations ZFS” à la page 268](#).

Propriété `copies`

A des fins de fiabilité, les métadonnées d'un système de fichiers ZFS sont automatiquement stockées plusieurs fois sur différents disques, lorsque cela est possible. Cette fonction est connue sous le terme anglais de *ditto blocks*.

Cette version vous permet également de stocker plusieurs copies des données utilisateur par système de fichiers à l'aide de la commande `zfs set copies`. Par exemple :

```
# zfs set copies=2 users/home
# zfs get copies users/home
NAME          PROPERTY  VALUE    SOURCE
users/home    copies    2        local
```

Les valeurs disponibles sont 1, 2 et 3. La valeur par défaut est 1. Ces copies constituent un ajout à toute redondance de niveau pool, par exemple dans une configuration en miroir ou RAID-Z.

Stocker plusieurs copies des données utilisateur ZFS présente les avantages suivants :

- Cela améliore la rétention des données en autorisant leur récupération à partir d'erreurs de lecture de blocs irrécupérables, comme par exemple des défaillances de média (plus connues sous le nom de *bit rot*) pour l'ensemble des configurations ZFS.
- Cela garantit la sécurité des données, même lorsqu'un seul disque est disponible.
- Cela permet de choisir les stratégies de protection des données par système de fichiers et de dépasser les capacités du pool de stockage.

Remarque – Selon l'allocation des blocs "ditto" dans le pool de stockage, plusieurs copies peuvent être placées sur un seul disque. La saturation ultérieure d'un disque peut engendrer l'indisponibilité de tous les blocs "ditto".

Vous pouvez envisager l'utilisation des blocs "ditto" lorsque vous créez accidentellement un pool non redondant et lorsque vous avez besoin de définir des stratégies de conservation de données.

Propriété dedup

La propriété dedup détermine si les données en double sont supprimées d'un système de fichiers. Si la propriété dedup est activée pour un système de fichiers, les blocs de données dupliquées sont supprimés de façon synchrone. Par conséquent, seules les données uniques sont stockées et les composants communs sont partagés entre les fichiers.

N'activez pas la propriété dedup sur des systèmes de fichiers résidant sur des systèmes de production avant d'avoir passé en revue les points suivants :

1. Déterminez si vous pouvez économiser de l'espace grâce à la suppression des doublons. Si la suppression des doublons ne s'appliquent pas à vos données, inutile d'activer cette propriété. Par exemple :

zdb -S tank

Simulated DDT histogram:

allocated					referenced			
bucket								
refcnt	blocks	LSIZE	PSIZE	DSIZE	blocks	LSIZE	PSIZE	DSIZE
1	2.27M	239G	188G	194G	2.27M	239G	188G	194G
2	327K	34.3G	27.8G	28.1G	698K	73.3G	59.2G	59.9G
4	30.1K	2.91G	2.10G	2.11G	152K	14.9G	10.6G	10.6G
8	7.73K	691M	529M	529M	74.5K	6.25G	4.79G	4.80G
16	673	43.7M	25.8M	25.9M	13.1K	822M	492M	494M
32	197	12.3M	7.02M	7.03M	7.66K	480M	269M	270M
64	47	1.27M	626K	626K	3.86K	103M	51.2M	51.2M
128	22	908K	250K	251K	3.71K	150M	40.3M	40.3M
256	7	302K	48K	53.7K	2.27K	88.6M	17.3M	19.5M
512	4	131K	7.50K	7.75K	2.74K	102M	5.62M	5.79M
2K	1	2K	2K	2K	3.23K	6.47M	6.47M	6.47M
8K	1	128K	5K	5K	13.9K	1.74G	69.5M	69.5M
Total	2.63M	277G	218G	225G	3.22M	337G	263G	270G

dedup = 1.20, compress = 1.28, copies = 1.03, dedup * compress / copies = 1.50

Si le ratio estimé est supérieur à 2, la suppression des doublons est susceptible de vous faire gagner de la place.

Dans l'exemple ci-dessus, le ratio de suppression des doublons est inférieur à 2, si bien que l'activation de dedup n'est pas recommandée.

2. Assurez-vous que votre système dispose de suffisamment de mémoire pour prendre en charge dedup.

- Chaque entrée de table dedup interne a une taille d'environ 320 octets.
- Multipliez le nombre de blocs alloués par 320. Par exemple :

in-core DDT size = 2.63M x 320 = 841.60M

3. Les performances de la propriété `dedup` sont optimisées lorsque le tableau de suppression des doublons tient en mémoire. Si ce tableau doit être écrit sur le disque, les performances diminuent. Par exemple, la suppression d'un système de fichiers volumineux lorsque l'option de déduplication est activée entrave considérablement les performances du système si les conditions relatives à la mémoire évoquées plus haut ne sont pas satisfaites.

Quand `dedup` est activé, l'algorithme de somme de contrôle `dedup` écrase la propriété `checksum`. Définir la valeur de propriété sur `verify` équivaut à spécifier `sha256,verify`. Si la propriété est définie sur `verify` et que deux blocs ont la même signature, ZFS effectue une vérification octet par octet avec le bloc existant afin de garantir que les contenus sont identiques.

Cette propriété peut être activée pour chaque système de fichiers. Par exemple :

```
# zfs set dedup=on tank/home
```

Vous pouvez utiliser la commande `zfs get` pour déterminer si la propriété `dedup` est définie.

Bien que la suppression des doublons soit définie en tant que propriété du système de fichiers, elle s'étend à l'échelle du pool. Par exemple, vous pouvez identifier le ratio de suppression des doublons. Par exemple :

```
# zpool list tank
NAME      SIZE  ALLOC   FREE   CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool    136G  55.2G  80.8G   40%  2.30x  ONLINE  -
```

La colonne `DEDUP` indique le nombre de suppressions de doublons effectuées. Si la propriété `dedup` n'est activée sur aucun système de fichiers ou si la propriété `dedup` vient d'être activée sur le système de fichiers, le ratio `DEDUP` est `1.00x`.

Vous pouvez utiliser la commande `zpool get` pour déterminer la valeur de la propriété `dedupratio`. Par exemple :

```
# zpool get dedupratio export
NAME      PROPERTY  VALUE  SOURCE
rpool    dedupratio  3.00x  -
```

Cette propriété du pool illustre le nombre de suppressions de doublons de données effectuées dans ce pool.

Propriété encryption

Vous pouvez utiliser la propriété `encryption` pour chiffrer les systèmes de fichiers ZFS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Chiffrement des systèmes de fichiers ZFS” à la page 202](#).

Propriété recordsize

La propriété `recordsize` spécifie une taille de bloc suggérée pour les fichiers du système de fichiers.

Cette propriété s'utilise uniquement pour les charges de travail de base de données accédant à des fichiers résidant dans des enregistrements à taille fixe. Le système ZFS ajuste automatiquement les tailles en fonction d'algorithmes internes optimisés pour les schémas d'accès classiques. Pour les bases de données générant des fichiers volumineux mais accédant uniquement à certains fragments de manière aléatoire, ces algorithmes peuvent se révéler inadaptés. La définition d'une valeur `recordsize` supérieure ou égale à la taille d'enregistrement de la base de données peut améliorer les performances du système de manière significative. Il est vivement déconseillé d'utiliser cette propriété pour les systèmes de fichiers à usage générique. En outre, elle peut affecter les performances du système. La taille spécifiée doit être une puissance de 2 supérieure ou égale à 512 octets et inférieure ou égale à 128 Ko. La modification de la valeur `recordsize` du système de fichiers affecte uniquement les fichiers créés ultérieurement. Cette modification n'affecte pas les fichiers existants.

L'abréviation de la propriété est `recsize`.

Propriété `share.smb`

Cette propriété permet de partager des systèmes de fichiers ZFS avec le service Oracle Solaris SMB et d'identifier les options à utiliser.

Quand la propriété est activée, tous les partages qui héritent de la propriété sont repartagés avec leurs options actuelles. Quand la propriété est désactivée, les partages qui héritent de la propriété cessent d'être repartagés. Pour obtenir des exemples d'utilisation de la propriété `share.smb`, reportez-vous à la section [“Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS”](#) à la page 186.

Propriété `volsize`

La propriété `volsize` spécifie la taille logique du volume. Par défaut, la création d'un volume définit une réservation de taille identique. Toute modification apportée à la valeur de la propriété `volsize` se répercute dans des proportions identiques au niveau de la réservation. Ce fonctionnement permet d'éviter les comportements inattendus lors de l'utilisation des volumes. L'utilisation de volumes contenant moins d'espace disponible que la valeur indiquée risque, suivant le cas, d'entraîner des comportements non valides et des altérations de données. Ces symptômes peuvent également survenir lors de la modification et notamment de la réduction de la taille du volume en cours d'utilisation. Faites preuve de prudence lorsque vous ajustez la taille d'un volume.

Même s'il s'agit d'une opération déconseillée, vous avez la possibilité de créer des volumes fragmentés. Pour ce faire, spécifiez l'étiquette `-s` dans la commande `zfs create -V` ou modifiez la réservation, une fois le volume créé. Un *volume fragmenté* désigne un volume dont la réservation est différente de la taille de volume. Les modifications apportées à la propriété `volsize` des volumes fragmentés ne sont pas répercutées au niveau de la réservation.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des volumes, reportez-vous à la section [“Volumes ZFS”](#) à la page 281.

Propriétés ZFS définies par l'utilisateur

Outre les propriétés natives, le système ZFS prend en charge des propriétés définies par l'utilisateur. Les propriétés définies par l'utilisateur n'ont aucune incidence sur le comportement du système ZFS. En revanche, elles permettent d'annoter les jeux de données avec des informations adaptées à votre environnement.

Les noms de propriétés définies par l'utilisateur doivent respecter les conventions suivantes :

- Elles doivent contenir le caractère ":" (deux points) afin de les distinguer des propriétés natives.
- Elles doivent contenir des lettres en minuscule, des chiffres ou les signes de ponctuation suivants : '.', '+', ',', '!', '_'.
- La longueur maximale du nom d'une propriété définie par l'utilisateur est de 256 caractères.

La syntaxe attendue des noms de propriétés consiste à regrouper les deux composants suivants (cet espace de noms n'est toutefois pas appliqué par les systèmes ZFS) :

module:property

Si vous utilisez des propriétés définies par l'utilisateur dans un contexte de programmation, spécifiez un nom de domaine DNS inversé pour le composant *module* des noms de propriétés, afin de réduire la probabilité que deux packages développés séparément n'utilisent un nom de propriété identique à des fins différentes. Les noms de propriété commençant par `com.oracle.` sont réservés à l'usage d'Oracle Corporation.

Les valeurs des propriétés définies par l'utilisateur doivent respecter les conventions suivantes :

- Elles doivent être constituées de chaînes arbitraires systématiquement héritées et elle ne doivent jamais être validées.
- La longueur maximale de la valeur d'une propriété définie par l'utilisateur est de 1024 caractères.

Par exemple :

```
# zfs set dept:users=finance userpool/user1
# zfs set dept:users=general userpool/user2
# zfs set dept:users=itops userpool/user3
```

Toutes les commandes fonctionnant avec des propriétés (par exemple, les commandes `zfs list`, `zfs get`, `zfs set`, etc.) permettent d'utiliser des propriétés natives et des propriétés définies par l'utilisateur.

Par exemple :

```
zfs get -r dept:users userpool
NAME          PROPERTY  VALUE      SOURCE
userpool      dept:users all        local
```

```

userpool/user1  dept:users  finance      local
userpool/user2  dept:users  general      local
userpool/user3  dept:users  itops        local

```

Pour supprimer une propriété définie par l'utilisateur, utilisez la commande `zfs inherit`. Par exemple :

```
# zfs inherit -r dept:users userpool
```

Si cette propriété n'est définie dans aucun jeu de données parent, elle est définitivement supprimée.

Envoi de requêtes sur les informations des systèmes de fichiers ZFS

La commande `zfs list` contient un mécanisme extensible permettant d'afficher et d'envoyer des requêtes sur les informations des systèmes de fichiers. Cette section décrit les requêtes de base ainsi que les requêtes plus complexes.

Affichage des informations de base des systèmes ZFS

La commande `zfs list` spécifiée sans option permet de répertorier les informations de base sur les jeux de données. Cette commande affiche le nom de tous les jeux de données définis sur le système ainsi que les valeurs `used`, `available`, `referenced` et `mountpoint` correspondantes. Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous à la section [“Présentation des propriétés ZFS” à la page 149](#).

Par exemple :

```

# zfs list
users                2.00G  64.9G   32K   /users
users/home           2.00G  64.9G   35K   /users/home
users/home/cindy     548K   64.9G  548K   /users/home/cindy
users/home/mark      1.00G  64.9G  1.00G   /users/home/mark
users/home/neil      1.00G  64.9G  1.00G   /users/home/neil

```

Cette commande permet d'afficher des jeux de données spécifiques. Pour cela, spécifiez le nom du ou des jeux de données à afficher sur la ligne de commande. Vous pouvez également spécifier l'option `-r` pour afficher de manière récursive tous les descendants des jeux de données. Par exemple :

```

# zfs list -t all -r users/home/mark
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
users/home/mark                    1.00G  64.9G  1.00G   /users/home/mark
users/home/mark@yesterday           0      -   1.00G   -
users/home/mark@today               0      -   1.00G   -

```

Vous pouvez utiliser la commande `zfs list` avec le point de montage d'un système de fichiers. Par exemple :

```
# zfs list /user/home/mark
NAME                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
users/home/mark     1.00G  64.9G  1.00G  /users/home/mark
```

L'exemple suivant montre comment afficher des informations de base sur `tank/home/gina` et l'ensemble de ses systèmes de fichiers descendants :

```
# zfs list -r users/home/gina
NAME                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
users/home/gina      2.00G  62.9G   32K  /users/home/gina
users/home/gina/projects  2.00G  62.9G   33K  /users/home/gina/projects
users/home/gina/projects/fs1 1.00G  62.9G  1.00G  /users/home/gina/projects/fs1
users/home/gina/projects/fs2 1.00G  62.9G  1.00G  /users/home/gina/projects/fs2
```

Pour plus d'informations sur la commande `zfs list`, reportez-vous à la page de manuel [zfs\(1M\)](#).

Création de requêtes ZFS complexes

Les options `-o`, `-t` et `-H` permettent de personnaliser la sortie de la commande `-zfs list`.

Vous pouvez également personnaliser la sortie des valeurs de propriété en spécifiant l'option `-o` ainsi que la liste des propriétés souhaitées séparées par une virgule. Toute propriété de jeu de données peut être utilisée en tant qu'argument valide. Pour consulter la liste de toutes les propriétés de jeu de données prises en charge, reportez-vous à la section [“Présentation des propriétés ZFS” à la page 149](#). Outre les propriétés répertoriées dans cette section, la liste de l'option `-o` peut également contenir la valeur littérale `name` afin de définir l'inclusion du nom de jeu de données dans la sortie.

Les exemples suivants illustrent l'utilisation de la commande `zfs list` pour afficher le nom de jeu de données et des valeurs `share.nfs` et `mountpoint`.

```
# zfs list -r -o name,share.nfs,mountpoint users/home
NAME                NFS      MOUNTPOINT
users/home           on       /users/home
users/home/cindy     on       /users/home/cindy
users/home/gina       on       /users/home/gina
users/home/gina/projects on      /users/home/gina/projects
users/home/gina/projects/fs1 on      /users/home/gina/projects/fs1
users/home/gina/projects/fs2 on      /users/home/gina/projects/fs2
users/home/mark       on       /users/home/mark
users/home/neil       on       /users/home/neil
```

L'option `-t` permet de spécifier le type de jeu de données à afficher. Le tableau suivant décrit les différents types valides.

TABLEAU 5-2 Types d'objets ZFS

Type	Description
filesystem	Systèmes de fichiers et clones
volume	Volumes
share	Partage de système de fichiers
snapshot	Instantanés

L'option `-t` permet de spécifier la liste des types de jeux de données à afficher, séparés par une virgule. L'exemple suivant illustre l'affichage du nom et de la propriété `-used` de l'ensemble des systèmes de fichiers via l'utilisation simultanée des options `-t` et `o` :

```
# zfs list -r -t filesystem -o name,used users/home
NAME                               USED
users/home                         4.00G
users/home/cindy                   548K
users/home/gina                    2.00G
users/home/gina/projects           2.00G
users/home/gina/projects/fs1       1.00G
users/home/gina/projects/fs2       1.00G
users/home/mark                    1.00G
users/home/neil                    1.00G
```

L'option `-H` permet d'exclure l'en-tête de la commande `zfs list` lors de la génération de la sortie. L'option `-H` permet de remplacer les espaces par un caractère de tabulation. Cette option permet notamment d'effectuer des analyses sur les sorties (par exemple, des scripts). L'exemple suivant illustre la sortie de la commande `zfs list` spécifiée avec l'option `-H` :

```
# zfs list -r -H -o name users/home
users/home
users/home/cindy
users/home/gina
users/home/gina/projects
users/home/gina/projects/fs1
users/home/gina/projects/fs2
users/home/mark
users/home/neil
```

Gestion des propriétés ZFS

La gestion des propriétés de jeu de données s'effectue à l'aide des sous-commandes `set`, `inherit` et `get` de la commande `zfs`.

- “Définition des propriétés ZFS” à la page 176
- “Héritage des propriétés ZFS” à la page 177
- “Envoi de requêtes sur les propriétés ZFS” à la page 178

Définition des propriétés ZFS

La commande `zfs set` permet de modifier les propriétés de jeu de données pouvant être définies. Vous pouvez également définir les propriétés lors de la création des jeux de données à l'aide de la commande `zfs create`. Pour consulter la listes des propriétés de jeu de données définies, reportez-vous à la section “[Propriétés ZFS natives définies](#)” à la page 165.

La commande `zfs set` permet d'indiquer une séquence propriété/valeur au format *property=value*, suivie du nom du jeu de données. Lors de chaque appel de la commande `zfs set`, vous ne pouvez définir ou modifier qu'une propriété à la fois.

L'exemple suivant illustre la définition de la propriété `atime` sur la valeur `off` pour `tank/home`.

```
# zfs set atime=off tank/home
```

Vous pouvez également définir les propriétés des systèmes de fichiers une fois ces derniers créés. Par exemple :

```
# zfs create -o atime=off tank/home
```

Vous pouvez spécifier des valeurs de propriété numériques en utilisant les suffixes faciles à utiliser suivants (par taille croissante) : BKMGTPEZ. Ces suffixes peuvent être suivis de la lettre `b` (signifiant "byte", octet) à l'exception du suffixe `B`, qui fait déjà référence à cette unité de mesure. Les quatre invocations suivantes de `zfs set` sont des expressions numériques équivalentes qui définissent la propriété `quota` sur la valeur de 20 Go sur le système de fichiers `users/home/mark` :

```
# zfs set quota=20G users/home/mark
# zfs set quota=20g users/home/mark
# zfs set quota=20GB users/home/mark
# zfs set quota=20gb users/home/mark
```

Si vous tentez de définir une propriété sur un système de fichiers à 100% de sa capacité, un message semblable à celui-ci s'affichera :

```
# zfs set quota=20gb users/home/mark
cannot set property for '/users/home/mark': out of space
```

Les valeurs des propriétés non numériques respectent la casse et doivent être en lettres minuscules, à l'exception de `mountpoint`. Les valeurs de cette propriété peuvent contenir à la fois des majuscules et des minuscules.

Pour plus d'informations sur la commande `zfs set`, reportez-vous à la page de manuel [zfs\(1M\)](#).

Héritage des propriétés ZFS

A l'exception des quotas et des réservations, toutes les propriétés pouvant être définies héritent de la valeur du système de fichiers parent (sauf si un quota ou une réservation est explicitement défini sur le système de fichiers descendant). Si aucune valeur explicite n'est définie pour une propriété d'un système ascendant, la valeur par défaut de cette propriété est appliquée. Vous pouvez utiliser la commande `zfs inherit` pour effacer la valeur d'une propriété et faire ainsi hériter la valeur du système de fichiers parent.

L'exemple suivant utilise la commande `zfs set` pour activer la compression du système de fichiers `tank/home/jeff`. La commande `zfs inherit` est ensuite exécutée afin de supprimer la valeur de la propriété `compression`, entraînant ainsi l'héritage de la valeur par défaut `off`. En effet, la propriété `compression` n'est définie localement ni pour `home`, ni pour `tank` ; la valeur par défaut est donc appliquée. Si la compression avait été activée pour ces deux systèmes, la valeur définie pour le système ascendant direct aurait été utilisée (en l'occurrence, `home`).

```
# zfs set compression=on tank/home/jeff
# zfs get -r compression tank/home
```

NAME	PROPERTY	VALUE	SOURCE
tank/home	compression	off	default
tank/home/eric	compression	off	default
tank/home/eric@today	compression	-	-
tank/home/jeff	compression	on	local

```
# zfs inherit compression tank/home/jeff
# zfs get -r compression tank/home
```

NAME	PROPERTY	VALUE	SOURCE
tank/home	compression	off	default
tank/home/eric	compression	off	default
tank/home/eric@today	compression	-	-
tank/home/jeff	compression	off	default

La sous-commande `inherit` est appliquée de manière récursive lorsque l'option `-r` est spécifiée. Dans l'exemple suivant, la commande entraîne l'héritage de la valeur de la propriété `compression` pour `tank/home` ainsi que pour ses éventuels descendants :

```
# zfs inherit -r compression tank/home
```

Remarque – L'utilisation de l'option `-r` supprime la valeur de propriété actuelle pour l'ensemble des systèmes de fichiers descendants.

Pour plus d'informations sur la commande `zfs inherit`, reportez-vous à la page de manuel [zfs\(1M\)](#).

Envoi de requêtes sur les propriétés ZFS

Le moyen le plus simple pour envoyer une requête sur les valeurs de propriété consiste à exécuter la commande `zfs list`. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Affichage des informations de base des systèmes ZFS” à la page 173](#). Cependant, dans le cadre de requêtes complexes et pour les scripts, utilisez la commande `zfs get` afin de fournir des informations plus détaillées dans un format personnalisé.

La commande `zfs get` permet de récupérer les propriétés de jeu de données. L'exemple suivant illustre la récupération d'une seule valeur de propriété au sein d'un jeu de données :

```
# zfs get checksum tank/ws
NAME          PROPERTY    VALUE      SOURCE
tank/ws       checksum    on         default
```

La quatrième colonne `SOURCE` indique l'origine de la valeur de cette propriété. Le tableau ci-dessous définit les valeurs possibles de la source.

TABLEAU 5-3 Valeurs possibles de la colonne `SOURCE` (commande `zfs get`)

Valeur	Description
default	Cette propriété n'a jamais été définie de manière explicite pour ce jeu de données ni pour ses systèmes ascendants. La valeur par défaut est utilisée.
inherited from <i>dataset-name</i>	La valeur de propriété est héritée du jeu de données parent spécifié par la chaîne <i>dataset-name</i> .
local	La valeur de propriété a été définie de manière explicite pour ce jeu de données à l'aide de la commande <code>zfs set</code> .
temporary	Cette valeur de propriété a été définie à l'aide la commande <code>zfs mount</code> spécifiée avec l'option <code>-o</code> et n'est valide que pour la durée du montage. Pour plus d'informations sur les propriétés de point de montage temporaires, reportez-vous à la section “Utilisation de propriétés de montage temporaires” à la page 185 .
-(none)	Cette propriété est en lecture seule. Sa valeur est générée par ZFS.

Le mot-clé `all` permet de récupérer toutes les valeurs de propriétés du jeu de données. Les exemples suivants utilisent le mot-clé `all` :

```
# zfs get all tank/home
NAME          PROPERTY    VALUE      SOURCE
tank/home     aclinherit  restricted  default
tank/home     aclmode    discard    default
tank/home     atime      on         default
tank/home     available  66.9G      -
tank/home     canmount    on         default
tank/home     casesensitivity  mixed      -
```

tank/home	checksum	on	default
tank/home	compression	off	default
tank/home	compressratio	1.00x	-
tank/home	copies	1	default
tank/home	creation	Fri May 11 10:58 2012	-
tank/home	dedup	off	default
tank/home	devices	on	default
tank/home	encryption	off	-
tank/home	exec	on	default
tank/home	keysource	none	default
tank/home	keystatus	none	-
tank/home	logbias	latency	default
tank/home	mlslabel	none	-
tank/home	mounted	yes	-
tank/home	mountpoint	/tank/home	default
tank/home	multilevel	off	-
tank/home	nbmand	off	default
tank/home	normalization	none	-
tank/home	primarycache	all	default
tank/home	quota	none	default
tank/home	readonly	off	default
tank/home	recordsize	128K	default
tank/home	referenced	43K	-
tank/home	refquota	none	default
tank/home	refreservation	none	default
tank/home	rekeydate	-	default
tank/home	reservation	none	default
tank/home	rstchown	on	default
tank/home	secondarycache	all	default
tank/home	setuid	on	default
tank/home	shadow	none	-
tank/home	share.*	...	local
tank/home	snapdir	hidden	default
tank/home	sync	standard	default
tank/home	type	filesystem	-
tank/home	used	8.54M	-
tank/home	usedbychildren	8.49M	-
tank/home	usedbydataset	43K	-
tank/home	usedbyrefreservation	0	-
tank/home	usedbysnapshots	0	-
tank/home	utf8only	off	-
tank/home	version	6	-
tank/home	vscan	off	default
tank/home	xattr	on	default
tank/home	zoned	off	default

L'option `-s` spécifiée avec la commande `zfs get` permet de spécifier, en fonction du type de source, les propriétés à afficher. Cette option permet d'indiquer la liste des types de sources souhaités, séparés par une virgule. Seules les propriétés associées au type de source spécifié sont affichées. Les types de source valides sont `local`, `default`, `inherited`, `temporary` et `none`. L'exemple suivant indique l'ensemble des propriétés définies localement sur `tank/ws`.

```
# zfs get -s local all tank/ws
NAME      PROPERTY      VALUE      SOURCE
tank/ws   compression   on         local
```

Les options décrites ci-dessus peuvent être associées à l'option `-r` afin d'afficher de manière récursive les propriétés spécifiées sur les systèmes enfant du système de fichiers concerné. Dans l'exemple suivant, toutes les propriétés temporaires de l'ensemble des systèmes de fichiers de `tank/home` sont affichées de façon récursive :

```
# zfs get -r -s temporary all tank/home
NAME                                PROPERTY    VALUE      SOURCE
tank/home                          atime       off        temporary
tank/home/jeff                     atime       off        temporary
tank/home/mark                      quota       20G        temporary
```

Vous pouvez interroger les valeurs d'une propriété à l'aide de la commande `zfs get` sans spécifier le système de fichiers cible (la commande fonctionne sur tous les systèmes de fichiers et les pools). Par exemple :

```
# zfs get -s local all
tank/home                          atime       off        local
tank/home/jeff                     atime       off        local
tank/home/mark                      quota       20G        local
```

Pour plus d'informations sur la commande `zfs get`, reportez-vous à la page de manuel [zfs\(1M\)](#).

Envoi de requête sur les propriétés ZFS pour l'exécution de scripts

La commande `zfs get` prend en charge les options `-H` et `-o`, qui permettent l'exécution de scripts. Vous pouvez utiliser l'option `-H` pour omettre les informations d'en-tête et pour remplacer un espace par un caractère de tabulation. L'uniformisation des espaces permet de faciliter l'analyse des données. Vous pouvez utiliser l'option `-o` pour personnaliser la sortie de l'une des façons suivantes :

- Le littéral nom peut être utilisé avec une liste séparée par des virgules de propriétés comme l'explique la section [“Présentation des propriétés ZFS” à la page 149](#).
- Une liste de champs littéraux séparés par des virgules (`name`, `value`, `property` et `source`) suivi d'un espace et d'un argument. En d'autres termes, il s'agit d'une liste de propriétés séparées par des virgules.

L'exemple suivant illustre la commande permettant de récupérer une seule valeur en spécifiant les options `-H` et `-o` de la commande `zfs get`:

```
# zfs get -H -o value compression tank/home
on
```

L'option `-p` indique les valeurs numériques sous leur forme exacte. Par exemple, 1 Mo serait signalé sous la forme 1000000. Cette option peut être utilisée comme suit :

```
# zfs get -H -o value -p used tank/home
182983742
```

L'option `-r` permet de récupérer de manière récursive les valeurs demandées pour l'ensemble des descendants et peut s'utiliser avec toutes les options mentionnées précédemment. Dans l'exemple suivant, les options `-H`, `-o` et `-r` sont spécifiées afin de récupérer le nom du système de fichiers et la valeur de la propriété `used` pour `export/home` et ses descendants, tout en excluant les en-têtes dans la sortie :

```
# zfs get -H -o name,value -r used export/home
```

Montage de système de fichiers ZFS

Cette section décrit le processus de montage des systèmes de fichiers ZFS

- [“Gestion des points de montage ZFS” à la page 181](#)
- [“Montage de système de fichiers ZFS” à la page 183](#)
- [“Utilisation de propriétés de montage temporaires” à la page 185](#)
- [“Démontage des systèmes de fichiers ZFS” à la page 185](#)

Gestion des points de montage ZFS

Par défaut, un système de fichiers ZFS est automatiquement monté lors de sa création. Vous pouvez déterminer un comportement de point de montage spécifique pour un système de fichiers comme décrit dans cette section.

Vous pouvez également définir le point de montage par défaut du système de fichiers d'un pool lors de l'exécution de la commande `zpool create` en spécifiant l'option `-m`. Pour plus d'informations sur la création de pools, reportez-vous à la section [“Création de pools de stockage ZFS” à la page 55](#).

Tous les systèmes de fichiers ZFS sont montés lors de l'initialisation à l'aide du service `svc://system/filesystem/local SMF` (Service Management Facility). Les systèmes de fichiers sont montés sous */path*, où *path* correspond au nom du système de fichiers. Système de fichiers ZFS

Vous pouvez remplacer le point de montage par défaut à l'aide de la commande `zfs set` pour définir la propriété `mountpoint` sur un chemin spécifique. ZFS crée automatiquement le point de montage spécifié, si nécessaire, et monte automatiquement le système de fichiers correspondant.

Les systèmes de fichiers ZFS sont automatiquement montés au moment de l'initialisation sans qu'il soit nécessaire d'éditer le fichier `/etc/vfstab`.

La propriété `mountpoint` est héritée. Par exemple, si le fichier `pool/home` est doté d'une propriété `mountpoint` définie sur `/export/stuff`, alors `pool/home/user` hérite de la valeur `/export/stuff/user` pour sa propriété `mountpoint`.

Pour éviter le montage d'un système de fichiers, définissez la propriété `mountpoint` sur `none`. En outre, la propriété `canmount` peut être utilisée pour contrôler le montage d'un système de fichiers. Pour plus d'informations sur la propriété `canmount`, reportez-vous à la section [“Propriété `canmount`” à la page 167](#).

Les systèmes de fichiers peuvent également être gérés de manière explicite à l'aide d'interfaces de montage héritées en utilisant la commande `zfs set` pour définir la propriété `mountpoint` sur `legacy`. Dans ce cas, le montage et la gestion d'un système de fichiers ne sont pas gérés automatiquement par ZFS. Ces opérations s'effectuent alors à l'aide des outils hérités, comme les commandes `mount` et `umount` et le fichier `/etc/vfstab`. Pour plus d'informations sur les montages hérités, reportez-vous à la section [“Points de montage hérités” à la page 183](#).

Points de montage automatiques

- Lorsque vous modifiez la propriété `mountpoint` de `legacy` à `none` sur un chemin spécifique, le système de fichiers ZFS est automatiquement monté.
- Si le système de fichiers ZFS est géré automatiquement sans être monté et si la propriété `mountpoint` est modifiée, le système de fichiers reste démonté.

Les systèmes de fichiers dont la propriété `mountpoint` n'est pas définie sur `legacy` sont gérés par le système ZFS. L'exemple suivant illustre la création d'un système de fichiers dont le point de montage est automatiquement géré par le système ZFS :

```
# zfs create pool/filesystem
# zfs get mountpoint pool/filesystem
NAME          PROPERTY    VALUE                               SOURCE
pool/filesystem mountpoint  /pool/filesystem                  default
# zfs get mounted pool/filesystem
NAME          PROPERTY    VALUE                               SOURCE
pool/filesystem mounted    yes                                   -
```

Vous pouvez également définir la propriété `mountpoint` de manière explicite, comme dans l'exemple suivant :

```
# zfs set mountpoint=/mnt pool/filesystem
# zfs get mountpoint pool/filesystem
NAME          PROPERTY    VALUE                               SOURCE
pool/filesystem mountpoint  /mnt                                local
# zfs get mounted pool/filesystem
NAME          PROPERTY    VALUE                               SOURCE
pool/filesystem mounted    yes                                   -
```

Si la propriété `mountpoint` est modifiée, le système de fichiers est automatiquement démonté de l'ancien point de montage et remonté sur le nouveau. Les répertoires de point de montage sont créés, le cas échéant. Si ZFS n'est pas en mesure de démonter un système de fichiers parce qu'il est actif, une erreur est signalée et un démontage manuel forcé doit être effectué.

Points de montage hérités

La gestion des systèmes de fichiers ZFS peut s'effectuer à l'aide d'outils hérités. Pour cela, la propriété `mountpoint` doit être définie sur `legacy`. Les systèmes de fichiers hérités sont alors gérés à l'aide des commandes `mount` et `umount` et du fichier `/etc/vfstab`. Lors de l'initialisation, le système de fichiers ZFS ne monte pas automatiquement les systèmes de fichiers hérités et les commandes ZFS `mount` et `umount` ne fonctionnent pas sur ces types de systèmes de fichiers. Les exemples suivants illustrent la définition et la gestion d'un système de fichiers ZFS hérité :

```
# zfs set mountpoint=legacy tank/home/eric
# mount -F zfs tank/home/eschrock /mnt
```

Pour monter automatiquement un système de fichiers hérité lors de l'initialisation, vous devez ajouter une entrée au fichier `/etc/vfstab`. L'exemple suivant montre l'entrée telle qu'elle peut apparaître dans le fichier `/etc/vfstab` :

#device #to mount #	device to fsck	mount point	FS type	fsck pass	mount at boot	mount options
tank/home/eric	-	/mnt	zfs	-	yes	-

Les entrées `device to fsck` et `fsck pass` sont définies sur `-` car la commande `fsck` ne s'applique pas aux systèmes de fichiers ZFS. Pour plus d'informations sur l'intégrité des données ZFS, reportez-vous à la section [“Sémantique transactionnelle” à la page 28](#).

Montage de système de fichiers ZFS

Le montage des systèmes de fichiers ZFS s'effectue automatiquement lors du processus de création ou lors de l'initialisation du système. Vous ne devez utiliser la commande `zfs mount` que lorsque vous devez modifier les options de montage ou monter/démonter explicitement les systèmes de fichiers.

Spécifiée sans argument, la commande `zfs mount` répertorie tous les systèmes de fichiers actuellement montés gérés par ZFS. Les points de montage hérités ne sont pas inclus. Par exemple :

```
# zfs mount | grep tank/home
zfs mount | grep tank/home
tank/home                /tank/home
tank/home/jeff            /tank/home/jeff
```

L'option `-a` permet de monter tous les systèmes de fichiers ZFS. Les systèmes de fichiers hérités ne sont pas montés. Par exemple :

```
# zfs mount -a
```

Par défaut, le système ZFS autorise uniquement le montage sur les répertoires vides. Par exemple :

```
# zfs mount tank/home/lori
cannot mount 'tank/home/lori': filesystem already mounted
```

La gestion des points de montage hérités doit s'effectuer à l'aide des outils hérités. Toute tentative d'utilisation des outils ZFS génère une erreur. Par exemple :

```
# zfs mount tank/home/bill
cannot mount 'tank/home/bill': legacy mountpoint
use mount(1M) to mount this filesystem
# mount -F zfs tank/home/billm
```

Le montage d'un système de fichiers requiert l'utilisation d'un ensemble d'options basées sur les valeurs des propriétés associées au système de fichiers. Le tableau ci-dessous illustre la corrélation entre les propriétés et les options de montage :

TABLEAU 5-4 Options et propriétés de montage ZFS

Propriétés	Option de montage
atime	atime/noatime
devices	devices/nodevices
exec	exec/noexec
nbmand	nbmand/nonbmand
readonly	ro/rw
setuid	setuid/nosetuid
xattr	xattr/noaxttr

L'option de montage nosuid représente un alias de nodevices , nosetuid.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de montage en miroir NFSv4 pour faciliter la gestion des répertoires d'accueil ZFS montés via NFS.

Lorsque les systèmes de fichiers sont créés sur le serveur NFS, le client NFS peut les détecter automatiquement dans le montage existant d'un système de fichiers parent.

Par exemple, si le serveur neo partage déjà le système de fichiers tank et qu'il est monté sur le client zee, /tank/baz est automatiquement visible sur le client après avoir été créé sur le serveur.

```
zee# mount neo:/tank /mnt
zee# ls /mnt
baa    bar
```



```
neo# zfs create tank/baz
zee% ls /mnt
baa    bar    baz
zee% ls /mnt/baz
file1  file2
```

Utilisation de propriétés de montage temporaires

Si les options de montage décrites à la section précédente sont définies de manière explicite en spécifiant l'option `-o` avec la commande `zfs mount`, les valeurs des propriétés associées sont remplacées de manière temporaire. Ces valeurs de propriété sont désignées par la chaîne `temporary` dans la commande `zfs get` et reprennent leur valeur d'origine une fois le système de fichiers démonté. Si une valeur de propriété est modifiée alors que le système de fichiers est monté, la modification prend immédiatement effet et remplace toute valeur temporaire.

L'exemple suivant illustre la définition temporaire de l'option de montage en lecture seule sur le système de fichiers `tank/home/neil`. Le système de fichiers est censé être démonté.

```
# zfs mount -o ro users/home/neil
```

Pour modifier temporairement une valeur de propriété sur un système de fichiers monté, vous devez utiliser l'option spécifique `remount`. Dans l'exemple suivant, la propriété `atime` est temporairement définie sur la valeur `off` pour un système de fichiers monté :

```
# zfs mount -o remount,noatime users/home/neil
NAME                PROPERTY  VALUE  SOURCE
users/home/neil     atime    off    temporary
# zfs get atime users/home/perrin
```

Pour plus d'informations sur la commande `zfs mount`, reportez-vous à la page de manuel [zfs\(1M\)](#).

Démontage des systèmes de fichiers ZFS

Le démontage des systèmes de fichiers ZFS peut s'effectuer à l'aide de la commande `zfs unmount`. La commande `umount` peut utiliser le point de montage ou le nom du système de fichiers comme argument.

L'exemple suivant illustre le démontage d'un système de fichiers avec l'argument de nom de système de fichiers :

```
# zfs unmount users/home/mark
```

L'exemple suivant illustre le démontage d'un système de fichiers avec l'argument de point de montage :

```
# zfs unmount /users/home/mark
```

Si le système de fichiers est occupé, la commande `umount` échoue. L'option `-f` permet de forcer le démontage d'un système de fichiers. Le démontage forcé d'un système de fichiers requiert une attention particulière si le contenu de ce système est en cours d'utilisation. Ce type d'opération peut entraîner des comportements d'application imprévisibles.

```
# zfs unmount tank/home/eric
cannot unmount '/tank/home/eric': Device busy
# zfs unmount -f tank/home/eric
```

Pour garantir la compatibilité ascendante, vous pouvez démonter les systèmes de fichiers ZFS à l'aide de la commande héritée `umount`. Par exemple :

```
# umount /tank/home/bob
```

Pour plus d'informations sur la commande `zfs unmount`, reportez-vous à la page de manuel [zfs\(1M\)](#).

Activation et annulation du partage des systèmes de fichiers ZFS

Oracle Solaris 11.1 simplifie l'administration de partage ZFS en utilisant l'héritage de propriété ZFS. La nouvelle syntaxe de partage est activée sur les pools exécutant la version de pool 34.

Il est possible de définir plusieurs partages par système de fichiers. Chaque partage est identifié par un nom unique. Vous pouvez définir les propriétés utilisées pour partager un chemin particulier dans un système de fichiers. Par défaut, aucun système de fichier n'est partagé. En général, les services de serveur NFS ne sont pas démarrés tant qu'un partage n'est pas créé. Si vous créez un partage valide, les services NFS sont démarrés automatiquement. Si la propriété `mountpoint` d'un système de fichiers ZFS est définie sur `legacy`, ce système de fichiers peut être partagé à l'aide de la commande héritée `share`.

- La propriété `share.nfs` remplace la propriété `sharenfs` des versions précédentes pour définir et publier un partage NFS.
- La propriété `share.smb` remplace la propriété `sharesmb` des versions précédentes pour définir et publier un partage SMB.
- Les propriétés `sharenfs` et `sharesmb` sont des alias des propriétés `share.nfs` et `sharenfs`.
- Le fichier `/etc/dfs/dfstab` n'est plus utilisé pour partager les systèmes de fichiers à l'initialisation du système. La configuration de ces propriétés partage les systèmes de fichiers automatiquement. SMF gère les informations de partage ZFS ou UFS de telle sorte que les systèmes de fichiers sont partagés automatiquement au redémarrage du système. Cette fonction signifie que tous les systèmes de fichiers dont la propriété `sharenfs` ou `sharesmb` n'est pas définie ne sont pas partagés à l'initialisation.

- L'interface `sharemgr` n'est plus disponible. La commande `share` héritée est toujours disponible pour créer un partage hérité. Voir les exemples ci-dessous.
- La commande `share -a` est similaire à la commande `share -ap` précédente et donc le système de fichier est persistant. L'option `share -p` n'est plus disponible.

Par exemple, si vous voulez partager le système de fichiers `tank/home`, utilisez une syntaxe similaire à la suivante :

```
# zfs set share.nfs=on tank/home
```

Vous pouvez également spécifier des valeurs de propriétés supplémentaires ou modifier des valeurs existantes sur des partages de système de fichiers existant. Par exemple :

```
# zfs set share.nfs.nosuid=on tank/home/userA
```

Dans l'exemple précédent, où la propriété `share.nfs` est définie sur le système de fichiers `tank/home`, la valeur de propriété `share.nfs` est héritée par tous les systèmes de fichiers descendants. Par exemple :

```
# zfs create tank/home/userA
# zfs create tank/home/userB
```

Syntaxe de partage ZFS héritée

La syntaxe d'Oracle Solaris 11 est toujours prise en charge et vous pouvez donc partager des systèmes de fichiers en deux étapes. Cette syntaxe est prise en charge dans toutes les versions de `pool`.

- Tout d'abord, utilisez la commande `zfs set share` pour créer un partage NFS ou SMB pour un système de fichiers ZFS.

```
# zfs create rpool/fs1
# zfs set share=name=fs1,path=/rpool/fs1,prot=nfs rpool/fs1
name=fs1,path=/rpool/fs1,prot=nfs
```

- Ensuite, activez la propriété `sharenfs` ou `sharesmb` pour publier le partage. Par exemple :

```
# zfs set sharenfs=on rpool/fs1
# grep fs1 /etc/dfs/sharetab
/rpool/fs1      fs1      nfs      sec=sys,rw
```

Les partages de système de fichiers peuvent être affichés grâce à la commande héritée `zfs get share`.

```
# zfs get share rpool/fs1
NAME      PROPERTY  VALUE  SOURCE
rpool/fs1 share     name=fs1,path=/rpool/fs1,prot=nfs  local
```

De plus, la commande `share`, pour partager un système de fichiers, similaire à la syntaxe d'Oracle Solaris 10, est toujours prise en charge pour partager tout répertoire au sein d'un système de fichiers. Par exemple, pour partager un système de fichiers ZFS :

```
# share -F nfs /tank/zfsfs
# grep zfsfs /etc/dfs/sharetab
/tank/zfsfs      tank_zfsfs      nfs      sec=sys,rw
```

La syntaxe ci-dessus équivaut à partager un système de fichiers UFS :

```
# share -F nfs /ufsfs
# grep ufsfs /etc/dfs/sharetab
/ufsfs          -            nfs      rw
/tank/zfsfs     tank_zfsfs    nfs      rw
```

Nouvelle syntaxe de partage ZFS

La commande `zfs set` permet de partager et de publier un système de fichiers ZFS via les protocoles NFS ou SMB. Vous pouvez également définir les propriétés `share.nfs` ou `share.smb` quand le système de fichiers est créé.

Par exemple, le système de fichiers `tank/sales` est créé et partagé. Les autorisations de partage en lecture et écriture s'applique par défaut à tout le monde. Le système de fichiers descendant `tank/sales/logs` est aussi partagé automatiquement, car la propriété `share.nfs` est héritée par les systèmes de fichiers descendants et l'accès du système de fichiers `tank/sales/log` est défini en lecture seule.

```
# zfs create -o share.nfs=on tank/sales
# zfs create -o share.nfs.ro=\* tank/sales/logs
# zfs get -r share.nfs tank/sales
```

NAME	PROPERTY	VALUE	SOURCE
tank/sales	share.nfs	on	local
tank/sales%	share.nfs	on	inherited from tank/sales
tank/sales/log	share.nfs	on	inherited from tank/sales
tank/sales/log%	share.nfs	on	inherited from tank/sales

Vous pouvez fournir un accès root à un système spécifique pour un système de fichiers partagé comme suit :

```
# zfs set share.nfs=on tank/home/data
# zfs set share.nfs.sec.default.root=neo tank/home/data
```

Partage ZFS avec héritage par propriété

Dans les pools mis à niveau à la version 34, une nouvelle syntaxe de partage simplifie la gestion des partages à l'aide de l'héritage de propriétés ZFS. Chaque caractéristique de partage devient une propriété `share` distincte. Les propriétés `share` sont identifiées par les noms comportant le préfixe `share..` Exemples de propriétés `share` : `share.desc`, `share.nfs.nosuid` et `share.smb.guestok`.

La propriété `share.nfs` contrôle l'activation du partage NFS. La propriété `share.smb` contrôle l'activation du partage SMB. Les noms des propriétés héritées `sharenfs` et `sharesmb` peuvent

toujours être utilisés, car dans les nouveaux pools, `share.nfs` est un alias pour `share.nfs` et `sharesmb` est un alias pour `share.smb`. Si vous voulez partager le système de fichiers `tank/home`, utilisez une syntaxe similaire à la suivante :

```
# zfs set share.nfs=on tank/home
```

Dans cet exemple, la valeur de propriété `share.nfs` est héritée par tous les systèmes de fichiers descendants. Par exemple :

```
# zfs create tank/home/userA
# zfs create tank/home/userB
# grep tank/home /etc/dfs/sharetab
/tank/home      tank_home      nfs      sec=sys,rw
/tank/home/userA  tank_home_userA  nfs      sec=sys,rw
/tank/home/userB  tank_home_userB  nfs      sec=sys,rw
```

Héritage de partage ZFS dans les anciens pools

Dans les anciens pools, seules les propriétés `share.nfs` et `sharesmb` sont héritées par les systèmes de fichiers descendants. D'autres caractéristiques de partage sont stockées dans le fichier `.zfs/shares` pour chaque partage et ne sont pas héritées.

Une règle spéciale établit que quand un système de fichiers crée hérite de `share.nfs` ou `sharesmb` de son parent, un partage par défaut est créé pour ce système de fichiers à partir de la valeur `share.nfs` ou `sharesmb`. Notez que quand `share.nfs` est simplement activée, le partage par défaut créé dans un système de fichiers descendant possède uniquement les caractéristiques NFS par défaut. Par exemple :

```
# zpool get version tank
NAME  PROPERTY  VALUE  SOURCE
tank  version   33     default
# zfs create -o sharenfs=on tank/home
# zfs create tank/home/userA
# grep tank/home /etc/dfs/sharetab
/tank/home      tank_home      nfs      sec=sys,rw
/tank/home/userA  tank_home_userA  nfs      sec=sys,r
```

Partages ZFS nommés

Vous pouvez aussi créer un partage *nommé*, qui offre plus de flexibilité dans la définition des autorisations et des propriétés dans un environnement SMB. Par exemple :

```
# zfs share -o share.smb=on tank/workspace%myshare
```

Dans l'exemple précédent, la commande `zfs share` crée un partage SMB nommé `myshare` du système de fichiers `tank/workspace`. Vous pouvez accéder au partage SMB et afficher ou définir des autorisations ou ACL spécifiques via le répertoire `.zfs/shares` du système de fichiers. Chaque partage SMB est représenté par un fichier `.zfs/shares` distinct. Par exemple :

```
# ls -lv /tank/workspace/.zfs/shares
-rwxrwxrwx+ 1 root    root    0 May 15 10:31 myshare
0:everyone@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/execute/delete_child/read_attributes/write_attributes/delete
/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow
```

Les partages nommés héritent des propriétés de partage du système de fichiers parent. Si vous ajoutez la propriété `share.smb.guestok` au système de fichiers parent dans l'exemple précédent, la propriété est héritée par le partage nommé. Par exemple :

```
# zfs get -r share.smb.guestok tank/workspace
NAME                PROPERTY          VALUE    SOURCE
tank/workspace      share.smb.guestok on       inherited from tank
tank/workspace%myshare share.smb.guestok on       inherited from tank
```

Les partages nommés peuvent être utilisés dans l'environnement NFS lors de la définition de partages pour un sous-répertoire du système de fichiers. Par exemple :

```
# zfs create -o share.nfs=on -o share.nfs.anon=99 -o share.auto=off tank/home
# mkdir /tank/home/userA
# mkdir /tank/home/userB
# zfs share -o share.path=/tank/home/userA tank/home%userA
# zfs share -o share.path=/tank/home/userB tank/home%userB
# grep tank/home /etc/dfs/sharetab
/tank/home/userA      userA    nfs      anon=99,sec=sys,rw
/tank/home/userB      userB    nfs      anon=99,sec=sys,rw
```

L'exemple ci-dessus illustre que la désactivation de `share.auto` pour un système de fichiers désactive le partage automatique pour ce dernier tout en laissant toutes les autres propriétés d'héritage intactes. Contrairement à la plupart des propriétés de partage, `share.auto` n'est pas héritable.

Les partages nommés servent également dans la création d'un partage NFS public. Un partage public peut uniquement être créé sur un partage NFS nommé. Par exemple :

```
# zfs create -o mountpoint=/pub tank/public
# zfs share -o share.nfs=on -o share.nfs.public=on tank/public%pubshare
# grep pub /etc/dfs/sharetab
/pub      pubshare      nfs      public,sec=sys,rw
```

Reportez-vous aux pages de manuel [share_nfs\(1M\)](#) et [share_smb\(1M\)](#) pour une description détaillée des propriétés de partages NFS et SMB.

Partages ZFS automatiques

Quand un partage automatique est créé, un nom de ressource unique est construit à partir du nom du système de fichiers. Le nom construit est une copie du nom du système de fichiers, à ceci près que les caractères du nom du système de fichiers qui ne sont pas autorisés dans un nom de ressource sont remplacés par des traits de soulignement (`_`). Par exemple, le nom de ressource de `data/home/john` est `data_home_john`.

La configuration d'un nom de propriété `share.autoname` permet de remplacer le nom de système de fichiers par un nom spécifique lors de la création du partage automatique. Le nom spécifique sert aussi à remplacer le nom de système de fichiers de préfixe en cas d'héritage. Par exemple :

```
# zfs create -o share.smb=on -o share.autoname=john data/home/john
# zfs create data/home/john/backups
# grep john /etc/dfs/sharetab
/data/home/john john      smb
/data/home/john/backups john_backups  smb
```

Si une commande `share` ou `zfs set share` est utilisée sur un système de fichiers qui n'a pas encore été partagé, sa valeur `share.auto` est automatiquement définie sur `off`. Les commandes héritées créent toujours des partages nommés. Cette règle spéciale empêche le partage automatique d'interférer avec le partage nommé qui est créé.

Affichage d'informations de partage ZFS

Affichez la valeur des propriétés de partage de fichier à l'aide de la commande `zfs get`. L'exemple suivant illustre comment afficher la propriété `share.nfs` pour un système de fichiers :

```
# zfs get share.nfs tank/sales
NAME          PROPERTY  VALUE  SOURCE
tank/sales    share.nfs on      local
```

L'exemple suivant illustre comment afficher la propriété `share.nfs` pour des systèmes de fichiers descendants :

```
# zfs get -r share.nfs tank/sales
NAME          PROPERTY  VALUE  SOURCE
tank/sales    share.nfs on      local
tank/sales%   share.nfs on      inherited from tank/sales
tank/sales/log share.nfs on      inherited from tank/sales
tank/sales/log% share.nfs on      inherited from tank/sales
```

Les informations de propriétés de partage étendues ne sont pas disponibles dans la syntaxe de la commande `zfs get all`.

Vous pouvez afficher des détails spécifiques concernant des informations de partage NFS ou SMB à l'aide de la syntaxe suivante :

```
# zfs get share.nfs.all tank/sales
NAME          PROPERTY  VALUE  SOURCE
tank/sales    share.nfs.aclok      off  default
tank/sales    share.nfs.anon        default
tank/sales    share.nfs.charset.*  ...  default
tank/sales    share.nfs.cksum       default
tank/sales    share.nfs.index       default
tank/sales    share.nfs.log         default
tank/sales    share.nfs.noaclfab    off  default
```

tank/sales	share.nfs.nosub	off	default
tank/sales	share.nfs.nosuid	off	default
tank/sales	share.nfs.public	-	-
tank/sales	share.nfs.sec		default
tank/sales	share.nfs.sec.*	...	default

Comme il existe de nombreuses propriétés de partage, envisagez de les afficher avec une valeur autre que par défaut. Par exemple :

```
# zfs get -e -s local,received,inherited share.all tank/home
NAME      PROPERTY      VALUE      SOURCE
tank/home  share.auto     off        local
tank/home  share.nfs      on         local
tank/home  share.nfs.anon 99         local
tank/home  share.protocols nfs         local
tank/home  share.smb.guestok on          inherited from tank
```

Modification des valeurs de propriété d'un partage ZFS

Vous pouvez modifier les valeurs de propriété d'un partage en spécifiant des propriétés nouvelles ou modifiées sur un partage de système de fichiers. Par exemple, si la propriété lecture seule est définie quand le système de fichiers est créé, la propriété ne peut pas être désactivée.

```
# zfs create -o share.nfs.ro=* tank/data
# zfs get share.nfs.ro tank/data
NAME      PROPERTY      VALUE      SOURCE
tank/data  share.nfs.sec.sys.ro on         local
# zfs set share.nfs.ro=none tank/data
# zfs get share.nfs.ro tank/data
NAME      PROPERTY      VALUE      SOURCE
tank/data  share.nfs.sec.sys.ro off        local
```

Si vous créez un partage SMB, vous pouvez aussi ajouter le protocole de transfert NFS. Par exemple :

```
# zfs set share.smb=on tank/multifs
# zfs set share.nfs=on tank/multifs
# grep multifs /etc/dfs/sharetab
/tank/multifs  tank_multifs  nfs      sec=sys,rw
/tank/multifs  tank_multifs  smb      -
```

Supprimez le protocole SMB :

```
# zfs set share.smb=off tank/multifs
# grep multifs /etc/dfs/sharetab
/tank/multifs  tank_multifs  nfs      sec=sys,rw
```

Il est possible de renommer un partage nommé. Par exemple :

```
# zfs share -o share.smb=on tank/home/abc%abcshare
# grep abc /etc/dfs/sharetab
/tank/home/abc  abcshare  smb      -
# zfs rename tank/home/abc%abcshare tank/home/abc%alshare
# grep abc /etc/dfs/sharetab
/tank/home/abc  alshare  smb      -
```


Publication et annulation de publication de partages ZFS

Vous pouvez temporairement arrêter un partage nommé sans le détruire à l'aide de la commande `zfs unshare`. Par exemple :

```
# zfs unshare tank/home/abc%alshare
# grep abc /etc/dfs/sharetab
#
# zfs share tank/home/abc%alshare
# grep abc /etc/dfs/sharetab
/tank/home/abc alshare smb -
```

Quand la commande `zfs unshare` est utilisée, tous les partages de système de fichiers sont arrêtés. Ces partages restent ainsi jusqu'à ce que la commande `zfs share` soit émise pour le système de fichiers ou que les propriétés `share.nfs` ou `share.smb` soient définies pour le système de fichiers.

Les partages définis ne sont pas supprimés quand la commande `zfs unshare` est émise et sont de nouveau actifs à l'émission suivante de la commande `zfs share` pour le système de fichiers ou quand la propriété `share.nfs` ou `share.smb` est définie pour le système de fichiers.

Suppression d'un partage ZFS

Vous pouvez arrêter un partage de système de fichiers en définissant la propriété `share.nfs` ou `share.smb` sur `off`. Par exemple :

```
# zfs set share.nfs=off tank/multifs
# grep multifs /etc/dfs/sharetab
#
```

Vous pouvez supprimer définitivement un partage nommé avec la commande `zfs destroy`. Par exemple :

```
# zfs destroy tank/home/abc%alshare
```

Partage de fichiers ZFS au sein d'une zone non globale

Depuis Oracle Solaris 11, vous pouvez créer et publier des partages NFS dans une zone non globale d'Oracle Solaris.

- Lorsqu'un système de fichiers ZFS est monté et disponible dans une zone non globale, il peut être partagé dans cette zone.
- Un système de fichiers peut être partagé dans la zone globale à condition de ne pas être délégué à ou monté dans une zone non globale. Si un système de fichiers est ajouté à une zone non globale, il peut être partagé à l'aide de la commande héritée `share`.

Par exemple, les systèmes de fichiers `/export/home/data` et `/export/home/data1` sont disponibles dans `zfszone`.

```
zfszone# share -F nfs /export/home/data
zfszone# cat /etc/dfs/sharetab
```

```
zfszone# zfs set share.nfs=on tank/zones/export/home/data1
zfszone# cat /etc/dfs/sharetab
```

Problèmes de migration/transition de partage ZFS

Cette section présente tous les problèmes de transition.

- **Importation de système de fichiers avec d'anciennes propriétés de partage** - Lors de l'importation d'un pool ou de la réception d'un flux de système de fichiers créé avant Oracle Solaris 11, les propriétés `sharenfs` et `sharesmb` incluent toutes les propriétés de partage directement dans la valeur de propriété. Dans la plupart des cas, ces propriétés de partage sont converties en un ensemble équivalent de partages nommés dès que chaque système de fichiers est partagé. Etant donné que les opérations d'importation déclenchent un montage et un partage dans la plupart des cas, la conversion en partages nommés se produit directement pendant le processus d'importation.

- **Mise à niveau à partir d'Oracle Solaris 11** - Le premier partage de système de fichiers après une mise à niveau vers le pool version 34 peut prendre beaucoup de temps, car les partages nommés sont convertis au nouveau format. Les partages nommés créés par le processus de mise à niveau sont corrects mais ne peuvent pas profiter de l'héritage de propriétés de partage.

- Afficher des valeurs de propriétés de partage :

```
# zfs get share.nfs filesystem
# zfs get share.smb filesystem
```

- Si vous réinitialisez sur un ancien environnement d'initialisation, rétablissez les propriétés `sharenfs` et `sharesmb` à leur valeur d'origine.

- **Mise à niveau à partir d'Oracle Solaris 11 Express** - Dans Oracle Solaris 11 et 11.1, les propriétés `sharenfs` et `sharesmb` peuvent uniquement avoir les valeurs `off` et `on`. Ces propriétés ne sont plus utilisées pour définir des caractéristiques de partage.

Le fichier `/etc/dfs/dfstab` n'est plus utilisé pour partager les systèmes de fichiers à l'initialisation du système. Lors de l'initialisation, tous les systèmes de fichiers ZFS montés qui incluent des partages de système de fichiers sont automatiquement partagés. Un partage est activé quand `sharenfs` ou `sharesmb` sont définies sur `on`.

L'interface `sharemgr` n'est plus disponible. La commande `share` héritée est toujours disponible pour créer un partage hérité. La commande `share -a` est similaire à la commande `share -ap` précédente et donc le système de fichier est persistant. L'option `share -p` n'est plus disponible.

- **Mise à niveau de votre système** : les partages ZFS seront incorrects si vous revenez à un environnement d'initialisation Oracle Solaris 11 Express en raison de modifications apportées aux propriétés dans cette version. Les partages non ZFS ne sont pas concernés. Si vous avez l'intention de revenir à un environnement d'initialisation antérieur, enregistrez

tout d'abord une copie de la configuration du partage existante avant l'opération `pkg update` afin de pouvoir restaurer la configuration du partage sur les jeux de données ZFS.

Dans l'environnement d'initialisation antérieur, utilisez la commande `sharemgr show -vp` pour répertorier tous les partages et leur configuration.

Utilisez les commandes suivantes pour afficher les valeurs de propriété de partage :

```
# zfs get sharenfs filesystem
# zfs get sharesmb filesystem
```

Si vous revenez à un ancien environnement de démarrage, réinitialisez les propriétés `sharenfs` et `sharesmb`, et tous les partages définis avec `sharemgr` à leurs valeurs d'origine.

- **Comportement hérité d'annulation de partage** – Les commandes `unshare -a` ou `unshareall` permettent d'annuler le partage d'un système de fichiers, mais ne mettent pas à jour le référentiel de partages SMF. Si vous tentez de republier le partage existant, les conflits sont recherchés dans le référentiel de partages et un message d'erreur s'affiche.

Dépannage des problèmes de partage de système de fichiers ZFS

Consultez les scénarios et considérations de comportement suivants :

- Les propriétés de partage et les fichiers `.zfs/shares` sont traités différemment dans les opérations `zfs clone` et `zfs send`. Les fichiers `.zfs/shares` sont inclus dans des clichés et préservés dans les opérations `zfs clone` et `zfs send`. Les propriétés de partage incluant des partages nommés ne sont pas incluses dans les clichés. Pour une description du comportement des propriétés pendant les opérations `zfs send` et `zfs receive`, reportez-vous à la section [“Application de différentes valeurs de propriété à un flux d'instantané ZFS” à la page 230](#). Après une opération de clonage, tous les fichiers proviennent du cliché pré-clonage, alors que les propriétés sont héritées de la nouvelle position du clone dans la hiérarchie du système de fichiers ZFS.
- Certaines opérations de partage héritées désactivent automatiquement le partage automatique ou convertissent un partage automatique existant en partage nommé équivalent. Si un système de fichiers n'est pas partagé comme prévu, vérifiez si sa valeur `share.auto` a été définie sur `off`.
- Si une demande de création de partage nommé échoue car le partage serait en conflit avec le partage automatique, il peut s'avérer nécessaire de désactiver le partage automatique pour continuer.
- Quand un pool est importé en lecture seule, ses propriétés et ses fichiers ne peuvent pas être modifiés. Il peut s'avérer impossible d'introduire de nouveaux partages dans cette situation. Si un partage était déjà établi avant l'exportation du pool, les caractéristiques de partage existantes sont utilisées, dans la mesure du possible.

Le tableau suivant identifie les états de partage connus et la manière de les résoudre, si nécessaire.

Etat de partage	Description	Solution
INVALID	Le partage n'est pas valide car il est incohérent de manière interne ou il entre en conflit avec un autre partage.	Tentez de repartager le partage non valide à l'aide de la commande suivante : # zfs share FS%share L'utilisation de cette commande affiche une erreur concernant l'aspect du partage qui n'est pas validé. Corrigez cette erreur et retentez le partage.
SHARED	Le partage est partagé.	Pas nécessaire.
UNSHARED	Le partage est valide mais pas partagé.	Utilisez la commande <code>zfs share</code> pour repartager le partage en question ou le système de fichiers parent.
UNVALIDATED	Le partage n'est pas encore validé. Il se peut que le système de fichiers qui contient le partage ne soit pas dans un état partageable. Par exemple, il n'est pas monté ou est délégué à une zone autre que la zone actuelle. Autre possibilité, les propriétés FZS représentant le partage désiré ont été créées mais pas validées comme partage légal.	Utilisez la commande <code>zfs share</code> pour repartager le partage en question ou le système de fichiers parent. Si le système de fichiers est partageable, la tentative de repartager fonctionne (et l'état passe à <code>shared</code>) ou échoue (et l'état passe à <code>invalid</code>). Vous pouvez également utiliser la commande <code>share -A</code> pour répertorier tous les partages dans tous les systèmes de fichiers montés. Tous les partages des systèmes de fichiers montés sont alors résolus comme <code>unshared</code> (valides mais pas encore partagés) ou <code>invalid</code> .

Définition des quotas et réservations ZFS

La propriété `quota` permet de limiter la quantité d'espace disque disponible pour un système de fichiers. La propriété `reservation` permet quant à elle de garantir la disponibilité d'une certaine quantité d'espace disque pour un système de fichiers. Ces deux propriétés s'appliquent au système de fichiers sur lequel elles sont définies ainsi qu'à ses descendants.

Par exemple, si un quota est défini pour le système de fichiers `tank/home`, la quantité totale d'espace disque utilisée par `tank/home` et l'ensemble de ses descendants ne peut pas excéder le quota défini. De même, si une réservation est définie pour le jeu de données `tank/home`, cette réservation s'applique à `tank/home` et à tous ses descendants. La quantité d'espace disque utilisée par un système de fichiers et par tous ses descendants est indiquée par la propriété `used`.

Les propriétés `refquota` et `refreservation` vous permettent de gérer l'espace d'un système de fichiers sans prendre en compte l'espace disque utilisé par les descendants, notamment les instantanés et les clones.

Dans cette version de Solaris, vous pouvez définir un quota d'utilisateur (*user*) ou de *groupe* sur la quantité d'espace disque utilisée par les fichiers appartenant à un utilisateur ou à un groupe spécifique. Les propriétés de quota d'utilisateur et de groupe ne peuvent pas être définies sur un volume, sur un système de fichiers antérieur à la version 4, ou sur un pool antérieur à la version 15.

Considérez les points suivants pour déterminer quelles fonctions de quota et de réservation conviennent le mieux à la gestion de vos systèmes de fichiers :

- Les propriétés `quota` et `reservation` conviennent à la gestion de l'espace disque utilisé par les systèmes de fichiers et leurs descendants.
- Les propriétés `refquota` et `refreservation` conviennent à la gestion de l'espace disque utilisé par les systèmes de fichiers.
- La définition d'une propriété `refquota` ou `refreservation` supérieure à une la propriété `quota` ou `reservation` n'a aucun effet. Lorsque vous définissez la propriété `quota` ou `refquota`, les opérations qui tentent de dépasser l'une de ces valeurs échouent. Il est possible de dépasser une valeur `quota` supérieure à une valeur `refquota`. Par exemple, si certains blocs d'instantanés sont modifiés, la valeur `quota` risque d'être dépassée avant la valeur `refquota`.
- Les quotas d'utilisateurs et de groupes permettent d'augmenter plus facilement l'espace disque contenant de nombreux comptes d'utilisateur, par exemple dans une université.

Pour plus d'informations sur la définition de quotas et réservations, reportez-vous aux sections [“Définitions de quotas sur les systèmes de fichiers ZFS” à la page 197](#) et [“Définition de réservations sur les systèmes de fichiers ZFS” à la page 201](#).

Définitions de quotas sur les systèmes de fichiers ZFS

Les quotas des systèmes de fichiers ZFS peuvent être définis et affichés à l'aide des commandes `zfs set` et `zfs get`. Dans l'exemple suivant, un quota de 10 Go est défini pour `tank/home/jeff` :

```
# zfs set quota=10G tank/home/jeff
# zfs get quota tank/home/jeff
NAME                PROPERTY  VALUE  SOURCE
tank/home/jeff      quota     10G    local
```

Les quotas affectent également la sortie des commandes `zfs list` et `df`. Par exemple :

```
# zfs list -r tank/home
NAME                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank/home            1.45M  66.9G   36K    /tank/home
```

```

tank/home/eric      547K 66.9G 547K /tank/home/eric
tank/home/jeff      322K 10.0G 291K /tank/home/jeff
tank/home/jeff/ws    31K 10.0G 31K /tank/home/jeff/ws
tank/home/lori      547K 66.9G 547K /tank/home/lori
tank/home/mark      31K 66.9G 31K /tank/home/mark
# df -h /tank/home/jeff
Filesystem          Size  Used Avail Use% Mounted on
tank/home/jeff      10G  306K  10G   1% /tank/home/jeff

```

tank/home dispose de 66,9 Go d'espace disque disponible. Toutefois, tank/home/jeff et tank/home/jeff/ws disposent uniquement de 10 Go d'espace disponible, respectivement, en raison du quota défini pour tank/home/jeff.

Vous ne pouvez pas définir un quota sur une valeur inférieure à la quantité d'espace actuellement utilisée par un système de fichiers. Par exemple :

```

# zfs set quota=10K tank/home/jeff
cannot set property for 'tank/home/jeff':
size is less than current used or reserved space

```

Vous pouvez définir une propriété refquota sur un système de fichiers pour limiter l'espace disque occupé par le système de fichiers. Cette limite fixe ne comprend pas l'espace disque utilisé par les descendants. Par exemple, le quota de 10 Go de studentA n'est pas affecté par l'espace utilisé par les instantanés.

```

# zfs set refquota=10g students/studentA
# zfs list -t all -r students
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
students                           150M  66.8G   32K    /students
students/studentA                   150M  9.85G  150M    /students/studentA
students/studentA@yesterday          0      -   150M    -
# zfs snapshot students/studentA@today
# zfs list -t all -r students
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
students                           150M  66.8G   32K    /students
students/studentA                   150M  9.90G  100M    /students/studentA
students/studentA@yesterday         50.0M      -   150M    -
students/studentA@today              0      -  100M    -

```

Par souci de commodité, vous pouvez définir un autre quota pour un système de fichiers afin de vous aider à gérer l'espace disque utilisé par les instantanés. Par exemple :

```

# zfs set quota=20g students/studentA
# zfs list -t all -r students
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
students                           150M  66.8G   32K    /students
students/studentA                   150M  9.90G  100M    /students/studentA
students/studentA@yesterday         50.0M      -   150M    -
students/studentA@today              0      -  100M    -

```

Dans ce scénario, studentA peut atteindre la limite maximale de refquota (10 Go), mais studentA peut supprimer des fichiers pour libérer de l'espace même en présence d'instantanés.

Dans l'exemple précédent, le plus petit des deux quotas (10 Go par rapport à 20 Go) s'affiche dans la sortie `zfs list`. Pour afficher la valeur des deux quotas, utilisez la commande `zfs get`. Par exemple :

```
# zfs get refquota,quota students/studentA
NAME                PROPERTY  VALUE      SOURCE
students/studentA  refquota  10G        local
students/studentA  quota     20G        local
```

Définition de quotas d'utilisateurs et de groupes sur un système de fichiers ZFS

Vous pouvez définir un quota d'utilisateurs ou de groupes en utilisant respectivement les commandes `zfs userquota` et `zfs groupquota`. Par exemple :

```
# zfs create students/compsci
# zfs set userquota@student1=10G students/compsci
# zfs create students/labstaff
# zfs set groupquota@labstaff=20GB students/labstaff
```

Affichez le quota d'utilisateurs ou de groupes actuel comme suit :

```
# zfs get userquota@student1 students/compsci
NAME                PROPERTY  VALUE      SOURCE
students/compsci  userquota@student1  10G        local
# zfs get groupquota@labstaff students/labstaff
NAME                PROPERTY  VALUE      SOURCE
students/labstaff  groupquota@labstaff  20G        local
```

Vous pouvez afficher l'utilisation générale de l'espace disque par les utilisateurs et les groupes en interrogeant les propriétés suivantes :

```
# zfs userspace students/compsci
TYPE    NAME    USED  QUOTA
POSIX User  root    350M  none
POSIX User  student1 426M  10G
# zfs groupspace students/labstaff
TYPE    NAME    USED  QUOTA
POSIX Group  labstaff 250M  20G
POSIX Group  root    350M  none
```

Pour identifier l'utilisation de l'espace disque d'un groupe ou d'un utilisateur, vous devez interroger les propriétés suivantes :

```
# zfs get userused@student1 students/compsci
NAME                PROPERTY  VALUE      SOURCE
students/compsci  userused@student1  550M        local
# zfs get groupused@labstaff students/labstaff
NAME                PROPERTY  VALUE      SOURCE
students/labstaff  groupused@labstaff  250         local
```

Les propriétés de quota d'utilisateurs et de groupes ne sont pas affichées à l'aide de la commande `zfs get all dataset`, qui affiche une liste de toutes les autres propriétés du système de fichiers.

Vous pouvez supprimer un quota d'utilisateurs ou de groupes comme suit :

```
# zfs set userquota@student1=none students/compsci
# zfs set groupquota@labstaff=none students/labstaff
```

Les quotas d'utilisateurs et de groupes sur les systèmes de fichiers ZFS offrent les fonctionnalités suivantes :

- Un quota d'utilisateurs ou de groupes défini sur un système de fichiers parent n'est pas automatiquement hérité par un système de fichiers descendant.
- Cependant, le quota d'utilisateurs ou de groupes est appliqué lorsqu'un clone ou un instantané est créé à partir d'un système de fichiers lié à un quota d'utilisateurs ou de groupes. De même, un quota d'utilisateurs ou de groupes est inclus avec le système de fichiers lorsqu'un flux est créé à l'aide de la commande `zfs send`, même sans l'option `-R`.
- Les utilisateurs dénués de privilèges peuvent uniquement disposer de leur propre utilisation d'espace disque. L'utilisateur `root` ou l'utilisateur qui s'est vu accorder le privilège `userused` ou `groupused` peut accéder aux informations de comptabilité de l'espace disque utilisateur ou groupe de tout le monde.
- Les propriétés `userquota` et `groupquota` ne peuvent pas être définies sur les volumes ZFS, sur un système de fichiers antérieur à la version 4, ou sur un pool antérieur à la version 15.

L'application des quotas d'utilisateurs et de groupes peut être différée de quelques secondes. Ce délai signifie que les utilisateurs peuvent dépasser leurs quotas avant que le système ne le remarque et refuse d'autres écritures en affichant le message d'erreur `EDQUOT`.

Vous pouvez utiliser la commande `quota` héritée pour examiner les quotas d'utilisateurs dans un environnement NFS où un système de fichiers ZFS est monté, par exemple. Sans aucune option, la commande `quota` affiche uniquement la sortie en cas de dépassement du quota de l'utilisateur. Par exemple :

```
# zfs set userquota@student1=10m students/compsci
# zfs userspace students/compsci
TYPE      NAME      USED  QUOTA
POSIX User root      350M  none
POSIX User student1 550M   10M
# quota student1
Block limit reached on /students/compsci
```

Si vous réinitialisez le quota d'utilisateurs et que la limite du quota n'est plus dépassée, vous devez utiliser la commande `quota -v` pour examiner le quota de l'utilisateur. Par exemple :

```
# zfs set userquota@student1=10GB students/compsci
# zfs userspace students/compsci
TYPE      NAME      USED  QUOTA
POSIX User root      350M  none
POSIX User student1 550M   10G
# quota student1
# quota -v student1
Disk quotas for student1 (uid 102):
```


Filesystem	usage	quota	limit	timeleft	files	quota	limit	timeleft
/students/compsci	563287	10485760	10485760		-	-	-	-

Définition de réservations sur les systèmes de fichiers ZFS

Une *réserve* ZFS désigne une quantité d'espace disque du pool garantie pour un jeu de données. Dès lors, pour réserver une quantité d'espace disque pour un jeu de données, cette quantité doit être actuellement disponible sur le pool. La quantité totale d'espace non utilisé des réservations ne peut pas dépasser la quantité d'espace disque non utilisé du pool. La définition et l'affichage des réservations ZFS s'effectuent respectivement à l'aide des commandes `zfs set` et `zfs get`. Par exemple :

```
# zfs set reservation=5G tank/home/bill
# zfs get reservation tank/home/bill
NAME          PROPERTY      VALUE      SOURCE
tank/home/bill reservation    5G         local
```

Les réservations peuvent affecter la sortie de la commande `zfs list`. Par exemple :

```
# zfs list -r tank/home
NAME          USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank/home      5.00G  61.9G   37K    /tank/home
tank/home/bill  31K   66.9G   31K    /tank/home/bill
tank/home/jeff 337K   10.0G  306K    /tank/home/jeff
tank/home/lori 547K   61.9G  547K    /tank/home/lori
tank/home/mark 31K   61.9G   31K    /tank/home/mark
```

Notez que `tank/home` utilise 5 Go d'espace bien que la quantité totale d'espace à laquelle `tank/home` et ses descendants font référence est bien inférieure à 5 Go. L'espace utilisé reflète l'espace réservé pour `tank/home/bill`. Les réservations sont prises en compte dans le calcul de l'espace disque utilisé du système de fichiers parent et non dans le quota, la réservation ou les deux.

```
# zfs set quota=5G pool/filesystem
# zfs set reservation=10G pool/filesystem/user1
cannot set reservation for 'pool/filesystem/user1': size is greater than
available space
```

Un jeu de données peut utiliser davantage d'espace disque que sa réservation, du moment que le pool dispose d'un espace non réservé et disponible et que l'utilisation actuelle du jeu de données se trouve en dessous des quotas. Un jeu de données ne peut pas utiliser un espace disque réservé à un autre jeu de données.

Les réservations ne sont pas cumulatives. En d'autres termes, l'exécution d'une nouvelle commande `zfs set` pour un jeu de données déjà associé à une réservation n'entraîne pas l'ajout de la nouvelle réservation à la réservation existante. La seconde réservation remplace la première. Par exemple :

```
# zfs set reservation=10G tank/home/bill
# zfs set reservation=5G tank/home/bill
# zfs get reservation tank/home/bill
NAME                PROPERTY    VALUE    SOURCE
tank/home/bill      reservation 5G       local
```

Vous pouvez définir une réservation `reservation` pour garantir un espace disque ne contenant aucun instantané ou clone au jeu de données. Cette valeur est prise en compte dans le calcul de l'espace utilisé des jeux de données parent et vient en déduction des quotas et réservations des jeux de données parent. Par exemple :

```
# zfs set reservation=10g profs/prof1
# zfs list
NAME                USED    AVAIL    REFER    MOUNTPOINT
profs                10.0G   23.2G    19K      /profs
profs/prof1          10G     33.2G    18K      /profs/prof1
```

Vous pouvez également définir une valeur de réservation pour le même jeu de données afin de garantir l'espace du jeu de données et pas de l'espace des instantanés. Par exemple :

```
# zfs set reservation=20g profs/prof1
# zfs list
NAME                USED    AVAIL    REFER    MOUNTPOINT
profs                20.0G   13.2G    19K      /profs
profs/prof1          10G     33.2G    18K      /profs/prof1
```

Les réservations régulières sont prises en compte dans le calcul de l'espace utilisé du parent.

Dans l'exemple précédent, le plus petit des deux quotas (10 Go par rapport à 20 Go) s'affiche dans la sortie `zfs list`. Pour afficher la valeur des deux quotas, utilisez la commande `zfs get`. Par exemple :

```
# zfs get reservation,refreserv profs/prof1
NAME                PROPERTY    VALUE    SOURCE
profs/prof1         reservation 20G      local
profs/prof1         reservation 10G      local
```

Lorsque la propriété `reservation` est définie, un instantané n'est autorisé que si suffisamment d'espace non réservé est disponible dans le pool au-delà de cette réservation afin de pouvoir contenir le nombre actuel d'octets *référéncés* dans le jeu de données.

Chiffrement des systèmes de fichiers ZFS

Le chiffrement se définit comme le processus de codage de données à des fins de confidentialité ; le propriétaire des données nécessite une clé pour pouvoir accéder aux données codées. Voici les avantages du chiffrement ZFS :

- Le chiffrement ZFS est intégré à l'ensemble des commandes ZFS. A l'instar d'autres opérations ZFS, les opérations de chiffrement telles que la modification et le renouvellement de clés sont effectuées en ligne.

- Vous pouvez utiliser vos pools de stockage existants pour autant qu'ils aient été mis à niveau. Vous avez la possibilité de chiffrer des systèmes de fichiers spécifiques.
- Le chiffrement ZFS peut être transmis aux systèmes de fichiers descendants. La gestion des clés peut être déléguée par le biais de l'administration déléguée de ZFS.
- Les données sont chiffrées à l'aide de la norme AES (Advanced Encryption Standard, Norme de chiffrement avancé) avec des longueurs de clé de 128, 192 et 256 dans les modes de fonctionnement CCM et GCM.
- Le chiffrement ZFS utilise la structure cryptographique Oracle Solaris, ce qui lui donne automatiquement accès aux éventuelles accélérations matérielles et implémentations logicielles optimisées disponibles des algorithmes de chiffrement.
- A l'heure actuelle, vous ne pouvez pas chiffrer un système de fichiers root ZFS ou autres composants de système d'exploitation, tels que le répertoire /var, même s'il s'agit d'un système de fichiers distinct.

Vous pouvez définir une stratégie de chiffrement lors de la création d'un système de fichiers ZFS, mais cette stratégie ne peut pas être modifiée. Par exemple, la propriété de chiffrement est activée lors de la création du système de fichiers tank/home/darren. La stratégie de chiffrement consiste à demander une phrase de passe, qui doit comporter 8 caractères minimum.

```
# zfs create -o encryption=on tank/home/darren
Enter passphrase for 'tank/home/darren': xxxxxxxx
Enter again: xxxxxxxx
```

Assurez-vous que le chiffrement est activé sur le système de fichiers. Par exemple :

```
# zfs get encryption tank/home/darren
```

NAME	PROPERTY	VALUE	SOURCE
tank/home/darren	encryption	on	local

L'algorithme de chiffrement par défaut est aes - 128 - ccm lorsque la valeur de chiffrement d'un système de fichiers est on.

Une *clé d'encapsulation* est utilisée pour chiffrer les clés de chiffrement effectives des données. La clé d'encapsulation est transmise de la commande `zfs` au noyau, comme dans l'exemple ci-dessus au moment de la création du système de fichiers chiffré. Une clé d'encapsulation peut se trouver dans un fichier (au format raw ou hexadécimal) ou être dérivée d'une phrase de passe.

Le format et l'emplacement de la clé d'encapsulation sont spécifiés dans la propriété `keysource` de la manière suivante :

`keysource=format,location`

- Formats possibles :
 - raw : octets bruts de la clé
 - hex : chaîne de clé hexadécimale
 - passphrase : chaîne de caractères générant une clé

- Emplacements possibles :
 - `prompt` – vous êtes invité à saisir une clé ou une phrase de passe lorsque le système de fichiers est créé ou monté
 - `file:///filename` – Emplacement dans le système de fichiers de la clé ou phrase de passe.
 - `pkcs11` – URI décrivant l'emplacement d'une clé ou d'une phrase de passe dans un jeton PKCS#11
 - `https://location` – Emplacement sur le serveur sécurisé de la clé ou phrase de passe. Le transport d'informations de clé non chiffrées à l'aide de cette méthode n'est pas recommandé. Un GET sur l'URL retourne seulement la valeur de clé ou la phrase de passe, en fonction de ce qui a été demandé dans la partie format de la propriété `keysource`.

Lors de l'utilisation d'un localisateur `https://` pour la `keysource`, le certificat que ce serveur présente doit être sécurisé par `libcurl` et `OpenSSL`. Ajoutez votre propre ancre sécurisée ou certificat autosigné au magasin de certificats dans `/etc/openssl/certs`. Placez le certificat de format PEM dans le répertoire `/etc/certs/CA` et exécutez la commande suivante :

```
# svcadm refresh ca-certificates
```

Si le format spécifié par `keysource` est *passphrase*, la clé d'encapsulation est dérivée de la passe de phrase. Dans le cas contraire, la valeur de la propriété `keysource` pointe vers la clé d'encapsulation effective, sous forme d'octets bruts ou au format hexadécimal. Vous pouvez indiquer que la phrase de passe doit être stockée dans un fichier ou dans un flux d'octets bruts que l'utilisateur est invité à saisir, ce qui n'est probablement adapté qu'à l'écriture de scripts.

Lorsque les valeurs de la propriété `keysource` d'un système de fichiers correspondent à *passphrase*, la clé d'encapsulation est dérivée de la phrase de passe à l'aide de PKCS#5 PBKDF2 et d'un salt généré de façon aléatoire pour chaque système de fichiers. Cela signifie que la même phrase de passe génère une clé d'encapsulation différente lorsqu'elle est utilisée sur des systèmes de fichiers descendants.

Les systèmes de fichiers descendants héritent de la stratégie de chiffrement du système de fichiers parent, et celle-ci ne peut pas être supprimée. Par exemple :

```
# zfs snapshot tank/home/darren@now
# zfs clone tank/home/darren@now tank/home/darren-new
Enter passphrase for 'tank/home/darren-new': xxxxxxxx
Enter again: xxxxxxxx
# zfs set encryption=off tank/home/darren-new
cannot set property for 'tank/home/darren-new': 'encryption' is readonly
```

Si vous devez copier ou migrer des systèmes de fichiers ZFS chiffrés ou non chiffrés, tenez compte des points suivants :

- A l'heure actuelle, vous ne pouvez pas envoyer un flux de jeu de données non chiffré et le recevoir en tant que flux chiffré, même si le chiffrement est activé sur le jeu de données du pool de réception.
- Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour migrer des données non chiffrées vers un pool ou système de données où le chiffrement est activé :
 - `cp -r`
 - `find | cpio`
 - `tar`
 - `rsync`
- Un flux de système de fichiers chiffré répliqué peut être reçu sur un système de fichiers chiffré et les données restent chiffrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[Exemple 5-4](#).

Modification des clés d'un système de fichiers ZFS chiffré

Vous pouvez modifier la clé d'encapsulation d'un système de fichiers chiffré à l'aide de la commande `zfs key -c`. La clé d'encapsulation existante doit avoir été chargée auparavant : soit lors de l'initialisation, soit par chargement explicite de la clé du système de fichiers (`zfs key -l`), soit par montage du système de fichiers (`zfs mount filesystem`). Par exemple :

```
# zfs key -c tank/home/darren
Enter new passphrase for 'tank/home/darren': xxxxxxxx
Enter again: xxxxxxxx
```

Dans l'exemple suivant, la clé d'encapsulation est modifiée et la valeur de la propriété `keysource` est modifiée pour indiquer que la clé d'encapsulation provient d'un fichier.

```
# zfs key -c -o keysource=raw,file:///media/stick/key tank/home/darren
```

La clé de chiffrement des données d'un système de fichiers chiffré peut être modifiée à l'aide de la commande `zfs key -K`, mais la nouvelle clé de chiffrement est uniquement utilisée pour les nouvelles données écrites. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour assurer la conformité avec les directives NIST 800-57 relatives à la limitation dans le temps de la clé de chiffrement de données. Par exemple :

```
# zfs key -K tank/home/darren
```

Dans l'exemple ci-dessus, la clé de chiffrement des données n'est ni visible ni directement gérée par vous. En outre, la délégation `keychange` est requise pour effectuer une opération de modification de clé.

Les algorithmes de chiffrement suivants sont disponibles :

- `aes-128-ccm`, `aes-192-ccm`, `aes-256-ccm`

- aes - 128 - gcm, aes - 192 - gcm, aes - 256 - gcm

La propriété `keysource` ZFS identifie le format et l'emplacement de la clé qui encapsule les clés de chiffrement des données du système de fichiers. Par exemple :

```
# zfs get keysource tank/home/darren
NAME          PROPERTY  VALUE          SOURCE
tank/home/darren  keysource  passphrase,prompt  local
```

La propriété `rekeydate` ZFS identifie la date de la dernière opération `zfs key -K`. Par exemple :

```
# zfs get rekeydate tank/home/darren
NAME          PROPERTY  VALUE          SOURCE
tank/home/darren  rekeydate  Wed Jul 25 16:54 2012  local
```

Si les propriétés `creation` et `rekeydate` d'un système de fichiers chiffré possèdent la même valeur, cela signifie que le système de fichiers n'a jamais fait l'objet d'un renouvellement de clés via une opération `zfs key -K`.

Gestion des clés de chiffrement ZFS

Les clés de chiffrement ZFS peuvent être gérées de différentes manières, selon vos besoins, sur le système local ou à distance, si un emplacement centralisé est nécessaire.

- **Localement** – Les exemples ci-dessus montrent que la clé d'encapsulation peut être une invite de phrase de passe ou une clé brute stockée dans un fichier du système local.
- **A distance** – Les informations de clé peuvent être stockées à distance en utilisant un système de gestion des clés centralisé comme Oracle Key Manager ou un service Web qui prend en charge une simple demande GET sur un URI `http` ou `https`. Les informations de clé d'Oracle Key Manager sont accessibles à un système Oracle Solaris à l'aide d'un jeton PKCS#11.

Pour plus d'informations sur la gestion des clés de chiffrement ZFS :

<http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/manage-zfs-encryption-1715034.html>

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Oracle Key Manager pour gérer les informations de clé :

http://docs.oracle.com/cd/E24472_02/

Autorisations de délégation d'opérations sur les clés ZFS

Passez en revue les descriptions d'autorisations relatives à la délégation d'opérations sur les clés suivantes :

- Le chargement et le déchargement d'un système de fichiers à l'aide des commandes `zfs key -l` et `zfs key -u` requièrent l'autorisation `key`. Dans la plupart des cas, l'autorisation `mount` est également requise.

- La modification de la clé d'un système de fichiers à l'aide des commandes `zfs key -c` et `zfs key -K` requiert l'autorisation `keychange`.

Envisagez de déléguer des autorisations distinctes pour l'utilisation (chargement ou déchargement) et la modification de clés, de manière à mettre en place un modèle de gestion des clés à deux personnes. Par exemple, déterminez les utilisateurs qui pourront utiliser les clés et ceux qui seront autorisés à les modifier. Vous pouvez aussi spécifier que toute modification de clé requiert la présence des deux utilisateurs. Ce modèle vous permet également de bâtir un système de dépôt de clé (key escrow).

Montage d'un système de fichiers ZFS chiffré

Tenez compte des points suivants lorsque vous tentez de monter un système de fichiers ZFS chiffré :

- Si une clé de système de fichiers chiffré n'est pas disponible lors de l'initialisation, le système de fichiers n'est pas monté automatiquement. Par exemple, un système de fichiers dont la stratégie de chiffrement est définie sur `passphrase`, `prompt` ne sera pas monté lors de l'initialisation car le processus d'initialisation ne s'interrompt pas pour afficher une invite de saisie de phrase de passe.
- Si vous souhaitez monter un système de fichiers avec une stratégie de chiffrement définie sur `passphrase`, `prompt` lors de l'initialisation, vous devez explicitement le monter à l'aide de la commande `zfs mount` et spécifier la phrase de passe ou utiliser la commande `zfs key -l` pour être invité à saisir la clé après l'initialisation du système.

Par exemple :

```
# zfs mount -a
Enter passphrase for 'tank/home/darren': xxxxxxxx
Enter passphrase for 'tank/home/ws': xxxxxxxx
Enter passphrase for 'tank/home/mark': xxxxxxxx
```

- Si la propriété `keysource` d'un système de fichiers chiffré pointe vers un fichier appartenant à un autre système de fichiers, l'ordre de montage des systèmes de fichiers peut déterminer si le système de fichiers est monté lors de l'initialisation ou non, en particulier si le fichier est placé sur un média amovible.

Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS chiffrés

Avant de mettre à niveau un système Solaris 11 vers Solaris 11.1, veillez à ce que les systèmes de fichiers chiffrés soient montés. Effectuez le montage des systèmes de fichiers chiffrés et fournissez les phrases de passe si vous y êtes invité.

```
# zfs mount -a
Enter passphrase for 'pond/amy': xxxxxxxx
Enter passphrase for 'pond/rory': xxxxxxxx
```

```
# zfs mount | grep pond
pond                /pond
pond/amy             /pond/amy
pond/rory            /pond/rory
```

Effectuez ensuite une mise à niveau des systèmes de fichiers chiffrés.

```
# zfs upgrade -a
```

Si vous tentez de mettre à niveau des systèmes de fichiers ZFS chiffrés qui ne sont pas montés, un message semblable à celui-ci s'affiche :

```
# zfs upgrade -a
cannot set property for 'pond/amy': key not present
```

En outre, la sortie de `zpool status` affiche parfois des données endommagées.

```
# zpool status -v pond
.
.
.
    pond/amy:<0x1>
    pond/rory:<0x1>
```

Si les erreurs mentionnées ci-dessus se produisent, effectuez un remontage des systèmes de fichiers chiffrés comme indiqué ci-dessus. Ensuite, effacez et nettoyez les erreurs de pool.

```
# zpool scrub pond
# zpool clear pond
```

Pour plus d'informations sur la mise à niveau des systèmes de fichiers, reportez-vous à [“Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS” à la page 213](#).

Interactions entre les propriétés de compression, de suppression des doublons et de chiffrement ZFS

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez les propriétés de compression, de suppression des doublons et de chiffrement ZFS.

- Lorsqu'un fichier est écrit, les données sont compressées, chiffrées et la somme de contrôle est vérifiée. Lorsque cela est possible, les données sont ensuite déduplicuées.
- Lorsqu'un fichier est lu, la somme de contrôle est vérifiée et les données sont déchiffrées. Si nécessaire, les données sont ensuite décompressées.
- Si la propriété `dedup` est activée sur un système de fichiers chiffré qui est également cloné et si les commandes `zfs key -K` ou `zfs clone -K` n'ont pas été utilisées sur les clones, les données de tous les clones sont déduplicuées, lorsque cela est possible.

Exemples de chiffrement de systèmes de fichiers ZFS

EXEMPLE 5-1 Chiffrement d'un système de fichiers ZFS à l'aide d'une clé raw

Dans l'exemple suivant, une clé de chiffrement aes-256-ccm est générée à l'aide de la commande `pktool` et écrite dans un fichier `/cindykey.file`.

```
# pktool genkey keystore=file outkey=/cindykey.file keytype=aes keylen=256
```

Le fichier `/cindykey.file` est ensuite spécifié lorsque le système de fichiers `tank/home/cindy` est créé.

```
# zfs create -o encryption=aes-256-ccm -o keysource=raw, file:///cindykey.file
tank/home/cindy
```

EXEMPLE 5-2 Chiffrement d'un système de fichiers ZFS à l'aide d'un autre algorithme de chiffrement

Vous pouvez créer un pool de stockage ZFS et faire en sorte que tous les systèmes de fichiers du pool de stockage héritent d'un algorithme de chiffrement. Dans l'exemple qui suit, le pool `users` est créé et le système de fichiers `users/home` est créé et chiffré à l'aide d'une phrase de passe. L'algorithme de chiffrement par défaut est `aes-128-ccm`.

Le système de fichiers `users/home/mark` est ensuite créé et chiffré à l'aide de l'algorithme de chiffrement `aes-256-ccm`.

```
# zpool create -O encryption=on users mirror c0t1d0 c1t1d0 mirror c2t1d0 c3t1d0
Enter passphrase for 'users': xxxxxxxx
Enter again: xxxxxxxx
# zfs create users/home
# zfs get encryption users/home
NAME          PROPERTY  VALUE          SOURCE
users/home    encryption on          inherited from users
# zfs create -o encryption=aes-256-ccm users/home/mark
# zfs get encryption users/home/mark
NAME          PROPERTY  VALUE          SOURCE
users/home/mark encryption aes-256-ccm local
```

EXEMPLE 5-3 Clonage d'un système de fichiers ZFS chiffré

Si le système de fichiers clone hérite de la propriété `keysource` du même système de fichiers que son instantané d'origine, une nouvelle propriété `keysource` n'est pas nécessaire, et vous n'êtes pas invité à saisir une nouvelle phrase de passe lorsque `keysource=passphrase,prompt`. La même propriété `keysource` est utilisée pour le clone. Par exemple :

Par défaut, vous n'êtes pas invité à saisir une clé lors du clonage d'un descendant d'un système de fichiers chiffré.

```
# zfs create -o encryption=on tank/ws
Enter passphrase for 'tank/ws': xxxxxxxx
Enter again: xxxxxxxx
```

EXEMPLE 5-3 Clonage d'un système de fichiers ZFS chiffré (Suite)

```
# zfs create tank/ws/fs1
# zfs snapshot tank/ws/fs1@snap1
# zfs clone tank/ws/fs1@snap1 tank/ws/fs1clone
```

Si vous souhaitez créer une nouvelle clé pour le système de fichiers clone, utilisez la commande `zfs clone -K`.

Si vous clonez un système de fichiers chiffré et non un système de fichiers chiffré descendant, vous êtes invité à fournir une nouvelle clé. Par exemple :

```
# zfs create -o encryption=on tank/ws
Enter passphrase for 'tank/ws': xxxxxxxx
Enter again: xxxxxxxx
# zfs snapshot tank/ws@1
# zfs clone tank/ws@1 tank/ws1clone
Enter passphrase for 'tank/ws1clone': xxxxxxxx
Enter again: xxxxxxxx
```

EXEMPLE 5-4 Envoi et réception d'un système de fichiers ZFS chiffré

Dans l'exemple suivant, l'instantané `tank/home/darren@snap1` est créé à partir du système de fichiers chiffré `/tank/home/darren`. Ensuite, l'instantané est envoyé vers `bpool/snaps` avec la propriété de chiffrement activée, si bien que les données résultantes reçues sont chiffrées. Toutefois, le flux `tank/home/darren@snap1` n'est pas chiffré pendant le processus d'envoi.

```
# zfs get encryption tank/home/darren
NAME          PROPERTY  VALUE      SOURCE
tank/home/darren encryption on      local
# zfs snapshot tank/home/darren@snap1
# zfs get encryption bpool/snaps
NAME          PROPERTY  VALUE      SOURCE
bpool/snaps encryption on      inherited from bpool
# zfs send tank/home/darren@snap1 | zfs receive bpool/snaps/darren1012
# zfs get encryption bpool/snaps/darren1012
NAME          PROPERTY  VALUE      SOURCE
bpool/snaps/darren1012 encryption on      inherited from bpool
```

Dans ce cas, une nouvelle clé est automatiquement générée pour le système de fichiers chiffré reçu.

Migration de systèmes de fichiers ZFS

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de migration shadow pour migrer des systèmes de fichiers comme suit :

- Système de fichiers ZFS local ou distant vers système de fichiers ZFS cible
- Système de fichiers UFS local ou distant vers système de fichiers ZFS cible

La *migration shadow* est un processus permettant d'extraire les données à migrer :

- Créez un système de fichiers ZFS vide.
- Définissez la propriété shadow sur un système de fichiers ZFS vide, qui constitue le système de fichiers cible (ou shadow), de manière à ce qu'elle pointe vers le système de fichiers à migrer.
- Les données du système de fichiers à migrer sont copiées vers le système de fichiers shadow.

Vous pouvez identifier le système de fichiers à migrer à l'aide de l'URI de la propriété shadow de l'une des manières suivantes :

- `shadow=file:///path` : utilisez cette syntaxe pour migrer un système de fichiers local
- `shadow=nfs://host/path -` : utilisez cette syntaxe pour migrer un système de fichiers NFS

Tenez compte des points suivants lors de la migration de systèmes de fichiers :

- Le système de fichiers à migrer doit être défini sur lecture seule. Si le système de fichiers n'est pas défini sur lecture seule, les modifications en cours risquent de ne pas être migrées.
- Le système de fichiers cible doit être totalement vide.
- Si le système est réinitialisé pendant la migration, la migration se poursuit une fois l'initialisation terminée.
- Le contenu d'un répertoire ou d'un fichier dont la migration n'est pas terminée est inaccessible jusqu'à ce que l'ensemble du contenu ait été migré.
- Si vous souhaitez migrer les informations relatives aux UID, GID et ACL vers le système de fichiers shadow d'une migration NFS, assurez-vous que les informations du service de noms sont accessibles entre le système local et le système distant. Vous pouvez envisager de copier un sous-ensemble des données du système de fichiers à migrer afin de tester la migration et de vous assurer que toutes les informations sont correctement migrées avant d'effectuer une migration de grande envergure via NFS.
- La migration des données d'un système de fichiers via NFS peut être lente, selon la bande passante du réseau. Soyez patient.
- La commande `shadowstat` permet de surveiller la migration d'un système de fichiers et fournit les données suivantes :
 - La colonne `BYTES XFRD` indique le nombre d'octets transférés au système de fichiers shadow.
 - La colonne `BYTES LEFT` est sans cesse mise à jour jusqu'à ce que la migration soit presque terminée. ZFS n'identifie pas la quantité de données à migrer au début de la migration car ce processus peut être trop long.
 - Pensez à utiliser les informations `BYTES XFRD` et `ELAPSED TIME` pour estimer la durée du processus de migration.

▼ Migration d'un système de fichiers vers un système de fichiers ZFS

- 1 Si vous migrez des données depuis un serveur NFS distant, assurez-vous que les informations de service de noms sont accessibles sur les deux systèmes.

Pour des migrations de grande envergure à l'aide de NFS, envisagez d'effectuer une migration test d'un sous ensemble de données afin de vous assurer que les informations relatives aux UID, GUID, et ACL sont correctement migrées.

- 2 Installez le package de migration shadow sur le système où les données doivent être migrées, si nécessaire, et activez le service shadowd pour faciliter le processus de migration.

```
# pkg install shadow-migration
```

```
# svcadm enable shadowd
```

Si vous n'activez pas le processus shadowd, vous devrez restaurer le réglage none de la propriété shadow à l'issue du processus de migration.

- 3 Définissez le système de fichiers local ou distant à migrer sur lecture seule.

Si vous migrez un système de fichiers ZFS local, définissez-le sur lecture seule. Par exemple :

```
# zfs set readonly=on tank/home/data
```

Si vous migrez un système de fichiers distant, partagez-le en lecture seule. Par exemple,

```
# share -F nfs -o ro /export/home/ufsdata
# share
- /export/home/ufsdata ro ""
```

- 4 Créez un nouveau système de fichiers ZFS et définissez la propriété shadow de celui-ci sur le système de fichiers à migrer.

Par exemple, si vous migrez un système de fichiers ZFS local, rpool/old, vers un nouveau système de fichiers ZFS, users/home/shadow, définissez la propriété shadow sur rpool/old lors de la création du système de fichiers users/home/shadow.

```
# zfs create -o shadow=file:///rpool/old users/home/shadow
```

Par exemple, pour migrer /export/home/ufsdata à partir d'un serveur distant, définissez la propriété shadow lors de la création du système de fichiers ZFS.

```
# zfs create -o shadow=nfs://neo/export/home/ufsdata users/home/shadow2
```

- 5 Vérifiez la progression de la migration.

Par exemple :

```
# shadowstat
```

	EST	
BYTES	BYTES	ELAPSED

DATASET	XFRD	LEFT	ERRORS	TIME
users/home/shadow	45.5M	2.75M	-	00:02:31
users/home/shadow	55.8M	-	-	00:02:41
users/home/shadow	69.7M	-	-	00:02:51

No migrations in progress

Lorsque la migration est terminée, la propriété shadow est définie sur none.

```
# zfs get -r shadow users/home/shadow*
NAME          PROPERTY  VALUE  SOURCE
users/home/shadow  shadow    none   -
users/home/shadow2 shadow     none   -
```

Dépannage des migrations de systèmes de fichiers ZFS

Consultez les points suivants lors du dépannage de problèmes de migration ZFS :

- Si le système de fichiers à migrer n'est pas défini sur lecture seule, certaines données ne sont pas migrées.
- Si le système de fichiers cible n'est pas vide lorsque la propriété shadow est définie, la migration des données ne se lance pas.
- Si vous ajoutez ou supprimez des données du système de fichiers à migrer alors que la migration est en cours, ces modifications risquent de ne pas être migrées.
- Si vous tentez de modifier le montage du système de fichiers shadow alors que la migration est en cours, le message suivant s'affiche :

```
# zfs set mountpoint=/users/home/data users/home/shadow3
cannot unmount '/users/home/shadow3': Device busy
```

Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS

Si vous possédez des systèmes de fichiers ZFS d'une version antérieure de Solaris, vous pouvez procéder à la mise à niveau de vos systèmes de fichiers à l'aide de la commande `zfs upgrade` afin de tirer parti des fonctions du système de fichiers dans la version actuelle. De plus, cette commande vous avertit lorsque vos systèmes de fichiers exécutent des versions antérieures.

Par exemple, la version de ce système de fichiers est la version 5 actuelle.

```
# zfs upgrade
This system is currently running ZFS filesystem version 5.
```

All filesystems are formatted with the current version.

Utilisez cette commande pour identifier les fonctions disponibles pour chaque version des systèmes de fichiers.

zfs upgrade -v

The following filesystem versions are supported:

VER	DESCRIPTION
---	-----
1	Initial ZFS filesystem version
2	Enhanced directory entries
3	Case insensitive and File system unique identifier (FUID)
4	userquota, groupquota properties
5	System attributes

For more information on a particular version, including supported releases, see the ZFS Administration Guide.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau des systèmes de fichiers chiffrés, reportez-vous à [“Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS chiffrés” à la page 207](#)

Utilisation des instantanés et des clones ZFS Oracle Solaris

Ce chapitre fournit des informations sur la création et la gestion d'instantanés et de clones ZFS Oracle Solaris. Des informations concernant l'enregistrement des instantanés sont également fournies.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Présentation des instantanés ZFS” à la page 215
- “Création et destruction d'instantanés ZFS” à la page 216
- “Affichage et accès des instantanés ZFS” à la page 219
- “Restauration d'un instantané ZFS” à la page 221
- “Présentation des clones ZFS” à la page 222
- “Création d'un clone ZFS” à la page 223
- “Destruction d'un clone ZFS” à la page 224
- “Remplacement d'un système de fichiers ZFS par un clone ZFS” à la page 224
- “Envoi et réception de données ZFS” à la page 225

Présentation des instantanés ZFS

Un *instantané* est une copie en lecture seule d'un système de fichiers ou d'un volume. La création des instantanés est quasiment immédiate. Initialement, elle ne consomme pas d'espace disque supplémentaire au sein du pool. Toutefois, à mesure que les données contenues dans le jeu de données actif changent, l'instantané consomme de l'espace disque en continuant à faire référence aux anciennes données et empêche donc la libération de l'espace disque.

Les instantanés ZFS présentent les caractéristiques suivantes :

- Persistance au cours des réinitialisations de système.
- Théoriquement, le nombre maximal d'instantanés est de 2^{64} instantanés.
- Les instantanés n'utilisent aucune sauvegarde de secours distincte. Les instantanés consomment de l'espace disque provenant directement du pool de stockage auquel appartient le système de fichiers ou le volume à partir duquel ils ont été créés.

- Une seule opération, dite atomique, permet de créer rapidement des instantanés récursifs. Ceux-ci sont tous créés simultanément ou ne sont pas créés du tout. Grâce à ce type d'opération d'instantané atomique, une certaine cohérence des données d'instantané est assurée, y compris pour les systèmes de fichiers descendants.

Il n'est pas possible d'accéder directement aux instantanés de volumes, mais ils peuvent être clonés, sauvegardés, restaurés, etc. Pour plus d'informations sur la sauvegarde d'un instantané ZFS, reportez-vous à la section [“Envoi et réception de données ZFS” à la page 225](#).

- [“Création et destruction d'instantanés ZFS” à la page 216](#)
- [“Affichage et accès des instantanés ZFS” à la page 219](#)
- [“Restauration d'un instantané ZFS” à la page 221](#)

Création et destruction d'instantanés ZFS

Les instantanés sont créés à l'aide de la commande `zfs snapshot` ou `zfs snap`, qui accepte comme unique argument le nom de l'instantané à créer. Le nom de l'instantané est spécifié comme suit :

```
filesystem@snapname
volume@snapname
```

Ce nom doit respecter les conventions d'attribution de nom définies à la section [“Exigences d'attribution de noms de composants ZFS” à la page 32](#).

Dans l'exemple suivant, un instantané de `tank/home/cindy` nommé `friday` est créé.

```
# zfs snapshot tank/home/cindy@friday
```

Vous pouvez créer des instantanés pour tous les systèmes de fichiers descendants à l'aide de l'option `-r`. Par exemple :

```
# zfs snapshot -r tank/home@snap1
# zfs list -t snapshot -r tank/home
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
tank/home@snap1	0	-	2.11G	-
tank/home/cindy@snap1	0	-	115M	-
tank/home/lori@snap1	0	-	2.00G	-
tank/home/mark@snap1	0	-	2.00G	-
tank/home/tim@snap1	0	-	57.3M	-

Les propriétés des instantanés ne sont pas modifiables. Les propriétés des jeux de données ne peuvent pas être appliquées à un instantané. Par exemple :

```
# zfs set compression=on tank/home/cindy@friday
cannot set property for 'tank/home/cindy@friday':
this property can not be modified for snapshots
```

La commande `zfs destroy` permet de détruire les instantanés. Par exemple :


```
# zfs destroy tank/home/cindy@friday
```

La destruction d'un jeu de données est impossible s'il existe des instantanés du jeu de données. Par exemple :

```
# zfs destroy tank/home/cindy
cannot destroy 'tank/home/cindy': filesystem has children
use '-r' to destroy the following datasets:
tank/home/cindy@tuesday
tank/home/cindy@wednesday
tank/home/cindy@thursday
```

En outre, si des clones ont été créés à partir d'un instantané, ils doivent être détruits avant que l'instantané ne puisse être détruit.

Pour plus d'informations sur la sous-commande `destroy`, reportez-vous à la section [“Destruction d'un système de fichiers ZFS” à la page 147](#).

Conservation des clichés ZFS

Si vous disposez de plusieurs stratégies automatiques pour les instantanés pour que l'instantané le plus ancien soit par exemple détruit par la commande `zfs receive` car il n'existe plus du côté de l'envoi, vous pouvez utiliser la fonction de conservation des instantanés.

La *conservation* d'un instantané empêche sa destruction. En outre, cette fonction permet de supprimer un instantané contenant des clones en attendant la suppression du dernier clone à l'aide de la commande `zfs destroy -d`. Chaque instantané est associé à un décompte de référence utilisateur initialisé sur 0 (zéro). Ce nombre augmente de 1 à chaque fois qu'un instantané est conservé et diminue de 1 à chaque fois qu'un instantané conservé est libéré.

Dans la version précédente d'Oracle Solaris, les instantanés pouvaient uniquement être détruits à l'aide de la commande `zfs destroy` s'ils ne contenaient aucun clone. Dans cette version d'Oracle Solaris, les instantanés doivent également renvoyer un décompte de référence utilisateur égal à 0 (zéro).

Vous pouvez conserver un instantané ou un jeu d'instantanés. Par exemple, la syntaxe suivante insère une balise de conservation `keep` sur `citerne/home/cindys/snap@1` :

```
# zfs hold keep tank/home/cindy@snap1
```

Vous pouvez utiliser l'option `-r` pour conserver récursivement les instantanés de tous les systèmes de fichiers descendants. Par exemple :

```
# zfs snapshot -r tank/home@now
# zfs hold -r keep tank/home@now
```

Cette syntaxe permet d'ajouter une référence `keep` unique à cet instantané ou à ce jeu d'instantanés. Chaque instantané possède son propre espace de noms de balise dans lequel chaque balise de conservation doit être unique. Si un instantané est conservé, les tentatives de destruction de ce dernier à l'aide de la commande `zfs destroy` échoueront. Par exemple :

```
# zfs destroy tank/home/cindy@snap1
cannot destroy 'tank/home/cindy@snap1': dataset is busy
```

Pour détruire un instantané conservé, utilisez l'option -d. Par exemple :

```
# zfs destroy -d tank/home/cindy@snap1
```

Utilisez la commande `zfs holds` pour afficher la liste des instantanés conservés. Par exemple :

```
# zfs holds tank/home@now
NAME          TAG      TIMESTAMP
tank/home@now keep    Fri Aug  3 15:15:53 2012

# zfs holds -r tank/home@now
NAME          TAG      TIMESTAMP
tank/home/cindy@now keep    Fri Aug  3 15:15:53 2012
tank/home/lori@now keep    Fri Aug  3 15:15:53 2012
tank/home/mark@now keep    Fri Aug  3 15:15:53 2012
tank/home/tim@now keep    Fri Aug  3 15:15:53 2012
tank/home@now keep    Fri Aug  3 15:15:53 2012
```

Vous pouvez utiliser la commande `zfs release` pour libérer un instantané ou un jeu d'instantanés conservé. Par exemple :

```
# zfs release -r keep tank/home@now
```

Si l'instantané est libéré, l'instantané peut être détruit à l'aide de la commande `zfs destroy`. Par exemple :

```
# zfs destroy -r tank/home@now
```

Deux nouvelles propriétés permettent d'identifier les informations de conservation d'un instantané :

- La propriété `defer_destroy` est définie sur `on` si l'instantané a été marqué en vue d'une destruction différée à l'aide de la commande `zfs destroy -d`. Dans le cas contraire, la propriété est définie sur `off`.
- La propriété `userrefs` également appelée *décompte de référence utilisateur*, est définie sur le nombre de conservations pour cet instantané.

Renommage d'instantanés ZFS

Vous pouvez renommer les instantanés. Cependant, ils doivent rester dans le même pool et dans le même jeu de données dans lequel il ont été créés. Par exemple :

```
# zfs rename tank/home/cindy@snap1 tank/home/cindy@today
```

En outre, la syntaxe de raccourci suivante est équivalente à la syntaxe précédente :

```
# zfs rename tank/home/cindy@snap1 today
```

L'opération de renommage (rename) d'instantané n'est pas prise en charge, car le nom du pool cible et celui du système de fichiers ne correspondent pas au pool et au système de fichiers dans lesquels l'instantané a été créé :

```
# zfs rename tank/home/cindy@today pool/home/cindy@saturday
cannot rename to 'pool/home/cindy@today': snapshots must be part of same
dataset
```

Vous pouvez renommer de manière récursive les instantanés à l'aide de la commande `zfs rename -r`. Par exemple :

```
# zfs list -t snapshot -r users/home
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
users/home@now                      23.5K  -      35.5K  -
users/home@yesterday                0      -      38K    -
users/home/lori@yesterday           0      -      2.00G  -
users/home/mark@yesterday           0      -      1.00G  -
users/home/neil@yesterday           0      -      2.00G  -
# zfs rename -r users/home@yesterday @2daysago
# zfs list -t snapshot -r users/home
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
users/home@now                      23.5K  -      35.5K  -
users/home@2daysago                0      -      38K    -
users/home/lori@2daysago           0      -      2.00G  -
users/home/mark@2daysago           0      -      1.00G  -
users/home/neil@2daysago           0      -      2.00G  -
```

Affichage et accès des instantanés ZFS

Par défaut, les instantanés ne sont plus affichés dans la sortie `zfs list`. Vous devez utiliser la commande `zfs list -t snapshot` pour afficher les informations relatives aux instantanés. Ou activez la propriété de `pool listsnapshots`. Par exemple :

```
# zpool get listsnapshots tank
NAME  PROPERTY  VALUE  SOURCE
tank  listsnapshots  off    default
# zpool set listsnapshots=on tank
# zpool get listsnapshots tank
NAME  PROPERTY  VALUE  SOURCE
tank  listsnapshots  on     local
```

Les instantanés des systèmes de fichiers sont accessibles dans le répertoire `.zfs/snapshot` au sein du root du système de fichiers. Par exemple, si `tank/home/cindy` est monté sur `/home/cindy`, les données de l'instantané de `tank/home/cindy@thursday` sont accessibles dans le répertoire `/home/cindy/.zfs/snapshot/thursday`.

```
# ls /tank/home/cindy/.zfs/snapshot
thursday  tuesday  wednesday
```

Vous pouvez répertorier les instantanés comme suit :

```
# zfs list -t snapshot -r tank/home
NAME                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank/home/cindy@tuesday 45K   -    2.11G  -
tank/home/cindy@wednesday 45K   -    2.11G  -
tank/home/cindy@thursday  0     -    2.17G  -
```

Vous pouvez répertorier les instantanés qui ont été créés pour un système de fichiers particulier comme suit :

```
# zfs list -r -t snapshot -o name,creation tank/home
NAME                CREATION
tank/home/cindy@tuesday  Fri Aug  3 15:18 2012
tank/home/cindy@wednesday  Fri Aug  3 15:19 2012
tank/home/cindy@thursday  Fri Aug  3 15:19 2012
tank/home/lori@today      Fri Aug  3 15:24 2012
tank/home/mark@today      Fri Aug  3 15:24 2012
```

Comptabilisation de l'espace disque des instantanés ZFS

Lors de la création d'un instantané, son espace disque est initialement partagé entre l'instantané et le système de fichiers et éventuellement avec des instantanés précédents. Lorsque le système de fichiers change, l'espace disque précédemment partagé devient dédié à l'instantané, et il est compté dans la propriété `used` de l'instantané. De plus, la suppression d'instantanés peut augmenter la quantité d'espace disque dédié à d'autres instantanés (et, par conséquent, *utilisé* par ceux-ci).

La valeur de la propriété `referenced` de l'espace d'un instantané est la même que lors de la création de l'instantané sur le système de fichiers.

Vous pouvez identifier des informations supplémentaires sur la façon dont les valeurs de la propriété `used` sont utilisées. Les nouvelles propriétés de système de fichiers en lecture seule décrivent l'utilisation de l'espace disque pour les clones, les systèmes de fichiers et les volumes. Par exemple :

```
$ zfs list -o space -r rpool
NAME                AVAIL  USED  USED SNAP  USED DDS  USED REF RESERV  USED CHILD
rpool               124G   9.57G   0      302K      0      9.57G
rpool/ROOT          124G   3.38G   0      31K       0      3.38G
rpool/ROOT/solaris  124G  20.5K   0       0        0      20.5K
rpool/ROOT/solaris/var 124G  20.5K   0      20.5K     0       0
rpool/ROOT/solaris-1  124G   3.38G  66.3M   3.14G     0      184M
rpool/ROOT/solaris-1/var 124G  184M   49.9M   134M     0       0
rpool/VARSHARE       124G  39.5K   0      39.5K     0       0
rpool/dump           124G   4.12G   0      4.00G    129M     0
rpool/export         124G   63K    0      32K      0      31K
rpool/export/home    124G   31K    0      31K      0       0
rpool/swap           124G  2.06G   0      2.00G    64.7M     0
```

Pour une description de ces propriétés, reportez-vous au [Tableau 5-1](#).

Restauration d'un instantané ZFS

Vous pouvez utiliser la commande `zfs rollback` pour abandonner toutes les modifications apportées à un système de fichiers depuis la création d'un instantané spécifique. Le système de fichiers revient à l'état dans lequel il était lors de la prise de l'instantané. Par défaut, la commande ne permet pas de restaurer un instantané autre que le plus récent.

Pour restaurer un instantané précédent, tous les instantanés intermédiaires doivent être détruits. Vous pouvez détruire les instantanés précédents en spécifiant l'option `-r`.

S'il existe des clones d'un instantané intermédiaire, vous devez spécifier l'option `-R` pour détruire également les clones.

Remarque – Si le système de fichiers que vous souhaitez restaurer est actuellement monté, il doit être démonté, puis remonté. Si le système de fichiers ne peut pas être démonté, la restauration échoue. L'option `-f` force le démontage du système de fichiers, le cas échéant.

Dans l'exemple suivant, l'état du système de fichiers `tank/home/cindy` correspondant à l'instantané `tuesday` est restauré.

```
# zfs rollback tank/home/cindy@tuesday
cannot rollback to 'tank/home/cindy@tuesday': more recent snapshots exist
use '-r' to force deletion of the following snapshots:
tank/home/cindy@wednesday
tank/home/cindy@thursday
# zfs rollback -r tank/home/cindy@tuesday
```

Dans cet exemple, les instantanés `wednesday` et `thursday` sont détruits en raison de la restauration de l'instantané `tuesday` précédent.

```
# zfs list -r -t snapshot -o name,creation tank/home/cindy
NAME                                CREATION
tank/home/cindy@tuesday             Fri Aug  3 15:18 2012
```

Identification des différences entre des instantanés ZFS (`zfs diff`)

Vous pouvez déterminer les différences entre des instantanés ZFS en utilisant la commande `zfs diff`.

Supposons par exemple que les deux instantanés suivants sont créés :

```
$ ls /tank/home/tim
fileA
$ zfs snapshot tank/home/tim@snap1
```

```
$ ls /tank/home/tim
fileA  fileB
$ zfs snapshot tank/home/tim@snap2
```

Par exemple, afin d'identifier les différences entre deux instantanés, utilisez une syntaxe semblable à la suivante :

```
$ zfs diff tank/home/tim@snap1 tank/home/tim@snap2
M      /tank/home/tim/
+      /tank/home/tim/fileB
```

Dans la sortie, M indique que le répertoire a été modifié. Le + indique que fileB existe dans l'instantané le plus récent.

Dans la sortie suivante, le M indique qu'un fichier dans un instantané a été renommé.

```
$ mv /tank/cindy/fileB /tank/cindy/fileC
$ zfs snapshot tank/cindy@snap2
$ zfs diff tank/cindy@snap1 tank/cindy@snap2
M      /tank/cindy/
R      /tank/cindy/fileB -> /tank/cindy/fileC
```

Le tableau suivant résume les modifications apportées au fichier ou au répertoire identifiées par la commande `zfs diff`.

Modification de répertoire ou de fichier	Identificateur
Le fichier ou le répertoire a été modifié ou le lien d'un répertoire ou d'un fichier a changé	M
Le fichier ou le répertoire est présent dans l'ancien instantané mais pas dans le plus récent	–
Le fichier ou le répertoire est présent dans l'instantané le plus récent mais pas dans le plus ancien.	+
Le fichier ou le répertoire a été renommé	R

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel [zfs\(1M\)](#).

Présentation des clones ZFS

Un *clone* est un volume ou un système de fichiers accessible en écriture et dont le contenu initial est similaire à celui du jeu de données à partir duquel il a été créé. Tout comme pour les instantanés, la création d'un clone est quasiment instantanée et ne consomme initialement aucun espace disque supplémentaire. En outre, vous pouvez prendre un instantané d'un clone.

Les clones se créent uniquement à partir d'un instantané. Lors du clonage d'un instantané, une dépendance implicite se crée entre le clone et l'instantané. Bien que le clone soit créé à une autre

emplacement dans la hiérarchie de système de fichiers, l'instantané d'origine ne peut pas être supprimé tant que le clone existe. La propriété `origin` indique cette dépendance et la commande `zfs destroy` répertorie ces dépendances, le cas échéant.

Un clone n'hérite pas des propriétés du jeu de données à partir duquel il a été créé. Les commandes `zfs get` et `zfs set` permettent d'afficher et de modifier les propriétés d'un jeu de données cloné. Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés de jeux de données ZFS, reportez-vous à la section [“Définition des propriétés ZFS” à la page 176](#).

Dans la mesure où un clone partage initialement son espace disque avec l'instantané d'origine, la valeur de la propriété `used` est initialement égale à zéro. À mesure que le clone est modifié, il utilise de plus en plus d'espace disque. La propriété `used` de l'instantané d'origine ne tient pas compte de l'espace disque consommé par le clone.

- [“Création d'un clone ZFS” à la page 223](#)
- [“Destruction d'un clone ZFS” à la page 224](#)
- [“Remplacement d'un système de fichiers ZFS par un clone ZFS” à la page 224](#)

Création d'un clone ZFS

Pour créer un clone, utilisez la commande `zfs clone` en spécifiant l'instantané à partir duquel créer le clone, ainsi que le nom du nouveau volume ou système de fichiers. Le nouveau volume ou système de fichiers peut se trouver à tout emplacement de la hiérarchie ZFS. Le nouveau jeu de données est du même type (un système de fichiers ou un volume, par exemple) que celui de l'instantané à partir duquel le clone a été créé. Vous ne pouvez pas créer le clone d'un système de fichiers dans un autre pool que celui de l'instantané du système de fichiers d'origine.

Dans l'exemple suivant, un nouveau clone appelé `tank/home/matt/bug123` possédant le même contenu initial que l'instantané `tank/ws/gate@yesterday` est créé :

```
# zfs snapshot tank/ws/gate@yesterday
# zfs clone tank/ws/gate@yesterday tank/home/matt/bug123
```

Dans l'exemple suivant, un espace de travail est créé à partir de l'instantané `projects/newproject@today` pour un utilisateur temporaire, sous le nom `projects/teamA/tempuser`. Ensuite, les propriétés sont configurées dans l'espace de travail cloné.

```
# zfs snapshot projects/newproject@today
# zfs clone projects/newproject@today projects/teamA/tempuser
# zfs set share.nfs=on projects/teamA/tempuser
# zfs set quota=5G projects/teamA/tempuser
```

Destruction d'un clone ZFS

La commande `zfs destroy` permet de détruire les clones ZFS. Par exemple : Destruction

```
# zfs destroy tank/home/matt/bug123
```

Les clones doivent être détruits préalablement à la destruction de l'instantané parent.

Remplacement d'un système de fichiers ZFS par un clone ZFS

La commande `zfs promote` permet de remplacer un système de fichiers ZFS actif par un clone de ce système de fichiers. Cette fonction facilite le clonage et le remplacement des systèmes de fichiers pour que le système de fichiers *original* devienne le clone du système de fichiers spécifié. En outre, cette fonction permet de détruire le système de fichiers à partir duquel le clone a été créé. Il est impossible de détruire un système de fichiers d'origine possédant des clones actifs, sans le remplacer par l'un de ses clones. Pour plus d'informations sur la destruction des clones, reportez-vous à la section “[Destruction d'un clone ZFS](#)” à la page 224.

Dans l'exemple suivant, le système de fichiers `tank/test/productA` est cloné, puis le clone du système de fichiers (`tank/test/productAbeta`) devient le système de fichiers `tank/test/productA` d'origine.

```
# zfs create tank/test
# zfs create tank/test/productA
# zfs snapshot tank/test/productA@today
# zfs clone tank/test/productA@today tank/test/productAbeta
# zfs list -r tank/test
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
tank/test	104M	66.2G	23K	/tank/test
tank/test/productA	104M	66.2G	104M	/tank/test/productA
tank/test/productA@today	0	-	104M	-
tank/test/productAbeta	0	66.2G	104M	/tank/test/productAbeta

```
# zfs promote tank/test/productAbeta
# zfs list -r tank/test
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
tank/test	104M	66.2G	24K	/tank/test
tank/test/productA	0	66.2G	104M	/tank/test/productA
tank/test/productAbeta	104M	66.2G	104M	/tank/test/productAbeta
tank/test/productAbeta@today	0	-	104M	-

Dans la sortie `zfs list`, les informations de comptabilisation de l'espace disque du système de fichiers d'origine `productA` ont été remplacées par celles du système de fichiers `productAbeta`.

Pour terminer le processus de remplacement de clone, renommez les systèmes de fichiers. Par exemple :

```
# zfs rename tank/test/productA tank/test/productAlegacy
# zfs rename tank/test/productAbeta tank/test/productA
# zfs list -r tank/test
```


Vous pouvez également supprimer l'ancien système de fichiers si vous le souhaitez. Par exemple :

```
# zfs destroy tank/test/productAlegacy
```

Envoi et réception de données ZFS

La commande `zfs send` crée une représentation de flux d'un instantané qui est écrite dans la sortie standard. Un flux complet est généré par défaut. Vous pouvez rediriger la sortie vers un fichier ou un système fichier. La commande `zfs receive` crée un instantané dont le contenu est spécifié dans le flux fourni dans l'entrée standard. En cas de réception d'un flux complet, un système de fichiers est également créé. Ces commandes permettent d'envoyer les données d'instantané ZFS et de recevoir les systèmes de fichiers et les données d'instantané ZFS. Reportez-vous aux exemples de la section suivante.

- [“Enregistrement de données ZFS à l'aide d'autres produits de sauvegarde” à la page 226](#)
- [“Envoi d'un instantané ZFS” à la page 228](#)
- [“Réception d'un instantané ZFS” à la page 229](#)
- [“Application de différentes valeurs de propriété à un flux d'instantané ZFS” à la page 230](#)
- [“Envoi et réception de flux d'instantanés ZFS complexes” à la page 233](#)
- [“Réplication distante de données ZFS” à la page 235](#)

Les solutions de sauvegarde suivantes sont disponibles pour enregistrer les données ZFS :

- **Produits de sauvegarde d'entreprise** : si vous souhaitez disposer des fonctions suivantes, considérez une solution de sauvegarde d'entreprise :
 - Restauration fichier par fichier
 - Vérification des médias de sauvegarde
 - Gestion des médias
- **Instantanés de systèmes de fichiers et restauration d'instantanés** : exécutez les commandes `zfs snapshot` et `zfs rollback` pour créer facilement une copie d'un système de fichiers et restaurer une version précédente d'un système de fichier, le cas échéant. Par exemple, vous pouvez utiliser cette solution pour restaurer un ou plusieurs fichiers issus d'une version précédente d'un système de fichiers.

Pour plus d'informations sur la création et la restauration d'instantané, reportez-vous à la section [“Présentation des instantanés ZFS” à la page 215](#).

- **Enregistrement d'instantanés** : utilisez les commandes `zfs send` et `zfs receive` pour envoyer et recevoir un instantané ZFS. Vous pouvez enregistrer les modifications incrémentielles entre instantanés, mais la restauration individuelle de fichiers est impossible. L'instantané du système doit être restauré dans son intégralité. Ces commandes ne constituent pas une solution de sauvegarde complète pour l'enregistrement de vos données ZFS.

- **Réplication distante** : utilisez les commandes `zfs send` et `zfs receive` pour copier un système de fichiers d'un système vers un autre. Ce processus diffère d'un produit de gestion de volume classique qui pourrait mettre les périphériques en miroir dans un WAN. Aucune configuration ni aucun matériel spécifique n'est requis. La réplication de systèmes de fichiers ZFS a ceci d'avantageux qu'elle permet de recréer un système de fichiers dans un pool de stockage et de spécifier différents niveaux de configuration pour le nouveau pool, comme RAID-Z, mais avec des données de système de fichiers identiques.
- **Utilitaires d'archivage** : enregistrez les données ZFS à l'aide d'utilitaires d'archivage tels que `tar`, `cpio` et `pax`, ou des produits de sauvegarde tiers. Actuellement, les deux utilitaires `tar` et `cpio` traduisent correctement les ACL de type NFSv4, contrairement à l'utilitaire `pax`.

Enregistrement de données ZFS à l'aide d'autres produits de sauvegarde

Outre les commandes `zfs send` et `zfs receive`, vous pouvez utiliser des utilitaires d'archivage, tels que les commandes `tar` et `cpio` pour enregistrer des fichiers ZFS. Ces utilitaires enregistrent et restaurent les attributs de fichiers et les ACL ZFS. Vérifiez les options adéquates des commandes `tar` et `cpio`.

Pour les informations les plus récentes sur les problèmes relatifs aux produits de sauvegarde ZFS et tiers, reportez-vous aux notes de version d'Oracle Solaris 11.

Reconnaissance des flux d'instantané ZFS

Un instantané d'un système de fichiers ou volume ZFS est converti en flux d'instantané à l'aide de la commande `zfs send`. Ensuite, vous pouvez utiliser le flux d'instantané pour recréer un système de fichiers ou volume ZFS à l'aide de la commande `zfs receive`.

Selon les options `zfs send` utilisées pour créer le flux d'instantané, différents formats de flux sont générés.

- **Flux complet** : se compose du contenu intégral du jeu de données, depuis sa création jusqu'à la prise de l'instantané spécifié.

Le flux par défaut généré par la commande `zfs send` est un flux complet. Il contient un système de fichiers ou un volume, jusqu'à et y compris l'instantané spécifié. Le flux ne contient pas d'autre instantané que celui spécifié sur la ligne de commande.

- **Flux incrémentiel** : se compose des différences entre deux instantanés.

Un package de flux est un type de flux contenant un ou plusieurs flux incrémentiels. Il existe trois types de packages de flux :

- Package de flux de réplication : se compose du jeu de données spécifié et de ses descendants. Il inclut tous les instantanés intermédiaires. Si l'origine d'un jeu de données cloné n'est pas un descendant de l'instantané spécifié sur la ligne de commande, le jeu de données d'origine n'est pas inclus dans le package de flux. Pour recevoir le flux, le jeu de données d'origine doit exister dans le pool de stockage de destination.

Examinez la liste de jeux de données suivis de leur origine suivante. Nous supposons qu'ils ont été créés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent ci-dessous :

NAME	ORIGIN
pool/a	-
pool/a/1	-
pool/a/1@clone	-
pool/b	-
pool/b/1	pool/a/1@clone
pool/b/1@clone2	-
pool/b/2	pool/b/1@clone2
pool/b@pre-send	-
pool/b/1@pre-send	-
pool/b/2@pre-send	-
pool/b@send	-
pool/b/1@send	-
pool/b/2@send	-

Un package de flux de réplication créé en respectant la syntaxe suivante :

```
# zfs send -R pool/b@send ...
```

Se compose des flux complets et incrémentiels suivants :

TYPE	SNAPSHOT	INCREMENTAL FROM
full	pool/b@pre-send	-
incr	pool/b@send	pool/b@pre-send
incr	pool/b/1@clone2	pool/a/1@clone
incr	pool/b/1@pre-send	pool/b/1@clone2
incr	pool/b/1@send	pool/b/1@send
incr	pool/b/2@pre-send	pool/b/1@clone2
incr	pool/b/2@send	pool/b/2@pre-send

Dans la sortie qui précède, l'instantané pool/a/1@clone n'est pas inclus dans le package de flux de réplication. En l'état, ce package de flux de réplication peut uniquement être reçu dans un pool possédant déjà l'instantané pool/a/1@clone .

- Package de flux récursif : se compose du jeu de données spécifié et de ses descendants. A la différence des packages de flux de réplication, les instantanés intermédiaires ne sont pas inclus, sauf s'ils constituent l'origine d'un jeu de données cloné inclus dans le flux. Par défaut, si l'origine d'un jeu de données n'est pas un descendant de l'instantané spécifié sur la ligne de commande, le comportement est le même que pour les flux de réplication. Néanmoins, un flux récursif autonome, comme décrit ci-après, est créé de manière à ce qu'il n'y ait aucune dépendance externe.

Un package de flux récursif créé en respectant la syntaxe suivante :

```
# zfs send -r pool/b@send ...
```

Se compose des flux complets et incrémentiels suivants :

TYPE	SNAPSHOT	INCREMENTAL FROM
full	pool/b@send	-
incr	pool/b/1@clone2	pool/a/1@clone
incr	pool/b/1@send	pool/b/1@clone2
incr	pool/b/2@send	pool/b/1@clone2

Dans la sortie qui précède, l'instantané `pool/a/1@clone` n'est pas inclus dans le package de flux récursif. En l'état, ce package de flux récursif peut uniquement être reçu dans un pool qui possède déjà l'instantané `pool/a/1@clone`. Ce comportement est similaire au scénario du package de flux de réplication décrit plus haut.

- Package de flux récursif autonome : ne dépend d'aucun jeu de données non inclus dans le package de flux. Le package de flux récursif créé en respectant la syntaxe suivante :

```
# zfs send -rc pool/b@send ...
```

Se compose des flux complets et incrémentiels suivants :

TYPE	SNAPSHOT	INCREMENTAL FROM
full	pool/b@send	-
full	pool/b/1@clone2	
incr	pool/b/1@send	pool/b/1@clone2
incr	pool/b/2@send	pool/b/1@clone2

Notez que le flux récursif autonome possède un flux complet de l'instantané `pool/b/1@clone2`, ce qui permet la réception de l'instantané `pool/b/1` sans dépendance externe.

Envoi d'un instantané ZFS

Vous pouvez utiliser la commande `zfs send` pour envoyer une copie d'un flux d'instantané et recevoir ce flux dans un autre pool du même système ou dans un autre pool d'un système différent utilisé pour stocker les données de sauvegarde. Par exemple, pour envoyer le flux d'instantané à un pool différent du même système, employez une syntaxe du type suivant :

```
# zfs send tank/dana@snap1 | zfs recv spool/ds01
```

Vous pouvez utiliser `zfs recv` en tant qu'alias pour la commande `zfs receive`.

Si vous envoyez le flux de l'instantané à un système différent, envoyez la sortie de la commande `zfs send` à la commande `ssh`. Par exemple :

```
sys1# zfs send tank/dana@snap1 | ssh sys2 zfs recv newtank/dana
```

Lors de l'envoi d'un flux complet, le système de fichiers de destination ne doit pas exister.

Vous pouvez envoyer les données incrémentielles à l'aide de l'option `zfs send -i`. Par exemple :

```
sys1# zfs send -i tank/dana@snap1 tank/dana@snap2 | ssh sys2 zfs recv newtank/dana
```

Le premier argument (*snap1*) correspond à l'instantané le plus ancien, le second (*snap2*) à l'instantané le plus récent. Dans ce cas, le système de fichiers *newtank/dana* doit déjà exister pour que la réception incrémentielle s'effectue correctement.

Remarque – L'accès à des informations de fichier dans le système de fichiers reçu à l'origine, peut causer l'échec d'une opération de réception d'instantané incrémentale avec un message similaire à celui-ci :

```
cannot receive incremental stream of tank/dana@snap2 into newtank/dana:
most recent snapshot of tank/dana@snap2 does not match incremental source
```

Envisagez de définir la propriété `atime` sur `off` si vous avez besoin d'accéder à des informations de fichier dans le système de fichiers reçu à l'origine et si vous avez aussi besoin de recevoir des instantanés incrémentaux dans le système de fichiers reçu.

La source de *snap1* incrémentiel peut être spécifiée comme étant le dernier composant du nom de l'instantané. Grâce à ce raccourci, il suffit de spécifier le nom après le signe `@` pour *snap1*, qui est considéré comme provenant du même système de fichiers que *snap2*. Par exemple :

```
sys1# zfs send -i snap1 tank/dana@snap2 | ssh sys2 zfs recv newtank/dana
```

Cette syntaxe de raccourci est équivalente à la syntaxe incrémentielle de l'exemple précédent.

Le message s'affiche en cas de tentative de génération d'un flux incrémentiel à partir d'un instantané1 provenant d'un autre système de fichiers :

```
cannot send 'pool/fs@name': not an earlier snapshot from the same fs
```

Si vous devez stocker de nombreuses copies, envisagez de compresser une représentation de flux d'instantané ZFS à l'aide de la commande `gzip`. Par exemple :

```
# zfs send pool/fs@snap | gzip > backupfile.gz
```

Réception d'un instantané ZFS

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous recevez un instantané d'un système de fichiers :

- L'instantané et le système de fichiers sont reçus.
- Le système de fichiers et tous les systèmes de fichiers descendants sont démontés.
- Les systèmes de fichiers sont inaccessibles tant qu'ils sont en cours de réception.
- Le système de fichiers d'origine à recevoir ne doit pas exister tant qu'il est en cours de transfert.
- Si ce nom existe déjà, vous pouvez utiliser la commande `zfs rename` pour renommer le système de fichiers.

Par exemple :

```
# zfs send tank/gozer@0830 > /bkups/gozer.083006
# zfs receive tank/gozer2@today < /bkups/gozer.083006
# zfs rename tank/gozer tank/gozer.old
# zfs rename tank/gozer2 tank/gozer
```

Si vous apportez des modifications au système de fichiers de destination et souhaitez effectuer un autre envoi incrémentiel d'instantané, vous devez au préalable restaurer le système de fichiers destinataire.

Voyez l'exemple suivant. Modifiez tout d'abord le système de fichiers comme suit :

```
sys2# rm newtank/dana/file.1
```

Effectuez ensuite un envoi incrémentiel de `char/dana@snap3`. Cependant, vous devez d'abord annuler (roll back) le système de fichiers destinataire pour permettre la réception du nouvel instantané incrémentiel. Vous pouvez aussi utiliser l'option `-F` pour éviter l'étape de restauration. Par exemple :

```
sys1# zfs send -i tank/dana@snap2 tank/dana@snap3 | ssh sys2 zfs recv -F newtank/dana
```

Lors de la réception d'un instantané incrémentiel, le système de fichiers de destination doit déjà exister.

Si vous apportez des modifications au système de fichiers sans restaurer le système de fichiers destinataire pour permettre la réception du nouvel instantané incrémentiel, ou si vous ne spécifiez pas l'option `-F`, un message similaire au message suivant s'affiche :

```
sys1# zfs send -i tank/dana@snap4 tank/dana@snap5 | ssh sys2 zfs recv newtank/dana
cannot receive: destination has been modified since most recent snapshot
```

Les vérifications suivantes sont requises pour assurer l'exécution de l'option `-F` :

- Si l'instantané le plus récent ne correspond pas à la source incrémentielle, la restauration et la réception ne s'effectuent pas intégralement et un message d'erreur s'affiche.
- Si vous avez fourni accidentellement le nom d'un système de fichiers qui ne correspond pas à la source incrémentielle dans la commande `zfs receive`, la restauration et la réception ne s'effectuent pas correctement et le message d'erreur suivant s'affiche :

```
cannot send 'pool/fs@name': not an earlier snapshot from the same fs
```

Application de différentes valeurs de propriété à un flux d'instantané ZFS

Vous pouvez envoyer un flux d'instantané ZFS avec une certaine valeur de propriété de système de fichiers, mais vous pouvez spécifier une valeur de propriété locale différente lorsque le flux de

l'instantané est reçu. Vous pouvez également indiquer que la valeur de propriété d'origine doit être utilisée lorsque le flux d'instantané est reçu pour recréer le système de fichiers d'origine. En outre, vous pouvez désactiver une propriété de système de fichiers lorsque le flux d'instantané est reçu.

- Utilisez la commande `zfs inherit -S` pour rétablir la valeur de propriété locale reçue, le cas échéant. Si une propriété ne reçoit aucune valeur, le comportement de la commande `zfs inherit -S` est le même que la commande `zfs inherit` sans l'option `-S`. Si la propriété ne reçoit aucune valeur, la commande `zfs inherit` masque la valeur reçue par la valeur héritée jusqu'à ce que l'émission d'une commande `zfs inherit -S` rétablisse la valeur reçue.
- Vous pouvez utiliser la commande `zfs get -o` pour prendre en compte la nouvelle colonne `RECEIVED` ajoutée. Vous pouvez également utiliser la commande `zfs get -o all` pour ajouter toutes les colonnes, y compris la colonne `RECEIVED`.
- Vous pouvez utiliser l'option `zfs send -p` pour ajouter des propriétés dans le flux d'envoi sans l'option `-R`.
- L'option `zfs receive -e` permet d'utiliser le dernier élément du nom de l'instantané envoyé pour définir le nom du nouvel instantané. L'exemple suivant envoie l'instantané `poola/bee/cee@1` au système de fichiers `poold/eee` et utilise uniquement le dernier élément (`cee@1`) du nom de l'instantané pour créer le système de fichiers et l'instantané reçus.

```
# zfs list -rt all poola
NAME          USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
poola         134K  134G   23K    /poola
poola/bee      44K   134G   23K    /poola/bee
poola/bee/cee  21K   134G   21K    /poola/bee/cee
poola/bee/cee@1 0      -      21K    -
# zfs send -R poola/bee/cee@1 | zfs receive -e poold/eee
# zfs list -rt all poold
NAME          USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
poold         134K  134G   23K    /poold
poold/eee      44K   134G   23K    /poold/eee
poold/eee/cee  21K   134G   21K    /poold/eee/cee
poold/eee/cee@1 0      -      21K    -
```

Dans certains cas, les propriétés du système de fichiers dans un flux envoyé ne peuvent pas s'appliquer au système de fichiers récepteur ou aux propriétés du système de fichiers local, comme la valeur de propriété `mountpoint`, et risquent d'interférer avec une restauration.

Par exemple, dans le système de fichiers `tank/données`, la propriété `compression` est désactivée. Un instantané du système de fichiers `tank/data` est envoyé avec des propriétés (option `-p`) à un pool de sauvegarde et est reçu avec la propriété `compression` activée.

```
# zfs get compression tank/data
NAME          PROPERTY  VALUE      SOURCE
tank/data     compression  off        default
# zfs snapshot tank/data@snap1
# zfs send -p tank/data@snap1 | zfs recv -o compression=on -d bpool
# zfs get -o all compression bpool/data
```

NAME	PROPERTY	VALUE	RECEIVED	SOURCE
bpool/data	compression	on	off	local

Dans l'exemple, la propriété `compression` est activée lorsque l'instantané est reçu dans `bpool`. Par conséquent, pour `bpool/data`, la valeur `compression` est activée.

Si ce flux d'instantané est envoyé à un nouveau pool, `restorepool`, à des fins de récupération, vous pouvez être amené à conserver toutes les propriétés de l'instantané d'origine. Dans ce cas, vous devez utiliser la commande `zfs send -b` pour restaurer les propriétés de l'instantané d'origine. Par exemple :

```
# zfs send -b bpool/data@snap1 | zfs recv -d restorepool
# zfs get -o all compression restorepool/data
```

NAME	PROPERTY	VALUE	RECEIVED	SOURCE
restorepool/data	compression	off	off	received

Dans l'exemple, la valeur de `compression` est `off`, elle représente la valeur de `compression` de l'instantané du système de fichiers `tank/data` d'origine.

Si vous disposez d'une valeur de propriété de système de fichiers local dans un flux d'instantané et que vous souhaitez désactiver la propriété lors de sa réception, utilisez la commande `zfs receive -x`. Par exemple, la commande suivante envoie un flux d'instantané récursif des systèmes de fichiers du répertoire d'accueil avec toutes les propriétés de système de fichiers réservées à un pool de sauvegarde, mais sans les valeurs de propriété du quota.

```
# zfs send -R tank/home@snap1 | zfs recv -x quota bpool/home
# zfs get -r quota bpool/home
```

NAME	PROPERTY	VALUE	SOURCE
bpool/home	quota	none	local
bpool/home@snap1	quota	-	-
bpool/home/lori	quota	none	default
bpool/home/lori@snap1	quota	-	-
bpool/home/mark	quota	none	default
bpool/home/mark@snap1	quota	-	-

Si l'instantané récursif n'a pas été reçu avec l'option `-x`, la propriété de quota doit être définie dans les systèmes de fichiers reçus.

```
# zfs send -R tank/home@snap1 | zfs recv bpool/home
# zfs get -r quota bpool/home
```

NAME	PROPERTY	VALUE	SOURCE
bpool/home	quota	none	received
bpool/home@snap1	quota	-	-
bpool/home/lori	quota	10G	received
bpool/home/lori@snap1	quota	-	-
bpool/home/mark	quota	10G	received
bpool/home/mark@snap1	quota	-	-

Envoi et réception de flux d'instantanés ZFS complexes

Cette section décrit l'utilisation des options `zfs send -I` et `-R` pour envoyer et recevoir des flux d'instantanés plus complexes.

Gardez les points suivants à l'esprit lors de l'envoi et de la réception de flux d'instantanés ZFS complexes :

- Utilisez l'option `zfs send -I` pour envoyer tous les flux incrémentiels d'un instantané à un instantané cumulé. Vous pouvez également utiliser cette option pour envoyer un flux incrémentiel de l'instantané d'origine pour créer un clone. L'instantané d'origine doit déjà exister sur le côté récepteur afin d'accepter le flux incrémentiel.
- Utilisez l'option `zfs send -R` pour envoyer un flux de réplication de tous les systèmes de fichiers descendants. Une fois le flux de réplication reçu, les propriétés, instantanés, systèmes de fichiers descendants et clones sont conservés.
- Lorsque l'option `zfs send -r` est utilisée sans l'option `-c` et lorsque l'option `zfs send -R` est utilisée, les packages de flux omettent dans certains cas l'origine des clones. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Reconnaissance des flux d'instantané ZFS” à la page 226](#).
- Vous pouvez utiliser les deux options pour envoyer un flux de réplication incrémentiel.
 - Les modifications des propriétés sont conservées, tout comme les opérations `rename` et `destroy` des instantanés et des systèmes de fichiers.
 - Si l'option `zfs recv -F` n'est pas spécifiée lors de la réception du flux de réplication, les opérations `destroy` du jeu de données sont ignorées. La syntaxe de `zfs recv -F` dans ce cas peut conserver également sa signification de *recupération le cas échéant*.
 - Tout comme dans les autres cas - `i` ou `-I` (autres que `zfs send -R`), si l'option `-I` est utilisée, tous les instantanés créés entre `snapA` et `snapD` sont envoyés. Si l'option `-i` est utilisée, seul `snapD` (pour tous les descendants) est envoyé.
- Pour recevoir ces nouveaux types de flux `zfs send`, le système récepteur doit exécuter une version du logiciel capable de les envoyer. La version des flux est incrémentée.

Vous pouvez cependant accéder à des flux d'anciennes versions de pool en utilisant une version plus récente du logiciel. Vous pouvez par exemple envoyer et recevoir des flux créés à l'aide des nouvelles options à partir d'un pool de la version 3. Vous devez par contre exécuter un logiciel récent pour recevoir un flux envoyé avec les nouvelles options.

EXEMPLE 6-1 Envoi et réception de flux d'instantanés ZFS complexes

Plusieurs instantanés incrémentiels peuvent être regroupés en un seul instantané à l'aide de l'option `zfs send -I`. Par exemple :

```
# zfs send -I pool/fs@snapA pool/fs@snapD > /snaps/fs@all-I
```

EXEMPLE 6-1 Envoi et réception de flux d'instantanés ZFS complexes (Suite)

Vous pouvez ensuite supprimer snapB, snapC et snapD.

```
# zfs destroy pool/fs@snapB
# zfs destroy pool/fs@snapC
# zfs destroy pool/fs@snapD
```

Pour recevoir les instantanés combinés, vous devez utiliser la commande suivante :

```
# zfs receive -d -F pool/fs < /snaps/fs@all-I
# zfs list
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
pool	428K	16.5G	20K	/pool
pool/fs	71K	16.5G	21K	/pool/fs
pool/fs@snapA	16K	-	18.5K	-
pool/fs@snapB	17K	-	20K	-
pool/fs@snapC	17K	-	20.5K	-
pool/fs@snapD	0	-	21K	-

Vous pouvez également utiliser la commande `zfs send -I` pour regrouper un instantané et un clone d'instantané en un nouveau jeu de données. Par exemple :

```
# zfs create pool/fs
# zfs snapshot pool/fs@snap1
# zfs clone pool/fs@snap1 pool/clone
# zfs snapshot pool/clone@snapA
# zfs send -I pool/fs@snap1 pool/clone@snapA > /snaps/fsc clonesnap-I
# zfs destroy pool/clone@snapA
# zfs destroy pool/clone
# zfs receive -F pool/clone < /snaps/fsc clonesnap-I
```

Vous pouvez utiliser la commande `zfs send -R` pour répliquer un système de fichiers ZFS et tous ses systèmes de fichiers descendants, jusqu'à l'instantané nommé. Une fois ce flux reçu, les propriétés, instantanés, systèmes de fichiers descendants et clones sont conservés.

Dans l'exemple suivant, des instantanés des systèmes de fichiers utilisateur sont créés. Un flux de réplication de tous les instantanés utilisateur est créé. Les systèmes de fichiers et instantanés d'origine sont ensuite détruits et récupérés.

```
# zfs snapshot -r users@today
# zfs list
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
users	187K	33.2G	22K	/users
users@today	0	-	22K	-
users/user1	18K	33.2G	18K	/users/user1
users/user1@today	0	-	18K	-
users/user2	18K	33.2G	18K	/users/user2
users/user2@today	0	-	18K	-
users/user3	18K	33.2G	18K	/users/user3
users/user3@today	0	-	18K	-

```
# zfs send -R users@today > /snaps/users-R
# zfs destroy -r users
```

EXEMPLE 6-1 Envoi et réception de flux d'instantanés ZFS complexes (Suite)

```
# zfs receive -F -d users < /snaps/users-R
# zfs list
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
users	196K	33.2G	22K	/users
users@today	0	-	22K	-
users/user1	18K	33.2G	18K	/users/user1
users/user1@today	0	-	18K	-
users/user2	18K	33.2G	18K	/users/user2
users/user2@today	0	-	18K	-
users/user3	18K	33.2G	18K	/users/user3
users/user3@today	0	-	18K	-

Dans l'exemple suivant, la commande `zfs send -R` a été utilisée pour répliquer le système de fichiers `users` et ses descendants et pour envoyer le flux répliqué vers un autre pool, `users2`.

```
# zfs create users2 mirror c0t1d0 c1t1d0
# zfs receive -F -d users2 < /snaps/users-R
# zfs list
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
users	224K	33.2G	22K	/users
users@today	0	-	22K	-
users/user1	33K	33.2G	18K	/users/user1
users/user1@today	15K	-	18K	-
users/user2	18K	33.2G	18K	/users/user2
users/user2@today	0	-	18K	-
users/user3	18K	33.2G	18K	/users/user3
users/user3@today	0	-	18K	-
users2	188K	16.5G	22K	/users2
users2@today	0	-	22K	-
users2/user1	18K	16.5G	18K	/users2/user1
users2/user1@today	0	-	18K	-
users2/user2	18K	16.5G	18K	/users2/user2
users2/user2@today	0	-	18K	-
users2/user3	18K	16.5G	18K	/users2/user3
users2/user3@today	0	-	18K	-

Réplication distante de données ZFS

Les commandes `zfs send` et `zfs recv` permettent d'effectuer une copie distante d'une représentation de flux d'instantané d'un système vers un autre. Par exemple :

```
# zfs send tank/cindy@today | ssh newsys zfs recv sandbox/restfs@today
```

Cette commande envoie les données de l'instantané `tank/cindy@today` et les reçoit dans le système de fichiers `sandbox/restfs`. La commande suivante crée également un instantané `restfs@aujourd'hui` sur le système `newsys`. Dans cet exemple, l'utilisateur a été configuré pour utiliser `ssh` dans le système distant.

Utilisation des ACL et des attributs pour protéger les fichiers Oracle Solaris ZFS

Ce chapitre décrit l'utilisation des listes de contrôle d'accès (ACL, Access Control List) pour protéger les fichiers ZFS en accordant des autorisations à un niveau de granularité plus fin que les autorisations UNIX standard.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Modèle ACL Solaris” à la page 237
- “Configuration d'ACL dans des fichiers ZFS” à la page 245
- “Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format détaillé” à la page 247
- “Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format compact” à la page 258
- “Application d'attributs spéciaux aux fichiers ZFS” à la page 264

Modèle ACL Solaris

Les versions précédentes de Solaris assuraient la prise en charge d'une implémentation ACL reposant principalement sur la spécification POSIX-draft ACL. Les ACL basées sur POSIX-draft sont utilisées pour protéger les fichiers UFS et sont traduites par les versions de NFS antérieures à NFSv4.

Grâce à l'introduction de NFSv4, un nouveau modèle d'ACL assure entièrement la prise en charge de l'interopérabilité qu'offre NFSv4 entre les clients UNIX et non UNIX. La nouvelle implémentation d'ACL, telle que définie dans les spécifications NFSv4, fournit des sémantiques bien plus riches, basées sur des ACL NT.

Les différences principales du nouveau modèle d'ACL sont les suivantes :

- Modèle basé sur la spécification NFSv4 et similaire aux ACL de type NT.
- Jeu de privilèges d'accès bien plus granulaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Tableau 7-2](#).
- Configuration et affichage avec les commandes `chmod` et `ls`, et non les commandes `setfacl` et `getfacl`.

- Sémantique d'héritage bien plus riche pour déterminer comment les privilèges d'accès sont appliqués d'un répertoire à un sous-répertoire, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Héritage d'ACL” à la page 243](#).

Les deux modèles d'ACL assurent un contrôle d'accès à un niveau de granularité plus fin que celui disponible avec les autorisations de fichier standard. De façon similaire aux listes de contrôle d'accès POSIX-draft, les nouvelles ACL se composent de plusieurs ACE (Access Control Entry, entrées de contrôle d'accès).

Les ACL POSIX-draft utilisent une seule entrée pour définir quelles autorisations sont accordées et lesquelles sont refusées. Le nouveau modèle d'ACL dispose de deux types d'ACE qui affectent la vérification d'accès : ALLOW et DENY. Il est en soi impossible de déduire de toute entrée de contrôle d'accès (ACE) définissant un groupe d'autorisations si les autorisations qui n'ont pas été définies dans cette ACE sont ou non accordées.

La conversion entre les ACL NFSv4 et les ACL POSIX-draft s'effectue comme suit :

- Si vous employez un utilitaire compatible avec les ACL (les commandes `cp`, `mv`, `tar`, `cpio` ou `rcp`, par exemple) pour transférer des fichiers UFS avec des ACL vers un système de fichiers ZFS, les ACL POSIX-draft sont converties en ACL NFSv4 équivalentes.
- Les ACL NFSv4 sont converties en ACL POSIX-draft. Un message tel que le suivant s'affiche si une ACL NFSv4 n'est pas convertie en ACL POSIX-draft :

```
# cp -p filea /var/tmp
cp: failed to set acl entries on /var/tmp/filea
```

- Si vous créez une archive `cpio` ou `tar` UFS avec l'option de conservation des ACL (`tar -p` ou `cpio -P`) dans un système exécutant la version actuelle de Solaris, les ACL sont perdues en cas d'extraction de l'archive sur un système exécutant une version précédente de Solaris.

Tous les fichiers sont extraits avec les modes de fichier corrects, mais les entrées d'ACL sont ignorées.

- Vous pouvez utiliser la commande `ufs restore` pour restaurer des données dans un système de fichiers ZFS. Si les données d'origine incluent des ACL POSIX-style, elles sont converties en ACL NFSv4-style.
- En cas de tentative de configuration d'une ACL NFSv4 dans un fichier UFS, un message tel que le suivant s'affiche :

```
chmod: ERROR: ACL type's are different
```

- En cas de tentative de configuration d'une ACL POSIX dans un fichier ZFS, un message tel que le suivant s'affiche :

```
# getfacl filea
File system doesn't support aclent_t style ACL's.
See acl(5) for more information on Solaris ACL support.
```

Pour obtenir des informations sur les autres limitations des ACL et des produits de sauvegarde, reportez-vous à la section [“Enregistrement de données ZFS à l'aide d'autres produits de sauvegarde” à la page 226](#).

Descriptions de syntaxe pour la configuration des ACL

Deux formats d'ACL de base sont fournis comme suit :

- **ACL triviales** – Contient uniquement des entrées user, group et owner UNIX traditionnelles.
- **ACL non triviale** – Contient plus d'entrées qu'owner, group et everyone, inclut des indicateurs d'héritage ou les entrées sont triées d'une manière non traditionnelle.

Syntaxe pour la configuration d'ACL triviales

`chmod [options] A[index]{+|=}owner@ |group@ |everyone@: autorisations d'accès/...[:indicateurs d'héritage]: deny | allow file`

`chmod [options] A-owner@, group@, everyone@: autorisations d'accès /...[:indicateurs d'héritage]: deny | allow file ...`

`chmod [options] A[index]- file`

Syntaxe pour la configuration d'ACL non triviales

`chmod [options] A[index]{+|=}user|group:name: autorisations d'accès /...[:indicateurs d'héritage]: deny | allow file`

`chmod [options] A-user|group:name: autorisations d'accès /...[:indicateurs d'héritage]: deny | allow file ...`

`chmod [options] A[index]- file`

`owner@, group@, everyone@`

Identifie le *type d'entrée d'ACL* pour la syntaxe d'ACL triviale. Pour obtenir une description des *types d'entrées d'ACL*, reportez-vous au [Tableau 7-1](#).

utilisateur ou groupe :ID-entrée-ACL=nomutilisateur ou nomgroupe

Identifie le *type d'entrée d'ACL* pour la syntaxe d'ACL explicite. Le *type d'entrée d'ACL* pour l'utilisateur et le groupe doit également contenir l'*ID d'entrée d'ACL*, le *nom d'utilisateur* ou le *nom de groupe*. Pour obtenir une description des *types d'entrées d'ACL*, reportez-vous au [Tableau 7-1](#).

autorisations-d'accès/.../

Identifie les autorisations d'accès accordées ou refusées. Pour obtenir une description des privilèges d'accès d'ACL, reportez-vous au [Tableau 7-2](#).

indicateurs-héritage

Identifie une liste optionnelle d'indicateurs d'héritage d'ACL. Pour une description des indicateurs d'héritage d'ACL, reportez-vous au [Tableau 7-4](#).

`deny | allow`

Détermine si les autorisations d'accès sont accordées ou refusées.

Dans l'exemple suivant, aucune valeur d'*ID d'entrée d'ACL* n'existe pour owner@, group@ ou everyone@.

```
group@:write_data/append_data/execute:deny
```

L'exemple suivant inclut un *ID d'entrée d'ACL* car un utilisateur spécifique (*type d'entrée d'ACL*) est inclus dans la liste.

```
0:user:gozer:list_directory/read_data/execute:allow
```

Lorsqu'une entrée d'ACL s'affiche, elle est similaire à celle-ci :

```
2:group@:write_data/append_data/execute:deny
```

La désignation **2** ou *ID d'index* dans cet exemple identifie l'entrée d'ACL dans la plus grande ACL, qui peut présenter plusieurs entrées pour le propriétaire, des UID spécifiques, un groupe et pour tous. Vous pouvez spécifier l'*ID d'index* avec la commande `chmod` pour identifier la partie de l'ACL que vous souhaitez modifier. Par exemple, vous pouvez identifier l'ID d'index 3 par A3 dans la commande `chmod` comme ci-dessous :

```
chmod A3=user:venkman:read_acl:allow filename
```

Les types d'entrées d'ACL (qui sont les représentations d'ACL du propriétaire, du groupe et autres) sont décrits dans le tableau suivant.

TABEAU 7-1 Types d'entrées d'ACL

Type d'entrée d'ACL	Description
owner@	Spécifie l'accès accordé au propriétaire de l'objet.
group@	Spécifie l'accès accordé au groupe propriétaire de l'objet.
everyone@	Spécifie l'accès accordé à tout utilisateur ou groupe ne correspondant à aucune autre entrée d'ACL.
user	Avec un nom d'utilisateur, spécifie l'accès accordé à un utilisateur supplémentaire de l'objet. Doit inclure l' <i>ID d'entrée d'ACL</i> qui contient un <i>nom d'utilisateur</i> ou un <i>ID utilisateur</i> . Le type d'entrée d'ACL est incorrect si la valeur n'est ni un UID numérique, ni un <i>nom d'utilisateur</i> .
group	Avec un nom de groupe, spécifie l'accès accordé à un utilisateur supplémentaire de l'objet. Doit inclure l' <i>ID d'entrée d'ACL</i> qui contient un <i>nom de groupe</i> ou un <i>ID de groupe</i> . Le type d'entrée d'ACL est incorrect si la valeur n'est ni un GID numérique, ni un <i>nom de groupe</i> .

Les privilèges d'accès sont décrits dans le tableau suivant.

TABLEAU 7-2 Privilèges d'accès d'ACL

Privilège d'accès	Privilège d'accès compact	Description
add_file	w	Autorisation d'ajouter un fichier à un répertoire.
add_subdirectory	p	Dans un répertoire, autorisation de créer un sous-répertoire.
append_data	p	Non implémentée actuellement.
delete	d	Autorisation de supprimer un fichier. Pour plus d'informations sur le comportement spécifique de l'autorisation delete, reportez-vous au Tableau 7-3 .
delete_child	D	Autorisation de supprimer un fichier ou un répertoire au sein d'un répertoire. Pour plus d'informations sur le comportement spécifique de l'autorisation delete_child, reportez-vous au Tableau 7-3 .
execute	x	Autorisation d'exécuter un fichier ou d'effectuer une recherche dans le contenu d'un répertoire.
list_directory	r	Autorisation de dresser la liste du contenu d'un répertoire.
read_acl	c	Autorisation de lire l'ACL (ls).
read_attributes	a	Autorisation de lire les attributs de base (non ACL) d'un fichier. Considérez les attributs de base comme les attributs de niveau stat. L'autorisation de ce bit de masque d'accès signifie que l'entité peut exécuter ls(1) et stat(2).
read_data	r	Autorisation de lire le contenu du fichier.
read_xattr	R	Autorisation de lire les attributs étendus d'un fichier ou d'effectuer une recherche dans le répertoire d'attributs étendus d'un fichier.
synchronize	s	Non implémentée actuellement.
write_xattr	W	Autorisation de créer des attributs étendus ou d'écrire dans le répertoire d'attributs étendus. L'attribution de cette autorisation à un utilisateur signifie que ce dernier peut créer un répertoire d'attributs étendus pour un fichier. Les autorisations du fichier d'attributs contrôlent l'accès de l'utilisateur à l'attribut.
write_data	w	Autorisation de modifier ou de remplacer le contenu d'un fichier.
write_attributes	A	Autorisation de remplacer les durées associées à un fichier ou un répertoire par une valeur arbitraire.
write_acl	C	Autorisation d'écriture sur l'ACL ou capacité de la modifier à l'aide de la commande chmod.

TABLEAU 7-2 Privilèges d'accès d'ACL (Suite)

Privilège d'accès	Privilège d'accès compact	Description
write_owner	o	Autorisation de modifier le propriétaire ou le groupe d'un fichier. Ou capacité d'exécuter les commandes chown ou chgrp sur le fichier. Autorisation de devenir propriétaire d'un fichier ou autorisation de définir la propriété de groupe du fichier sur un groupe dont fait partie l'utilisateur. Le privilège PRIV_FILE_CHOWN est requis pour définir la propriété de fichier ou de groupe sur un groupe ou un utilisateur arbitraire.

Le tableau suivant fournit des détails supplémentaires sur les comportements delete et delete_child d'ACL.

TABLEAU 7-3 Comportement des autorisations delete et delete_child d'ACL.

Droits d'accès au répertoire parent	Autorisations d'objet cible		
	L'ACL autorise la suppression	L'ACL refuse la suppression	Autorisation de suppression non spécifiée
L'ACL autorise delete_child	Autorisation	Autorisation	Autorisation
L'ACL refuse delete_child	Autorisation	Refus	Refus
L'ACL autorise uniquement write et execute	Autorisation	Autorisation	Autorisation
L'ACL refuse write et execute	Autorisation	Refus	Refus

Jeux d'ACL ZFS

Au lieu de définir séparément des autorisations individuelles, il est possible d'appliquer les combinaisons d'ACL suivantes par le biais d'un jeu d'ACL. Les jeux d'ACL suivants sont disponibles :

Nom de jeu d'ACL	Autorisations d'ACL incluses
full_set	Toutes les autorisations
modify_set	Toutes les autorisations à l'exception de write_acl et write_owner
read_set	read_data, read_attributes, read_xattr et read_acl
write_set	write_data, append_data, write_attributes et write_xattr

Ces jeux d'ACL sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés

Héritage d'ACL

L'héritage d'ACL a pour finalité de permettre à un fichier ou répertoire récemment créé d'hériter des ACL qui leur sont destinées, tout en tenant compte des bits d'autorisation existants dans le répertoire parent.

Par défaut, les ACL ne sont pas propagées. Si vous configurez une ACL non triviale dans un répertoire, aucun répertoire enfant n'en hérite. Vous devez spécifier l'héritage d'une ACL dans un fichier ou un répertoire.

Les indicateurs d'héritage facultatifs sont décrits dans le tableau suivant.

TABLEAU 7-4 Indicateurs d'héritage d'ACL

Indicateur d'héritage	Indicateur d'héritage compact	Description
file_inherit	f	Hérite de l'ACL uniquement à partir du répertoire parent vers les fichiers du répertoire.
dir_inherit	d	Hérite de l'ACL uniquement à partir du répertoire parent vers les sous-répertoires du répertoire.
inherit_only	i	Hérite de l'ACL à partir du répertoire parent mais ne s'applique qu'aux fichiers et sous-répertoires récemment créés, pas au répertoire lui-même. Cet indicateur requiert les indicateurs file_inherit et/ou dir_inherit afin de spécifier ce qui doit être hérité.
no_propagate	n	N'hérite que de l'ACL provenant du répertoire parent vers le contenu de premier niveau du répertoire, et non les contenus de second niveau et suivants. Cet indicateur requiert les indicateurs file_inherit et/ou dir_inherit afin de spécifier ce qui doit être hérité.
-	SO	Aucune autorisation n'est accordée.

Actuellement, les indicateurs suivants s'appliquent uniquement à un client ou serveur SMB.

successful_access	S	Indique si une alarme ou un enregistrement d'audit doit être initié lorsqu'un accès réussit. Cet indicateur est utilisé avec les types d'ACE (entrées de contrôle d'accès) d'audit ou d'alarme.
failed_access	F	Indique si une alarme ou un enregistrement d'audit doit être lancé lorsqu'un accès échoue. Cet indicateur est utilisé avec les types d'ACE (entrées de contrôle d'accès) d'audit ou d'alarme.
inherited	I	Indique qu'une ACE a été héritée.

De plus, vous pouvez configurer une stratégie d'héritage d'ACL par défaut plus ou moins stricte sur le système de fichiers à l'aide de la propriété de système de fichiers `aclinherit`. Pour plus d'informations, consultez la section suivante.

Propriétés ACL

Le système de fichiers ZFS inclut les propriétés d'ACL suivantes permettant de déterminer le comportement spécifique de l'héritage d'ACL et des interactions d'ACL avec les opérations `chmod`.

- `aclinherit` : détermine le comportement d'héritage d'ACL. Les valeurs possibles sont les suivantes :
 - `discard` : pour les nouveaux objets, aucune entrée d'ACL n'est héritée lors de la création d'un fichier ou d'un répertoire. L'ACL dans le fichier ou le répertoire est égale au mode d'autorisation du fichier ou répertoire.
 - `noallow` : pour les nouveaux objets, seules les entrées d'ACL héritables dont le type d'accès est `deny` sont héritées.
 - `restricted` : pour les nouveaux objets, les autorisations `write_owner` et `write_acl` sont supprimées lorsqu'une entrée d'ACL est héritée.
 - `passthrough` : lorsqu'une valeur de propriété est définie sur `passthrough`, les fichiers sont créés dans un mode déterminé par les ACE héritées. Si aucune ACE pouvant être héritée n'affecte le mode, ce mode est alors défini en fonction du mode demandé à partir de l'application.
 - `passthrough-x` : a la même sémantique que `passthrough`, si ce n'est que lorsque `passthrough-x` est activé, les fichiers sont créés avec l'autorisation d'exécution (`x`), mais uniquement si l'autorisation d'exécution est définie en mode de création de fichier et dans une entrée de contrôle d'accès (ACE) pouvant être héritée et qui affecte le mode.

Le mode par défaut de `aclinherit` est `restricted`.

- `aclmode` – Modifie le comportement des ACL lorsqu'un fichier est créé et contrôle la modification des ACL au cours d'une opération `chmod`. Les valeurs possibles sont les suivantes :
 - `discard` : un système de fichiers dont la valeur de la propriété `aclmode` est `discard` supprime toutes les entrées d'ACL qui ne représentent pas le mode du fichier. Il s'agit de la valeur par défaut.
 - `mask` : un système de fichiers dont la valeur de la propriété `aclmode` est `mask` restreint les autorisations utilisateur ou groupe. Les autorisations sont réduites de manière à ne pas excéder les bits d'autorisation du groupe, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée utilisateur possédant le même UID que le propriétaire du fichier ou du répertoire. Dans ce cas, les autorisations d'ACL sont réduites de manière à ne pas excéder les bits d'autorisation du

propriétaire. La valeur de masque préserve en outre l'ACL lors des modifications de mode successives, à condition qu'aucune opération de jeu d'ACL explicite n'ait été effectuée.

- `passthrough` : un système de fichiers avec une propriété `aclmode` de `passthrough` indique qu'aucune modification n'est apportée à l'ACL en dehors de la génération des entrées d'ACL nécessaires pour représenter le nouveau mode du fichier ou du répertoire.

Le mode par défaut pour `aclmode` est `discard`.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la propriété `aclmode`, reportez-vous à l'[Exemple 7-14](#).

Configuration d'ACL dans des fichiers ZFS

Dans la mesure où elles sont implémentées avec ZFS, les ACL se composent d'un tableau d'entrées d'ACL. ZFS fournit un modèle d'ACL *pur*, dans lequel tous les fichiers présentent une ACL. En règle générale, cette liste est *triviale* dans la mesure où elle ne représente que les entrées propriétaire/groupe/autre UNIX classiques.

Les fichiers ZFS disposent toujours de bits d'autorisation et d'un mode, mais ces valeurs constituent plutôt un cache de ce que représente une ACL. Par conséquent, si vous modifiez les autorisations du fichier, son ACL est mise à jour en conséquence. En outre, si vous supprimez une ACL non triviale qui accordait à un utilisateur l'accès à un fichier ou à un répertoire, il est possible que cet utilisateur y ait toujours accès en raison des bits d'autorisation qui accordent l'accès à un groupe ou à tous les utilisateurs. L'ensemble des décisions de contrôle d'accès est régi par les autorisations représentées dans l'ACL d'un fichier ou d'un répertoire.

Les règles principales d'accès aux ACL dans un fichier ZFS sont comme suit :

- ZFS traite les entrées d'ACL dans l'ordre dans lesquelles elles sont répertoriées dans l'ACL, en partant du haut.
- Seules les entrées d'ACL disposant d'un " `who` " correspondant au demandeur d'accès sont traitées.
- Une fois l'autorisation `allow` accordée, cette dernière ne peut plus être refusée par la suite par une entrée d'ACL de refus dans le même jeu de d'autorisations d'ACL.
- Le propriétaire du fichier dispose de l'autorisation `write_acl` de façon inconditionnelle, même si celle-ci est explicitement refusée. Dans le cas contraire, toute autorisation non spécifiée est refusée.

Dans les cas d'autorisations `deny` ou lorsqu'une autorisation d'accès est manquante, le sous-système de privilèges détermine la demande d'accès accordée pour le propriétaire du fichier ou pour le superutilisateur. Ce mécanisme évite que les propriétaires de fichiers puissent accéder à leurs fichiers et permet aux superutilisateurs de modifier les fichiers à des fins de récupération.

Si vous configurez une ACL non triviale dans un répertoire, les enfants du répertoire n'en héritent pas automatiquement. Si vous configurez une ACL non triviale, et souhaitez qu'elle soit héritée par les enfants du répertoire, vous devez utiliser les indicateurs d'héritage d'ACL. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Tableau 7-4](#) et à la section “[Configuration d'héritage d'ACL dans des fichiers ZFS en format détaillé](#)” à la page 252.

Lorsque vous créez un fichier, en fonction de la valeur umask, une ACL triviale par défaut, similaire à la suivante, est appliquée :

```
$ ls -lv file.1
-rw-r--r--  1 root    root      206663 Jun 23 15:06 file.1
0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
1:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
2:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow
```

Chaque catégorie d'utilisateur (owner@, group@, everyone@) dispose d'une entrée d'ACL dans cet exemple.

Voici une description de l'ACL de ce fichier :

- 0:owner@ Le propriétaire peut lire et modifier le contenu du fichier (read_data/write_data/append_data). Il peut également modifier les attributs du fichier tels que les horodatages, les attributs étendus et les ACL (write_xattr/write_attributes /write_acl). Le propriétaire peut également modifier la propriété du fichier (write_owner:allow).
L'autorisation d'accès synchronize n'est actuellement pas implémentée.
- 1:group@ Les autorisations de lecture du fichier et de ses attributs sont attribuées au groupe (read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl:allow).
- 2:everyone@ Les autorisations de lecture du fichier et de ses attributs sont attribués à toute personne ne correspondant ni à un utilisateur ni à un groupe (read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow). L'autorisation d'accès synchronize n'est actuellement pas implémentée.

Lorsqu'un répertoire est créé, en fonction de la valeur umask, l'ACL par défaut du répertoire est similaire à l'exemple suivant :

```
$ ls -ldv dir.1
drwxr-xr-x  2 root    root          2 Jul 20 13:44 dir.1
0:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
1:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
```

```
2:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
```

Voici une description de l'ACL de ce répertoire :

- | | |
|-------------|---|
| 0:owner@ | <p>Le propriétaire peut lire et modifier le contenu du répertoire (list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory/append_data) et lire et modifier les attributs du fichier tels que les horodatages, les attributs étendus et les ACL (/read_xattr/write_xattr/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl). En outre, le propriétaire peut faire des recherches dans le contenu (execute), supprimer un fichier ou un répertoire (delete_child) et modifier la possession du répertoire (write_owner:allow).</p> <p>L'autorisation d'accès synchronize n'est actuellement pas implémentée.</p> |
| 1:group@ | <p>Le groupe peut répertorier et lire le contenu et les attributs du répertoire. De plus, le groupe dispose d'autorisations d'exécution pour effectuer des recherches dans le contenu du répertoire (list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow).</p> |
| 2:everyone@ | <p>Toute personne n'étant ni un utilisateur ni un groupe dispose d'autorisations de lecture et d'exécution sur le contenu et les attributs du répertoire (list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow). L'autorisation d'accès synchronize n'est actuellement pas implémentée.</p> |

Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format détaillé

Vous pouvez modifier les ACL dans des fichiers ZFS à l'aide de la commande `chmod`. La syntaxe `chmod` suivante pour la modification de l'ACL utilise la *spécification acl* pour identifier le format de la liste. Pour une description de la *spécification ACL*, reportez-vous à la section “[Descriptions de syntaxe pour la configuration des ACL](#)” à la page 239.

- Ajout d'entrées d'ACL
 - Ajout d'une entrée d'ACL pour un utilisateur


```
% chmod A+acl-specification filename
```
 - Ajout d'une entrée d'ACL par *ID d'index*

```
% chmod Aindex-ID+acl-specification filename
```

Cette syntaxe insère la nouvelle entrée d'ACL à l'emplacement d'*ID d'index* spécifié.

- Remplacement d'une entrée d'ACL
 - % **chmod A=acl-specification filename**
 - % **chmod Aindex-ID=acl-specification filename**
- Suppression d'entrées d'ACL
 - Suppression d'une entrée d'ACL par l'*ID d'index*
 - % **chmod Aindex-ID- filename**
 - Suppression d'une entrée d'ACL par utilisateur
 - % **chmod A-acl-specification filename**
 - Suppression de la totalité des ACE non triviales d'un fichier
 - % **chmod A- filename**

Les informations détaillées de l'ACL s'affichent à l'aide de la commande `ls - v`. Par exemple :

```
# ls -v file.1
-rw-r--r--  1 root    root      206695 Jul 20 13:43 file.1
0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
1:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
2:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow
```

Pour obtenir des informations sur l'utilisation du format d'ACL compact, consultez [“Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format compact” à la page 258](#).

EXEMPLE 7-1 Modification des ACL triviales dans des fichiers ZFS

Cette section offre des exemples de configuration et d'affichage d'ACL triviale, ce qui signifie que seules les entrées UNIX traditionnelles, user, group et other sont incluses dans l'ACL.

Dans l'exemple suivant, une ACL triviale existe dans le fichier `file.1` :

```
# ls -v file.1
-rw-r--r--  1 root    root      206695 Jul 20 13:43 file.1
0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
1:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
2:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow
```

Dans l'exemple suivants, les autorisations `write_data` sont accordées au groupe `group@`.

```
# chmod A1=group@:read_data/write_data:allow file.1
# ls -v file.1
-rw-rw-r--  1 root    root      206695 Jul 20 13:43 file.1
0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
```


EXEMPLE 7-1 Modification des ACL triviales dans des fichiers ZFS (Suite)

```

/synchronize:allow
1:group@:read_data/write_data:allow
2:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow

```

Dans l'exemple suivant, les autorisations du fichier `file.1` sont reconfigurées sur 644.

```

# chmod 644 file.1
# ls -v file.1
-rw-r--r--  1 root    root      206695 Jul 20 13:43 file.1
0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
1:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
2:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow

```

EXEMPLE 7-2 Configuration d'ACL non triviales dans des fichiers ZFS

Cette section fournit des exemples de configuration et d'affichage d'ACL non triviales.

Dans l'exemple suivant, les autorisations `read_data/execute` sont ajoutées à l'utilisateur `gozer` dans le répertoire `test.dir`.

```

# chmod A+user:gozer:read_data/execute:allow test.dir
# ls -dv test.dir
drwxr-xr-x+  2 root    root      2 Jul 20 14:23 test.dir
0:user:gozer:list_directory/read_data/execute:allow
1:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
2:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow

```

Dans l'exemple suivant, les autorisations `read_data/execute` sont retirées à l'utilisateur `gozer`.

```

# chmod A0- test.dir
# ls -dv test.dir
drwxr-xr-x  2 root    root      2 Jul 20 14:23 test.dir
0:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
1:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
2:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow

```

EXEMPLE 7-3 Interactions entre les ACL et les autorisations dans les fichiers ZFS

Les exemples d'ACL suivants illustrent les interactions entre la configuration des ACL et la modification successive des bits d'autorisation du répertoire ou du fichier.

Dans l'exemple suivant, une ACL triviale existe dans le fichier `file.2`:

```
# ls -v file.2
-rw-r--r--  1 root    root      2693 Jul 20 14:26 file.2
 0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
    /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
    /synchronize:allow
 1:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
 2:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
    :allow
```

Dans l'exemple suivant, les autorisations d'ACL `allow` sont supprimées de `everyone@`.

```
# chmod A2- file.2
# ls -v file.2
-rw-r-----  1 root    root      2693 Jul 20 14:26 file.2
 0:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
    /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
    /synchronize:allow
 1:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
```

Dans cette sortie, les bits d'autorisation du fichier sont réinitialisés de 644 à 640. Les autorisations de lecture de `everyone@` ont été supprimées des bits d'autorisation du fichier lorsque les autorisations "allow" des ACL ont été supprimées de `everyone@`.

Dans l'exemple suivant, l'ACL existante est remplacée par des autorisations `read_data/write_data` pour `everyone@`.

```
# chmod A=everyone@:read_data/write_data:allow file.3
# ls -v file.3
-rw-rw-rw-  1 root    root      2440 Jul 20 14:28 file.3
 0:everyone@:read_data/write_data:allow
```

Dans cette sortie, la syntaxe `chmod` remplace effectivement l'ACL existante par les autorisations `read_data/write_data:allow` pour les autorisations de lecture/écriture pour le propriétaire, le groupe et `everyone@`. Dans ce modèle, `everyone@` spécifie l'accès à tout utilisateur ou groupe. Dans la mesure où aucune entrée d'ACL `owner@` ou `group@` n'existe pour ignorer les autorisations pour l'utilisateur ou le groupe, les bits d'autorisation sont définis sur 666.

Dans l'exemple suivant, l'ACL existante est remplacée par des autorisations de lecture pour l'utilisateur `gozer`.

```
# chmod A=user:gozer:read_data:allow file.3
# ls -v file.3
-----+  1 root    root      2440 Jul 20 14:28 file.3
 0:user:gozer:read_data:allow
```

EXEMPLE 7-3 Interactions entre les ACL et les autorisations dans les fichiers ZFS (Suite)

Dans cette sortie, les autorisations de fichier sont calculées pour être 000 car aucune entrée d'ACL n'existe pour owner@, group@, ou everyone@, qui représentent les composant d'autorisation classiques d'un fichier. Le propriétaire du fichier peut résoudre ce problème en réinitialisant les autorisations (et l'ACL) comme suit :

```
# chmod 655 file.3
# ls -v file.3
-rw-r-xr-x 1 root      root          2440 Jul 20 14:28 file.3
 0:owner@:execute:deny
 1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
   /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
   /synchronize:allow
 2:group@:read_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl
   /synchronize:allow
 3:everyone@:read_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl
   /synchronize:allow
```

EXEMPLE 7-4 Restauration des ACL triviales dans des fichiers ZFS

Vous pouvez utiliser la commande `chmod` pour supprimer toutes les ACL non triviales d'un fichier ou d'un répertoire.

Dans l'exemple suivant, deux ACE non triviales existent dans `test5.dir`.

```
# ls -dv test5.dir
drwxr-xr-x+ 2 root      root          2 Jul 20 14:32 test5.dir
 0:user:lp:read_data:file_inherit:deny
 1:user:gozer:read_data:file_inherit:deny
 2:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
   /append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
   /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
   /synchronize:allow
 3:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
   /read_acl/synchronize:allow
 4:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
   /read_acl/synchronize:allow
```

Dans l'exemple suivant, les ACL non triviales pour les utilisateurs `gozer` et `lp` sont supprimées. L'ACL restante contient les valeurs par défaut de `owner@`, `group@` et `everyone@`.

```
# chmod A- test5.dir
# ls -dv test5.dir
drwxr-xr-x 2 root      root          2 Jul 20 14:32 test5.dir
 0:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
   /append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
   /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
   /synchronize:allow
 1:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
   /read_acl/synchronize:allow
 2:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
   /read_acl/synchronize:allow
```

EXEMPLE 7-5 Application d'un jeu d'ACL à des fichiers ZFS

Des jeux d'ACL sont fournis pour vous éviter d'avoir à appliquer séparément les autorisations d'ACL. Pour une description des jeux d'ACL, reportez-vous à la section “Jeux d'ACL ZFS” à la page 242.

Vous pouvez par exemple appliquer le jeu `read_set` comme suit :

```
# chmod A+user:otto:read_set:allow file.1
# ls -v file.1
-r--r--r--+ 1 root      root      206695 Jul 20 13:43 file.1
 0:user:otto:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl:allow
 1:owner@:read_data/read_xattr/write_xattr/read_attributes
   /write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow
 2:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
 3:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
   :allow
```

Vous pouvez appliquer les jeux `write_set` et `read_set` comme suit :

```
# chmod A+user:otto:read_set/write_set:allow file.2
# ls -v file.2
-rw-r--r--+ 1 root      root      2693 Jul 20 14:26 file.2
 0:user:otto:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
   /read_attributes/write_attributes/read_acl:allow
 1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
   /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
   /synchronize:allow
 2:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
 3:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
   :allow
```

Configuration d'héritage d'ACL dans des fichiers ZFS en format détaillé

Vous pouvez déterminer comment les ACL sont héritées ou non dans les fichiers et répertoires. Par défaut, les ACL ne sont pas propagées. Si vous configurez une ACL non triviale dans un répertoire, aucun répertoire subséquent n'en hérite. Vous devez spécifier l'héritage d'une ACL dans un fichier ou un répertoire.

La propriété `aclinherit` peut être définie de manière globale pour un système de fichiers. Par défaut, `aclinherit` est défini sur `restricted`.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Héritage d'ACL” à la page 243.

EXEMPLE 7-6 Attribution d'héritage d'ACL par défaut

Par défaut, les ACL ne sont pas propagées par le biais d'une structure de répertoire.

EXEMPLE 7-6 Attribution d'héritage d'ACL par défaut (Suite)

Dans l'exemple suivant, une ACE non triviale de `read_data/write_data/execute` est appliquée pour l'utilisateur `gozer` dans le fichier `test.dir`.

```
# chmod A+user:gozer:read_data/write_data/execute:allow test.dir
# ls -dv test.dir
drwxr-xr-x+ 2 root    root          2 Jul 20 14:53 test.dir
0:user:gozer:list_directory/read_data/add_file/write_data/execute:allow
1:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
  /append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
  /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
  /synchronize:allow
2:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
  /read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
  /read_acl/synchronize:allow
```

Si un sous-répertoire `test.dir` est créé, l'ACE pour l'utilisateur `gozer` n'est pas propagée. L'utilisateur `gozer` n'aurait accès à `sub.dir` que si les autorisations de `sub.dir` lui accordaient un accès en tant que propriétaire de fichier, membre de groupe ou `everyone@`.

```
# mkdir test.dir/sub.dir
# ls -dv test.dir/sub.dir
drwxr-xr-x 2 root    root          2 Jul 20 14:54 test.dir/sub.dir
0:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
  /append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
  /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
  /synchronize:allow
1:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
  /read_acl/synchronize:allow
2:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
  /read_acl/synchronize:allow
```

EXEMPLE 7-7 Attribution d'héritage d'ACL dans les fichiers et les répertoires

Cette série d'exemples identifie les ACE du fichier et du répertoire qui sont appliquées lorsque l'indicateur `file_inherit` est paramétré.

Dans cet exemple, les autorisations `read_data/write_data` sont ajoutées pour les fichiers dans le répertoire `test2.dir` pour l'utilisateur `gozer` afin qu'il dispose de l'accès en lecture à tout nouveau fichier :

```
# chmod A+user:gozer:read_data/write_data:file_inherit:allow test2.dir
# ls -dv test2.dir
drwxr-xr-x+ 2 root    root          2 Jul 20 14:55 test2.dir
0:user:gozer:read_data/write_data:file_inherit:allow
1:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
  /append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
  /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
  /synchronize:allow
2:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
```

EXEMPLE 7-7 Attribution d'héritage d'ACL dans les fichiers et les répertoires (Suite)

```

    /read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
    /read_acl/synchronize:allow

```

Dans l'exemple suivant, les autorisations de l'utilisateur gozer sont appliquées au fichier `test2.dir/file.2` récemment créé. L'héritage d'ACL étant accordé (`read_data:file_inherit:allow`), l'utilisateur gozer peut lire le contenu de tout nouveau fichier.

```

# touch test2.dir/file.2
# ls -lv test2.dir/file.2
-rw-r--r--+ 1 root    root          0 Jul 20 14:56 test2.dir/file.2
  0:user:gozer:read_data:inherited:allow
  1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
    /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
    /synchronize:allow
  2:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
  3:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
    :allow

```

Dans la mesure où la propriété `aclinherit` pour ce système de fichiers est paramétrée sur le mode par défaut, `restricted`, l'utilisateur gozer ne dispose pas de l'autorisation `write_data` pour le fichier `file.2` car l'autorisation de groupe du fichier ne le permet pas.

Notez que l'autorisation `inherit_only` appliquée lorsque les indicateurs `file_inherit` ou `dir_inherit` sont définis, est utilisée pour propager l'ACL dans la structure du répertoire. Ainsi, l'utilisateur gozer se voit uniquement accorder ou refuser l'autorisation des autorisations `everyone@`, à moins qu'il ne soit le propriétaire du fichier ou membre du groupe propriétaire du fichier. Par exemple :

```

# mkdir test2.dir/subdir.2
# ls -dv test2.dir/subdir.2
drwxr-xr-x+ 2 root    root          2 Jul 20 14:57 test2.dir/subdir.2
  0:user:gozer:list_directory/read_data/add_file/write_data:file_inherit
    /inherit_only/inherited:allow
  1:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
    /append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
    /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
    /synchronize:allow
  2:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
    /read_acl/synchronize:allow
  3:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
    /read_acl/synchronize:allow

```

La série d'exemples suivants identifie les ACL du fichier et du répertoire appliquées lorsque les indicateurs `file_inherit` et `dir_inherit` sont paramétrés.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur gozer se voit accorder les droits de lecture, d'écriture et d'exécution hérités des fichiers et répertoires récemment créés.

EXEMPLE 7-7 Attribution d'héritage d'ACL dans les fichiers et les répertoires (Suite)

```
# chmod A+user:gozer:read_data/write_data/execute:file_inherit/dir_inherit:allow
test3.dir
# ls -dv test3.dir
drwxr-xr-x+ 2 root    root          2 Jul 20 15:00 test3.dir
0:user:gozer:list_directory/read_data/add_file/write_data/execute
:file_inherit/dir_inherit:allow
1:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
2:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
```

Le texte `inherited` de la sortie ci-dessous est un message d'information qui indique que l'ACE est héritée.

```
# touch test3.dir/file.3
# ls -v test3.dir/file.3
-rw-r--r--+ 1 root    root          0 Jul 20 15:01 test3.dir/file.3
0:user:gozer:read_data:inherited:allow
1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
2:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow
```

Dans les exemples ci-dessus, les bits d'autorisation du répertoire parent pour `group@` et `everyone@` n'accordent pas les autorisations d'écriture et d'exécution. Par conséquent, l'utilisateur `gozer` se voit refuser ces autorisations. La propriété par défaut de `aclinherit` est `restricted`, ce qui signifie que les autorisations `write_data` et `execute` ne sont pas héritées.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur `gozer` se voit accorder les autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution qui sont héritées pour les fichiers récemment créés, mais ne sont pas propagées vers tout contenu subséquent du répertoire.

```
# chmod A+user:gozer:read_data/write_data/execute:file_inherit/no_propagate:allow
test4.dir
# ls -dv test4.dir
drwxr--r--+ 2 root    root          2 Mar  1 12:11 test4.dir
0:user:gozer:list_directory/read_data/add_file/write_data/execute
:file_inherit/no_propagate:allow
1:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
2:group@:list_directory/read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl
/synchronize:allow
```

EXEMPLE 7-7 Attribution d'héritage d'ACL dans les fichiers et les répertoires (Suite)

```
3:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl
/synchronize:allow
```

Comme l'exemple suivant l'illustre, les autorisations `read_data/write_data/execute` de l'utilisateur `gozer` sont réduites en fonction des autorisations du groupe propriétaire.

```
# touch test4.dir/file.4
# ls -lv test4.dir/file.4
-rw-r--r--+ 1 root    root          0 Jul 20 15:09 test4.dir/file.4
0:user:gozer:read_data:inherited:allow
1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
2:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow
```

EXEMPLE 7-8 Héritage d'ACL avec mode d'héritage ACL défini sur Pass Through

Si la propriété `aclinherit` du système de fichiers `tank/cindy` est définie sur `passthrough`, l'utilisateur `gozer` hérite de l'ACL appliquée à `test4.dir` pour le nouveau fichier `file.5` de la manière suivante :

```
# zfs set aclinherit=passthrough tank/cindy
# touch test4.dir/file.5
# ls -lv test4.dir/file.5
-rw-r--r--+ 1 root    root          0 Jul 20 14:16 test4.dir/file.5
0:user:gozer:read_data/write_data/execute:inherited:allow
1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
2:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow
```

EXEMPLE 7-9 Héritage d'ACL avec mode d'héritage ACL défini sur Discard

Si la propriété `aclinherit` d'un système de fichiers est définie sur `discard`, il est alors possible de supprimer les ACL avec les bits d'autorisation lors d'un changement de répertoire. Par exemple :

```
# zfs set aclinherit=discard tank/cindy
# chmod A+user:gozer:read_data/write_data/execute:dir_inherit:allow test5.dir
# ls -dv test5.dir
drwxr-xr-x+ 2 root    root          2 Jul 20 14:18 test5.dir
0:user:gozer:list_directory/read_data/add_file/write_data/execute
:dir_inherit:allow
1:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
```


EXEMPLE 7-9 Héritage d'ACL avec mode d'héritage ACL défini sur Discard (Suite)

```

2:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow

```

Si vous décidez ultérieurement de renforcer les bits d'autorisation d'un répertoire, l'ACL non triviale est supprimée. Par exemple :

```

# chmod 744 test5.dir
# ls -dv test5.dir
drwxr--r--  2 root    root          2 Jul 20 14:18 test5.dir
0:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
1:group@:list_directory/read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl
/synchronize:allow
2:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl
/synchronize:allow

```

EXEMPLE 7-10 Héritage d'ACL avec mode d'héritage de liste défini sur Noallow

Dans l'exemple suivant, deux ACL non triviales avec héritage de fichier sont définies. Une ACL accorde l'autorisation `read_data`, tandis qu'une autre refuse cette autorisation. Cet exemple illustre également comment spécifier deux ACE dans la même commande `chmod`.

```

# zfs set aclinherit=noallow tank/cindy
# chmod A+user:gozer:read_data:file_inherit:deny,user:lp:read_data:file_inherit:allow
test6.dir
# ls -dv test6.dir
drwxr-xr-x+  2 root    root          2 Jul 20 14:22 test6.dir
0:user:gozer:read_data:file_inherit:deny
1:user:lp:read_data:file_inherit:allow
2:owner@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory
/append_data/read_xattr/write_xattr/execute/delete_child
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow
3:group@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow
4:everyone@:list_directory/read_data/read_xattr/execute/read_attributes
/read_acl/synchronize:allow

```

Comme l'illustre l'exemple suivant, lors de la création d'un nouveau fichier, l'ACL qui accorde l'autorisation `read_data` est supprimée.

```

# touch test6.dir/file.6
# ls -v test6.dir/file.6
-rw-r--r--+  1 root    root          0 Jul 20 14:23 test6.dir/file.6
0:user:gozer:read_data:inherited:deny
1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
/synchronize:allow

```

EXEMPLE 7-10 Héritage d'ACL avec mode d'héritage de liste défini sur Noallow (Suite)

```
2:group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
3:everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize
:allow
```

Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format compact

Vous pouvez définir et afficher les autorisations relatives aux fichiers ZFS en format compact utilisant 14 lettres uniques pour représenter les autorisations. Les lettres représentant les autorisations compactes sont répertoriées dans le [Tableau 7-2](#) et le [Tableau 7-4](#).

Vous pouvez afficher les listes d'ACL compactes pour les fichiers et les répertoires à l'aide de la commande `ls -V`. Par exemple :

```
# ls -V file.1
-rw-r--r--  1 root   root      206695 Jul 20 14:27 file.1
      owner@:rw-p--aARWcCos:-----:allow
      group@:r-----a-R-c--s:-----:allow
      everyone@:r-----a-R-c--s:-----:allow
```

La sortie d'ACL compacte est décrite comme suit :

- | | |
|-----------|--|
| owner@ | <p>Le propriétaire peut lire et modifier le contenu du fichier (rw=read_data/write_data), (p= append_data). Le propriétaire peut également modifier les attributs du fichier tels que l'horodatage, les attributs étendus et les listes de contrôle d'accès (ACL) (a=read_attributes , W=write_xattr, R= read_xattr, A=write_attributes , c=read_acl, C= write_acl). De plus, le propriétaire peut modifier la propriété du fichier (o=write_owner).</p> <p>L'autorisation d'accès synchronize (s) n'est pas implémentée pour le moment.</p> |
| group@ | <p>Les autorisations de lecture sur le fichier sont accordées au groupe sur le fichier (r= read_data) et les attributs du fichier (a=read_attributes , R=read_xattr, c= read_acl).</p> <p>L'autorisation d'accès synchronize (s) n'est pas implémentée pour le moment.</p> |
| everyone@ | <p>Les autorisations de lecture sur le fichier et sur ses attributs sont accordés à toute personne n'étant ni un utilisateur ni un groupe (r=read_data, a=append_data, R=read_xattr , c=read_acl et s= synchronize).</p> <p>L'autorisation d'accès synchronize (s) n'est pas implémentée pour le moment.</p> |

Le format d'ACL compact dispose des avantages suivants par rapport au format d'ACL détaillé :

- Les autorisations peuvent être spécifiées en tant qu'arguments de position pour la commande `chmod`.
- Les tirets (-), qui n'identifient aucune autorisation, peuvent être supprimés. Seules les lettres nécessaires doivent être spécifiées.
- Les indicateurs d'autorisations et d'héritage sont configurés de la même manière.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation du format d'ACL détaillé, consultez [“Configuration et affichage d'ACL dans des fichiers ZFS en format détaillé”](#) à la page 247.

EXEMPLE 7-11 Configuration et affichage des ACL en format compact

Dans l'exemple suivant, une ACL triviale existe dans le fichier `file.1` :

```
# ls -V file.1
-rw-r--r-- 1 root    root      206695 Jul 20 14:27 file.1
      owner@:rw-p--aARWcCos:-----:allow
      group@:r-----a-R-c--s:-----:allow
      everyone@:r-----a-R-c--s:-----:allow
```

Dans cet exemple, les autorisations `read_data/execute` sont ajoutées à l'utilisateur `gozer` sur le fichier `file.1`.

```
# chmod A+user:gozer:rx:allow file.1
# ls -V file.1
-rw-r--r--+ 1 root    root      206695 Jul 20 14:27 file.1
      user:gozer:r-x-----:-----:allow
      owner@:rw-p--aARWcCos:-----:allow
      group@:r-----a-R-c--s:-----:allow
      everyone@:r-----a-R-c--s:-----:allow
```

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur `gozer` se voit accorder les droits de lecture, d'écriture et d'exécution qui sont hérités des fichiers et répertoires récemment créés grâce à l'utilisation de l'ACL compacte.

```
# chmod A+user:gozer:rw:fd:allow dir.2
# ls -dV dir.2
drwxr-xr-x+ 2 root    root          2 Jul 20 14:33 dir.2
      user:gozer:rw-----:fd-----:allow
      owner@:rwxp-DaARWcCos:-----:allow
      group@:r-x---a-R-c--s:-----:allow
      everyone@:r-x---a-R-c--s:-----:allow
```

Vous pouvez également couper et coller les autorisations et les indicateurs d'héritage à partir de la sortie `ls -V` en format `chmod` compact. Par exemple, pour dupliquer les autorisations et les indicateurs d'héritage sur `dir.2` pour l'utilisateur `gozer` vers l'utilisateur `cindy` sur `dir.2`, copiez et collez l'autorisation et les indicateurs d'héritage (`rw-----:fd-----:allow`) dans votre commande `chmod`. Par exemple :

EXEMPLE 7-11 Configuration et affichage des ACL en format compact (Suite)

```
# chmod A+user:cindy:rwx-----:fd-----:allow dir.2
# ls -dV dir.2
drwxr-xr-x+ 2 root    root          2 Jul 20 14:33 dir.2
      user:cindy:rwx-----:fd-----:allow
      user:gozer:rwx-----:fd-----:allow
      owner@:rwxp-DaARWcCos:-----:allow
      group@:r-x---a-R-c--s:-----:allow
      everyone@:r-x---a-R-c--s:-----:allow
```

EXEMPLE 7-12 Héritage d'ACL avec mode d'héritage ACL défini sur Pass Through

Un système de fichiers dont la propriété `aclinherit` est définie sur `passthrough` hérite de toutes les entrées d'ACL pouvant être héritées, sans qu'aucune modification ne leur soit apportée. Lorsque cette propriété est définie sur `passthrough`, les fichiers sont créés avec un mode d'autorisation déterminé par les ACE pouvant être héritées. Si aucune ACE pouvant être héritée n'affecte le mode d'autorisation, ce mode est alors défini en fonction du mode demandé à partir de l'application.

Les exemples suivants respectent la syntaxe ACL compacte pour illustrer le processus d'héritage des bits d'autorisation en définissant le mode `aclinherit` sur la valeur `passthrough`.

Dans cet exemple, une ACL est définie sur `test1.dir` pour forcer l'héritage. La syntaxe crée une entrée d'ACL `owner@`, `group@` et `everyone@` pour les fichiers nouvellement créés. Les répertoires nouvellement créés héritent d'une entrée d'ACL `@owner`, `@group` et `@everyone`.

```
# zfs set aclinherit=passthrough tank/cindy
# pwd
/tank/cindy
# mkdir test1.dir

# chmod A=owner@:rwxpcCosRrWaAdD:fd:allow,group@:rwxp:fd:allow,
everyone@:fd:allow test1.dir
# ls -Vd test1.dir
drwxrwx---+ 2 root    root          2 Jul 20 14:42 test1.dir
      owner@:rwxpdDaARWcCos:fd-----:allow
      group@:rwxp-----:fd-----:allow
      everyone@:-----:fd-----:allow
```

Dans cet exemple, un fichier nouvellement créé hérite de l'ACL dont les fichiers nouvellement créés doivent hériter d'après ce qui a été spécifié.

```
# cd test1.dir
# touch file.1
# ls -V file.1
-rwxrwx---+ 1 root    root          0 Jul 20 14:44 file.1
      owner@:rwxpdDaARWcCos:-----I:allow
      group@:rwxp-----:-----I:allow
      everyone@:-----:-----I:allow
```

EXEMPLE 7-12 Héritage d'ACL avec mode d'héritage ACL défini sur Pass Through (Suite)

Dans cet exemple, un répertoire nouvellement créé hérite à la fois des ACE contrôlant l'accès à ce répertoire et des ACE à appliquer ultérieurement aux enfants de ce répertoire.

```
# mkdir subdir.1
# ls -dV subdir.1
drwxrwx---+ 2 root      root          2 Jul 20 14:45 subdir.1
      owner@: rwxpdDaARWcCos:fd---I:allow
      group@: rwxp-----:fd---I:allow
      everyone@:-----:fd---I:allow
```

Les entrées `fd---I` servent à propager l'héritage et ne sont pas prises en compte durant le contrôle d'accès.

Dans l'exemple suivant, un fichier est créé à l'aide d'une ACL triviale dans un autre répertoire où les ACE héritées ne sont pas présentes.

```
# cd /tank/cindy
# mkdir test2.dir
# cd test2.dir
# touch file.2
# ls -V file.2
-rw-r--r-- 1 root      root          0 Jul 20 14:48 file.2
      owner@: rw-p--aARWcCos:-----:allow
      group@: r-----a-R-c--s:-----:allow
      everyone@: r-----a-R-c--s:-----:allow
```

EXEMPLE 7-13 Héritage d'ACL avec mode d'héritage ACL défini sur Pass Through-X

Lorsque `aclinherit=passthrough-x` est activé, les fichiers sont créés avec l'autorisation d'exécution (x) pour propriétaire@, groupe@ ou tous les utilisateurs@, mais seulement si l'autorisation d'exécution est définie dans le mode de création de fichier et dans une ACE héritable qui affecte le mode.

L'exemple suivant montre comment hériter l'autorisation d'exécution en définissant le mode `aclinherit` sur `passthrough-x`.

```
# zfs set aclinherit=passthrough-x tank/cindy
```

L'ACL suivante est définie sur `/tank/cindy/test1.dir` pour permettre l'héritage des ACL exécutables pour les fichiers de `owner@`.

```
# chmod A=owner@:rwxpcCosRrWaAdD:fd:allow,group@:rwxp:fd:allow,
everyone@::fd:allow test1.dir
# ls -Vd test1.dir
drwxrwx---+ 2 root      root          2 Jul 20 14:50 test1.dir
      owner@: rwxpdDaARWcCos:fd-----:allow
      group@: rwxp-----:fd-----:allow
      everyone@:-----:fd-----:allow
```

EXEMPLE 7-13 Héritage d'ACL avec mode d'héritage ACL défini sur Pass Through-X (Suite)

Un fichier (`file1`) est créé avec les autorisations demandées `0666`. Les autorisations obtenues sont `0660`. L'autorisation d'exécution n'était pas héritée car le mode de création ne le requérait pas.

```
# touch test1.dir/file1
# ls -V test1.dir/file1
-rw-rw----+ 1 root    root          0 Jul 20 14:52 test1.dir/file1
      owner@: rw-pdARWcCos:-----I:allow
      group@: rw-p-----:-----I:allow
      everyone@:-----:-----I:allow
```

Ensuite, un fichier exécutable appelé `t` est généré à l'aide du compilateur `cc` dans le répertoire `testdir`.

```
# cc -o t t.c
# ls -V t
-rwxrwx---+ 1 root    root          7396 Dec  3 15:19 t
      owner@: rwxpdARWcCos:-----I:allow
      group@: rwxp-----:-----I:allow
      everyone@:-----:-----I:allow
```

Les autorisations obtenues sont `0770` car `cc` a demandé des autorisations `0777`, ce qui a entraîné l'héritage de l'autorisation d'exécution à partir des entrées propriétaire@, groupe@ et tous les utilisateurs@.

EXEMPLE 7-14 Interactions entre les ACL et les opérations `chmod` sur les fichiers ZFS

Les exemples suivants illustrent l'incidence de certaines valeurs des propriétés `aclmode` et `aclinherit` sur l'interaction des ACL existantes avec une opération `chmod` modifiant les autorisations de répertoire ou de fichier en vue de restreindre ou d'augmenter les autorisations d'ACL existantes à des fins de conformité avec le groupe propriétaire.

Dans cet exemple, la propriété `aclmode` est définie sur `mask` et la propriété `aclinherit` sur `restricted`. Les autorisations d'ACL sont affichées en mode compact dans cet exemple, ce qui permet de mieux repérer les modifications apportées aux autorisations.

Paramètres de propriété du fichier et des groupes et autorisations d'ACL initiaux :

```
# zfs set aclmode=mask pond/whoville
# zfs set aclinherit=restricted pond/whoville

# ls -lV file.1
-rwxrwx---+ 1 root    root          206695 Aug 30 16:03 file.1
      user:amy:r-----a-R-c---:-----:allow
      user:rory:r-----a-R-c---:-----:allow
      group:sysadmin:rw-p--aARWc---:-----:allow
      group:staff:rw-p--aARWc---:-----:allow
      owner@:rwxp--aARWcCos:-----:allow
      group@:rwxp--aARWc--s:-----:allow
```

EXEMPLE 7-14 Interactions entre les ACL et les opérations chmod sur les fichiers ZFS (Suite)

```
everyone@:-----a-R-c--s:-----:allow
```

Une opération chown modifie la propriété du fichier `file.1` et la sortie est visible par l'utilisateur propriétaire, amy. Par exemple :

```
# chown amy:staff file.1
# su - amy
$ ls -lV file.1
-rwxrwx---+ 1 amy      staff      206695 Aug 30 16:03 file.1
      user:amy:r-----a-R-c--:-----:allow
      user:rory:r-----a-R-c--:-----:allow
      group:sysadmin:rw-p--aARWc--:-----:allow
      group:staff:rw-p--aARWc--:-----:allow
      owner@:rwxp--aARWcCos:-----:allow
      group@:rwxp--aARWc--s:-----:allow
      everyone@:-----a-R-c--s:-----:allow
```

Les opérations chmod suivantes font passer les autorisations à un mode plus restrictif. Dans cet exemple, les autorisations d'ACL modifiées du groupe `sysadmin` et du groupe `staff` n'excèdent pas les autorisations du groupe propriétaire.

```
$ chmod 640 file.1
$ ls -lV file.1
-rw-r-----+ 1 amy      staff      206695 Aug 30 16:03 file.1
      user:amy:r-----a-R-c--:-----:allow
      user:rory:r-----a-R-c--:-----:allow
      group:sysadmin:r-----a-R-c--:-----:allow
      group:staff:r-----a-R-c--:-----:allow
      owner@:rw-p--aARWcCos:-----:allow
      group@:r-----a-R-c--s:-----:allow
      everyone@:-----a-R-c--s:-----:allow
```

L'opération chmod suivante fait passer les autorisations à un mode moins restrictif. Dans cet exemple, les autorisations d'ACL modifiées du groupe `sysadmin` et du groupe `staff` sont restaurées pour accorder les mêmes autorisations que celles du groupe propriétaire.

```
$ chmod 770 file.1
$ ls -lV file.1
-rwxrwx---+ 1 amy      staff      206695 Aug 30 16:03 file.1
      user:amy:r-----a-R-c--:-----:allow
      user:rory:r-----a-R-c--:-----:allow
      group:sysadmin:rw-p--aARWc--:-----:allow
      group:staff:rw-p--aARWc--:-----:allow
      owner@:rwxp--aARWcCos:-----:allow
      group@:rwxp--aARWc--s:-----:allow
      everyone@:-----a-R-c--s:-----:allow
```

Application d'attributs spéciaux aux fichiers ZFS

Les exemples suivants montrent comment appliquer et afficher des attributs spéciaux, tels que l'immuabilité ou l'accès en lecture seule, à des fichiers ZFS.

Pour plus d'informations sur l'affichage et l'application d'attributs spéciaux, reportez-vous aux pages de manuel [ls\(1\)](#) et [chmod\(1\)](#).

EXEMPLE 7-15 Application de l'immuabilité à un fichier ZFS

Respectez la syntaxe suivante pour rendre un fichier immuable :

```
# chmod S+ci file.1
# echo this >>file.1
-bash: file.1: Not owner
# rm file.1
rm: cannot remove 'file.1': Not owner
```

Vous pouvez afficher les attributs spéciaux qui s'appliquent à des fichiers ZFS en respectant la syntaxe suivante :

```
# ls -l/c file.1
-rw-r--r--+ 1 root      root      206695 Jul 20 14:27 file.1
               {A-----im-----}
```

Respectez la syntaxe suivante pour annuler l'immuabilité d'un fichier :

```
# chmod S-ci file.1
# ls -l/c file.1
-rw-r--r--+ 1 root      root      206695 Jul 20 14:27 file.1
               {A-----m-----}
# rm file.1
```

EXEMPLE 7-16 Application d'un accès en lecture seule à un fichier ZFS

L'exemple suivant indique comment appliquer l'accès en lecture seule à un fichier ZFS.

```
# chmod S+cR file.2
# echo this >>file.2
-bash: file.2: Not owner
```

EXEMPLE 7-17 Affichage et modification des attributs d'un fichier ZFS

Vous pouvez afficher et définir des attributs spéciaux en respectant la syntaxe suivante :

```
# ls -l/v file.3
-r--r--r-- 1 root      root      206695 Jul 20 14:59 file.3
               {archive,nohidden,noreadonly,nosystem,noappendonly,nonodump,
noimmutable,av modified,noav_quarantined,nonounlink,nooffline,nosparsed}
# chmod S+cR file.3
# ls -l/v file.3
```


EXEMPLE 7-17 Affichage et modification des attributs d'un fichier ZFS (Suite)

```
-r--r--r--  1 root    root      206695 Jul 20 14:59 file.3
             {archive,nohidden,readonly,nosystem,noappendonly,nonodump,noimmutable,
av_modified,noav_quarantined,nonounlink,nooffline,nosparsed}
```

Certains de ces attributs s'appliquent uniquement à un environnement Oracle Solaris SMB.

Vous pouvez effacer tous les attributs d'un fichier. Par exemple :

```
# chmod S-a file.3
# ls -l/v file.3
-r--r--r--  1 root    root      206695 Jul 20 14:59 file.3
             {noarchive,nohidden,noreadonly,nosystem,noappendonly,nonodump,
noimmutable,noav_modified,noav_quarantined,nonounlink,nooffline,nosparsed}
```


Administration déléguée de ZFS dans Oracle Solaris

Ce chapitre explique comment utiliser les fonctions d'administration déléguée pour permettre aux utilisateurs ne disposant pas des autorisations nécessaires d'effectuer des tâches d'administration de ZFS.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Présentation de l'administration déléguée de ZFS” à la page 267
- “Délégation d'autorisations ZFS” à la page 268
- “Affichage des autorisations ZFS déléguées (exemples)” à la page 276
- “Délégation d'autorisations ZFS (exemples)” à la page 273
- “Suppression des autorisations ZFS déléguées (exemples)” à la page 278

Présentation de l'administration déléguée de ZFS

L'administration déléguée de ZFS vous permet de distribuer des autorisations précises à des utilisateurs ou à des groupes spécifiques, voire à tous les utilisateurs. Deux types d'autorisations déléguées sont prises en charge :

- Les autorisations individuelles suivantes peuvent être explicitement déléguées : autorisation de création (`create`), autorisation de destruction (`destroy`), autorisation de montage (`mount`), autorisation de créer des instantanés (`snapshot`), etc.
- Des groupes d'autorisations appelés *jeux d'autorisations* peuvent être définis. Si un jeu d'autorisations est modifié, tout utilisateur de ce jeu de d'autorisations est automatiquement affecté par ces modifications. Les jeux d'autorisations commencent par le symbole `@` et sont limités à 64 caractères. Les caractères suivant le symbole `@` dans le nom de jeu ont les mêmes restrictions que ceux des noms de systèmes de fichiers ZFS standard.

L'administration déléguée de ZFS offre des fonctions similaires au modèle de sécurité RBAC. La délégation ZFS offre les avantages suivants pour la gestion des pools de stockage et systèmes de fichiers ZFS :

- Les autorisations sont transférées avec le pool de stockage ZFS lorsqu'un pool est migré.

- L'héritage dynamique vous permet de contrôler la propagation des autorisations dans les systèmes de fichiers.
- Il est possible de définir une configuration de manière à ce que seul le créateur d'un système de fichiers puisse détruire celui-ci.
- Les autorisations peuvent être déléguées à des systèmes de fichiers spécifiques. Tout nouveau système de fichiers peut automatiquement récupérer des autorisations.
- Simplifie l'administration de systèmes de fichiers en réseau (NFS, Network File System). Un utilisateur disposant d'autorisations explicites peut par exemple créer un instantané sur un système NFS dans le répertoire `.zfs/snapshot` approprié.

Considérez l'utilisation de l'administration déléguée pour la répartition des tâches ZFS. Pour plus d'informations sur l'utilisation de RBAC pour gérer les tâches d'administration générales dans Oracle Solaris, reportez-vous à la section [Partie III, “Rôles, profils de droits et privilèges” du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité*](#).

Désactivation des droits délégués de ZFS

La propriété `delegation` du pool permet de contrôler les fonctions d'administration déléguées. Par exemple :

```
# zpool get delegation users
NAME PROPERTY  VALUE      SOURCE
users delegation on         default
# zpool set delegation=off users
# zpool get delegation users
NAME PROPERTY  VALUE      SOURCE
users delegation off      local
```

Par défaut, la propriété `delegation` est activée.

Délégation d'autorisations ZFS

Vous pouvez utiliser la commande `zfs allow` pour déléguer les autorisations sur les systèmes de fichiers ZFS vers des utilisateurs non root en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Vous pouvez déléguer des autorisations individuelles à un utilisateur, à un groupe, voire à tous les utilisateurs.
- Vous pouvez déléguer des groupes d'autorisations individuelles sous forme de *jeu d'autorisations* à un utilisateur, à un groupe, voire à tous les utilisateurs.
- Vous pouvez déléguer des autorisations localement, soit uniquement au système de fichiers actuel, soit à l'ensemble de ses descendants.

Le tableau suivant décrit les opérations pouvant être déléguées et toute autorisation dépendante requise pour réaliser ces opérations déléguées.

Autorisation (sous-commande)	Description	Dépendances
<code>allow</code>	Autorisation d'accorder des autorisations qui vous ont été octroyées à un autre utilisateur.	Nécessité de disposer de l'autorisation en cours d'octroi.
<code>clone</code>	Autorisation de cloner tout instantané du jeu de données.	Nécessité de disposer des autorisations <code>create</code> et <code>mount</code> sur le système de fichiers d'origine.
<code>create</code>	Autorisation de créer des jeux de données descendants.	Nécessité de disposer de l'autorisation <code>mount</code> .
<code>destroy</code>	Autorisation de détruire un jeu de données.	Nécessité de disposer de l'autorisation <code>mount</code> .
<code>diff</code>	Autorisation d'identifier les chemins d'accès à l'intérieur d'un jeu de données.	Les utilisateurs non root ont besoin de cette autorisation pour utiliser la commande <code>zfs diff</code> .
<code>hold</code>	Autorisation de conservation d'un instantané.	
<code>mount</code>	Autorisation de monter et démonter un système de fichiers, et de créer et détruire les liens vers des périphériques de volume.	
<code>promote</code>	Autorisation de promouvoir le clonage d'un jeu de données.	Nécessité de disposer également des autorisations <code>mount</code> et <code>promote</code> sur le système de fichiers d'origine.
<code>receive</code>	Autorisation de créer des systèmes de fichiers descendants à l'aide de la commande <code>zfs receive</code> .	Nécessité de disposer également des autorisations <code>mount</code> et <code>create</code> .
<code>release</code>	Autorisation de libérer un instantané conservé, ce qui peut détruire l'instantané.	
<code>rename</code>	Autorisation de renommer un jeu de données.	Nécessité de disposer également des autorisations <code>create</code> et <code>mount</code> sur le nouveau parent.
<code>restauration</code>	Autorisation de restaurer un instantané.	
<code>send</code>	Autorisation d'envoyer un flux d'instantané.	

Autorisation (sous-commande)	Description	Dépendances
share	Autorisation de partager et de départager un système de fichiers	share et share.nfs sont tous les deux nécessaires pour créer un partage NFS. share et share.smb sont tous les deux nécessaires pour créer un partage SMB.
snapshot	Autorisation de créer un instantané d'un jeu de données.	

Vous pouvez déléguer le jeu d'autorisations suivant mais une autorisation peut être limitée à l'accès, à la lecture ou à la modification :

- groupquota
- groupused
- key
- keychange
- userprop
- userquota
- userused

Vous pouvez en outre déléguer l'administration des propriétés ZFS suivantes à des utilisateurs non root :

- aclinherit
- aclmode
- atime
- canmount
- casesensitivity
- checksum
- compression
- copies
- dedup
- devices
- encryption
- exec
- keysource
- logbias
- mountpoint
- nbmand
- normalization
- primarycache
- quota
- readonly
- recordsize

- refquota
- refreservation
- reservation
- rstchown
- secondarycache
- setuid
- shadow
- share.nfs
- share.smb
- snapdir
- sync
- utf8only
- version
- volblocksize
- volsize
- vscan
- xattr
- zoned

Certaines de ces propriétés ne peuvent être définies qu'à la création d'un jeu de données. Pour une description de ces propriétés, reportez-vous à la section [“Présentation des propriétés ZFS” à la page 149](#).

Délégation des autorisations ZFS (`zfs allow`)

La syntaxe de `zfs allow` est la suivante :

```
zfs allow [-ldugecs] everyone|user|group[,...] perm|@setname,...] filesystem| volume
```

La syntaxe de `zfs allow` suivante (en gras) identifie les utilisateurs auxquels les autorisations sont déléguées :

```
zfs allow [-uge] | user | group | everyone [, ...] filesystem | volume
```

Vous pouvez spécifier plusieurs entrées sous forme de liste séparée par des virgules. Si aucune option `-uge` n'est spécifiée, l'argument est interprété en premier comme le mot-clé `everyone`, puis comme un nom d'utilisateur et enfin, comme un nom de groupe. Pour spécifier un utilisateur ou un groupe nommé "everyone", utilisez l'option `-u` ou l'option `-g`. Pour spécifier un groupe portant le même nom qu'un utilisateur, utilisez l'option `-g`. L'option `-c` délègue des autorisations `create-time`.

La syntaxe de `zfs allow` suivante (en gras) identifie la méthode de spécification des autorisations et jeux d'autorisations :

```
zfs allow [-s] ... perm|@setname [, ...] filesystem | volume
```

Vous pouvez spécifier plusieurs autorisations sous forme de liste séparée par des virgules. Les noms d'autorisations sont identiques aux sous-commandes et propriétés ZFS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section précédente.

Les autorisations peuvent être regroupées en *jeux d'autorisations* et sont identifiées par l'option `-s`. Les jeux d'autorisations peuvent être utilisés par d'autres commandes `zfs allow` pour le système de fichiers spécifié et ses descendants. Les jeux d'autorisations sont évalués dynamiquement et de ce fait, toute modification apportée à un jeu est immédiatement mise à jour. Les jeux d'autorisations doivent se conformer aux mêmes critères d'attribution de noms que les systèmes de fichiers ZFS, à ceci près que leurs noms doivent commencer par le caractère arobase (@) et ne pas dépasser 64 caractères.

La syntaxe de `zfs allow` suivante (en gras) identifie la méthode de délégation des autorisations :

```
zfs allow [-ld] ... .. filesystem | volume
```

L'option `-l` indique que les autorisations sont accordées au système de fichiers spécifié mais pas à ses descendants, à moins de spécifier également l'option `-d`. L'option `-d` indique que les autorisations sont accordées aux systèmes de fichiers descendants mais pas à ce système de fichiers, à moins de spécifier également l'option `-l`. Si aucune option n'est spécifiée, les autorisations sont accordées au système de fichiers ou au volume ainsi qu'à ses descendants.

Suppression des autorisations déléguées de ZFS (`zfs unallow`)

Vous pouvez supprimer des autorisations précédemment déléguées à l'aide de la commande `zfs unallow`.

Supposons par exemple que vous déléguiez les autorisations `create`, `destroy`, `mount` et `snapshot` de la manière suivante :

```
# zfs allow cindy create,destroy,mount,snapshot tank/home/cindy
# zfs allow tank/home/cindy
---- Permissions on tank/home/cindy -----
Local+Descendent permissions:
      user cindy create,destroy,mount,snapshot
```

Pour supprimer ces autorisations, vous devez respecter la syntaxe suivante :

```
# zfs unallow cindy tank/home/cindy
# zfs allow tank/home/cindy
```


Délégation d'autorisations ZFS (exemples)

EXEMPLE 8-1 Délégation d'autorisations à un utilisateur individuel

Lorsque vous déléguez les autorisations `create` et `mount` à un utilisateur individuel, vous devez vous assurer que cet utilisateur dispose d'autorisations sur le point de montage sous-jacent.

Par exemple, pour déléguer à l'utilisateur `mark` les autorisations `create` et `mount` sur le système de fichiers `tank`, définissez au préalable ces autorisations :

```
# chmod A+user:mark:add_subdirectory:fd:allow /tank/home
```

Utilisez ensuite la commande `zfs allow` pour déléguer les autorisations `create`, `destroy` et `mount`. Par exemple :

```
# zfs allow mark create,destroy,mount tank/home
```

L'utilisateur `mark` peut dorénavant créer ses propres systèmes de fichiers dans le système de fichiers `tank/home`. Par exemple :

```
# su mark
mark$ zfs create tank/home/mark
mark$ ^D
# su lp
$ zfs create tank/home/lp
cannot create 'tank/home/lp': permission denied
```

EXEMPLE 8-2 Délégation des autorisations de création (`create`) et de destruction (`destroy`) à un groupe

L'exemple suivant décrit comment configurer un système de fichiers de manière à ce que tout membre du groupe `staff` puisse créer et monter des systèmes de fichiers dans le système de fichiers `tank/home`, et détruire ses propres systèmes de fichiers. Toutefois, les membres du groupe `staff` ne sont pas autorisés à détruire les systèmes de fichiers des autres utilisateurs.

```
# zfs allow staff create,mount tank/home
# zfs allow -c create,destroy tank/home
# zfs allow tank/home
---- Permissions on tank/home -----
Create time permissions:
    create,destroy
Local+Descendent permissions:
    group staff create,mount
# su cindy
cindy% zfs create tank/home/cindy/files
cindy% exit
# su mark
mark% zfs create tank/home/mark/data
mark% exit
cindy% zfs destroy tank/home/mark/data
cannot destroy 'tank/home/mark/data': permission denied
```

EXEMPLE 8-3 Délégation d'autorisations au niveau approprié d'un système de fichiers

Assurez-vous de déléguer les autorisations aux utilisateurs au niveau approprié du système de fichiers. Par exemple, les autorisations `create`, `destroy` et `mount` pour les systèmes de fichiers locaux et descendants sont déléguées à l'utilisateur `mark`. L'autorisation locale de créer un instantané du système de fichiers `tank/home` a été délégué à l'utilisateur `mark`, mais pas celle de créer un instantané de son propre système de fichiers. L'autorisation `snapshot` ne lui a donc pas été déléguée au niveau approprié du système de fichiers.

```
# zfs allow -l mark snapshot tank/home
# zfs allow tank/home
---- Permissions on tank/home -----
Create time permissions:
    create,destroy
Local permissions:
    user mark snapshot
Local+Descendent permissions:
    group staff create,mount
# su mark
mark$ zfs snapshot tank/home@snap1
mark$ zfs snapshot tank/home/mark@snap1
cannot create snapshot 'tank/home/mark@snap1': permission denied
```

Pour déléguer à l'utilisateur `mark` cette autorisation au niveau du système de fichiers descendants, utilisez l'option `zfs allow -d`. Par exemple :

```
# zfs unallow -l mark snapshot tank/home
# zfs allow -d mark snapshot tank/home
# zfs allow tank/home
---- Permissions on tank/home -----
Create time permissions:
    create,destroy
Descendent permissions:
    user mark snapshot
Local+Descendent permissions:
    group staff create,mount
# su mark
$ zfs snapshot tank/home@snap2
cannot create snapshot 'tank/home@snap2': permission denied
$ zfs snapshot tank/home/mark@snappy
```

L'utilisateur `mark` ne peut maintenant créer un instantané qu'à un niveau inférieur du système de fichiers `tank/home`.

EXEMPLE 8-4 Définition et utilisation d'autorisations déléguées complexes

Vous pouvez déléguer des autorisations spécifiques à des utilisateurs ou des groupes. Par exemple, la commande `zfs allow` suivante délègue des autorisations spécifiques au groupe `staff`. En outre, les autorisations `destroy` et `snapshot` sont déléguées après la création de systèmes de fichiers `tank/home`.

```
# zfs allow staff create,mount tank/home
# zfs allow -c destroy,snapshot tank/home
# zfs allow tank/home
```

EXEMPLE 8-4 Définition et utilisation d'autorisations déléguées complexes (Suite)

```

---- Permissions on tank/home -----
Create time permissions:
    create,destroy,snapshot
Local+Descendent permissions:
    group staff create,mount

```

Etant donné que l'utilisateur mark est membre du groupe `staff`, il peut créer des systèmes de fichiers dans `tank/home`. En outre, l'utilisateur mark peut créer un instantané de `tank/home/mark2` parce qu'il dispose des autorisations spécifiques pour le faire. Par exemple :

```

# su mark
$ zfs create tank/home/mark2
$ zfs allow tank/home/mark2
---- Permissions on tank/home/mark2 -----
Local permissions:
    user mark create,destroy,snapshot
---- Permissions on tank/home -----
Create time permissions:
    create,destroy,snapshot
Local+Descendent permissions:
    group staff create,mount

```

L'utilisateur mark ne peut pas créer d'instantané dans `tank/home/mark` parce qu'il ne dispose pas des autorisations spécifiques pour le faire. Par exemple :

```

$ zfs snapshot tank/home/mark@snap1
cannot create snapshot 'tank/home/mark@snap1': permission denied

```

Dans cet exemple, l'utilisateur mark possède l'autorisation `create` dans son répertoire d'accueil, ce qui signifie qu'il peut créer des instantanés. Ce scénario s'avère utile lorsque votre système de fichiers est monté sur un système NFS.

```

$ cd /tank/home/mark2
$ ls
$ cd .zfs
$ ls
shares snapshot
$ cd snapshot
$ ls -l
total 3
drwxr-xr-x  2 mark  staff      2 Sep 27 15:55 snap1
$ pwd
/tank/home/mark2/.zfs/snapshot
$ mkdir snap2
$ zfs list
# zfs list -r tank/home
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank/home/mark                      63K   62.3G   32K    /tank/home/mark
tank/home/mark2                     49K   62.3G   31K    /tank/home/mark2
tank/home/mark2@snap1               18K        -   31K    -
tank/home/mark2@snap2                0        -   31K    -
$ ls

```

EXEMPLE 8-4 Définition et utilisation d'autorisations déléguées complexes (Suite)

```

snap1 snap2
$ rmdir snap2
$ ls
snap1

```

EXEMPLE 8-5 Définition et utilisation d'un jeu d'autorisations délégué ZFS

L'exemple suivant décrit comment créer un jeu d'autorisations intitulé `@myset` et délègue ce jeu d'autorisations ainsi que l'autorisation de renommage au groupe `staff` pour le système de fichiers `tank`. L'utilisateur `cindy`, membre du groupe `staff`, a l'autorisation de créer un système de fichiers dans `tank`. Par contre, l'utilisateur `lp` ne dispose pas de cette autorisation de création de systèmes de fichiers dans `tank`.

```

# zfs allow -s @myset create,destroy,mount,snapshot,promote,clone,readonly tank
# zfs allow tank
---- Permissions on tank -----
Permission sets:
    @myset clone,create,destroy,mount,promote,readonly,snapshot
# zfs allow staff @myset,rename tank
# zfs allow tank
---- Permissions on tank -----
Permission sets:
    @myset clone,create,destroy,mount,promote,readonly,snapshot
Local+Descendent permissions:
    group staff @myset,rename
# chmod A+group:staff:add_subdirectory:fd:allow tank
# su cindy
cindy% zfs create tank/data
cindy% zfs allow tank
---- Permissions on tank -----
Permission sets:
    @myset clone,create,destroy,mount,promote,readonly,snapshot
Local+Descendent permissions:
    group staff @myset,rename
cindy% ls -l /tank
total 15
drwxr-xr-x  2 cindy  staff          2 Jun 24 10:55 data
cindy% exit
# su lp
$ zfs create tank/lp
cannot create 'tank/lp': permission denied

```

Affichage des autorisations ZFS déléguées (exemples)

Vous pouvez vous servir de la commande suivante pour afficher les autorisations :

```
# zfs allow dataset
```

Cette commande affiche les autorisations définies ou accordées au jeu de données spécifié. La sortie contient les composants suivants :

- Jeux d'autorisations
- Autorisations individuelles ou autorisations à la création
- Jeu de données local
- Jeux de données locaux et descendants
- Jeux de données descendants uniquement

EXEMPLE 8-6 Affichage des autorisations d'administration déléguées de base

La sortie suivante indique que l'utilisateur cindy dispose des autorisations `create`, `destroy`, `mount` et `snapshot` sur le système de fichiers `tank/cindy`.

```
# zfs allow tank/cindy
-----
Local+Descendent permissions on (tank/cindy)
user cindy create,destroy,mount,snapshot
```

EXEMPLE 8-7 Affichage des autorisations d'administration déléguée complexes

La sortie de cet exemple indique les autorisations suivantes sur les systèmes de fichiers `pool/fred` et `pool`.

Pour le système de fichiers `pool/fred` :

- Deux jeux d'autorisations sont définis :
 - `@eng` (`create`, `destroy`, `snapshot`, `mount`, `clone`, `promote`, `rename`)
 - `@simple` (`create`, `mount`)
- Les autorisations à la création sont définies pour le jeu d'autorisations `@eng` et la propriété `mountpoint`. "A la création" signifie qu'une fois qu'un jeu de systèmes de fichiers est créé, le jeu d'autorisations `@eng` et l'autorisation de définir la propriété `mountpoint` sont déléguées.
- Le jeu d'autorisations `@eng` est délégué à l'utilisateur `tom` et les autorisations `create`, `destroy` et `mount` pour les systèmes de fichiers locaux sont déléguées à l'utilisateur `joe`.
- Le jeu d'autorisations `@basic` ainsi que les autorisations `share` et `rename` pour les systèmes de fichiers locaux et descendants sont délégués à l'utilisateur `fred`.
- Le jeu d'autorisations `@basic` pour les systèmes de fichiers descendants uniquement est délégué à l'utilisateur `barney` et au groupe `staff`.

Pour le système de fichiers `pool` :

- Le jeu d'autorisations `@simple` (`create`, `destroy`, `mount`) est défini.
- Le jeu d'autorisations sur le système de fichiers local `@simple` est accordé au groupe `staff`.

La sortie de cet exemple est la suivante :

```
$ zfs allow pool/fred
---- Permissions on pool/fred -----
Permission sets:
    @eng create,destroy,snapshot,mount,clone,promote,rename
```

EXEMPLE 8-7 Affichage des autorisations d'administration déléguée complexes (Suite)

```

    @simple create,mount
Create time permissions:
    @eng,mountpoint
Local permissions:
    user tom @eng
    user joe create,destroy,mount
Local+Descendent permissions:
    user fred @basic,share,rename
    user barney @basic
    group staff @basic
---- Permissions on pool -----
Permission sets:
    @simple create,destroy,mount
Local permissions:
    group staff @simple

```

Suppression des autorisations ZFS déléguées (exemples)

Vous pouvez utiliser la commande `zfs unallow` pour supprimer des autorisations déléguées. Par exemple, l'utilisateur `cindy` possède les autorisations `create`, `destroy`, `mount` et `snapshot` sur le système de fichiers `tank/cindy`.

```

# zfs allow cindy create,destroy,mount,snapshot tank/home/cindy
# zfs allow tank/home/cindy
---- Permissions on tank/home/cindy -----
Local+Descendent permissions:
    user cindy create,destroy,mount,snapshot

```

La syntaxe suivante de la commande `zfs unallow` supprime l'autorisation de réaliser des instantanés (`snapshot`) du système de fichiers `tank/home/cindy` accordée à l'utilisateur `cindy` :

```

# zfs unallow cindy snapshot tank/home/cindy
# zfs allow tank/home/cindy
---- Permissions on tank/home/cindy -----
Local+Descendent permissions:
    user cindy create,destroy,mount
cindy% zfs create tank/home/cindy/data
cindy% zfs snapshot tank/home/cindy@today
cannot create snapshot 'tank/home/cindy@today': permission denied

```

Autre exemple : l'utilisateur `mark` possède les autorisations suivantes sur le système de fichiers `tank/home/mark` :

```

# zfs allow tank/home/mark
---- Permissions on tank/home/mark -----
Local+Descendent permissions:
    user mark create,destroy,mount
-----

```

La syntaxe suivante de la commande `zfs unallow` supprime toutes les autorisations accordées à l'utilisateur `mark` pour le système de fichiers `tank/home/mark` :

```
# zfs unallow mark tank/home/mark
```

La syntaxe suivante de la commande `zfs unallow` supprime un jeu d'autorisations sur le système de fichiers `tank`.

```
# zfs allow tank
---- Permissions on tank -----
Permission sets:
    @myset clone,create,destroy,mount,promote,readonly,snapshot
Create time permissions:
    create,destroy,mount
Local+Descendent permissions:
    group staff create,mount
# zfs unallow -s @myset tank
# zfs allow tank
---- Permissions on tank -----
Create time permissions:
    create,destroy,mount
Local+Descendent permissions:
    group staff create,mount
```


Rubriques avancées Oracle Solaris ZFS

Ce chapitre décrit les volumes ZFS, l'utilisation de ZFS dans un système Solaris avec zones installées, les pools root de remplacement ZFS et les profils de droits ZFS.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Volumes ZFS” à la page 281
- “Utilisation de ZFS dans un système Solaris avec zones installées” à la page 284
- “Utilisation de pools root ZFS de remplacement” à la page 291

Volumes ZFS

Un volume ZFS est un jeu de données qui représente un périphérique en mode bloc. Les volumes ZFS sont identifiés en tant que périphériques dans le répertoire `/dev/zvol/{dsk, rdsk}/pool`.

Dans l'exemple suivant, un volume ZFS de 5 GO portant le nom `tank/vol` est créé :

```
# zfs create -V 5gb tank/vol
```

Lors de la création d'un volume, une réservation est automatiquement définie sur la taille initiale du volume pour éviter tout comportement inattendu. Si, par exemple, la taille du volume diminue, les données risquent d'être endommagées. Vous devez faire preuve de prudence lors de la modification de la taille du volume.

En outre, si vous créez un instantané pour un volume modifiant la taille de ce dernier, cela peut provoquer des incohérences lorsque vous tentez d'annuler (roll back) l'instantané ou de créer un clone à partir de l'instantané.

Pour plus d'informations sur les propriétés de systèmes de fichiers applicables aux volumes, reportez-vous au [Tableau 5-1](#).

Pour afficher les informations de propriétés de volumes ZFS à l'aide de la commande `zfs get` ou `zfs get all`. Par exemple :

```
# zfs get all tank/vol
```

Si un point d'interrogation (?) s'affiche dans `volsize` de la sortie `zfs get`, cela signifie qu'une valeur est inconnue car une erreur d'E/S s'est produite. Par exemple :

```
# zfs get -H volsize tank/vol
tank/vol      volsize ?      local
```

Une erreur d'E/S indique généralement un problème lié à un périphérique de pool. Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés aux périphériques, consultez [“Résolution de problèmes avec le système de fichiers ZFS” à la page 299](#).

En cas d'utilisation d'un système Solaris avec zones installées, la création ou le clonage d'un volume ZFS dans une zone non globale est impossible. Si vous tentez d'effectuer cette action, cette dernière échouera. Pour obtenir des informations relatives à l'utilisation de volumes ZFS dans une zone globale, reportez-vous à la section [“Ajout de volumes ZFS à une zone non globale” à la page 287](#).

Utilisation d'un volume ZFS en tant que périphérique de swap ou de vidage

Lors de l'installation d'un système de fichiers root ZFS ou d'une migration à partir d'un système de fichiers root UFS, un périphérique de swap est créé sur un volume ZFS du pool root ZFS. Par exemple :

```
# swap -l
swapfile      dev      swaplo  blocks    free
/dev/zvol/dsk/rpool/swap 253,3      16    8257520   8257520
```

Lors de l'installation d'un système de fichiers root ZFS ou d'une migration à partir d'un système de fichiers root UFS, un périphérique de vidage est créé sur un volume ZFS du pool root ZFS. Le périphérique de vidage ne nécessite aucune administration une fois configuré. Par exemple :

```
# dumpadm
Dump content: kernel pages
Dump device: /dev/zvol/dsk/rpool/dump (dedicated)
Savecore directory: /var/crash/
Savecore enabled: yes
```

Si vous devez modifier votre zone de swap ou votre périphérique de vidage après l'installation du système, utilisez les commandes `swap` et `dumpadm` de la même manière que dans les versions précédentes de Solaris. Si vous tentez de créer un autre volume de swap, créez un volume ZFS d'une taille spécifique et activez le swap sur le périphérique. Ajoutez ensuite une entrée pour le nouveau périphérique de swap dans le fichier `/etc/vfstab`. Par exemple :

```
# zfs create -V 2G rpool/swap2
# swap -a /dev/zvol/dsk/rpool/swap2
# swap -l
```

```
swapfile          dev  swaplo blocks  free
/dev/zvol/dsk/rpool/swap 256,1      16 2097136 2097136
/dev/zvol/dsk/rpool/swap2 256,5      16 4194288 4194288
```

N'effectuez pas de swap vers un fichier dans un système de fichiers ZFS. La configuration de fichier swap ZFS n'est pas prise en charge.

Pour plus d'informations sur l'ajustement de la taille des volumes de swap et de vidage, reportez-vous à la section [“Ajustement de la taille de vos périphériques de swap et de vidage ZFS” à la page 134.](#)

Utilisation d'un volume ZFS en tant qu'unité logique de stockage iSCSI

Le logiciel COMSTAR (Common Multiprotocol SCSI Target) permet de convertir n'importe quel hôte Oracle Solaris en périphérique cible SCSI accessible à des hôtes initiateurs via un réseau de stockage. Vous pouvez créer et configurer un volume ZFS en vue de le partager en tant qu'unité logique de stockage (LUN) iSCSI.

Commencez par installer le package COMSTAR.

```
# pkg install group/feature/storage-server
```

Créez ensuite un volume ZFS qui sera utilisé en tant que cible iSCSI, puis créez le LUN basé sur un périphérique en mode bloc SCSI. Par exemple :

```
# zfs create -V 2g tank/volumes/v2
# sbdadm create-lu /dev/zvol/rdisk/tank/volumes/v2
Created the following LU:
```

GUID	DATA SIZE	SOURCE
600144f000144f1dafaa4c0faff20001	2147483648	/dev/zvol/rdisk/tank/volumes/v2

```
# sbdadm list-lu
Found 1 LU(s)
```

GUID	DATA SIZE	SOURCE
600144f000144f1dafaa4c0faff20001	2147483648	/dev/zvol/rdisk/tank/volumes/v2

Vous pouvez exposer les vues du LUN à tous les clients ou à des clients sélectionnés. Identifiez le GUID du LUN, puis partagez la vue du LUN. Dans l'exemple suivant, la vue du LUN est partagée avec tous les clients.

```
# stmfadm list-lu
LU Name: 600144F000144F1DAFAA4C0FAFF20001
# stmfadm add-view 600144F000144F1DAFAA4C0FAFF20001
# stmfadm list-view -l 600144F000144F1DAFAA4C0FAFF20001
View Entry: 0
```

```
Host group   : All
Target group : All
LUN          : 0
```

L'étape suivante consiste à créer les iSCSI cibles. Pour plus d'informations sur la création des cibles iSCSI, reportez-vous au [Chapitre 11, “Configuration des périphériques de stockage avec COMSTAR \(tâches\)”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.

Un volume ZFS en tant que cible iSCSI est géré comme n'importe quel autre jeu de données ZFS, à l'exception du fait que vous ne pouvez pas renommer l'ensemble de données, annuler une capture d'écran de volume, ou de l'exportation du pool pendant que les volumes ZFS sont partagés en tant que iSCSI LUN. Des messages similaires au message suivant s'afficheront :

```
# zfs rename tank/volumes/v2 tank/volumes/v1
cannot rename 'tank/volumes/v2': dataset is busy
# zpool export tank
cannot export 'tank': pool is busy
```

L'ensemble des informations de configuration de cible iSCSI est stocké dans le jeu de données. Tout comme un système de fichiers NFS partagé, une cible iSCSI importée dans un système différent est partagée adéquatement.

Utilisation de ZFS dans un système Solaris avec zones installées

Les sections suivantes décrivent l'utilisation d'un système de fichiers ZFS sur un système avec des zones Oracle Solaris :

- “Ajout de systèmes de fichiers ZFS à une zone non globale” à la page 285
- “Délégation de jeux de données à une zone non globale” à la page 286
- “Ajout de volumes ZFS à une zone non globale” à la page 287
- “Utilisation de pools de stockage ZFS au sein d'une zone” à la page 287
- “Gestion de propriétés ZFS au sein d'une zone” à la page 288
- “Explication de la propriété zoned” à la page 289

Tenez compte des points suivants lors de l'association de jeux de données à des zones :

- Il est possible d'ajouter un système de fichiers ou un clone ZFS à une zone non globale en déléguant ou non le contrôle administratif.
- Vous pouvez ajouter un volume ZFS en tant que périphérique à des zones non globales.
- L'association d'instantanés ZFS à des zones est impossible à l'heure actuelle.

Dans les sections suivantes, le terme jeu de données ZFS fait référence à un système de fichier ou à un clone.

L'ajout d'un jeu de données permet à la zone non globale de partager l'espace avec la zone globale, mais l'administrateur de zone ne peut pas contrôler les propriétés ou créer de nouveaux systèmes de fichiers dans la hiérarchie de systèmes de fichiers sous-jacents. Cette opération est identique à l'ajout de tout autre type de système de fichiers à une zone. Effectuez-la lorsque vous souhaitez simplement partager de l'espace commun.

ZFS autorise également la délégation de jeux de données à une zone non globale, ce qui permet à l'administrateur de zone de contrôler parfaitement le jeu de données et ses enfants. L'administrateur de zone peut créer et détruire les systèmes de fichiers ou les clones au sein de ce jeu de données et modifier les propriétés des jeux de données. L'administrateur de zone ne peut pas affecter des jeux de données qui n'ont pas été ajoutés à la zone, y compris ceux qui dépassent les quotas de niveau supérieur du jeu de données délégué.

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez ZFS sur un système sur lequel des zones Oracle Solaris sont installées :

- La propriété `mountpoint` d'un système de fichiers ZFS ajouté à une zone non globale doit être définie sur `legacy`.
- Lorsqu'un emplacement source `zonepath` et l'emplacement cible `zonepath` résident tous deux dans un système de fichiers ZFS et se trouvent dans le même pool, la commande `zoneadm clone` utilise dorénavant automatiquement le clone ZFS pour cloner une zone. La commande `zoneadm clone` crée un instantané ZFS de la source de l'emplacement `zonepath` et configure l'emplacement `zonepath` cible. Vous ne pouvez pas utiliser la commande `zfs clone` pour cloner une zone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Partie II, "Oracle Solaris Zones"](#) du manuel *Administration Oracle Solaris : Oracle Solaris Zones, Oracle Solaris 10 Zones et gestion des ressources*.

Ajout de systèmes de fichiers ZFS à une zone non globale

Vous pouvez ajouter un système de fichiers ZFS en tant que système de fichiers générique lorsqu'il s'agit simplement de partager de l'espace avec la zone globale. La propriété `mountpoint` d'un système de fichiers ZFS ajouté à une zone non globale doit être définie sur `legacy`. Par exemple, si le système de fichiers `tank/zone/zion` doit être ajouté à une zone non globale, définissez comme suit la propriété `mountpoint` dans la zone globale :

```
# zfs set mountpoint=legacy tank/zone/zion
```

La sous-commande `add fs` de la commande `zonecfg` permet d'ajouter un système de fichiers ZFS à une zone non globale.

Dans l'exemple suivant, un système de fichiers ZFS est ajouté à une zone non globale par un administrateur global de la zone globale :

```
# zonecfg -z zion
zonecfg:zion> add fs
zonecfg:zion:fs> set type=zfs
zonecfg:zion:fs> set special=tank/zone/zion
zonecfg:zion:fs> set dir=/opt/data
zonecfg:zion:fs> end
```

Cette syntaxe permet d'ajouter le système de fichiers ZFS tank/zone/zion à la zone zion déjà configurée et montée sur /opt/data. La propriété mountpoint du système de fichiers doit être définie sur legacy et le système de fichiers ne peut pas être déjà monté à un autre emplacement. L'administrateur de zone peut créer et détruire des fichiers au sein du système de fichiers. Le système de fichiers ne peut pas être remonté à un autre emplacement, tout comme l'administrateur ne peut pas modifier les propriétés suivantes du système de fichiers : atime, readonly, compression, etc. L'administrateur de zone globale est chargé de la configuration et du contrôle des propriétés du système de fichiers.

Pour plus d'informations sur la commande zonecfg et sur la configuration des types de ressources à l'aide de zonecfg, reportez-vous à la [Partie II, “Oracle Solaris Zones” du manuel Administration Oracle Solaris : Oracle Solaris Zones, Oracle Solaris 10 Zones et gestion des ressources](#)

Délégation de jeux de données à une zone non globale

Si l'objectif principal est de déléguer l'administration du stockage d'une zone, le système de fichiers ZFS prend en charge l'ajout de jeux de données à une zone non globale à l'aide de la sous-commande add dataset de la commande zonecfg.

Dans l'exemple suivant, un système de fichiers ZFS est délégué à une zone non globale par un administrateur global dans la zone globale.

```
# zonecfg -z zion
zonecfg:zion> add dataset
zonecfg:zion:dataset> set name=tank/zone/zion
zonecfg:zion:dataset> set alias=tank
zonecfg:zion:dataset> end
```

Contrairement à l'ajout d'un système de fichiers, cette syntaxe entraîne la visibilité du système de fichiers ZFS tank/zone/zion dans la zone zion déjà configurée. Dans la zone zion, ce système de fichiers n'est pas accessible en tant que tank/zone/zion, mais en tant que *virtual pool* nommé tank. L'alias du système de fichiers délégué fournit à la zone en tant que pool virtuel une vue du pool d'origine. La propriété d'alias indique le nom du pool virtuel. Si aucun alias n'est précisé, un alias par défaut correspondant au dernier composant du nom du système de fichiers est utilisé. Si aucun alias n'avait été indiqué, l'alias par défaut aurait été zion dans l'exemple ci-dessus.

Dans les jeux de données délégués, l'administrateur des zones peut définir les propriétés des systèmes de fichiers et créer des systèmes de fichiers descendants. En outre, l'administrateur des zones peut créer des instantanés ainsi que des clones, et contrôler la totalité de la hiérarchie du système de fichiers. Si des volumes ZFS sont créés au sein de systèmes de fichier délégués, ils risquent d'entrer en conflit avec les volumes ZFS ajoutés en tant que ressources de périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section suivante et à [dev\(7FS\)](#).

Ajout de volumes ZFS à une zone non globale

Il est possible d'ajouter ou de créer un volume ZFS dans une zone non globale ou d'ajouter l'accès aux données d'un volume dans une zone non globale de l'une des manières suivantes :

- Dans une zone non globale, un administrateur de zone possédant des privilèges peut créer un volume ZFS en tant que descendant d'un système de fichiers précédemment délégué. Par exemple :

```
# zfs create -V 2g tank/zone/zion/vol1
```

La syntaxe ci-dessus signifie que l'administrateur des zones peut gérer les propriétés du volume et des données dans la zone non globale.

- Dans une zone globale, utilisez la sous-commande `zonecfg add dataset` et indiquez un volume ZFS à ajouter à une zone non globale. Par exemple :

```
# zonecfg -z zion
zonecfg:zion> add dataset
zonecfg:zion:dataset> set name=tank/volumes/vol1
zonecfg:zion:dataset> end
```

La syntaxe ci-dessus signifie que l'administrateur des zones peut gérer les propriétés du volume et des données dans la zone non globale.

- Dans une zone globale, utilisez la sous-commande `zonecfg add device` et indiquez un volume ZFS dont les données sont accessibles dans une zone non globale. Par exemple :

```
# zonecfg -z zion
zonecfg:zion> add device
zonecfg:zion:device> set match=/dev/zvol/dsk/tank/volumes/vol2
zonecfg:zion:device> end
```

La syntaxe précédente signifie que seules les données du volume peuvent être consultées dans la zone non globale.

Utilisation de pools de stockage ZFS au sein d'une zone

Il est impossible de créer ou de modifier des pools de stockage ZFS au sein d'une zone. Le modèle d'administration délégué centralise le contrôle de périphériques de stockage physique au sein de la zone globale et le contrôle du stockage virtuel dans les zones non globales. Bien

qu'un jeu de données au niveau du pool puisse être ajouté à une zone, toute commande modifiant les caractéristiques physiques du pool, comme la création, l'ajout ou la suppression de périphériques est interdite au sein de la zone. Même si les périphériques physiques sont ajoutés à une zone à l'aide de la sous-commande `add device` de la commande `zonecfg`, ou si les fichiers sont utilisés, la commande `zpool` n'autorise pas la création de nouveaux pools au sein de la zone.

Gestion de propriétés ZFS au sein d'une zone

Après avoir délégué un jeu de données à une zone, l'administrateur de zone peut contrôler les propriétés spécifiques au jeu de données. Lorsqu'un jeu de données est délégué à une zone, tous les ancêtres s'affichent en tant que jeux de données en lecture seule, alors que le jeu de données lui-même, ainsi que tous ses descendants, est accessible en écriture. Considérez par exemple la configuration suivante :

```
global# zfs list -Ho name
tank
tank/home
tank/data
tank/data/matrix
tank/data/zion
tank/data/zion/home
```

En cas d'ajout de `tank/data/zion` à une zone ayant l'alias `zion` par défaut, chaque jeu de données possède les propriétés suivantes.

Jeu de données	Visible	Accessible en écriture	Propriétés immuables
tank	Non	-	-
tank/home	Non	-	-
tank/data	Non	-	-
tank/data/zion	Oui	Oui	zoned, quota, reservation
tank/data/zion/home	Oui	Oui	zoned

Notez que tous les parents de `tank/zone/zion` sont invisibles et que tous ses descendants sont accessibles en écriture. L'administrateur de zone ne peut pas modifier la propriété `zoned` car cela entraînerait un risque de sécurité, comme décrit dans la section suivante.

Les utilisateurs privilégiés dans la zone peuvent modifier toute autre propriété paramétrable, à l'exception des propriétés `quota` et `reservation`. Ce comportement permet à un administrateur de zone globale de contrôler l'espace disque occupé par tous les jeux de données utilisés par la zone non globale.

En outre, l'administrateur de zone globale ne peut pas modifier les propriétés `share.nfs` et `mountpoint` après la délégation d'un jeu de données à une zone non globale.

Explication de la propriété `zoned`

Lors qu'un jeu de données est délégué à une zone non globale, il doit être marqué spécialement pour que certaines propriétés ne soient pas interprétées dans le contexte de la zone globale. Lorsqu'un jeu de données est délégué à une zone non globale sous le contrôle d'un administrateur de zone, son contenu n'est plus fiable. Comme dans tous les systèmes de fichiers, cela peut entraîner la présence de binaires `setuid`, de liens symboliques ou d'autres contenus douteux qui pourraient compromettre la sécurité de la zone globale. De plus, l'interprétation de la propriété `mountpoint` est impossible dans le contexte de la zone globale. Dans le cas contraire, l'administrateur de zone pourrait affecter l'espace de noms de la zone globale. Afin de résoudre ceci, ZFS utilise la propriété `zoned` pour indiquer qu'un jeu de données a été délégué à une zone non globale à un moment donné.

La propriété `zoned` est une valeur booléenne automatiquement activée lors de la première initialisation d'une zone contenant un jeu de données ZFS. L'activation manuelle de cette propriété par un administrateur de zone n'est pas nécessaire. Si la propriété `zoned` est définie, le montage ou le partage du jeu de données est impossible dans la zone globale. Dans l'exemple suivant, le fichier `tank/zone/zion` a été délégué à une zone, alors que le fichier `tank/zone/global` ne l'a pas été :

```
# zfs list -o name,zoned,mountpoint -r tank/zone
NAME                                ZONED  MOUNTPOINT
tank/zone/global                    off    /tank/zone/global
tank/zone/zion                      on     /tank/zone/zion
# zfs mount
tank/zone/global                    /tank/zone/global
tank/zone/zion                      /export/zone/zion/root/tank/zone/zion
```

Notez la différence entre la propriété `mountpoint` et le répertoire dans lequel le jeu de données `tank/zone/zion` est actuellement monté. La propriété `mountpoint` correspond à la propriété telle qu'elle est stockée dans le disque et non à l'emplacement auquel est monté le jeu de données sur le système.

Lors de la suppression d'un jeu de données d'une zone ou de la destruction d'une zone, la propriété `zoned` *n'est pas* effacée automatiquement. Ce comportement est dû aux risques de sécurité inhérents associés à ces tâches. Dans la mesure où un utilisateur qui n'est pas fiable dispose de l'accès complet au jeu de données et à ses enfants, la propriété `mountpoint` risque d'être configurée sur des valeurs erronées ou des binaires `setuid` peuvent exister dans les systèmes de fichiers.

Afin d'éviter tout risque de sécurité, l'administrateur global doit effacer manuellement la propriété `zoned` pour que le jeu de données puisse être utilisé à nouveau. Avant de configurer la

propriété `zoned` sur `off`, assurez-vous que la propriété `mountpoint` du jeu de données et de tous ses enfants est configurée sur des valeurs raisonnables et qu'il n'existe aucun binaire `setuid`, ou désactivez la propriété `setuid`.

Après avoir vérifié qu'aucune vulnérabilité n'existe au niveau de la sécurité, vous pouvez désactiver la propriété `zoned` à l'aide de la commande `zfs set` ou `zfs inherit`. Si la propriété `zoned` est désactivée alors que le jeu de données est en cours d'utilisation au sein d'une zone, le système peut se comporter de façon imprévue. Ne modifiez la propriété que si vous êtes sûr que le jeu de données n'est plus en cours d'utilisation dans une zone non globale.

Copie de zones vers d'autres systèmes

Si vous devez migrer une ou plusieurs zones vers un autre système, pensez à utiliser les commandes `zfs send` et `zfs receive`. Selon le scénario, il peut être préférable d'utiliser des flux de réplication ou des flux récursifs.

Les exemples de cette section décrivent la copie de données de zone d'un système à un autre. Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour transférer la configuration de chaque zone et rattacher chaque zone au nouveau système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Partie II, “Oracle Solaris Zones” du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Oracle Solaris Zones, Oracle Solaris 10 Zones et gestion des ressources*](#).

Si toutes les zones d'un système doivent migrer vers un autre système, envisagez d'utiliser un flux de réplication car il permet de conserver les instantanés et les clones. Les instantanés et les clones sont largement utilisés par les commandes `pkg update`, `beadm create` et `zoneadm clone`.

Dans l'exemple suivant, les zones de `sysA` sont installées dans le système de fichiers `rpool/zones` et doivent être copiées dans le système de fichiers `tank/zones` sur `sys`. Les commandes suivantes créent un instantané et copient les données vers `sysB` à l'aide d'un flux de réplication :

```
sysA# zfs snapshot -r rpool/zones@send-to-sysB
sysA# zfs send -R rpool/zones@send-to-sysB | ssh sysB zfs receive -d tank
```

Dans l'exemple ci-dessous, l'une des zones est copiée de `sysC` vers `sysD`. Supposons que la commande `ssh` ne soit pas disponible mais qu'une instance de serveur NFS le soit. Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour générer un flux `zfs send` récursif sans se soucier de savoir si la zone est le clone d'une autre zone ou non.

```
sysC# zfs snapshot -r rpool/zones/zone1@send-to-nfs
sysC# zfs send -rc rpool/zones/zone1@send-to-nfs > /net/nfssrv/export/scratch/zone1.zfs
sysD# zfs create tank/zones
sysD# zfs receive -d tank/zones < /net/nfssrv/export/scratch/zone1.zfs
```

Utilisation de pools root ZFS de remplacement

Lors de sa création, un pool est intrinsèquement lié au système hôte. Le système hôte gère les informations du pool. Cela lui permet de détecter l'indisponibilité de ce dernier, le cas échéant. Même si elles sont utiles dans des conditions normales d'utilisation, ces informations peuvent causer des interférences lors de l'initialisation à partir d'autres médias ou lors de la création d'un pool sur un média amovible. La fonction de pool *root de remplacement* de ZFS permet de résoudre ce problème. Un pool root de remplacement n'est pas conservé d'une réinitialisation système à une autre et tous les points de montage sont modifiés de sorte à être relatifs au root du pool.

Création de pools root de remplacement ZFS

La création d'un pool root de remplacement s'effectue le plus souvent en vue d'une utilisation avec un média amovible. Dans ces circonstances, les utilisateurs souhaitent employer un système de fichiers unique et le monter à l'emplacement de leur choix dans le système cible. Lorsqu'un pool root de remplacement est créé à l'aide de l'option `zpool create -R`, le point de montage du système de fichiers root est automatiquement défini sur `/`, qui est l'équivalent du root de remplacement elle-même.

Dans l'exemple suivant, un pool nommé `morpheus` est créé à l'aide de `/mnt` en tant que chemin root de remplacement :

```
# zpool create -R /mnt morpheus c0t0d0
# zfs list morpheus
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
morpheus	32.5K	33.5G	8K	/mnt

Notez le système de fichiers `morpheus` dont le point de montage est le root de remplacement du pool, `/mnt`. Le point de montage stocké sur le disque est `/` et le chemin complet de `/mnt` n'est interprété que dans le contexte du pool root de remplacement. Ce système de fichiers peut ensuite être exporté ou importé sous un pool root de remplacement arbitraire d'un autre système en respectant la syntaxe de *valeur du root secondaire* `-R`.

```
# zpool export morpheus
# zpool import morpheus
cannot mount '/': directory is not empty
# zpool export morpheus
# zpool import -R /mnt morpheus
# zfs list morpheus
```

NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
morpheus	32.5K	33.5G	8K	/mnt

Importation de pools root de remplacement

L'importation de pool s'effectue également à l'aide d'un root de remplacement. Cette fonction permet de récupérer les données, le cas échéant, lorsque les points de montage ne doivent pas être interprétés dans le contexte du root actuel, mais sous un répertoire temporaire où pourront s'effectuer les réparations. Vous pouvez également utiliser cette fonction lors du montage de médias amovibles comme décrit dans la section précédente.

Dans l'exemple suivant, un pool nommé `morpheus` est importé à l'aide de `/mnt` en tant que chemin root de remplacement : Cet exemple part du principe que `morpheus` a été précédemment exporté.

```
# zpool import -R /a pool
# zpool list morpheus
NAME    SIZE    ALLOC  FREE    CAP    HEALTH  ALTROOT
pool    44.8G    78K    44.7G    0%    ONLINE  /a
# zfs list pool
NAME    USED    AVAIL   REFER  MOUNTPOINT
pool    73.5K   44.1G    21K    /a/pool
```

Dépannage d'Oracle Solaris ZFS et récupération de pool

Ce chapitre décrit les méthodes d'identification et de résolution des pannes de ZFS. Des informations relatives à la prévention des pannes sont également fournies.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- “Résolution des problèmes d'espace ZFS” à la page 293
- “Identification des défaillances ZFS” à la page 295
- “Contrôle de l'intégrité d'un système de fichiers ZFS” à la page 297
- “Résolution de problèmes avec le système de fichiers ZFS” à la page 299
- “Réparation d'un configuration ZFS endommagée” à la page 305
- “Réparation d'un périphérique manquant” à la page 305
- “Remplacement ou réparation d'un périphérique endommagé” à la page 309
- “Réparation de données endommagées” à la page 319
- “Réparation d'un système impossible à réinitialiser” à la page 324

Pour plus d'informations sur la récupération complète de pool root, reportez-vous au Chapitre 11, “Archivage des instantanés et récupération du pool root”.

Résolution des problèmes d'espace ZFS

Consultez les sections suivantes si vous n'êtes pas sûr de la manière dont ZFS signale le système de fichiers et la comptabilisation d'espace du pool. Consultez également la section “Comptabilisation de l'espace disque ZFS” à la page 34.

Compte-rendu d'espace de système de fichiers ZFS

Les commandes `zpool list` et `zfs list` sont plus appropriées que les commandes précédentes `df` et `du` pour déterminer l'espace disponible des pools et des systèmes de fichiers. Les anciennes commandes ne permettent pas de distinguer facilement l'espace des pools de l'espace des

systèmes de fichiers. D'autre part, elles ne tiennent pas compte de l'espace utilisé par les systèmes de fichiers descendants ou les instantanés.

Par exemple, le pool root ci-après (rpool) utilise 5,46 Go et dispose de 68,5 Go d'espace libre.

```
# zpool list rpool
NAME  SIZE  ALLOC  FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool  74G   5.46G  68.5G  7%   1.00x  ONLINE  -
```

Si vous comparez la comptabilisation d'espace de pool à la comptabilisation d'espace de système de fichiers en consultant la colonne USED de vos systèmes de fichiers individuels, vous pouvez voir que l'espace de pool qui est signalé dans ALLOC est globalement présent dans le total USED du système de fichiers. Par exemple :

```
# zfs list -r rpool
NAME                                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
rpool                              5.41G  67.4G  74.5K  /rpool
rpool/ROOT                         3.37G  67.4G   31K   legacy
rpool/ROOT/solaris                 3.37G  67.4G   3.07G  /
rpool/ROOT/solaris/var             302M   67.4G   214M  /var
rpool/dump                         1.01G  67.5G  1000M  -
rpool/export                       97.5K  67.4G   32K   /rpool/export
rpool/export/home                  65.5K  67.4G   32K   /rpool/export/home
rpool/export/home/admin            33.5K  67.4G   33.5K  /rpool/export/home/admin
rpool/swap                         1.03G  67.5G   1.00G  -
```

Compte-rendu sur l'espace des pools de stockage ZFS

La valeur de taille SIZE calculée par la commande `zpool list` indique généralement la quantité d'espace disque physique dans le pool, mais elle varie selon le niveau de redondance de celui-ci. Voir les exemples ci-dessous. La commande `zfs list` liste l'espace disponible pour des systèmes de fichiers, c'est-à-dire l'espace disque moins l'espace utilisé par les métadonnées de gestion de la redondance des pools ZFS, le cas échéant.

- **Pool de stockage non redondant** : un pool est créé avec un seul disque de 136 Go ; la commande `zpool list` signale une valeur de taille SIZE et une valeur d'espace libre initiale FREE de 136 Go. L'espace disponible initial AVAIL indiqué par la commande `zfs list` est de 134 Go, en raison d'une petite quantité de métadonnées de gestion de pool. Par exemple :

```
# zpool create tank c0t6d0
# zpool list tank
NAME  SIZE  ALLOC  FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
tank  136G  95.5K  136G   0%   1.00x  ONLINE  -
# zfs list tank
NAME  USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank   72K   134G    21K   /tank
```

- **Pool de stockage mis en miroir** : quand un pool est créé avec deux disques de 136 Go , la commande `zpool list` indique une valeur de taille SIZE de 136 Go et une valeur d'espace libre initiale FREE de 136 Go. Ce compte-rendu est appelé valeur d'espace *minorée*. L'espace

disponible initial AVAIL indiqué par la commande `zfs list` est de 134 Go, en raison d'une petite quantité de métadonnées de gestion de pool. Par exemple :

```
# zpool create tank mirror c0t6d0 c0t7d0
# zpool list tank
NAME    SIZE  ALLOC   FREE      CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
tank    136G  95.5K   136G       0%   1.00x  ONLINE  -
# zfs list tank
NAME    USED  AVAIL   REFER  MOUNTPOINT
tank    72K   134G    21K    /tank
```

- **Pool de stockage RAID-Z** : quand un pool `raidz2` est créé avec trois disques de 136 Go ; la commande `zpool list` signale une valeur de taille `SIZE` de 408 Go et une valeur d'espace libre initiale `FREE` de 408 Go. Ce compte-rendu est appelé valeur d'espace disque *majorée*, qui inclut l'espace nécessaire à la gestion de la redondance, par exemple les informations de parité. L'espace disponible initial `AVAIL` indiqué par la commande `zfs list` est de 133 Go, en raison de la gestion de la redondance du pool. La différence d'espace entre les sorties `zpool list` et `zfs list` pour un pool RAID-Z provient du fait que `zpool list` indique l'espace de pool majoré.

```
# zpool create tank raidz2 c0t6d0 c0t7d0 c0t8d0
# zpool list tank
NAME    SIZE  ALLOC   FREE      CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
tank    408G  286K    408G       0%   1.00x  ONLINE  -
# zfs list tank
NAME    USED  AVAIL   REFER  MOUNTPOINT
tank    73.2K  133G   20.9K    /tank
```

Identification des défaillances ZFS

En tant que système de fichiers et gestionnaire de volumes combinés, ZFS peut rencontrer différentes pannes. Ce chapitre commence par une description des différentes pannes, puis explique comment les identifier sur un système en cours d'exécution. Il se conclut en expliquant comment résoudre les problèmes. Le système de fichiers ZFS peut rencontrer trois types d'erreurs de base :

- “Périphériques manquants dans un pool de stockage ZFS” à la page 296
- “Périphériques endommagés dans un pool de stockage ZFS” à la page 296
- “Données ZFS endommagées” à la page 296

Notez que les trois types d'erreurs peuvent se produire dans un même pool. Une procédure de réparation complète implique de trouver et de corriger une erreur, de passer à la suivante et ainsi de suite.

Périphériques manquants dans un pool de stockage ZFS

Si un périphérique est entièrement supprimé du système, ZFS s'assure que le périphérique ne peut pas être ouvert et il le place dans l'état `REMOVED`. En fonction du niveau de réplication des données du pool, ce retrait peut résulter ou non en une indisponibilité de la totalité du pool. Le pool reste accessible en cas de suppression d'un périphérique mis en miroir ou RAID-Z. Un pool peut renvoyer l'état `UNAVAIL`. Cela signifie qu'aucune donnée n'est accessible jusqu'à ce que le périphérique soit reconnecté selon les conditions suivantes :

- Si tous les composants d'un miroir sont supprimés
- Si plusieurs périphériques d'un périphérique RAID-Z (`raidz1`) sont supprimés
- Si le périphérique de niveau supérieur est supprimé dans une configuration contenant un seul disque

Périphériques endommagés dans un pool de stockage ZFS

Le terme "endommagé" fait référence à une grande variété d'erreurs possibles. Les exemples incluent les éléments suivants :

- Erreurs d'E/S transitoires causées par un disque ou un contrôleur défaillant
- Altération de données sur disque causée par les rayons cosmiques
- Bogues de pilotes entraînant des transferts de données vers ou à partir d'un emplacement erroné
- Ecrasement accidentel de parties du périphérique physique par un utilisateur

Certaines erreurs sont transitoires, par exemple une erreur d'E/S aléatoire alors que le contrôleur rencontre des problèmes. Dans d'autres cas, les dommages sont permanents, par exemple lors de l'endommagement sur disque. En outre, même si les dommages sont permanents, cela ne signifie pas que l'erreur est susceptible de se reproduire. Par exemple, si un utilisateur écrase une partie d'un disque par accident, aucune panne matérielle ne s'est produite et il est inutile de remplacer le périphérique. L'identification du problème exact dans un périphérique n'est pas une tâche aisée. Elle est abordée plus en détail dans une section ultérieure.

Données ZFS endommagées

L'altération de données se produit lorsqu'une ou plusieurs erreurs de périphériques (indiquant un ou plusieurs périphériques manquants ou endommagés) affectent un périphérique virtuel de niveau supérieur. Par exemple, la moitié d'un miroir peut subir des milliers d'erreurs sans

jamais causer d'altération des données. Si une erreur se produit sur l'autre côté du miroir au même emplacement, les données sont endommagées.

L'altération des données est toujours permanente et nécessite un soin particulier lors de la réparation. Même en cas de réparation ou de remplacement des périphériques sous-jacents, les données d'origine sont irrémédiablement perdues. La plupart du temps, ce scénario requiert la restauration des données à partir de sauvegardes. Les erreurs de données sont enregistrées à mesure qu'elles sont détectées et peuvent être contrôlées à l'aide de nettoyages de pools de routine, comme expliqué dans la section suivante. Lorsqu'un bloc endommagé est supprimé, le nettoyage de disque suivant reconnaît que l'altération n'est plus présente et supprime toute trace de l'erreur dans le système.

Contrôle de l'intégrité d'un système de fichiers ZFS

Il n'existe pas d'utilitaire `fsck` équivalent pour ZFS. Cet utilitaire remplissait deux fonctions : réparer et valider le système de fichiers.

Réparation du système de fichiers

Avec les systèmes de fichiers classiques, la méthode d'écriture des données est affectée par les pannes inattendues entraînant des incohérences de systèmes de fichiers. Un système de fichiers classique n'étant pas transactionnel, les blocs non référencés, les comptes de liens défectueux ou autres structures de systèmes de fichiers incohérentes sont possibles. L'ajout de la journalisation résout certains de ces problèmes, mais peut entraîner des problèmes supplémentaires lorsque la restauration du journal est impossible. Une incohérence des données sur disque dans une configuration ZFS ne se produit qu'à la suite d'une panne de matérielle (auquel cas le pool aurait dû être redondant) ou en présence d'un bogue dans le logiciel ZFS.

L'utilitaire `fsck` répare les problèmes connus spécifiques aux systèmes de fichiers UFS. La plupart des problèmes au niveau des pools de stockage ZFS sont généralement liés à un matériel défaillant ou à des pannes de courant. En utilisant des pools redondants, vous pouvez éviter de nombreux problèmes. Si le pool est endommagé suite à une défaillance de matériel ou à une coupure de courant, reportez-vous à la section [“Réparation de dommages présents dans l'ensemble du pool de stockage ZFS” à la page 323](#).

Si le pool n'est pas redondant, le risque qu'un endommagement du système de fichiers puisse rendre tout ou partie de vos données inaccessibles est toujours présent.

Validation du système de fichiers

Outre la réparation du système de fichiers, l'utilitaire `fsck` valide l'absence de problème relatif aux données sur le disque. Cette tâche requiert habituellement le démontage du système de fichiers et en l'exécution de l'utilitaire `fsck`, éventuellement en mettant le système en mode

utilisateur unique lors du processus. Ce scénario entraîne une indisponibilité proportionnelle à la taille du système de fichiers en cours de vérification. Plutôt que de requérir un utilitaire explicite pour effectuer la vérification nécessaire, ZFS fournit un mécanisme pour effectuer une vérification de routine des incohérences. Cette fonctionnalité, appelée *nettoyage*, est fréquemment utilisée dans les systèmes de mémoire et autres systèmes comme méthode de détection et de prévention d'erreurs pour éviter qu'elles entraînent des pannes matérielles ou logicielles.

Contrôle du nettoyage de données ZFS

Si ZFS rencontre une erreur, soit via le nettoyage ou lors de l'accès à un fichier à la demande, l'erreur est journalisée en interne pour vous donner une vue d'ensemble rapide de toutes les erreurs connues au sein du pool.

Nettoyage explicite de données ZFS

La façon la plus simple de vérifier l'intégrité des données est de lancer un nettoyage explicite de toutes les données au sein du pool. Cette opération traverse toutes les données dans le pool une fois et vérifie que tous les blocs sont lisibles. Le nettoyage va aussi vite que le permettent les périphériques, mais la priorité de toute E/S reste inférieure à celle de toute opération normale. Cette opération peut affecter les performances, bien que les données du pool restent utilisables et leur réactivité quasiment la même lors du nettoyage. La commande `zpool scrub` permet de lancer un nettoyage explicite. Par exemple :

```
# zpool scrub tank
```

La commande `zpool status` ne permet pas d'afficher l'état de l'opération de nettoyage actuelle. Par exemple :

```
# zpool status -v tank
pool: tank
state: ONLINE
scan: scrub in progress since Mon Jun  7 12:07:52 2010
      201M scanned out of 222M at 9.55M/s, 0h0m to go
      0 repaired, 90.44% done
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c1t0d0	ONLINE	0	0	0
c1t1d0	ONLINE	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

Une seule opération de nettoyage actif par pool peut se produire à la fois.

L'option `-s` permet d'interrompre une opération de nettoyage en cours. Par exemple :

```
# zpool scrub -s tank
```

Dans la plupart des cas, une opération de nettoyage pour assurer l'intégrité des données doit être menée à son terme. Vous pouvez cependant interrompre une telle opération si les performances du système sont affectées.

Un nettoyage de routine garantit des E/S continues pour l'ensemble des disques du système. Cette opération a cependant pour effet secondaire d'empêcher la gestion de l'alimentation de placer des disques inactifs en mode basse consommation. Si le système réalise en général des E/S en permanence, ou si la consommation n'est pas une préoccupation, ce problème peut être ignoré.

Pour plus d'informations sur l'interprétation de la sortie de `zpool status`, reportez-vous à la section [“Requête d'état de pool de stockage ZFS” à la page 92](#).

Nettoyage et réargenture de données ZFS

Lors du remplacement d'un périphérique, une opération de réargenture est amorcée pour déplacer les données des copies correctes vers le nouveau périphérique. Cette action est une forme de nettoyage de disque. Par conséquent, une seule action de ce type peut être effectuée à un moment donné dans le pool. Lorsqu'une opération de nettoyage est en cours, toute opération de réargenture suspend le nettoyage ; le nettoyage reprend une fois que la réargenture est terminée.

Pour plus d'informations sur la réargenture, reportez-vous à la section [“Affichage de l'état de réargenture” à la page 318](#).

Résolution de problèmes avec le système de fichiers ZFS

Les sections suivantes décrivent l'identification et la résolution des problèmes dans les systèmes de fichiers ZFS ou les pools de stockage :

- [“Recherche de problèmes éventuels dans un pool de stockage ZFS” à la page 301](#)
- [“Consultation de la sortie de `zpool status`” à la page 301](#)
- [“Rapport système de messages d'erreur ZFS” à la page 304](#)

Les fonctions suivantes permettent d'identifier les problèmes au sein de la configuration ZFS :

- La commande `zpool status` permet d'afficher les informations détaillées des pools de stockage ZFS.
- Les défaillances de pool et de périphérique sont rapportées par le biais de messages de diagnostics ZFS/FMA.
- La commande `zpool history` permet d'afficher les commandes ZFS précédentes qui ont modifié les informations d'état de pool.

La commande `zpool status` permet de résoudre la plupart des problèmes au niveau de ZFS. Cette commande analyse les différentes erreurs système et identifie les problèmes les plus sévères. En outre, elle propose des actions à effectuer et un lien vers un article de connaissances

pour de plus amples informations. Notez que cette commande n'identifie qu'un seul problème dans le pool, même si plusieurs problèmes existent. Par exemple, les erreurs d'altération de données sont généralement provoquées par la panne d'un périphérique, mais le remplacement d'un périphérique défaillant peut ne pas résoudre tous les problèmes d'altération de données.

En outre, un moteur de diagnostic ZFS diagnostique et signale les défaillances au niveau du pool et des périphériques. Les erreurs liées aux sommes de contrôle, aux E/S, aux périphériques et aux pools font également l'objet d'un rapport lorsqu'elles sont liées à ces défaillances. Les défaillances ZFS telles que rapportées par `fmd` s'affichent sur la console ainsi que les dans le fichier de messages système. Dans la plupart des cas, le message `fmd` vous dirige vers la commande `zpool status` pour obtenir des instructions supplémentaires de récupération.

Le processus de récupération est comme décrit ci-après :

- Le cas échéant, la commande `zpool history` permet d'identifier les commandes ZFS ayant précédé le scénario d'erreur. Par exemple :

```
# zpool history tank
History for 'tank':
2010-07-15.12:06:50 zpool create tank mirror c0t1d0 c0t2d0 c0t3d0
2010-07-15.12:06:58 zfs create tank/eric
2010-07-15.12:07:01 zfs set checksum=off tank/eric
```

Dans cette sortie, notez que les sommes de contrôle sont désactivées pour le système de fichiers `tank/eric`. Cette configuration est déconseillée.

- Identifiez les erreurs à l'aide des messages `fmd` affichés sur la console système ou dans le fichier `/var/adm/messages`.
- Obtenez des instructions de réparation supplémentaires grâce à la commande `zpool status -x`.
- Réparez les pannes. Pour ce faire, suivez les étapes ci-après :
 - Remplacez le périphérique indisponible ou manquant et mettez-le en ligne.
 - Restaurez la configuration défaillante ou les données endommagées à partir d'une sauvegarde.
 - Vérifiez la récupération à l'aide de la commande `zpool status -x`.
 - Sauvegardez la configuration restaurée, le cas échéant.

Cette section explique comment interpréter la sortie `zpool status` afin de diagnostiquer le type de défaillances pouvant survenir. Même si la commande effectue automatiquement le travail, vous devez comprendre exactement les problèmes identifiés pour diagnostiquer la panne. Les sections suivantes expliquent comment corriger les différents types de problèmes que vous risquez de rencontrer.

Recherche de problèmes éventuels dans un pool de stockage ZFS

La méthode la plus simple pour déterminer s'il existe des problèmes connus sur le système consiste à exécuter la commande `zpool status -x`. Cette commande décrit uniquement les pools présentant des problèmes. Si tous les pools du système fonctionnent correctement, la commande affiche les éléments suivants :

```
# zpool status -x
all pools are healthy
```

Sans l'indicateur `-x`, la commande affiche l'état complet de tous les pools (ou du pool demandé s'il est spécifié sur la ligne de commande), même si les pools sont autrement fonctionnels.

Pour plus d'informations sur les options de ligne de commande de la commande `zpool status`, reportez-vous à la section [“Requête d'état de pool de stockage ZFS” à la page 92](#).

Consultation de la sortie de `zpool status`

La sortie complète de `zpool status` est similaire à ce qui suit :

```
# zpool status pond
pool: pond
state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
        Run 'zpool status -v' to see device specific details.
scan: scrub repaired 0 in 0h0m with 0 errors on Wed Jun 20 13:16:09 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
pond	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	UNAVAIL	0	0	0

```
errors: No known data errors
```

Cette sortie est décrite dans la section suivante.

Informations globales d'état des pools

Cette section de la sortie `zpool status` se compose des champs suivants, certains d'entre eux n'étant affichés que pour les pools présentant des problèmes :

<code>pool</code>	Identifie le nom du pool.
<code>state</code>	Indique l'état de maintenance actuel du pool. Ces informations concernent uniquement la capacité de pool à fournir le niveau de réplication requis.
<code>status</code>	Décrit les problèmes du pool. Ce champ est absent si aucune erreur n'est détectée.
<code>action</code>	Action recommandée pour la réparation des erreurs. Ce champ est absent si aucune erreur n'est détectée.
<code>see</code>	Fait référence à un article de connaissances contenant des informations de réparation détaillées. Les articles en ligne sont mis à jour plus régulièrement que ce guide. Par conséquent, vous devez vous y reporter pour obtenir les procédures de réparation les plus récentes. Ce champ est absent si aucune erreur n'est détectée.
<code>scrub</code>	Identifie l'état actuel d'une opération de nettoyage. Ce champ peut indiquer la date et l'heure du dernier nettoyage, un nettoyage en cours ou l'absence de demande de nettoyage.
<code>errors</code>	Identifie les erreurs de données ou l'absence d'erreurs de données connues.

Informations de configuration de pool

Le champ `config` de la sortie `zpool status` décrit la configuration des périphériques inclus dans le pool, ainsi que leur état et toute erreur générée à partir des périphériques. L'état peut être l'un des suivants : `ONLINE`, `FAULTED`, `DEGRADED` ou `SUSPENDED`. Si l'état n'est pas `ONLINE`, la tolérance de pannes du pool a été compromise.

La deuxième section de la sortie de configuration affiche des statistiques d'erreurs. Ces erreurs se divisent en trois catégories :

- `READ` : erreurs d'E/S qui se sont produites lors de l'envoi d'une demande de lecture
- `WRITE` : erreurs d'E/S qui se sont produites lors de l'envoi d'une demande d'écriture
- `CKSUM` : erreurs de somme de contrôle signifiant que le périphérique a renvoyé des données endommagées en réponse à une demande de lecture.

Il est possible d'utiliser ces erreurs pour déterminer si les dommages sont permanents. Des erreurs d'E/S peu nombreuses peuvent indiquer une interruption de service temporaire. Si elles sont nombreuses, il est possible que le périphérique présente un problème permanent. Ces erreurs ne correspondent pas nécessairement à une altération de données telle qu'interprétée par les applications. Si la configuration du périphérique est redondante, les périphériques peuvent présenter des erreurs impossibles à corriger, même si aucune erreur ne s'affiche au niveau du périphérique RAID-Z ou du miroir. Dans ce cas, ZFS a récupéré les données correctes et a réussi à réparer les données endommagées à partir des répliques existantes.

Pour plus d'informations sur l'interprétation de ces erreurs, reportez-vous à la section [“Détermination du type de panne de périphérique” à la page 309](#).

Enfin, les informations auxiliaires supplémentaire sont affichées dans la dernière colonne de la sortie de `zpool status`. Ces informations s'étendent dans le champ `state` et facilitent le diagnostic des pannes. Si l'état d'un périphérique est `UNAVAIL`, ce champ indique si le périphérique est inaccessible ou si les données du périphérique sont endommagées. Si le périphérique est en cours de réargenture, ce champ affiche la progression du processus.

Pour plus d'informations sur la surveillance de la progression de la réargenture, reportez-vous à la section [“Affichage de l'état de réargenture” à la page 318](#).

Etat du nettoyage

La section sur le nettoyage de la sortie `zpool status` décrit l'état actuel de toute opération de nettoyage explicite. Ces informations sont distinctes de la détection d'erreurs dans le système, mais il est possible de les utiliser pour déterminer l'exactitude du rapport d'erreurs d'altération de données. Si le dernier nettoyage s'est récemment terminé, toute altération de données existante aura probablement déjà été détectée.

Les messages d'état du nettoyage `zpool status` suivants sont fournis :

- Rapport de progression du nettoyage. Par exemple :

```
scan: scrub in progress since Wed Jun 20 14:56:52 2012
      529M scanned out of 71.8G at 48.1M/s, 0h25m to go
      0 repaired, 0.72% done
```

- Message de fin du nettoyage. Par exemple :

```
scan: scrub repaired 0 in 0h11m with 0 errors on Wed Jun 20 15:08:23 2012
```

- Message d'annulation du nettoyage en cours. Par exemple :

```
scan: scrub canceled on Wed Jun 20 16:04:40 2012
```

Les messages de fin de nettoyage subsistent après plusieurs réinitialisations du système.

Pour plus d'informations sur le nettoyage de données et l'interprétation de ces informations, reportez-vous à la section [“Contrôle de l'intégrité d'un système de fichiers ZFS” à la page 297](#).

Erreurs d'altération de données

La commande `zpool status` indique également si des erreurs connues sont associées au pool. La détection de ces erreurs a pu s'effectuer lors du nettoyage des données ou lors des opérations normales. Le système de fichiers ZFS gère un journal persistant de toutes les erreurs de données associées à un pool. Ce journal tourne à chaque fois qu'un nettoyage complet du système est terminé.

Les erreurs d'altération de données constituent toujours des erreurs fatales. Elles indiquent une erreur d'E/S dans au moins une application, en raison de la présence de données endommagées au sein du pool. Les erreurs de périphérique dans un pool redondant n'entraînent pas d'altération de données et ne sont pas enregistrées en tant que partie de ce journal. Par défaut,

seul le nombre d'erreurs trouvées s'affiche. Vous pouvez obtenir la liste complète des erreurs et de leurs spécificités à l'aide de l'option `zpool status -v`. Par exemple :

```
# zpool status -v tank
pool: tank
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-8A
scan: scrub repaired 0 in 0h0m with 2 errors on Fri Jun 29 16:58:58 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	2	0	0
c8t0d0	ONLINE	0	0	0
c8t1d0	ONLINE	2	0	0

errors: Permanent errors have been detected in the following files:

```
/tank/file.1
```

La commande `zpool status` affiche également un message similaire dans la console système et le fichier `/var/adm/messages`. La commande `zpool status` permet également de réaliser le suivi de ces messages.

Pour plus d'informations sur l'interprétation d'erreurs d'altération de données, reportez-vous à la section [“Identification du type d'altération de données” à la page 320](#).

Rapport système de messages d'erreur ZFS

Outre le suivi permanent des erreurs au sein du pool, ZFS affiche également des messages `syslog` lorsque des événements intéressants se produisent. Les scénarios suivants donnent lieu à des événements de notification :

- **Transition d'état de périphérique** : si l'état d'un périphérique devient `FAULTED`, ZFS consigne un message indiquant que la tolérance de pannes du pool risque d'être compromise. Un message similaire est envoyé si le périphérique est mis en ligne ultérieurement, restaurant la maintenance du pool.
- **Altération de données** : en cas de détection d'altération de données, ZFS consigne un message indiquant où et quand s'est produit la détection. Ce message n'est consigné que lors de la première détection. Les accès ultérieurs ne génèrent pas de message.
- **Défaillances de pool et de périphérique** : en cas de défaillance d'un pool ou d'un périphérique, le démon du gestionnaire de pannes rapporte ces erreurs par le biais de messages `syslog` et de la commande `zpool status`.

Si ZFS détecte un erreur de périphérique et la corrige automatiquement, aucune notification n'est générée. De telles erreurs ne constituent pas une défaillance de redondance de pool ou de l'intégrité des données. En outre, de telles erreurs sont typiquement dues à un problème de pilote accompagné de son propre jeu de messages d'erreur.

Réparation d'une configuration ZFS endommagée

ZFS gère un cache de pools actifs et les configurations correspondantes dans le système de fichiers root. Si ce fichier de cache est altéré ou n'est plus synchronisé avec les informations de configuration stockées dans le disque, l'ouverture du pool n'est plus possible. Le système de fichiers ZFS tente d'éviter cette situation, même si des altérations arbitraires peuvent toujours survenir en raison des caractéristiques du système de fichiers sous-jacent et du stockage. En général, cette situation est due à la disparition d'un pool du système alors qu'il devrait être disponible. Parfois, elle correspond à une configuration partielle, dans laquelle il manque un nombre inconnu de périphériques virtuels de niveau supérieur. Quel que soit le cas, la configuration peut être récupérée en exportant le pool (s'il est visible à tous) et en le réimportant.

Pour plus d'informations sur l'importation et l'exportation de pools, reportez-vous à la section [“Migration de pools de stockage ZFS” à la page 105](#).

Réparation d'un périphérique manquant

Si l'ouverture d'un périphérique est impossible, ce dernier s'affiche dans l'état UNAVAIL dans la sortie de `zpool status`. Cet état indique que ZFS n'a pas pu ouvrir le périphérique lors du premier accès au pool ou que le périphérique est devenu indisponible par la suite. Si le périphérique rend un périphérique de niveau supérieur indisponible, l'intégralité du pool devient inaccessible. Dans le cas contraire, la tolérance de pannes du pool risque d'être compromise. Quel que soit le cas, le périphérique doit simplement être reconnecté au système pour fonctionner à nouveau normalement. Si vous devez remplacer un périphérique qui est UNAVAIL car il est défectueux, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un périphérique dans un pool de stockage ZFS” à la page 311](#).

Si l'état d'un périphérique est UNAVAIL dans un pool root ou dans un pool mis en miroir, consultez les références suivantes :

- **La mise en miroir du disque de pool root a échoué** – [“Initialisation à partir d'un disque alternatif d'un pool root ZFS mis en miroir” à la page 136](#)
- **Remplacement d'un disque dans un pool root**
 - [“Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS \(SPARC ou x86/VTOC\)” à la page 126](#)

- “Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS (SPARC ou x86/EFI (GPT))”
à la page 128
- **Récupération complète d'un pool root après sinistre** – Chapitre 11, “Archivage des instantanés et récupération du pool root”

Par exemple, après une panne de périphérique, `fmd` peut afficher un message similaire au suivant :

```
SUNW-MSG-ID: ZFS-8000-QJ, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Minor
EVENT-TIME: Wed Jun 20 13:09:55 MDT 2012
PLATFORM: ORCL,SPARC-T3-4, CSN: 1120BDRCCD, HOSTNAME: tardis
SOURCE: zfs-diagnosis, REV: 1.0
EVENT-ID: e13312e0-be0a-439b-d7d3-cddaefe717b0
DESC: Outstanding dtls on ZFS device 'idl,sd@n5000c500335dc60f/a' in pool 'pond'.
AUTO-RESPONSE: No automated response will occur.
IMPACT: None at this time.
REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.
Run 'zpool status -lx' for more information. Please refer to the associated
reference document at http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-QJ for the latest
service procedures and policies regarding this diagnosis.
```

Pour afficher des informations détaillées sur le problème du périphérique et sa résolution, utilisez la commande `zpool status -v`. Par exemple :

```
# zpool status -v
pool: pond
state: DEGRADED
status: One or more devices are unavailable in response to persistent errors.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
        using 'zpool clear' or 'fmadm repaired', or replace the device
        with 'zpool replace'.
scan: scrub repaired 0 in 0h00m with 0 errors on Wed Jun 20 13:16:09 2012
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
pond	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F95E3d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335F907Fd0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	DEGRADED	0	0	0
c0t5000C500335BD117d0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335DC60Fd0	UNAVAIL	0	0	0

device details:

```
c0t5000C500335DC60Fd0 UNAVAIL cannot open
status: ZFS detected errors on this device.
        The device was missing.
see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-LR for recovery
```

Dans cette sortie, vous pouvez voir que le périphérique `c0t5000C500335DC60Fd0` ne fonctionne pas. Si vous estimez que le périphérique est défectueux, remplacez-le.

Si nécessaire, exécutez ensuite la commande `zpool online` pour mettre le périphérique remplacé en ligne. Par exemple :

Signalez à FMA que le périphérique a été remplacé si la sortie de `fmadm faulty` identifie l'erreur de périphérique. Par exemple :

```
# fmadm faulty
-----
TIME                EVENT-ID                MSG-ID                SEVERITY
-----
Jun 20 13:15:41    3745f745-371c-c2d3-d940-93acbb881bd8    ZFS-8000-LR          Major

Problem Status      : solved
Diag Engine         : zfs-diagnosis / 1.0
System
  Manufacturer      : unknown
  Name              : ORCL,SPARC-T3-4
  Part_Number       : unknown
  Serial_Number     : 1120BDRCCD
  Host_ID           : 84a02d28

-----
Suspect 1 of 1 :
  Fault class : fault.fs.zfs.open_failed
  Certainty   : 100%
  Affects     : zfs://pool=86124fa573cad84e/vdev=25d36cd46e0a7f49/pool_name=pond/vdev_
name=id1,sd@n5000c500335dc60f/a
  Status      : faulted and taken out of service

  FRU
    Name              : "zfs://pool=86124fa573cad84e/vdev=25d36cd46e0a7f49/pool_name=pond/vdev_
name=id1,sd@n5000c500335dc60f/a"
    Status            : faulty

Description : ZFS device 'id1,sd@n5000c500335dc60f/a' in pool 'pond' failed to
open.

Response      : An attempt will be made to activate a hot spare if available.

Impact        : Fault tolerance of the pool may be compromised.

Action        : Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.
                Run 'zpool status -lx' for more information. Please refer to the
                associated reference document at
                http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-LR for the latest service
                procedures and policies regarding this diagnosis.
```

Extrayez la chaîne dans la section `Affects` : de la sortie `fmadm faulty` et incluez-la dans la commande suivante pour informer FMA que le périphérique est remplacé :

```
# fmadm repaired zfs://pool=86124fa573cad84e/vdev=25d36cd46e0a7f49/pool_name=pond/vdev_
name=id1,sd@n5000c500335dc60f/a
fmadm: recorded repair to of zfs://pool=86124fa573cad84e/vdev=25d36cd46e0a7f49/pool_name=pond/vdev_
name=id1,sd@n5000c500335dc60f/a
```

Confirmez ensuite que le pool dont le périphérique a été remplacé fonctionne correctement. Par exemple :

```
# zpool status -x tank
pool 'tank' is healthy
```

Reconnexion physique d'un périphérique

La reconnexion d'un périphérique dépend du périphérique en question. S'il s'agit d'un disque connecté au réseau, la connectivité au réseau doit être restaurée. S'il s'agit d'un périphérique USB ou autre média amovible, il doit être reconnecté au système. S'il s'agit d'un disque local, un contrôleur est peut-être tombé en panne, rendant le périphérique invisible au système. Dans ce cas, il faut remplacer le contrôleur pour que les disques soient à nouveau disponibles. D'autres problèmes existent et dépendent du type de matériel et de sa configuration. Si un disque tombe en panne et n'est plus visible pour le système, le périphérique doit être traité comme un périphérique endommagé. Suivez les procédures décrites dans la section [“Remplacement ou réparation d'un périphérique endommagé”](#) à la page 309.

Un pool peut être SUSPENDED si la connectivité du périphérique est problématique. Un pool SUSPENDED reste en état wait jusqu'à ce que le problème du périphérique soit résolu. Par exemple :

```
# zpool status cybermen
pool: cybermen
state: SUSPENDED
status: One or more devices are unavailable in response to IO failures.
       The pool is suspended.
action: Make sure the affected devices are connected, then run 'zpool clear' or
       'fmadm repaired'.
       Run 'zpool status -v' to see device specific details.
see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-HC
scan: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
cybermen	UNAVAIL	0	16	0
c8t3d0	UNAVAIL	0	0	0
c8t1d0	UNAVAIL	0	0	0

Une fois la connectivité de périphérique restaurée, effacez les erreurs de pool ou de périphérique.

```
# zpool clear cybermen
# fmadm repaired zfs://pool=name/vdev=guid
```

Notification relative à la disponibilité de périphériques dans ZFS

Une fois le périphérique reconnecté au système, sa disponibilité peut être détectée automatiquement ou non dans ZFS. Si le pool était précédemment UNAVAIL ou SUSPENDED, ou si le système a été réinitialisé en tant que partie de la procédure attach, ZFS rebalaye automatiquement tous les périphériques lors de la tentative d'ouverture du pool. Si le pool était endommagé et que le périphérique a été remplacé alors que le système était en cours d'exécution, vous devez indiquer à ZFS que le périphérique est dorénavant disponible et qu'il est prêt à être rouvert à l'aide de la commande `zpool online`. Par exemple :

```
# zpool online tank c0t1d0
```

Pour plus d'informations sur la remise en ligne de périphériques, reportez-vous à la section [“Mise en ligne d'un périphérique”](#) à la page 79.

Remplacement ou réparation d'un périphérique endommagé

Cette section explique comment déterminer les types de panne de périphériques, effacer les erreurs transitoires et remplacer un périphérique.

Détermination du type de panne de périphérique

L'expression *périphérique endommagé* peut décrire un grand nombre de situations :

- **Bit rot** : sur la durée, des événements aléatoires, tels que les influences magnétiques et les rayons cosmiques, peuvent entraîner une inversion des bits stockés dans le disque. Ces événements sont relativement rares mais, cependant, assez courants pour entraîner des altérations de données potentielles dans des systèmes de grande taille ou de longue durée.
- **Lectures ou écritures mal dirigées** : les bogues de microprogrammes ou les pannes de matériel peuvent entraîner un référencement incorrect de l'emplacement du disque par des lectures ou écritures de blocs entiers. Ces erreurs sont généralement transitoires, mais un grand nombre d'entre elles peut indiquer un disque défectueux.
- **Erreur d'administrateur** : les administrateurs peuvent écraser par erreur des parties du disque avec des données erronées (la copie de `/dev/zero` sur des parties du disque, par exemple) qui entraînent l'endommagement permanent du disque. Ces erreurs sont toujours transitoires.

- **Interruption temporaire de service** : un disque peut être temporairement indisponible, entraînant l'échec des E/S. En général, cette situation est associée aux périphériques connectés au réseau, mais les disques locaux peuvent également connaître des interruptions temporaires de service. Ces erreurs peuvent être transitoires ou non.
- **Matériel défectueux ou peu fiable** : cette situation englobe tous les problèmes liés à un matériel défectueux, y compris les erreurs d'E/S cohérentes, les transports défectueux entraînant des endommagements aléatoires ou des pannes. Ces erreurs sont typiquement permanentes.
- **Périphérique mis hors ligne** : si un périphérique est hors ligne, il est considéré comme ayant été mis hors ligne par l'administrateur, parce qu'il était défectueux. L'administrateur qui a mis ce dispositif hors ligne peut déterminer si cette hypothèse est exacte.

Il est parfois difficile de déterminer la nature exacte de la panne du dispositif. La première étape consiste à examiner le décompte d'erreurs dans la sortie de `zpool status`. Par exemple :

```
# zpool status -v tank
pool: tank
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-8A
config:

      NAME      STATE    READ WRITE CKSUM
      tank      ONLINE      2     0     0
        c8t0d0   ONLINE      0     0     0
        c8t0d0   ONLINE      2     0     0
```

errors: Permanent errors have been detected in the following files:

```
/tank/file.1
```

Les erreurs sont divisées en erreurs d'E/S et en erreurs de sommes de contrôle. Ces deux catégories peuvent indiquer le type de panne possible. Une opération typique renvoie un très petit nombre d'erreurs (quelques-unes sur une longue période). Si les erreurs sont nombreuses, un périphérique est probablement en panne ou sur le point de tomber en panne. Cependant, une erreur provoquée par un administrateur peut également entraîner un grand nombre d'erreurs. Le journal système `syslog` constitue une autre source d'informations. Si le journal présente un grand nombre de messages SCSI ou de pilote Fibre Channel, il existe probablement de graves problèmes matériels. L'absence de messages `syslog` indique que les dommages sont probablement transitoires.

L'objectif est de répondre à la question suivante :

Est-il possible qu'une autre erreur se produise dans ce périphérique ?

Les erreurs qui ne se produisent qu'une fois sont considérées *transitoires* et n'indiquent pas une panne potentielle. Les erreurs suffisamment persistantes ou sévères pour indiquer une panne matérielle potentielle sont considérées comme étant des *erreurs fatales*. Aucun logiciel automatisé actuellement disponible avec ZFS ne permet de déterminer le type d'erreur. Par conséquent, l'administrateur doit procéder manuellement. Une fois l'erreur déterminée, vous pouvez réaliser l'action adéquate. En cas d'erreurs fatales, effacez les erreurs transitoires ou remplacez le périphérique. Ces procédures de réparation sont décrites dans les sections suivantes.

Même si les erreurs de périphériques sont considérées comme étant transitoires, elles peuvent tout de même entraîner des erreurs de données impossibles à corriger au sein du pool. Ces erreurs requièrent des procédures de réparation spéciales, même si le périphérique sous-jacent est considéré comme étant fonctionnel ou réparé. Pour plus d'informations sur la réparation d'erreurs de données, reportez-vous à la section [“Réparation de données endommagées” à la page 319](#).

Suppression des erreurs transitoires

Si les erreurs de périphérique sont considérées comme étant transitoires, dans la mesure où il est peu probable qu'elles affectent la maintenance du périphérique, elles peuvent être effacées en toute sécurité pour indiquer qu'aucune erreur fatale ne s'est produite. Pour effacer les compteurs d'erreurs pour les périphériques mis en miroir ou RAID-Z, utilisez la commande `zpool clear`. Par exemple :

```
# zpool clear tank c1t1d0
```

Cette syntaxe efface toutes les erreurs du périphérique et tout décompte d'erreurs de données associées au périphérique.

Pour effacer toutes les erreurs associées aux périphériques virtuels du pool et tout décompte d'erreurs de données associées au pool, respectez la syntaxe suivante :

```
# zpool clear tank
```

Pour plus d'informations sur la suppression des erreurs de pool, reportez-vous à la section [“Effacement des erreurs de périphérique de pool de stockage” à la page 80](#).

Remplacement d'un périphérique dans un pool de stockage ZFS

Si le périphérique présente ou risque de présenter une panne permanente, il doit être remplacé. Le remplacement du périphérique dépend de la configuration.

- “Détermination de la possibilité de remplacement du périphérique” à la page 312
- “Périphériques impossibles à remplacer” à la page 313
- “Remplacement d'un périphérique dans un pool de stockage ZFS” à la page 313
- “Affichage de l'état de réargenture” à la page 318

Détermination de la possibilité de remplacement du périphérique

Si le périphérique à remplacer fait partie d'une configuration redondante, il doit exister suffisamment de répliques pour permettre la récupération des données correctes. Si deux disques d'un miroir à quatre directions sont UNAVAIL, chaque disque peut être remplacé car des répliques saines sont disponibles. Cependant, si deux disques dans un périphérique virtuel RAID-Z à quatre directions (raidz1) sont UNAVAIL, aucun disque ne peut être remplacé en l'absence de répliques suffisantes permettant de récupérer les données. Si le périphérique est endommagé mais en ligne, il peut être remplacé tant que l'état du pool n'est pas UNAVAIL. Toutefois, toute donnée endommagée sur le périphérique est copiée sur le nouveau périphérique, à moins que le nombre de copies des données non endommagées soit déjà suffisant.

Dans la configuration suivante, le disque `c1t1d0` peut être remplacé et toute donnée du pool est copiée à partir de la réplique saine, `c1t0d0`.

<code>mirror</code>	<code>DEGRADED</code>
<code>c1t0d0</code>	<code>ONLINE</code>
<code>c1t1d0</code>	<code>UNAVAIL</code>

Le disque `c1t0d0` peut également être remplacé, mais un autorétablissement des données est impossible, car il n'existe aucune réplique correcte.

Dans la configuration suivante, aucun des disques UNAVAIL ne peut être remplacé. Les disques `ONLINE` ne peuvent pas l'être non plus, car le pool lui-même est UNAVAIL.

<code>raidz1</code>	<code>UNAVAIL</code>
<code>c1t0d0</code>	<code>ONLINE</code>
<code>c2t0d0</code>	<code>UNAVAIL</code>
<code>c3t0d0</code>	<code>UNAVAIL</code>
<code>c4t0d0</code>	<code>ONLINE</code>

Dans la configuration suivante, chacun des disques de niveau supérieur peut être remplacé. Cependant, les données incorrectes seront également copiées dans le nouveau disque, le cas échéant.

<code>c1t0d0</code>	<code>ONLINE</code>
<code>c1t1d0</code>	<code>ONLINE</code>

Si les deux disques sont UNAVAIL, tout remplacement est impossible car le pool lui-même est UNAVAIL.

Périphériques impossibles à remplacer

Si la perte d'un périphérique rend un pool UNAVAIL ou si le périphérique contient trop d'erreurs de données dans une configuration non redondante, le remplacement du périphérique en toute sécurité est impossible. En l'absence de redondance suffisante, il n'existe pas de données correctes avec lesquelles réparer le périphérique défectueux. Dans ce cas, la seule option est de détruire le pool, recréer la configuration et restaurer les données à partir d'une copie de sauvegarde.

Pour plus d'informations sur la restauration d'un pool entier, reportez-vous à la section [“Réparation de dommages présents dans l'ensemble du pool de stockage ZFS” à la page 323](#).

Remplacement d'un périphérique dans un pool de stockage ZFS

Après avoir déterminé qu'il est possible de remplacer un périphérique, exécutez la commande `zpool replace` pour le remplacer effectivement. Exécutez la commande suivante si vous remplacez le périphérique endommagé par un autre périphérique différent :

```
# zpool replace tank c1t1d0 c2t0d0
```

Cette commande lance la migration de données vers le nouveau périphérique, soit à partir du périphérique endommagé, soit à partir d'autres périphériques du pool s'il s'agit d'une configuration redondante. Une fois l'exécution de la commande terminée, le périphérique endommagé est séparé de la configuration. Il peut dorénavant être retiré du système. Si vous avez déjà retiré le périphérique et que vous l'avez remplacé par un autre dans le même emplacement, utilisez la forme "périphérique unique" de la commande. Par exemple :

```
# zpool replace tank c1t1d0
```

Cette commande formate adéquatement un disque non formaté et resynchronise ensuite les données à partir du reste de la configuration.

Pour plus d'informations sur la commande `zpool replace` reportez-vous à la section [“Remplacement de périphériques dans un pool de stockage” à la page 80](#).

EXEMPLE 10-1 Remplacement d'un disque SATA dans un pool de stockage ZFS

L'exemple suivant illustre le remplacement d'un périphérique (`c1t3d0`) du pool de stockage mis en miroir `tank` sur un système équipé de périphériques SATA. Pour remplacer le disque `c1t3d0` par un nouveau au même emplacement (`c1t3d0`), annulez la configuration du disque avant de procéder au remplacement. Si le disque qui doit être remplacé n'est pas un disque SATA, reportez-vous à la section [“Remplacement de périphériques dans un pool de stockage” à la page 80](#).

Voici les principales étapes à suivre :

EXEMPLE 10-1 Remplacement d'un disque SATA dans un pool de stockage ZFS (Suite)

- Déconnectez le disque (c1t3d0) à remplacer. Vous ne pouvez pas annuler la configuration d'un disque SATA utilisé.
- Utilisez la commande `cfgadm` pour identifier le disque SATA (c1t3d0) dont la configuration doit être annulée et annulez-la. Dans cette configuration en miroir, le pool est endommagé et le disque est hors ligne, mais le pool reste disponible.
- Remplacez le disque (c1t3d0). Vérifiez que la DEL bleue Ready to Remove, indiquant que le périphérique est prêt à être retiré, est allumée avant de retirer le lecteur UNAVAIL, si disponible.
- Reconfigurez le disque SATA (c1t3d0).
- Mettez le nouveau disque (c1t3d0) en ligne.
- Exécutez la commande `zpool replace` pour remplacer le disque (c1t3d0).

Remarque – Si vous avez précédemment défini la propriété de pool `autoreplace` sur `on`, tout nouveau périphérique détecté au même emplacement physique qu'un périphérique appartenant précédemment au pool est automatiquement formaté et remplacé sans recourir à la commande `zpool replace`. Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les types de matériel.

- Si un disque défectueux est automatiquement remplacé par un disque hot spare, vous devrez peut-être déconnecter le disque hot spare une fois le disque défectueux remplacé. Par exemple, si c2t4d0 reste actif comme disque hot spare actif une fois le disque défectueux remplacé, déconnectez-le.

```
# zpool detach tank c2t4d0
```

- Si FMA signale le périphérique défaillant, effacez la panne de périphérique.

```
# fmadm faulty
# fmadm repaired zfs://pool=name/vdev=guid
```

L'exemple suivant explique étape par étape comment remplacer un disque dans un pool de stockage ZFS.

```
# zpool offline tank c1t3d0
# cfgadm | grep c1t3d0
sata1/3::disk/c1t3d0          disk          connected      configured    ok
# cfgadm -c unconfigure sata1/3
Unconfigure the device at: /devices/pci@0,0/pci1022,7458@2/pci11ab,11ab@1:3
This operation will suspend activity on the SATA device
Continue (yes/no)? yes
# cfgadm | grep sata1/3
sata1/3          disk          connected      unconfigured  ok
<Physically replace the failed disk c1t3d0>
# cfgadm -c configure sata1/3
```

EXEMPLE 10-1 Remplacement d'un disque SATA dans un pool de stockage ZFS (Suite)

```
# cftadm | grep sata1/3
sata1/3::disk/c1t3d0      disk      connected    configured    ok
# zpool online tank c1t3d0
# zpool replace tank c1t3d0
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: resilver completed after 0h00m with 0 errors on Tue Feb  2 13:17:32 2010
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t1d0	ONLINE	0	0	0
c1t1d0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t2d0	ONLINE	0	0	0
c1t2d0	ONLINE	0	0	0
mirror-2	ONLINE	0	0	0
c0t3d0	ONLINE	0	0	0
c1t3d0	ONLINE	0	0	0

errors: No known data errors

Notez que la commande `zpool output` affiche parfois l'ancien disque et le nouveau sous l'en-tête de *remplacement*. Par exemple :

```
replacing    DEGRADED    0    0    0
c1t3d0s0/o   FAULTED      0    0    0
c1t3d0       ONLINE      0    0    0
```

Ce texte signifie que la procédure de remplacement et la réargenture du nouveau disque sont en cours.

Pour remplacer un disque (`c1t3d0`) par un autre disque (`c4t3d0`), il suffit d'exécuter la commande `zpool replace`. Par exemple :

```
# zpool replace tank c1t3d0 c4t3d0
# zpool status
pool: tank
state: DEGRADED
scrub: resilver completed after 0h00m with 0 errors on Tue Feb  2 13:35:41 2010
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	DEGRADED	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t1d0	ONLINE	0	0	0
c1t1d0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t2d0	ONLINE	0	0	0
c1t2d0	ONLINE	0	0	0
mirror-2	DEGRADED	0	0	0

EXEMPLE 10-1 Remplacement d'un disque SATA dans un pool de stockage ZFS (Suite)

```

c0t3d0      ONLINE      0      0      0
replacing    DEGRADED    0      0      0
c1t3d0      OFFLINE     0      0      0
c4t3d0      ONLINE      0      0      0

```

```
errors: No known data errors
```

La commande `zpool status` doit parfois être exécutée plusieurs fois jusqu'à la fin du remplacement du disque.

```

# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: resilver completed after 0h0m with 0 errors on Tue Feb  2 13:35:41 2010
config:

```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	0	0	0
mirror-0	ONLINE	0	0	0
c0t1d0	ONLINE	0	0	0
c1t1d0	ONLINE	0	0	0
mirror-1	ONLINE	0	0	0
c0t2d0	ONLINE	0	0	0
c1t2d0	ONLINE	0	0	0
mirror-2	ONLINE	0	0	0
c0t3d0	ONLINE	0	0	0
c4t3d0	ONLINE	0	0	0

EXEMPLE 10-2 Remplacement d'un périphérique de journalisation défaillant

ZFS identifie les défaillances de journal d'intention dans la sortie de commande `zpool status`. Le composant FMA (Fault Management Architecture) signale également ces erreurs. ZFS et FMA décrivent comment récupérer les données en cas de défaillance du journal d'intention.

L'exemple suivant montre comment récupérer les données d'un périphérique de journalisation défaillant (`c0t5d0`) dans le pool de stockage (`pool`). Voici les principales étapes à suivre :

- Vérifiez la sortie `zpool status -x` et le message de diagnostic FMA, décrits ici :
<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&doctype=REFERENCE&alias=EVENT:ZFS-8000-K4>
- Remplacez physiquement le périphérique de journalisation défaillant.
- Mettez le nouveau périphérique de journalisation en ligne.
- Effacez la condition d'erreur du pool.
- Effacez l'erreur FMA.

EXEMPLE 10-2 Remplacement d'un périphérique de journalisation défaillant (Suite)

Par exemple, si le système s'arrête soudainement avant que les opérations d'écriture synchrone ne soient affectées à un pool disposant d'un périphérique de journalisation distinct, un message tel que le suivant s'affiche :

```
# zpool status -x
pool: pool
state: FAULTED
status: One or more of the intent logs could not be read.
       Waiting for administrator intervention to fix the faulted pool.
action: Either restore the affected device(s) and run 'zpool online',
       or ignore the intent log records by running 'zpool clear'.
scrub: none requested
config:

      NAME          STATE      READ WRITE CKSUM
      pool          FAULTED      0     0     0 bad intent log
      mirror-0      ONLINE      0     0     0
      c0t1d0        ONLINE      0     0     0
      c0t4d0        ONLINE      0     0     0
      logs          FAULTED      0     0     0 bad intent log
      c0t5d0        UNAVAIL      0     0     0 cannot open
<Physically replace the failed log device>
# zpool online pool c0t5d0
# zpool clear pool
# fmadm faulty
# fmadm repair zfs://pool=name/vdev=guid
```

Vous pouvez résoudre la panne du périphérique de journalisation de l'une des façons suivantes :

- Remplacez ou récupérez le périphérique de journalisation. Dans cet exemple, le périphérique de journalisation est `c0t5d0`.
- Mettez le périphérique de journalisation en ligne.

```
# zpool online pool c0t5d0
```

- Réinitialisez la condition d'erreur de périphérique de journalisation défaillante.

```
# zpool clear pool
```

Pour effectuer une récupération suite à cette erreur sans remplacer le périphérique de journalisation défaillant, vous pouvez effacer l'erreur à l'aide de la commande `zpool clear`. Dans ce scénario, le pool fonctionnera en mode dégradé et les enregistrements de journal seront enregistrés dans le pool principal jusqu'à ce que le périphérique de journalisation distinct soit remplacé.

Envisagez d'utiliser des périphériques de journalisation mis en miroir afin d'éviter un scénario de défaillance de périphérique de journalisation.

Affichage de l'état de réargenture

Le processus de remplacement d'un périphérique peut prendre beaucoup de temps, selon la taille du périphérique et la quantité de données dans le pool. Le processus de déplacement de données d'un périphérique à un autre s'appelle la *réargenture*. Vous pouvez la surveiller à l'aide de la commande `zpool status`.

Les messages d'état de la réargenture `zpool status` suivants sont fournis :

- Rapport de progression de la réargenture. Par exemple :

```
scan: resilver in progress since Mon Jun  7 09:17:27 2010
      13.3G scanned out of 16.2G at 18.5M/s, 0h2m to go
      13.3G resilvered, 82.34% done
```

- Message de fin de la réargenture. Par exemple :

```
resilvered 16.2G in 0h16m with 0 errors on Mon Jun  7 09:34:21 2010
```

Les messages de fin de réargenture subsistent après plusieurs réinitialisations du système.

Les systèmes de fichiers traditionnels effectuent la réargenture de données au niveau du bloc. Dans la mesure où ZFS élimine la séparation en couches artificielles du gestionnaire de volume, il peut effectuer la réargenture de façon bien plus puissante et contrôlée. Les deux avantages de cette fonction sont comme suite :

- ZFS n'effectue la réargenture que de la quantité minimale de données requises. Dans le cas d'une brève interruption de service (par rapport à un remplacement complet d'un périphérique), vous pouvez effectuer la réargenture du disque en quelques minutes ou quelques secondes. Lors du remplacement d'un disque entier, la durée du processus de réargenture est proportionnelle à la quantité de données utilisées dans le disque. Le remplacement d'un disque de 500 Go ne dure que quelques secondes si le pool ne contient que quelques giga-octets d'espace utilisé.
- La réargenture est un processus fiable qui peut être interrompu, le cas échéant. En cas de mise hors-tension ou de réinitialisation du système, le processus de réargenture reprend exactement là où il s'est arrêté, sans requérir une intervention manuelle.

La commande `zpool status` permet de visualiser le processus de réargenture. Par exemple :

```
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
status: One or more devices is currently being resilvered.  The pool will
       continue to function, possibly in a degraded state.
action: Wait for the resilver to complete.
       scan: resilver in progress since Mon Jun  7 10:49:20 2010
             54.6M scanned out of 222M at 5.46M/s, 0h0m to go
             54.5M resilvered, 24.64% done
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
------	-------	------	-------	-------

tank	ONLINE	0	0	0	
mirror-0	ONLINE	0	0	0	
replacing-0	ONLINE	0	0	0	
c1t0d0	ONLINE	0	0	0	
c2t0d0	ONLINE	0	0	0	(resilvering)
c1t1d0	ONLINE	0	0	0	

Dans cet exemple, le disque `c1t0d0` est remplacé par `c2t0d0`. Cet événement est observé dans la sortie d'état par la présence du périphérique virtuel `replacing` de la configuration. Ce périphérique n'est pas réel et ne permet pas de créer un pool. L'objectif de ce périphérique consiste uniquement à afficher le processus de réargenture et à identifier le périphérique en cours de remplacement.

Notez que tout pool en cours de réargenture se voit attribuer l'état `ONLINE` ou `DEGRADED` car il ne peut pas fournir le niveau souhaité de redondance tant que le processus n'est pas terminé. La réargenture s'effectue aussi rapidement que possible, mais les E/S sont toujours programmées avec une priorité inférieure à celle des E/S requises par l'utilisateur afin de minimiser l'impact sur le système. Une fois la réargenture terminée, la nouvelle configuration complète s'applique, remplaçant l'ancienne configuration. Par exemple :

```
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
scrub: resilver completed after 0h1m with 0 errors on Tue Feb  2 13:54:30 2010
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM	
tank	ONLINE	0	0	0	
mirror-0	ONLINE	0	0	0	
c2t0d0	ONLINE	0	0	0	377M resilvered
c1t1d0	ONLINE	0	0	0	

```
errors: No known data errors
```

L'état du pool est à nouveau `ONLINE` et le disque défectueux d'origine (`c1t0d0`) a été supprimé de la configuration.

Réparation de données endommagées

Les sections suivantes décrivent comment identifier le type d'altération de données et comment réparer les données le cas échéant.

- [“Identification du type d'altération de données” à la page 320](#)
- [“Réparation d'un fichier ou répertoire endommagé” à la page 321](#)
- [“Réparation de dommages présents dans l'ensemble du pool de stockage ZFS” à la page 323](#)

ZFS utilise les données des sommes de contrôles, de redondance et d'autorétablissement pour minimiser le risque d'altération de données. Cependant, l'altération de données peut se

produire si le pool n'est pas redondant, si une altération s'est produite alors que le pool était endommagé ou si une série d'événements improbables a endommagé plusieurs copies d'un élément de données. Quelle que soit la source, le résultat est le même : les données sont endommagées et par conséquent inaccessibles. Les actions à effectuer dépendent du type de données endommagées et de leurs valeurs relatives. Deux types de données peuvent être endommagés :

- **Métadonnées de pool** : ZFS requiert une certaine quantité de données à analyser afin d'ouvrir un pool et d'accéder aux jeux de données. Si ces données sont endommagées, le pool entier ou des parties de la hiérarchie du jeu de données sont indisponibles.
- **Données d'objet** : dans ce cas, l'altération se produit au sein d'un fichier ou périphérique spécifique. Ce problème peut rendre une partie du fichier ou répertoire inaccessible ou endommager l'objet.

Les données sont vérifiées lors des opérations normales et lors du nettoyage. Pour plus d'informations sur la vérification de l'intégrité des données du pool, reportez-vous à la section [“Contrôle de l'intégrité d'un système de fichiers ZFS” à la page 297](#).

Identification du type d'altération de données

Par défaut, la commande `zpool status` indique qu'une altération s'est produite, mais n'indique pas à quel endroit. Par exemple :

```
# zpool status tank
pool: tank
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-8A
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM
tank	ONLINE	4	0	0
c0t5000C500335E106Bd0	ONLINE	0	0	0
c0t5000C500335FC3E7d0	ONLINE	4	0	0

errors: 2 data errors, use '-v' for a list

Toute erreur indique seulement qu'une erreur s'est produite à un moment donné. Il est possible que certaines erreurs ne soient plus présentes dans le système. Dans le cadre d'une utilisation normale, elles le sont. Certaines interruptions de service temporaires peuvent entraîner une altération de données qui est automatiquement réparée une fois l'interruption de service terminée. Un nettoyage complet du pool examine chaque bloc actif dans le pool. Ainsi, le journal d'erreur est réinitialisé à la fin de chaque nettoyage. Si vous déterminez que les erreurs

ne sont plus présentes et ne souhaitez pas attendre la fin du nettoyage, la commande `zpool online` permet de réinitialiser toutes les erreurs du pool.

Si l'altération de données se produit dans des métadonnées au niveau du pool, la sortie est légèrement différente. Par exemple :

```
# zpool status -v morpheus
pool: morpheus
id: 13289416187275223932
state: UNAVAIL
status: The pool metadata is corrupted.
action: The pool cannot be imported due to damaged devices or data.
       see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-72
config:

          morpheus    FAULTED    corrupted data
          ct1t10d0    ONLINE
```

Dans le cas d'une altération au niveau du pool, ce dernier se voit attribuer l'état `FAULTED`, car le pool ne peut pas fournir le niveau de redondance requis.

Réparation d'un fichier ou répertoire endommagé

En cas d'altération d'un fichier ou d'un répertoire, le système peut tout de même continuer à fonctionner, selon le type d'altération. Tout dommage est irréversible, à moins que des copies correctes des données n'existent sur le système. Si les données sont importantes, vous devez restaurer les données affectées à partir d'une sauvegarde. Quand bien même, vous devriez pouvoir réparer les données endommagées sans restaurer la totalité du pool.

En cas de dommages au sein d'un bloc de données de fichiers, le fichier peut être supprimé en toute sécurité. L'erreur est alors effacée du système. Utilisez la commande `zpool status -v` pour afficher la liste des noms de fichier contenant des erreurs persistantes. Par exemple :

```
# zpool status tank -v
pool: tank
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
       corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
       entire pool from backup.
       see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-8A
config:

          NAME                                STATE    READ WRITE CKSUM
          tank                                ONLINE    4      0      0
           c0t5000C500335E106Bd0             ONLINE    0      0      0
           c0t5000C500335FC3E7d0             ONLINE    4      0      0
```

errors: Permanent errors have been detected in the following files:

```
/tank/file.1  
/tank/file.2
```

La liste des noms de fichiers comportant des erreurs persistantes peut être décrite comme suit :

- Si le chemin complet du fichier est trouvé et si le jeu de données est monté, le chemin complet du fichier s'affiche. Par exemple :

```
/monkey/a.txt
```

- Si chemin complet du fichier est trouvé mais que le jeu de données n'est pas monté, le nom du jeu de données non précédé d'un slash (/) s'affiche, suivi du chemin du fichier au sein du jeu de données. Par exemple :

```
monkey/ghost/e.txt
```

- Si le nombre d'objet vers un chemin de fichiers ne peut pas être converti, soit en raison d'une erreur soit parce qu'aucun chemin de fichiers réel n'est associé à l'objet, tel que c'est le cas pour `dnode_t`, alors le nom du jeu de données s'affiche, suivi du numéro de l'objet. Par exemple :

```
monkey/dnode:<0x0>
```

- En cas d'endommagement d'un MOS (Meta-Object Set, jeu de méta-objet), la balise spéciale `<metadata>` s'affiche, suivie du numéro de l'objet.

Si l'altération se situe au sein des métadonnées d'un répertoire ou d'un fichier, vous devez déplacer le fichier vers un autre emplacement. Vous pouvez déplacer en toute sécurité les fichiers ou les répertoires vers un autre emplacement. Cela permet de restaurer l'objet d'origine à son emplacement.

Réparation de données endommagées avec plusieurs références de blocs

Si un système de fichiers endommagé contient des données endommagées avec plusieurs références de blocs tels que les instantanés, la commande `zpool status -v` n'affiche pas les chemins de **toutes** les données endommagées. L'algorithme de nettoyage ZFS traverse le pool et visite une fois chaque bloc de données. L'altération n'est signalée qu'**une** seule fois. Ainsi, un seul chemin d'accès est généré vers le fichier affecté. Notez que cela s'applique également aux blocs endommagés ayant été dédupliqués.

Si vous avez des données endommagées et que la commande `zpool status -v` signale que les données d'instantané sont affectées, pensez à rechercher s'il existe d'autres chemins endommagés.

```
# find mount-point -inum $inode -print  
# find mount-point/.zfs/snapshot -inum $inode -print
```

La première commande recherche le numéro d'inode des données endommagées signalées dans le système de fichiers spécifié et tous les instantanés associés. La deuxième commande recherche les instantanés à l'aide du même numéro d'inode.

Réparation de dommages présents dans l'ensemble du pool de stockage ZFS

Si des dommages sont présents dans les métadonnées du pool et que cela empêche l'ouverture ou l'importation du pool, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Tentez de récupérer le pool à l'aide de la commande `zpool clear -F` ou `zpool import -F`. Ces commandes tentent d'annuler (roll back) les dernières transactions restantes du pool pour qu'elles reviennent à un fonctionnement normal. Vous pouvez utiliser la commande `zpool status` pour vérifier le pool endommagé et les mesures de récupération recommandées. Par exemple :

```
# zpool status
pool: tpool
state: UNAVAIL
status: The pool metadata is corrupted and the pool cannot be opened.
action: Recovery is possible, but will result in some data loss.
        Returning the pool to its state as of Fri Jun 29 17:22:49 2012
        should correct the problem. Approximately 5 seconds of data
        must be discarded, irreversibly. Recovery can be attempted
        by executing 'zpool clear -F tpool'. A scrub of the pool
        is strongly recommended after recovery.
        see: http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-72
        scrub: none requested
config:
```

NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM	
tpool	UNAVAIL	0	0	1	corrupted data
clt1d0	ONLINE	0	0	2	
clt3d0	ONLINE	0	0	4	

Le processus de récupération comme décrit dans la sortie ci-dessus consiste à utiliser la commande suivante :

```
# zpool clear -F tpool
```

Si vous tentez d'importer un pool de stockage endommagé, des messages semblables aux messages suivants s'affichent :

```
# zpool import tpool
cannot import 'tpool': I/O error
Recovery is possible, but will result in some data loss.
Returning the pool to its state as of Fri Jun 29 17:22:49 2012
should correct the problem. Approximately 5 seconds of data
must be discarded, irreversibly. Recovery can be attempted
by executing 'zpool import -F tpool'. A scrub of the pool
is strongly recommended after recovery.
```

Le processus de récupération comme décrit dans la sortie ci-dessus consiste à utiliser la commande suivante :

```
# zpool import -F tpool
Pool tpool returned to its state as of Fri Jun 29 17:22:49 2012.
Discarded approximately 5 seconds of transactions
```

Si le pool endommagé se trouve dans le fichier `zpool.cache`, le problème est détecté lors de l'initialisation du système. Le pool endommagé est consigné dans la commande `zpool status`. Si le pool ne se trouve pas dans le fichier `zpool.cache`, il n'est pas importé ou ouvert et des messages indiquant que le pool est endommagé s'affichent lorsque vous tentez de l'importer.

- Vous pouvez importer un pool endommagé en mode lecture seule. Cette méthode permet d'importer le pool, ce qui vous permet d'accéder aux données. Par exemple :

```
# zpool import -o readonly=on tpool
```

Pour plus d'informations sur l'importation d'un pool en lecture seule, reportez-vous à la section [“Importation d'un pool en mode lecture seule” à la page 111](#).

- Vous pouvez importer un pool avec un périphérique de journalisation manquant à l'aide de la commande `zpool import -m`. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Importation d'un pool avec un périphérique de journalisation manquant” à la page 110](#).
- Si le pool ne peut pas être récupéré par le biais de l'une des méthodes de récupération de pool, vous devez restaurer le pool et l'ensemble de ses données à partir d'une copie de sauvegarde. Le mécanisme utilisé varie énormément selon la configuration du pool et la stratégie de sauvegarde. Tout d'abord, enregistrez la configuration telle qu'elle s'affiche dans la commande `zpool status` pour pouvoir la recréer après la destruction du pool. Ensuite, détruisez le pool à l'aide de la commande `zpool destroy -f`.

Conservez également un fichier décrivant la disposition des jeux de données et les diverses propriétés définies localement dans un emplacement sûr, car ces informations deviennent inaccessibles lorsque le pool est lui-même inaccessible. Avec la configuration du pool et la disposition des jeux de données, vous pouvez reconstruire la configuration complète après destruction du pool. Les données peuvent ensuite être renseignées par la stratégie de sauvegarde ou de restauration de votre choix.

Réparation d'un système impossible à réinitialiser

ZFS a été conçu pour être robuste et stable malgré les erreurs. Cependant, les bogues de logiciels ou certains problèmes inattendus peuvent entraîner la panique du système lors de l'accès à un pool. Dans le cadre du processus d'initialisation, chaque pool doit être ouvert. En raison de ces défaillances, le système effectue des réinitialisations en boucle. Pour pouvoir reprendre les opérations dans cette situation, vous devez indiquer à ZFS de ne pas rechercher de pool au démarrage.

ZFS conserve un cache interne de pools disponibles et de leurs configurations dans `/etc/zfs/zpool.cache`. L'emplacement et le contenu de ce fichier sont privés et sujets à modification. Si le système devient impossible à initialiser, redémarrez au jalon `none` à l'aide de l'option d'initialisation `-m milestone=none`. Une fois le système rétabli, remontez le système de fichiers `root` en tant que système accessible en écriture, puis renommez ou placez le fichier `/etc/zfs/zpool.cache` à un autre emplacement. En raison de ces actions, ZFS oublie l'existence de pools dans le système, ce qui l'empêche d'accéder au pool défectueux à l'origine du problème. Vous pouvez ensuite passer à un état normal de système en exécutant la commande `svcadm milestone all`. Vous pouvez utiliser un processus similaire lors de l'initialisation à partir d'un `root` de remplacement pour effectuer des réparations.

Une fois le système démarré, vous pouvez tenter d'importer le pool à l'aide de la commande `zpool import`. Cependant, dans ce cas, l'erreur qui s'est produite lors de l'initialisation risque de se reproduire car la commande utilise le même mécanisme d'accès aux pools. Si le système contient plusieurs pools, procédez comme suit :

- Renommez ou déplacez le fichier `zpool.cache` vers un autre emplacement comme décrit dans le paragraphe ci-dessus.
- Utilisez la commande `fmdump -eV` pour afficher les pools présentant des erreurs fatales et déterminer ainsi quel pool pose des problèmes.
- Importez les pools un à un en ignorant ceux qui posent problème, comme décrit dans la sortie de la commande `fmdump`.

Archivage des instantanés et récupération du pool root

Ce chapitre décrit la procédure d'archivage des instantanés qui peuvent être utilisés pour migrer ou restaurer un système Oracle Solaris 11 en cas de panne système. Les étapes présentées peuvent servir à constituer un plan de récupération après sinistre de base ou à migrer la configuration d'un système vers un nouveau périphérique d'initialisation.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- [“Présentation du processus de récupération ZFS” à la page 327](#)
- [“Création d'une archive d'instantanés ZFS pour la récupération” à la page 328](#)
- [“Recréation du pool root et récupération des instantanés de pool root” à la page 330](#)

Présentation du processus de récupération ZFS

L'ensemble des données du système de fichiers doivent au minimum être sauvegardées régulièrement afin de réduire le temps d'inactivité dû à des pannes système. En cas de panne majeure du système, cette précaution vous permet de restaurer les instantanés du pool root ZFS plutôt que de devoir réinstaller le système d'exploitation et recréer la configuration du système. Restaurez ensuite toutes les données de pool non root.

Tout système exécutant Oracle Solaris 11 doit faire l'objet d'une sauvegarde et d'un archivage. Le processus global comprend les étapes suivantes :

- Création d'une archive d'instantanés ZFS pour les systèmes de fichiers du pool root et pour les pools non root qui doivent être migrés ou récupérés.
Il est recommandé de réitérer l'archivage des instantanés du pool root après la mise à jour du système d'exploitation.
- Enregistrement de l'archive d'instantanés sur un média amovible local, tel qu'un lecteur USB, ou envoi des instantanés vers un système distant pour une éventuelle extraction.
- Remplacement des disques ou autres composants système défectueux.

- Initialisation du système cible à partir du média d'installation d'Oracle Solaris 11, création de nouveaux pools de stockage et récupération des systèmes de fichiers.
- Configuration minimale de l'initialisation, suite à quoi le système est opérationnel et offre tous les services en cours d'exécution au moment de l'archivage.

Conditions pour la récupération de pools ZFS

- Le système archivé et le système de récupération doivent avoir la même architecture et doivent posséder la configuration minimale requise pour Oracle Solaris 11 en fonction des plates-formes prises en charge.
- Les disques de remplacement qui contiendront le nouveau pool de stockage ZFS doivent avoir une capacité au moins égale au volume des données utilisées dans les pools archivés (voir ci-après).

Dans Oracle Solaris 11, le disque de pool root doit avoir une étiquette SMI (VTOC). Dans Oracle Solaris 11.1, les disques de pool root des systèmes x86 peuvent avoir une étiquette SMI (VTOC) ou EFI (GPT). Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'initialisation pour les disques étiquetés EFI (GPT), reportez-vous à la section [“Prise en charge d'initialisation pour les disques étiquetés EFI \(GPT\)”](#) à la page 17.

- Un accès root est nécessaire sur les deux systèmes contenant les instantanés archivés et le système de récupération. Si vous utilisez ssh pour accéder au système distant, vous devrez le configurer pour l'accès privilégié.

Création d'une archive d'instantanés ZFS pour la récupération

Avant de créer l'instantané du pool root ZFS, envisagez d'enregistrer les informations suivantes :

- Capturez les propriétés du pool root.

```
sysA# zpool get all rpool
```
- Identifiez la taille et la capacité actuelle du disque du pool root.

```
sysA# zpool list
NAME      SIZE  ALLOC   FREE   CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool    74G   5.42G   68.6G   7%   1.00x  ONLINE  -
```

- Identifiez les composants du pool root.

```
sysA# zfs list -r rpool
NAME                                USED   AVAIL   REFER  MOUNTPOINT
rpool                               13.8G   53.1G   73.5K   /rpool
rpool/ROOT                         3.54G   53.1G   31K     legacy
rpool/ROOT/solaris                 3.54G   53.1G   3.37G   /
rpool/ROOT/solaris/var             165M    53.1G   163M    /var
rpool/VARSHARE                     37.5K   53.1G   37.5K    /var/share
rpool/dump                         8.19G   53.4G   7.94G   -
rpool/export                       63K    53.1G   32K     /export
```


rpool/export/home	31K	53.1G	31K	/export/home
rpool/swap	2.06G	53.2G	2.00G	-

▼ Création d'une archive d'instantanés ZFS

Les étapes suivantes décrivent la procédure de création d'un instantané récursif du pool root incluant tous les systèmes de fichiers du pool root. D'autres pools non root peuvent être archivés de la même manière.

Tenez compte des points suivants :

- Pour une récupération complète d'un système, envoyez les instantanés vers un pool sur un système distant.
- Créez un partage NFS à partir du système distant et, si nécessaire, configurez `ssh` afin d'autoriser l'accès privilégié.
- L'instantané de pool root récursif est envoyé sous la forme d'un unique fichier d'instantanés de grande taille vers un système distant. Mais vous pouvez également envoyer les instantanés récursifs de manière à ce qu'ils soient stockés individuellement sur un système distant.

Dans les étapes suivantes, l'instantané récursif est nommé `rpool@snap1`. Le système local à récupérer est `sysA` et le système distant est `sysB`. Notez que `rpool` est le nom par défaut du pool root et qu'il peut être différent sur votre système.

1 Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2 Créez un instantané récursif du pool root.

```
sysA# zfs snapshot -r rpool@rpool.snap1
```

3 Si vous le souhaitez, réduisez l'archive d'instantanés en supprimant les instantanés de swap et de vidage.

```
sysA# zfs destroy rpool/dump@rpool.snap1
sysA# zfs destroy rpool/swap@rpool.snap1
```

Le volume de swap ne contient pas de données pertinentes pour une migration ou une récupération de système. Ne supprimez pas l'instantané du volume de vidage si vous souhaitez conserver les éventuels vidages sur incident.

4 Envoyez l'instantané de pool root récursif vers un autre pool sur un autre système.

a. Partagez un système de fichiers sur un système distant en vue de la réception du ou des instantané(s) :

Dans les étapes suivantes, le système de fichiers /tank/snaps est partagé en vue du stockage de l'instantané de root récursif.

```
sysB# zfs set share.nfs=on tank/snaps
sysB# zfs set share.nfs.sec.default.root=sysA tank/snaps
```

b. Envoyez l'instantané du pool root récursif vers un système distant.

Envoyez l'instantané récursif vers le système de fichiers distant qui a été partagé à l'étape précédente.

```
sysA# zfs send -Rv rpool@rpool.snap1 | gzip > /net/sysB/tank/snaps/
rpool.snap1.gz
sending from @ to rpool@rpool.snap1
sending from @ to rpool/VARSHARE@rpool.snap1
sending from @ to rpool/export@rpool.snap1
sending from @ to rpool/export/home@rpool.snap1
sending from @ to rpool/ROOT@rpool.snap1
sending from @ to rpool/ROOT/solaris@install
sending from @install to rpool/ROOT/solaris@rpool.snap1
sending from @ to rpool/ROOT/solaris/var@install
sending from @install to rpool/ROOT/solaris/var@rpool.snap1
```

Recréation du pool root et récupération des instantanés de pool root

Au cas où vous devriez recréer votre pool root et récupérer les instantanés de pool root, les étapes générales à effectuer sont les suivantes :

- Préparation du ou des disques de pool root de remplacement et création du pool root
- Restauration des instantanés des systèmes de fichiers du pool root
- Sélection et activation d'un environnement d'initialisation souhaité
- Initialisation du système

▼ Recréation du pool root sur le système de récupération

Tenez compte des points suivants lors de la récupération du pool root.

- En cas de panne d'un disque de pool root non redondant, vous devez initialiser le système à partir d'un média d'installation ou d'un serveur d'installation afin de réinstaller le système d'exploitation ou de restaurer les instantanés de pool root précédemment archivés.

Pour plus d'informations sur le remplacement d'un disque sur le système, reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel.

- En cas de panne d'un pool root mis en miroir, vous pouvez remplacer le disque défectueux pendant que le système est opérationnel. Pour plus d'informations sur le remplacement d'un disque défectueux dans un pool root mis en miroir, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un disque dans un pool root ZFS \(SPARC ou x86/VTOC\)”](#) à la page 126.

1 Identifiez et remplacez le disque de pool root ou composant système défectueux.

Ce disque est généralement le périphérique d'initialisation par défaut. Vous pouvez également sélectionner un autre disque, puis redéfinir le périphérique d'initialisation par défaut.

2 Initialisez le système à partir du média d'installation d'Oracle Solaris 11 en sélectionnant l'une des options suivantes.

- Média d'installation DVD ou USB (SPARC ou x86) : insérez le média et sélectionnez le périphérique approprié en tant que périphérique d'initialisation.
Si un média de texte est utilisé, sélectionnez l'option Shell dans le menu du programme d'installation en mode texte.
- Live Media (x86 uniquement) : la session du bureau GNOME peut être utilisée pendant la procédure de récupération.
- Programme d'installation automatisée ou copie locale du média AI (SPARC ou x86) : à partir du menu du programme d'installation en mode texte, sélectionnez l'option Shell. Sur un système SPARC, initialisez le média AI (localement ou sur le réseau), puis sélectionnez l'option Shell :

```
ok boot net:dhcp
.
.
.Welcome to the Oracle Solaris 11 installation menu

    1  Install Oracle Solaris
    2  Install Additional Drivers
    3  Shell
    4  Terminal type (currently xterm)
    5  Reboot
```

Please enter a number [1]: 3

3 SPARC ou x86 (VTOC) : préparez le disque de pool root.

a. Confirmez que le disque de pool root de remplacement est visible dans l'utilitaire format.

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c2t0d0 <FUJITSU-MAY2073RCSUN72G-0401 cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
       /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/sd@0,0
    1. c2t1d0 <FUJITSU-MAY2073RCSUN72G-0401 cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
       /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/sd@1,0
```

```
2. c2t2d0 <SEAGATE-ST973402SSUN72G-0400-68.37GB>
   /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/sd@2,0
3. c2t3d0 <SEAGATE-ST973401LSUN72G-0556-68.37GB>
   /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/sd@3,0
```

Specify disk (enter its number): 0

b. SPARC ou x86 (VTOC) : confirmez que le disque du pool root possède une étiquette SMI (VTOC) et une tranche 0 contenant la majeure partie de l'espace disque.

Consultez la table de partition pour vous assurer que le disque du pool root possède une étiquette SMI et une tranche 0.

```
selecting c2t0d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
```

c. SPARC ou x86 (VTOC) : réétiquetez le disque avec une étiquette SMI (VTOC), si nécessaire.

Utilisez les raccourcis de commande suivants pour modifier l'étiquette du disque.

Assurez-vous que vous modifiez l'étiquette du bon disque, car ces commandes n'effectuent aucune vérification d'erreurs.

■ SPARC :

```
sysA# format -L vtoc -d c2t0d0
```

Confirmez que la tranche 0 dispose d'un espace disque correctement alloué. La partition par défaut est appliquée dans la commande ci-dessus, mais risque d'être trop petite pour la tranche 0 du pool root. Pour plus d'informations sur la modification de la table des partitions par défaut, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un disque de pool root ZFS \(EFI \(GPT\)\)”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.

■ x86 :

```
sysA# fdisk -B /dev/rdisk/c2t0d0p0
sysA# format -L vtoc -d c2t0d0
```

Confirmez que la tranche 0 dispose d'un espace disque correctement alloué. La partition par défaut est appliquée dans la commande ci-dessus, mais risque d'être trop petite pour la tranche 0 du pool root. Pour plus d'informations sur la modification de la table des partitions par défaut, reportez-vous à la section [“Remplacement d'un disque de pool root ZFS \(EFI \(GPT\)\)”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.

4 Recréez le pool root.

Sur un système SPARC ou x86 (VTOC) :

```
sysA# zpool create rpool c2t0d0s0
```

Sur un système x86 avec un disque de pool root étiqueté EFI (GPT), utilisez une syntaxe similaire à la suivante :

```
sysA# zpool create -B rpool c2t0d0
```

5 Montez le système de fichiers contenant les instantanés depuis le système distant.

```
sysA# mount -F nfs sysB:/tank/snaps /mnt
```

6 Restaurez les instantanés du pool root.

```
sysA# gzcatt /mnt/rpool.snap1.qz | zfs receive -Fv rpool
receiving full stream of rpool@rpool.snap1 into rpool@rpool.snap1
received 92.7KB stream in 1 seconds (92.7KB/sec)
receiving full stream of rpool/export@rpool.snap1 into rpool/export@rpool.snap1
received 47.9KB stream in 1 seconds (47.9KB/sec)
.
.
.
```

7 Si nécessaire, recréez des périphériques de swap et de vidage.

Par exemple :

```
sysA# zfs create -V 4G rpool/swap
sysA# zfs create -V 4G rpool/dump
```

Pour plus d'informations sur le dimensionnement des volumes de swap et de vidage, reportez-vous à la section [“Planification de l'espace de swap”](#) du manuel *Administration d'Oracle Solaris 11.1 : Périphériques et systèmes de fichiers*.

8 Montez l'environnement d'initialisation.

L'étape suivante requiert que l'environnement d'initialisation soit monté de manière à permettre l'installation des blocs d'initialisation.

```
sysA# beadm mount solaris /tmp/mnt
```

9 Installez les blocs d'initialisation sur le nouveau disque.

Utilisez la commande suivante sur un système SPARC ou x86.

```
sysA# bootadm install-bootloader -P rpool
```

10 Si ce ne sont pas les mêmes périphériques qui seront utilisés ou s'ils seront configurés différemment sur le système d'origine, effacez les informations de périphérique existantes. Ensuite, indiquez au système de reconfigurer les nouvelles informations de périphérique.

```
# devfsadm -Cn -r /tmp/mnt
# touch /tmp/mnt/reconfigure
```

11 Démontez l'environnement d'initialisation.

```
#beadm unmount solaris
```

12 Activez l'environnement d'initialisation, si nécessaire.

Par exemple :

```
sysA# beadm list
BE      Active Mountpoint Space  Policy Created
--      -
solaris-1 -      -      46.95M static 2012-07-20 10:25
solaris  -      -      3.83G static 2012-07-19 13:44
# beadm activate solaris
```

13 Assurez-vous que vous pouvez correctement initialiser le système à partir du disque de pool root de remplacement.

Si nécessaire, réinitialisez l'unité d'initialisation par défaut :

- SPARC : configurez le système de manière à ce qu'il s'initialise automatiquement à partir du nouveau disque, soit en utilisant la commande `eeprom`, soit en utilisant la commande `setenv` de la PROM d'initialisation.
- x86 : reconfigurez le BIOS du système.

Pratiques recommandées pour Oracle Solaris ZFS

Ce chapitre décrit les pratiques recommandées pour la création, la surveillance et la gestion de pools de stockage ZFS et de systèmes de fichiers.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- [“Pratiques recommandées pour les pools de stockage” à la page 335](#)
- [“Pratiques recommandées pour les systèmes de fichiers” à la page 343](#)

Pratiques recommandées pour les pools de stockage

Les sections suivantes décrivent les pratiques recommandées pour la création et la surveillance de pools de stockage ZFS. Pour plus d'informations sur le dépannage des problèmes de pools de stockage, reportez-vous au [Chapitre 10, “Dépannage d'Oracle Solaris ZFS et récupération de pool”](#).

Pratiques recommandées générales

- Maintenez votre système à jour grâce aux dernières versions et aux correctifs Solaris.
- Confirmez que votre contrôleur honore les commandes de purge de cache pour être sûr que vos données ont été écrites de manière sécurisée, ce qui permet de modifier les périphériques du pool ou de séparer un pool de stockage mis en miroir. Ce n'est généralement pas un problème sur le matériel Oracle/Sun, mais il est bon de confirmer que les paramètres de purge du cache de votre matériel sont activés.
- Évaluez la mémoire requise en fonction de la charge de travail actuelle du système.
 - Avec une application dont l'encombrement mémoire est connu, telle qu'une application de base de données par exemple, vous pouvez limiter la taille de l'ARC de manière à ce que l'application n'ait pas besoin de récupérer la mémoire nécessaire à partir du cache ZFS.

- Tenez compte de la mémoire requise pour la suppression des doublons.
- Identifiez l'utilisation de la mémoire par ZFS à l'aide de la commande suivante :

```
# mdb -k
> ::memstat
Page Summary          Pages          MB  %Tot
-----
Kernel                388117        1516   19%
ZFS File Data         81321         317    4%
Anon                   29928         116    1%
Exec and libs          1359           5    0%
Page cache             4890           19    0%
Free (cachelist)       6030           23    0%
Free (freelist)       1581183       6176   76%

Total                 2092828       8175
Physical              2092827       8175
> $q
```

- Envisagez l'utilisation de mémoire ECC pour prévenir l'endommagement de mémoire. L'endommagement de mémoire silencieux peut endommager vos données.
- Effectuez des sauvegardes régulières : bien qu'un pool créé avec redondance ZFS permette de réduire le temps d'inactivité dû à des pannes matérielles, il n'est pas à l'abri des pannes matérielles, des pannes d'alimentation ou des déconnexions de câbles. Veillez à sauvegarder régulièrement vos données. Toutes les données importantes doivent être sauvegardées. Il existe différentes méthodes de copie des données :
 - Prise quotidienne ou à intervalles réguliers d'instantanés ZFS.
 - Sauvegardes hebdomadaires des données du pool ZFS. Vous pouvez utiliser la commande `zpool split` pour créer une copie exacte du pool de stockage ZFS mis en miroir.
 - Sauvegardes mensuelles à l'aide d'un produit de sauvegarde mis en oeuvre à l'échelle de l'entreprise.
- RAID matériel
 - Envisagez l'utilisation du mode JBOD pour les baies de stockage plutôt que des baies RAID matérielles, afin que ZFS puisse gérer le stockage et la redondance.
 - Utilisez la redondance matérielle RAID et/ou la redondance ZFS.
 - L'utilisation de la redondance ZFS présente de nombreux avantages : pour les environnements de production, configurez ZFS de manière à lui permettre de réparer les incohérences de données. Utilisez la redondance ZFS, telle que RAID-Z, RAID-Z-2, RAID-Z-3, la mise en miroir, quel que soit le niveau RAID mis en oeuvre sur le périphérique de stockage sous-jacent. Avec une telle redondance, ZFS est en mesure de détecter et de réparer les défaillances du périphérique de stockage sous-jacent ou des connexions à l'hôte de celui-ci.

Voir aussi “Pratiques recommandées pour la création de pool sur une baie de stockage en réseau ou locale” à la page 339.

- Les vidages sur incident consomment davantage d'espace disque, généralement entre 1/2 et 3/4 de la taille de la mémoire physique.

Pratiques de création de pools de stockage ZFS

Les sections suivantes présentent des pratiques recommandées générales et plus spécifiques pour les pools de stockage

Pratiques recommandées générales pour les pools de stockage

- Utilisez des disques entiers pour activer la mise en cache et faciliter la maintenance. La création de pools sur des tranches complique la gestion et la récupération des disques.
- Utilisez la redondance ZFS pour permettre à ZFS de réparer les incohérences de données.
 - Le message suivant s'affiche lorsqu'un pool non redondant est créé :


```
# zpool create tank c4t1d0 c4t3d0
'tank' successfully created, but with no redundancy; failure
of one device will cause loss of the pool
```
 - Pour des pools mis en miroir, utilisez des paires de disques mis en miroir
 - Pour des pools RAID-Z, regroupez 3 à 9 disques par VDEV
 - Ne mélangez pas les composants RAID-Z et mis en miroir dans un même pool. Ces pools sont plus difficiles à gérer et les performances peuvent en souffrir.
- Utilisez des disques hot spare pour réduire le temps d'inactivité dû aux pannes matérielles.
- Utilisez des disques de taille similaire afin que de répartir les E/S de façon équilibrée entre les périphériques.
 - Des LUN de petite taille peuvent être étendus en LUN de grande taille
 - N'étendez pas des LUN de façon excessive, comme par exemple de 128 Mo à 2 To, de manière à conserver des tailles de metaslabs optimales
- Envisagez la création d'un petit pool root et de pools de données plus volumineux pour assurer une récupération plus rapide du système

Pratiques recommandées pour la création de pool root

- **SPARC (SMI (VTOC))** : créez des pools root comportant des tranches à l'aide de l'identificateur s*. N'utilisez pas l'identificateur p*. Le pool root ZFS d'un système est généralement créé au moment de l'installation du système. Si vous êtes en train de créer un second pool root ou de recréer un pool root, utilisez une syntaxe semblable à la suivante :

```
# zpool create rpool c0t1d0s0
```

Sinon, créez un pool root mis en miroir. Par exemple :

```
# zpool create rpool mirror c0t1d0s0 c0t2d0s0
```

- **x86 (EFI (GPT))** : créez des pools root sur des disques complets, au moyen de l'identificateur d*. N'utilisez pas l'identificateur p*. Le pool root ZFS d'un système est généralement créé au moment de l'installation du système. Si vous êtes en train de créer un second pool root ou de recréer un pool root, utilisez une syntaxe semblable à la suivante :

```
# zpool create rpool c0t1d0
```

Sinon, créez un pool root mis en miroir. Par exemple :

```
# zpool create rpool mirror c0t1d0 c0t2d0
```

- Le pool root doit être créé sous la forme d'une configuration en miroir ou d'une configuration à disque unique. Les configurations RAID-Z ou entrelacées ne sont pas prises en charge. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres disques mis en miroir pour créer plusieurs périphériques virtuels de niveau supérieur à l'aide de la commande `zpool add`. Toutefois, vous pouvez étendre un périphérique virtuel mis en miroir à l'aide de la commande `zpool attach`.
- Un pool root ne peut pas avoir de périphérique de journalisation distinct.
- Les propriétés d'un pool peuvent être définies lors d'une installation AI, mais l'algorithme de compression `gzip` n'est pas pris en charge sur les pools root.
- Ne renommez pas le pool root une fois qu'il a été créé par une installation initiale. Si vous renommez le pool root, cela peut empêcher l'initialisation du système.
- Ne créez pas de pool root sur une clé USB pour un système de production, car les disques de pools root sont vitaux pour un fonctionnement continu, en particulier dans un environnement professionnel. Envisagez d'utiliser les disques internes d'un système pour le pool root, ou au moins d'utiliser des disques de la même qualité que celle que vous utiliseriez pour vos données non root. De plus, un clé USB peut s'avérer trop petite pour gérer une taille de fichier de vidage équivalente à la moitié de la taille de la mémoire physique.

Pratiques recommandées pour la création de pools non root (données)

- Créez des pools non root avec des disques entiers à l'aide de l'identificateur d*. N'utilisez pas l'identificateur p*.
 - ZFS fonctionne mieux sans logiciel de gestion de volumes supplémentaire.
 - Pour de meilleures performances, utilisez des disques individuels ou, tout au moins, des LUN constitués d'un petit nombre de disques. En offrant à ZFS un meilleur aperçu de la configuration des LUN, vous lui permettez de prendre de meilleures décisions de planification d'E/S.
 - Créez des configurations de pools redondants dans plusieurs contrôleurs afin de réduire le temps d'inactivité dû à une panne de contrôleur.
 - **Pools de stockage mis en miroir** : consomment davantage d'espace disque mais présentent de meilleures performances pour les petites lectures aléatoires.

```
# zpool create tank mirror c1d0 c2d0 mirror c3d0 c4d0
```

- **Pools de stockage RAID-Z** : ces pools peuvent être créés avec 3 stratégies de parité, d'une parité égale à 1 (raidz), 2 (raidz2) ou 3 (raidz3). Une configuration RAID-Z optimise l'espace disque et fournit généralement des performances satisfaisantes lorsque les données sont écrites et lues en gros blocs (128 Ko ou plus).
- Prenons l'exemple d'une configuration RAID-Z à parité simple (raidz) avec 2 périphériques virtuels à 3 disques (2+1) chacun.


```
# zpool create rzpool raidz1 c1t0d0 c2t0d0 c3t0d0 raidz1 c1t1d0 c2t1d0 c3t1d0
```
- Une configuration RAIDZ-2 améliore la disponibilité des données et offre les mêmes performances qu'une configuration RAID-Z. En outre, sa valeur de temps moyen entre pertes de données MTTDL (Mean Time To Data Loss) est nettement meilleure que celle d'une configuration RAID-Z ou de miroirs bidirectionnels. Créez une configuration RAID-Z à double parité RAID-Z (raidz2) à 6 disques (4+2).


```
# zpool create rzpool raidz2 c0t1d0 c1t1d0 c4t1d0 c5t1d0 c6t1d0 c7t1d0
raidz2 c0t2d0 c1t2d0 c4t2d0 c5t2d0 c6t2d0 c7t2d
```
- La configuration RAIDZ-3 optimise l'espace disque et offre une excellente disponibilité car elle peut résister à 3 pannes de disque. Créez une configuration RAID-Z à triple parité (raidz3) à 9 disques (6+3).


```
# zpool create rzpool raidz3 c0t0d0 c1t0d0 c2t0d0 c3t0d0 c4t0d0
c5t0d0 c6t0d0 c7t0d0 c8t0d0
```

Pratiques recommandées pour la création de pool sur une baie de stockage en réseau ou locale

Tenez compte des pratiques recommandées pour la création d'un pool root ZFS sur une baie de stockage connectée localement ou à distance.

- Si vous créez un pool sur des périphériques SAN et que la connexion réseau est lente, les périphériques du pool peuvent devenir UNAVAIL pendant un certain temps. Vous devez évaluer si la connexion réseau est adéquate pour fournir vos données de manière continue. En outre, considérez, si vous utilisez des périphériques SAN pour votre pool root, qu'ils peuvent ne pas être disponibles dès l'initialisation du système et que les périphériques du pool root peuvent également être UNAVAIL.
- Confirmez avec votre vendeur de baies que la baie de stockage ne vide pas son cache après une demande de mise en cache des enregistrements de vidage par ZFS.
- Utilisez des disques entiers, plutôt que des tranches de disque, comme périphériques de pool de stockage afin qu'Oracle Solaris ZFS active les caches des petits disques locaux, qui sont vidés à des moments appropriés.
- Pour de meilleures performances, créez un LUN pour chaque disque physique de la baie. Si vous utilisez un LUN unique et volumineux, ZFS risque de mettre trop peu d'opérations d'E/S de lecture en attente pour effectivement assurer des performances optimales de stockage. À l'inverse, l'utilisation de nombreux petits LUN peut entraîner l'inondation du stockage avec un grand nombre d'opérations d'E/S de lecture en attente.

- Une baie de stockage qui utilise un logiciel d'approvisionnement dynamique (fin) pour implémenter une allocation d'espace virtuel n'est pas recommandée pour Oracle Solaris ZFS. Quand Oracle Solaris ZFS écrit les données modifiées dans l'espace libre, il écrit sur le LUN entier. Le processus d'écriture d'Oracle Solaris ZFS alloue tout l'espace virtuel depuis le point de vue de la baie de stockage, ce qui annule l'avantage de l'approvisionnement dynamique.

Considérez qu'un logiciel d'approvisionnement dynamique peut s'avérer inutile lors de l'utilisation de ZFS.

- Vous pouvez étendre un LUN dans un pool de stockage ZFS existant et il utilisera le nouvel espace.
- Un comportement similaire fonctionne quand un LUN plus petit est remplacé par un LUN plus gros.
- Si vous évaluez les besoins de stockage pour votre pool et créez le pool avec des LUN plus petits qui correspondent aux besoins de stockage, vous pouvez alors toujours étendre les LUN si vous avez besoin de plus d'espace.
- Si la baie peut présenter des périphériques individuels (mode JBOD), envisagez de créer des pools de stockage ZFS redondants (en miroir ou RAID-Z) sur ce type de baie afin que ZFS puisse signaler et corriger les incohérences de données.

Pratiques recommandées pour la création de pools pour une base de données Oracle

Tenez compte des pratiques recommandées pour la création de pools de stockage suivantes lorsque vous créez une base de données Oracle.

- Utilisez un pool mis en miroir ou un RAID matériel pour plusieurs pools
- Les pools RAID-Z ne sont généralement pas recommandés pour les charges de travail en lecture aléatoire
- Créez un petit pool distinct avec un périphérique de journalisation distinct pour les fichiers de journalisation de la base de données
- Créez un petit pool distinct pour le journal d'archivage

Pour plus d'informations, consultez le livre blanc suivant :

http://blogs.oracle.com/storage/entry/new_white_paper_configuring_oracle

Utilisation de pools de stockage ZFS dans VirtualBox

- Virtual Box est configuré pour ignorer des commandes de vidage de cache à partir du stockage sous-jacent par défaut. Cela signifie que dans le cas d'un blocage système ou d'une défaillance matérielle, les données peuvent être perdues.
- Activez le vidage du cache dans Virtual Box à l'aide de la commande suivante :

```
VBoxManage setextradata <VM_NAME> "VBoxInternal/Devices/<type>/0/LUN#<n>/Config/IgnoreFlush" 0
```

- <VM_NAME> est le nom de la machine virtuelle.
- <type> est le type de contrôleur, piix3ide, si vous utilisez le contrôleur virtuel IDE habituel, ou ahci, si vous utilisez un contrôleur SATA
- <n> est le numéro de disque.

Pratiques recommandées pour l'optimisation des performances des pools de stockage

- N'utilisez pas plus de 90 % de la capacité d'un pool pour des performances optimales.
- Les pools mis en miroir sont à préférer aux pools RAID-Z pour des charges de travail en lecture/écriture aléatoires
- Périphériques de journalisation distincts
 - Recommandés pour améliorer les performances d'écriture synchrone
 - Avec une charge d'écriture synchrone élevée, empêche la fragmentation de l'écriture de nombreux blocs de journal dans le pool principal
- Des périphériques de cache distincts sont recommandés pour améliorer les performances de lecture
- Nettoyage/réargecture : un très grand pool RAID-Z comportant un grand nombre de périphériques nécessite des temps de nettoyage et de réargecture plus long
- Si les performances du pool sont ralenties : utilisez la commande `zpool status` pour éliminer les problèmes matériels à l'origine des problèmes de performances du pool. Si la commande `zpool status` ne fait apparaître aucun problème, utilisez la commande `fmddump` pour afficher les pannes matérielles ou utilisez la commande `fmddump -eV` pour repérer les éventuelles défaillances matérielles qui n'ont pas encore été signalées en tant qu'erreur.

Pratiques recommandées pour la maintenance et la surveillance d'un pool de stockage ZFS

- Assurez-vous que la capacité d'un pool est inférieure à 90 %, pour obtenir de meilleures performances.

Les performances d'un pool peuvent se dégrader lorsque le pool est très plein et que les systèmes de fichiers sont fréquemment mis à jour, comme c'est le cas par exemple pour un serveur de courrier très actif. Des pools pleins peuvent entraîner une baisse des performances, mais aucun autre problème. Si la charge de travail principale consiste en des fichiers immuables, maintenez un taux d'utilisation du pool de 95 à 96 %. Même avec un contenu essentiellement statique et un taux d'utilisation de 95 à 96 %, les performances d'écriture, de lecture et de réargecture risquent de se dégrader.

- Surveillez l'espace des pools et des systèmes de fichiers pour vous assurer qu'il n'est pas entièrement utilisé.
- Vous pouvez envisager d'utiliser des quotas et des réservations ZFS afin d'être sûr que l'espace du système de fichiers ne dépasse pas 90 % de la capacité du pool.
- Surveillez la santé du pool
 - Surveillez les pools redondants sur une base hebdomadaire à l'aide de `zpool status` et `fmddump`
 - Surveillez les pools non redondants toutes les deux semaines à l'aide de `zpool status` et `fmddump`
- Exécutez régulièrement `zpool scrub` pour repérer les problèmes d'intégrité des données.
 - Si vous utilisez des lecteurs de qualité grand public, envisagez de planifier un nettoyage hebdomadaire.
 - Si vous utilisez des lecteurs de qualité professionnelle, envisagez de planifier un nettoyage hebdomadaire.
 - Vous devez également exécuter un nettoyage avant de remplacer des périphériques ou de réduire temporairement la redondance d'un pool, afin d'assurer que tous les périphériques sont alors opérationnels.
- Surveillance des défaillances de pools ou de périphériques : utilisez `zpool status` comme décrit ci-dessous. Utilisez également les commandes `fmddump` ou `fmddump -ev` pour vérifier l'absence de défauts et d'erreurs au niveau des périphériques.
 - Surveillez la santé des pools redondants sur une base hebdomadaire à l'aide de `zpool status` et `fmddump`
 - Surveillez la santé des pools non redondants toutes les deux semaines à l'aide de `zpool status` et `fmddump`
- Le périphérique de pool est `UNAVAIL` ou `OFFLINE` : si un périphérique de pool n'est pas disponible, vérifiez si le périphérique est répertorié dans la sortie de la commande `format`. Si le périphérique n'apparaît pas dans la sortie de `format`, il n'est pas visible sur ZFS.

L'état de périphérique de pool `UNAVAIL` ou `OFFLINE` signifie généralement que le périphérique est en panne, qu'un câble est déconnecté ou qu'un autre problème matériel, tel qu'un câble ou un contrôleur défectueux, a rendu inaccessible le périphérique.
- Envisagez de configurer le service `smtp-notify` de manière à ce qu'il vous informe lorsqu'un composant matériel est diagnostiqué comme défectueux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Paramètres de notification des pages de manuel [smf\(5\)](#) et [smtp-notify\(1M\)](#).

Par défaut, certaines notifications sont configurées automatiquement pour être envoyées à l'utilisateur `root`. Si vous ajoutez un alias pour votre compte utilisateur en tant qu'utilisateur `root` dans le fichier `/etc/aliases`, vous recevrez par courrier électronique des notifications semblables à la suivante :

From noaccess@tardis.space.com Fri Jun 29 16:58:59 2012
 Date: Fri, 29 Jun 2012 16:58:58 -0600 (MDT)
 From: No Access User <noaccess@tardis.space.com>
 Message-Id: <201206292258.q5TMwwFL002753@tardis.space.com>
 Subject: Fault Management Event: tardis:ZFS-8000-8A
 To: root@tardis.space.com
 Content-Length: 771

SUNW-MSG-ID: ZFS-8000-8A, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Critical
 EVENT-TIME: Fri Jun 29 16:58:58 MDT 2012
 PLATFORM: ORCL,SPARC-T3-4, CSN: 1120BDRCCD, HOSTNAME: tardis
 SOURCE: zfs-diagnosis, REV: 1.0
 EVENT-ID: 76c2d1d1-4631-4220-dbbc-a3574b1ee807
 DESC: A file or directory in pool 'pond' could not be read due to corrupt data.
 AUTO-RESPONSE: No automated response will occur.
 IMPACT: The file or directory is unavailable.
 REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.
 Run 'zpool status -xv' and examine the list of damaged files to determine what
 has been affected. Please refer to the associated reference document at
<http://support.oracle.com/msg/ZFS-8000-8A> for the latest service procedures
 and policies regarding this diagnosis.

- Surveillez l'espace du pool de stockage : utilisez les commandes `zpool list` et `zfs list` pour déterminer la quantité d'espace disque utilisée par les données des systèmes de fichiers. Les instantanés ZFS peuvent consommer de l'espace disque et, lorsqu'ils ne sont pas répertoriés par la commande `zfs list`, peuvent consommer de l'espace disque de manière silencieuse. Utilisez la commande d'instantané `zfs list -t` pour identifier l'espace disque consommé par des instantanés.

Pratiques recommandées pour les systèmes de fichiers

Les sections suivantes décrivent les pratiques recommandées pour les systèmes de fichiers.

Pratiques recommandées pour la création de systèmes de fichiers

Les sections suivantes décrivent les pratiques recommandées pour la création de systèmes de fichiers ZFS.

- Créez un système de fichiers par utilisateur pour les répertoires d'accueil
- Envisagez d'utiliser des quotas et des réservations de systèmes de fichiers pour gérer et réserver de l'espace disque pour les systèmes de fichiers importants.
- Envisagez de définir des quotas par utilisateur ou par groupe pour gérer l'espace disque dans un environnement comptant de nombreux utilisateurs.
- Utilisez l'héritage des propriétés ZFS pour appliquer des propriétés à un grand nombre de systèmes de fichiers descendants.

Pratiques recommandées pour la création de systèmes de fichiers pour une base de données Oracle

Tenez compte des pratiques recommandées pour la création de systèmes de fichiers suivantes lorsque vous créez une base de données Oracle.

- Faites correspondre la propriété `recordsize` ZFS à la taille `db_block_size` Oracle.
- Créez des systèmes de fichiers pour la table de base données et l'index dans le pool de base de données principal, en utilisant une taille `recordsize` de 8 Ko et la valeur `primarycache` par défaut.
- Créez des systèmes de fichiers pour les données temporaires et l'espace de la table d'annulation dans le pool de base de données principal, en utilisant les valeurs `recordsize` et `primarycache` par défaut.
- Créez un système de fichiers pour le journal d'archivage dans le pool d'archivage, en activant la compression et la valeur `recordsize` par défaut et en définissant `primarycache` sur `metadata`.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “[Réglage du ZFS pour une base de données Oracle](#)” du manuel *Manuel de référence des paramètres réglables Oracle Solaris 11.1*.

Pratiques recommandées pour la surveillance de systèmes de fichiers ZFS

Il est recommandé de surveiller les systèmes de fichiers ZFS pour s'assurer qu'ils sont disponibles et pour identifier les problèmes de consommation d'espace.

- Une fois par semaine, contrôlez l'espace disponible des systèmes de fichiers à l'aide des commandes `zpool list` et `zfs list` au lieu des commandes `du` et `df` car les anciennes commandes ne tiennent pas compte de l'espace consommé par les systèmes de fichiers descendants ou les instantanés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “[Résolution des problèmes d'espace ZFS](#)” à la page 293.

- Affichez la consommation d'espace des systèmes de fichiers à l'aide de la commande `zfs list -o space`.
- L'espace des systèmes de fichiers peut être consommé par des instantanés à votre insu. Vous pouvez afficher toutes les informations sur les systèmes de fichiers en respectant la syntaxe suivante :

```
# zfs list -t all
```

- Un système de fichiers `/var` distinct est automatiquement créé lorsqu'un système est installé, mais il est recommandé de définir un quota et une réservation sur ce système de fichiers pour s'assurer qu'il ne consomme pas d'espace de pool `root` à votre insu.

- En outre, vous pouvez utiliser la commande `fsstat` pour afficher les activités de traitement de fichiers des systèmes de fichiers ZFS. Les activités peuvent être consignées par point de montage ou par type de système de fichiers. L'exemple suivant illustre les activités générales de système de fichiers ZFS :

```
# fsstat /
new name  name attr attr lookup rddir  read read  write write
file remov chng  get  set   ops  ops   ops bytes ops bytes
832  589   286 837K 3.23K 2.62M 20.8K 1.15M 1.75G 62.5K 348M /
```

- Sauvegardes
 - Conservez des instantanés des systèmes de fichiers
 - Envisagez d'effectuer des sauvegardes hebdomadaires et mensuelles à l'aide de logiciels mis en oeuvre à l'échelle de l'entreprise
 - Stockez des instantanés des pools root sur un système distant pour la récupération à chaud

Descriptions des versions d'Oracle Solaris ZFS

Cette annexe décrit les versions ZFS disponibles, les fonctionnalités de chacune d'entre elles et le SE Solaris correspondant.

L'annexe contient les sections suivantes :

- [“Présentation des versions ZFS” à la page 347](#)
- [“Versions de pool ZFS” à la page 347](#)
- [“Versions du système de fichiers ZFS” à la page 349](#)

Présentation des versions ZFS

Les nouvelles fonctions de pool et de système de fichiers ZFS ont été introduites dans certaines versions du système de fichiers ZFS disponibles avec Solaris. Vous pouvez utiliser la commande `zpool upgrade` ou `zfs upgrade` pour déterminer si la version d'un pool ou un système de fichiers est antérieure à la version Solaris en cours d'exécution. Vous pouvez également utiliser ces commandes pour mettre à niveau la version de votre pool et de votre système de fichiers.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes `zpool upgrade` et `zfs upgrade`, reportez-vous aux sections [“Mise à niveau des systèmes de fichiers ZFS” à la page 213](#) et [“Mise à niveau de pools de stockage ZFS” à la page 114](#).

Versions de pool ZFS

Le tableau suivant présente une liste des versions de pool ZFS disponibles dans la version d'Oracle Solaris.

Version	Oracle Solaris 11	Description
1	snv_36	Version ZFS initiale

Version	Oracle Solaris 11	Description
2	snv_38	Blocs ditto (métadonnées répliquées)
3	snv_42	Disques hot spare et RAID-Z à double parité
4	snv_62	zpool history
5	snv_62	Algorithme de compression gzip
6	snv_62	Propriété de pool boot fs
7	snv_68	Périphérique de journalisation de tentatives distincts
8	snv_69	Administration déléguée
9	snv_77	Propriétés refquota et refreservation
10	snv_78	Périphériques de cache
11	snv_94	Performances de nettoyage améliorées
12	snv_96	Propriétés d'instantané
13	snv_98	Propriété snapused
14	snv_103	Propriété Aclinherit passthrough-x
15	snv_114	Comptabilisation des espaces de groupe et d'utilisateur
16	snv_116	Propriété stmf
17	snv_120	RAID-Z triple parité
18	snv_121	Instantanés conservés par l'utilisateur
19	snv_125	Suppression d'un périphérique de journalisation
20	snv_128	Algorithme de compression zle (encodage de chaîne vide)
21	snv_128	Suppression des doublons
22	snv_128	Propriétés reçues
23	snv_135	Slim ZIL
24	snv_137	Attributs système
25	snv_140	Statistiques de nettoyage améliorées
26	snv_141	Performances de suppression des instantanés améliorées
27	snv_145	Performances de création d'instantanés améliorées
28	snv_147	Remplacements de vdev multiples
29	snv_148	Programme d'allocation hybride de miroir/RAID-Z

Version	Oracle Solaris 11	Description
30	snv_149	Chiffrement
31	snv_150	Performances "zfs list" améliorées
32	snv_151	Taille de bloc d'1 Mo
33	snv_163	Prise en charge améliorée du partage
34	S11.1	Partage avec héritage

Versions du système de fichiers ZFS

Le tableau suivant répertorie les versions du système de fichiers ZFS disponibles dans la version d'Oracle Solaris. N'oubliez pas que les fonctions qui sont disponibles dans certaines versions du système de fichiers nécessitent une version de pool spécifique.

Version	Oracle Solaris 11	Description
1	snv_36	Version initiale du système de fichiers ZFS
2	snv_69	Entrées de répertoire améliorées
3	snv_77	Insensibilité à la casse et identificateur unique de système de fichiers (FUID)
4	snv_114	Propriétés userquota et groupquota
5	snv_137	Attributs système
6	S11.1	Prise en charge de système de fichiers multiniveau

Index

A

Accès

- Instantané ZFS
- Exemple, 219

ACL

- ACL dans un fichier ZFS
 - Description détaillée, 246, 247
- `aclinherit`, propriété, 244
- Configuration d'ACL dans un fichier ZFS (mode compact)
 - Description, 258
 - Exemple, 259
- Configuration d'héritage d'ACL dans un fichier ZFS (mode détaillé)
 - Exemple, 252
- Configuration de fichiers ZFS
 - Description, 245
- Définition des ACL sur un fichier ZFS (mode détaillé)
 - Description, 247
- Description, 237
- Description de format, 239
- Différences avec les ACL POSIX-draft, 238
- Héritage d'ACL, 243
- Indicateur d'héritage d'ACL, 243
- Modification d'ACL triviale dans un fichier ZFS (mode détaillé)
 - (Exemple), 248
- Privilèges d'accès, 240
- Propriété d'ACL, 244
- Restauration d'une ACL triviale sur un fichier ZFS (mode détaillé)

ACL, Restauration d'une ACL triviale sur un fichier ZFS (mode détaillé) (*Suite*)

- Exemple, 251
- Type d'entrée, 240

ACL, mode de propriété, `aclinherit`, 150

ACL NFSv4

- Description de format, 239
- Différences avec les ACL POSIX-draft, 238
- Héritage d'ACL, 243
- Indicateur d'héritage d'ACL, 243
- Modèle

- Description, 237
- Propriété d'ACL, 244

ACL POSIX-draft, Description, 238

ACL Solaris

- Description de format, 239
- Différences avec les ACL POSIX-draft, 238
- Héritage d'ACL, 243
- Indicateur d'héritage d'ACL, 243
- Nouveau modèle
 - Description, 237
- Propriété d'ACL, 244

`aclinherit`, propriété, 244

Administration déléguée, présentation, 267

Administration déléguée de ZFS, présentation, 267

Administration simplifiée, Description, 30

Affichage

- Autorisations déléguées (exemple), 276
- Etat de maintenance d'un pool de stockage ZFS
 - Exemple, 102
- Etat détaillé du fonctionnement du pool de stockage ZFS

Affichage, Etat détaillé du fonctionnement du pool de stockage ZFS (*Suite*)

Exemple, 102

Etat fonctionnel d'un pool de stockage

Description, 100

Rapport syslog de messages d'erreur ZFS

Description, 304

Statistiques d'E/S à l'échelle du pool de stockage ZFS

Exemple, 98

Statistiques d'E/S de pool de stockage vdev ZFS

Exemple, 98

Statistiques d'E/S de pools de stockage ZFS

Description, 97

Ajout

Disques, configuration RAID-Z (exemple), 69

Périphérique à un pool de stockage ZFS (`zpool add`)

Exemple, 68

Périphérique de journalisation mis en miroir (exemple), 70

Périphériques de cache (exemple), 71

Système de fichiers ZFS à une zone non globale

Exemple, 285

Volume ZFS à une zone non globale

Exemple, 287

Ajustement, Tailles des périphériques de swap et de vidage, 134

`allocated` (propriété), description, 90

`altroot`, propriété (description), 90

`atime`, Propriété, Description, 150

`autoreplace` (propriété), description, 90

Autorétablissement, Description, 54

`available` (propriété), Description, 151

B

Blocs d'initialisation, Installation avec `bootadm`, 137

`bootfs`, propriété, description, 90

C

`cache file` (propriété), description, 90

`canmount`, propriété, Description, 151

`canmount` (propriété), Description détaillée, 167

`casesensitivity`, propriété, Description, 152

`checksum`, propriété, Description, 152

Chiffrement d'un système de fichiers ZFS

Exemple, 203

Exemples, 209

Modification de clés, 205

Présentation, 202

Clone

Création, exemple, 223

Définition, 30

Destruction, exemple, 224

Fonction, 222

Comportement d'espace saturé, Différences existant entre les systèmes de fichiers traditionnels et ZFS, 35

Composant ZFS, Convention d'attribution de nom, 32

Composants, Pool de stockage ZFS, 47

`compression`, propriété, Description, 153

`compressratio`, propriété, Description, 153

Comptabilisation de l'espace ZFS, Différences existant entre les systèmes de fichiers traditionnels et ZFS, 34

Configuration

ACL dans un fichier ZFS

Description, 245

ACL dans un fichier ZFS (mode compact)

Description, 258

Exemple, 259

Héritage d'ACL dans un fichier ZFS (mode détaillé)

Exemple, 252

Configuration en miroir

Description, 52

Fonction de redondance, 52

Vue conceptuelle, 52

Configuration RAID-Z

Double parité, description, 52

Exemple, 57

Fonction de redondance, 52

Parité simple, description, 52

Vue conceptuelle, 52

Configuration RAID-Z, ajout de disques, Exemple, 69

Connexion

Périphérique, à un pool de stockage ZFS (`zpool attach`)

Connexion, Périphérique, à un pool de stockage ZFS
(`zpool attach`) (*Suite*)

Exemple, 73

Contrôle

Intégrité des données ZFS, 297

Validation des données (nettoyage), 298

Convention d'attribution de nom, Composant ZFS, 32
copies, propriété, Description, 153

Création

Clone ZFS, exemple, 223

Hierarchie d'un système de fichiers ZFS, 43

création

Instantané ZFS

Exemple, 216

Création

Nouveau pool de stockage mis en miroir (`zpool
split`)

Exemple, 74

Pool de stockage avec périphérique de cache
(exemple), 60

Pool de stockage RAID-Z à double parité (`zpool
create`, commande)

Exemple, 57

Pool de stockage RAID-Z à parité simple (`zpool
create`)

Exemple, 57

Pool de stockage RAID-Z à triple parité (`zpool
create`, commande)

Exemple, 57

Pool de stockage ZFS

Description, 55

Pool de stockage ZFS (`zpool create`)

Exemple, 41, 55

Pool de stockage ZFS avec périphériques de
journalisation (exemple), 59

Pool de stockage ZFS mis en miroir (`zpool create`)

Exemple, 55

Pools root de remplacement

Exemple, 291

Système de fichiers ZFS, 44

Description, 146

Exemple, 146

Système de fichiers ZFS de base (`zpool create`)

Exemple, 41

Création (*Suite*)

Volume ZFS

Exemple, 281

creation (propriété), description, 153

D

dedup, propriété, Description, 153

dedupditto propriété, description, 90

dedupratio, propriété, description, 90

Définition

ACL sur un fichier ZFS (mode détaillé)

Description, 247

atime, propriété ZFS

exemple, 176

compression, propriété

Exemple, 44

mountpoint, propriété, 44

Point de montage ZFS (`zfs set mountpoint`)

Exemple, 182

Points de montage hérités

Exemple, 183

quota, propriété (exemple), 45

Quota d'un système de fichiers ZFS (`zfs set quota`)

Exemple, 197

Réservation de système de fichiers ZFS

Exemple, 201

share.nfs, propriété

Exemple, 44

Définition de propriétés ZFS

aclinherit, 150

canmount, 151

checksum, 152

devices, 154

mountpoint, 155

recordsize, 158

reservation, 159

snappdir, 160

version, 162

zoned, 163

Délégation

Autorisations (exemple), 273

Jeu de données à une zone non globale

Exemple, 286

- Délégation d'autorisations, `zfs allow`, 271
- Délégation d'autorisations à un groupe, Exemple, 273
- Délégation d'autorisations à un utilisateur individuel, Exemple, 273
- Démontage
 - Système de fichiers ZFS
 - Exemple, 185
- Dépannage
 - Détection de problèmes éventuels (`zpool status -x`), 301
 - Déterminer si un périphérique peut être remplacé
 - Description, 312
 - Migration d'un système de fichiers ZFS, 213
 - Panne ZFS, 295
 - Périphérique endommagé, 296
 - Périphérique manquant (UNAVAIL), 296
 - Problème d'identification, 300
 - Remplacement d'un périphérique (`zpool replace`)
 - Exemple, 318
 - Remplacement d'un périphérique manquant
 - Exemple, 305
 - Réparation d'un système qui ne peut être initialisé
 - Description, 324
 - Réparation d'une configuration ZFS endommagée, 305
 - Réparation de dommages au niveau d'un pool
 - Description, 324
- Destruction
 - Clone ZFS, exemple, 224
 - Instantané ZFS
 - Exemple, 217
 - Pool de stockage ZFS
 - Description, 55
 - Pool de stockage ZFS (`zpool destroy`)
 - Exemple, 66
 - Système de fichiers ZFS
 - Exemple, 147
 - Système de fichiers ZFS comportant des systèmes dépendants
 - Exemple, 148
- Détection
 - Niveaux de réplication incohérents
 - Exemple, 65
- Détection (*Suite*)
 - Périphérique en cours d'utilisation
 - Exemple, 63
- Détermination
 - Type de panne de périphérique
 - Description, 309
- Déterminer
 - Remplacement d'un périphérique
 - Description, 312
- devices, propriété, Description, 154
- Différences entre le système de fichiers ZFS et les systèmes de fichiers standard, Nouveau modèle d'ACL standard, 36
- Différences entre un système de fichiers classique et ZFS, Granularité d'un système de fichiers, 33
- Différences existant entre les systèmes de fichiers traditionnels et ZFS
 - Comportement d'espace saturé, 35
 - Comptabilisation de l'espace ZFS, 34
 - Gestion d'un volume traditionnel, 36
 - Montage d'un système de fichiers ZFS, 36
- Disque, Composant de pool de stockage ZFS, 49
- Disque entier, Composant de pool de stockage ZFS, 49
- Disques hot spare
 - Création
 - Exemple, 83
 - Description
 - Exemple, 84
- Données
 - Altération identifiée (`zpool status -v`)
 - Exemple, 304
 - Endommagées, 297
 - Nettoyage
 - Exemple, 298
 - Réargerture
 - Description, 299
 - Réparation, 297
 - Validation (nettoyage), 298
- `dumpadm`, commande, Activation d'un périphérique de vidage, 135

E

Effacement

Périphérique d'un pool de stockage ZFS (`zpool clear`)

Description, 80

Enregistrement

Données d'un système de fichiers ZFS (`zfs send`)

Exemple, 228

Vidage sur incident

`savecore`, commande, 135

Entrelacement dynamique

Description, 54

Fonction de pool de stockage, 54

Envoi et réception

Données d'un système de fichiers ZFS

Description, 225

Etiquette EFI

Description, 49

Interaction avec ZFS, 49

`exec`, propriété, Description, 154

Exigences matérielles et logicielles, 40

Exportation

Pool de stockage ZFS

Exemple, 106

F

`failmode` (propriété), description, 91

Fichiers, Composants de pools de stockage ZFS, 50

Fonctionnalités des répliquions ZFS, Mise en miroir ou

RAID-Z, 52

`free` (propriété), description, 91

G

Gestion d'un volume traditionnel, Différences existant entre les systèmes de fichiers traditionnels et ZFS, 36

Granularité d'un système de fichiers, Différences entre un système de fichiers classique et ZFS, 33

H

`health`, propriété (description), 91

Héritage

Propriétés ZFS (`zfs inherit`)

Description, 177

Hierarchie d'un système de fichiers, Création, 43

I

Identification

Pool de stockage ZFS à importer (`zpool import -a`)

Exemple, 107

Stockage requis, 41

Type d'altération de données (`zpool status -v`)

Exemple, 320

Importation

Pool de stockage ZFS

Exemple, 110

Pool de stockage ZFS, à partir de répertoires alternatifs (`zpool import -d`)

Exemple, 109

Pools root de remplacement

Exemple, 292

Initialisation

Environnement d'initialisation ZFS avec `boot -L` et

`boot -Z` sur un système SPARC, 139

Système de fichiers root, 136

Installation de blocs d'initialisation

`bootadm`

Exemple, 137

Instantané

Accès

Exemple, 219

Comptabilisation d'espace, 220

Création

Exemple, 216

Définition, 32

Destruction

Exemple, 217

Fonction, 215

Renommer

Exemple, 218

Restauration

Exemple, 221

J

- Jeu d'autorisations défini, 267
- Jeu de données
 - Définition, 31
 - Description, 146
- Jeux de données, types, Description, 174
- Journal d'intention ZFS (ZIL), Description, 59

L

- Lecture seule, propriétés ZFS
 - compression, 153
 - Description, 164
 - origin, 157
 - referenced, 158
 - type, 161
- Liste
 - Descendants des systèmes de fichier ZFS (Exemple de), 174
 - Informations sur le pool ZFS, 42
 - Pool de stockage ZFS
 - Description, 92
 - Pools de stockage ZFS
 - Exemple, 93
 - Propriétés ZFS (`zfs list`)
 - Exemple, 178
 - Propriétés ZFS par valeur de source
 - Exemple, 179
 - Propriétés ZFS pour l'exécution de scripts
 - Exemple, 180
 - Système de fichiers ZFS
 - Exemple, 173
 - Système de fichiers ZFS (`zfs list`)
 - Exemple, 45
 - Système de fichiers ZFS sans l'en-tête
 - Exemple, 175
 - Types de systèmes de fichiers ZFS
 - Exemple, 175
- `listshares`, propriété (description), 91
- `listsnapshots`, propriété, description, 92
- `logbias`, propriété, Description, 154

M

- Migration d'un pool de stockage ZFS, Description, 105
- Migration d'un système de fichiers ZFS
 - Dépannage, 213
 - Exemple, 212
 - Présentation, 210
- Migration shadow, Présentation, 210
- Miroir, Définition, 31
- Mise à niveau
 - Pool de stockage ZFS
 - Description, 114
 - Systèmes de fichiers ZFS
 - Description, 213
- Mise en ligne d'un périphérique
 - Pool de stockage ZFS (`zpool online`)
 - Exemple, 79
- Mise en ligne et hors ligne de périphérique
 - Pool de stockage ZFS
 - Description, 78
- Mise hors ligne d'un périphérique (`zpool offline`)
 - Pool de stockage ZFS
 - Exemple, 78
- `mlslabel`, propriété, Description, 155
- Mode de panne
 - Données endommagées, 297
 - Périphérique endommagé, 296
 - Périphérique manquant (UNAVAIL), 296
- Mode de propriétés d'ACL, `aclmode`, 150
- Modèle d'ACL Solaris, Différences entre le système de fichiers ZFS et les systèmes de fichiers standard, 36
- Modification
 - ACL triviale dans un fichier ZFS (mode détaillé) (Exemple), 248
- Modification du nom
 - Système de fichiers ZFS
 - Exemple, 148
- Montage
 - Système de fichiers ZFS
 - Exemple, 184
- Montage d'un système de fichiers ZFS, Différences existant entre les systèmes de fichiers traditionnels et ZFS, 36
- `mounted` (propriété), Description, 155
- `mountpoint`, propriété, Description, 155

N

Nettoyage

Exemple, 298

Validation des données, 298

Nettoyage et réargenture, Description, 299

Niveaux de réplication incohérents

Détection

Exemple, 65

Notification

périphérique reconnecté dans ZFS(zpool online)

Exemple, 309

O

origin, propriété, Description, 157

P

Package de flux

Récursif, 227

Réplication, 227

Package de flux de réplication, 227

Package de flux récursif, 227

Panne, 295

Paramètre

Quota ZFS

Exemple, 176

Partage d'un pool de stockage mis en miroir
(zpool split)

Exemple, 74

Partage de systèmes de fichiers ZFS, share.smb,
propriété, 171

Périphérique de cache

Considérations d'utilisation, 60

Création d'un pool (exemple), 60

Périphérique de journalisation mis en miroir, ajout,
Exemple, 70

Périphérique en cours d'utilisation

Détection

Exemple, 63

Périphérique virtuel

Composant de pools de stockage ZFS, 62

Définition, 32

Périphériques de cache, suppression, Exemple, 71

Périphériques de cache, ajout, Exemple, 71

Périphériques de journalisation distincts,
considérations pour l'utilisation, 59Périphériques de journalisation mis en miroir, Création
d'un pool de stockage ZFS (exemple), 59

Périphériques de swap et de vidage

Ajustement de la taille, 134

Description, 133

Points à prendre en compte, 133

Point de montage

Héritage, 182

Par défaut pour un système de fichiers ZFS, 147

Valeur par défaut des pools de stockage ZFS, 66

Points de montage

Automatique, 181

Gestion dans ZFS

Description, 181

Pool, Définition, 31

Pool de stockage mis en miroir (zpool create),
Exemple, 55

Pool de stockage ZFS

Affichage de l'état de maintenance

Exemple, 102

Affichage de l'état détaillé du fonctionnement

Exemple, 102

Affichage de l'état fonctionnel, 100

Ajout de périphérique (zpool add)

Exemple, 68

Altération de données identifiée (zpool status -v)

Exemple, 304

Composants, 47

Configuration en miroir, description, 52

Configuration RAID-Z, création (zpool create)

Exemple, 57

Configuration RAID-Z, description, 52

Connexion de périphériques (zpool attach)

Exemple, 73

Création (zpool create)

Exemple, 55

Création d'une configuration mise en miroir (zpool
create)

Exemple, 55

Pool de stockage ZFS (*Suite*)

- Destruction (`zpool destroy`)
 - Exemple, 66
- Détection de problèmes éventuels (`zpool status -x`)
 - Description, 301
- Détermination du type de panne de périphérique
 - Description, 309
- Déterminer si un périphérique peut être remplacé
 - Description, 312
- Données endommagées
 - Description, 297
- Entrelacement dynamique, 54
- Exportation
 - Exemple, 106
- Identification du type d'altération de données (`zpool status -v`)
 - Exemple, 320
- Identification pour l'importation (`zpool import -a`)
 - Exemple, 107
- Importation
 - Exemple, 110
- Importation à partir de répertoires alternatifs (`zpool import -d`)
 - Exemple, 109
- Informations globales d'état des pools pour la résolution de problèmes
 - Description, 301
- Liste
 - Exemple, 93
- Migration
 - Description, 105
- Miroir
 - Définition, 31
- Mise en ligne et hors ligne de périphérique
 - Description, 78
- Mise hors ligne d'un périphérique (`zpool offline`)
 - Exemple, 78
- Nettoyage de données
 - Exemple, 298
- Nettoyage des données
 - Description, 298
- Nettoyage et réargenture de données
 - Description, 299

Pool de stockage ZFS (*Suite*)

- Notification d'un périphérique reconnecté dans ZFS (`zpool online`)
 - Exemple, 309
- Panne, 295
- Périphérique endommagé
 - Description, 296
- Périphérique manquant (UNAVAIL)
 - Description, 296
- Périphérique virtuel, 62
- Point de montage par défaut, 66
- Pool
 - Définition, 31
- Pools root de remplacement, 291
- Problème d'identification
 - Description, 300
- Profils de droits, 39
- RAID-Z
 - Définition, 31
- Réargenture
 - Définition, 32
- Récupération d'un pool détruit
 - Exemple, 113
- Remplacement d'un périphérique (`zpool replace`)
 - Exemple, 80
- Remplacement de périphérique (`zpool replace`)
 - Exemple, 313
- Réparation d'un fichier ou d'un répertoire endommagé
 - Description, 321
- Réparation d'un système qui ne peut être initialisé
 - Description, 324
- Réparation d'une configuration ZFS endommagée, 305
- Réparation de dommages au niveau d'un pool
 - Description, 324
- Réparation des données
 - Description, 297
- Script de sortie de pool de stockage
 - Exemple, 95
- Séparation des périphériques (`zpool detach`)
 - Exemple, 74
- Statistiques d'E/S à l'échelle du pool
 - Exemple, 98

- Pool de stockage ZFS (*Suite*)
 - Statistiques d'E/S vdev
 - Exemple, 98
 - Suppression d'un périphérique
 - Exemple, 80
 - Suppression des erreurs de périphérique (zpool clear)
 - Exemple, 311
 - Test (zpool create -n)
 - Exemple, 65
 - Utilisation de disques entiers, 49
 - Validation des données
 - Description, 298
 - Version
 - Description, 347
- Pool de stockage ZFS (zpool online)
 - Mise en ligne d'un périphérique
 - Exemple, 79
- Pool ZFS, propriété, version, 92
- Pools de stockage ZFS
 - Affichage du processus de réargenture
 - Exemple, 318
 - Messages d'erreur système
 - Description, 304
 - Mise à niveau
 - Description, 114
 - Partage d'un pool de stockage mis en miroir (zpool split)
 - Exemple, 74
 - Remplacement d'un périphérique manquant
 - Exemple, 305
 - Utilisation de fichiers, 50
- Pools root de remplacement
 - Création
 - Exemple, 291
 - Description, 291
 - Importation
 - Exemple, 292
- primarycache, propriété, Description, 156
- Profils de droits, Gestion de systèmes de fichiers et pools de stockage ZFS, 39
- Propriété capacity, description, 90
- Propriété de pool ZFS
 - allocated (propriété), 90
- Propriété de pool ZFS (*Suite*)
 - altroot, 90
 - autoreplace (propriété), 90
 - capacity, 90
 - delegation, 91
 - failmode (propriété), 91
 - guid, 91
 - health, 91
 - size, 92
 - propriété delegation, désactivation, 268
- Propriété delegation, description, 91
- Propriété guid, description, 91
- Propriété size, description, 92
- Propriété ZFS, exec, 154
- Propriété ZFS pouvant être définie, exec, 154
- Propriétés de pool ZFS
 - bootfs, 90
 - cachefile (propriété), 90
 - dedupditto, 90
 - dedupratio, 90
 - free (propriété), 91
 - listshares, 91
 - listsnapshots, 92
- Propriétés en lecture seule de ZFS,
 - usedbychildren, 162
- Propriétés ZFS
 - aclinherit, 150
 - aclmode, 150
 - atime, 150
 - available, 151
 - canmount, 151
 - Description détaillée, 167
 - casesensitivity, 152
 - checksum, 152
 - compression, 153
 - compressratio, 153
 - copies, 153
 - creation, 153
 - dedup, 153
 - Définissables, 165
 - Description, 149
 - Description des propriétés héritées, 149
 - devices, 154

Propriétés ZFS (*Suite*)

Gestion au sein d'une zone

Description, 288

Héritées, description, 149

logbias, 154

mlslabel, 155

mounted, 155

mountpoint, 155

origin, 157

Propriétés définies par l'utilisateur

Description détaillée, 172

quota, 157

read-only, 158

recordsize, 158

Description détaillée, 170

referenced, 158

refquota, 158

refreservation, 159

reservation, 159

secondarycache, 156, 159

setuid, 160

shadow, 160

share.nfs, 160

share.smb, 160

snapdir, 160

sync, 161

type, 161

used, 162

Description détaillée, 164

usedbychildren, 162

usedbydataset, 162

usedbyrefreservation, 162

usedbysnapshots, 162

version, 162

volblocksize, 163

volsize, 163

Description détaillée, 171

xattr, 163

zoned, 163

zoned, propriété

Description détaillée, 289

Propriétés ZFS définies par l'utilisateur

Description détaillée, 172

Exemple, 172

Propriétés ZFS définissables

aclmode, 150

atime, 150

canmount

Description détaillée, 167

casesensitivity, 152

compression, 153

copies, 153

dedup, 153

Description, 165

primarycache, 156

quota, 157

read-only, 158

recordsize

Description détaillée, 170

refquota, 158

refreservation, 159

secondarycache, 159

setuid, 160

shadow, 160

share.nfs, 160

share.smb, 160

sync, 161

used

Description détaillée, 164

volblocksize, 163

volsize, 163

Description détaillée, 171

xattr, 163

Propriétés ZFS en lecture seule

available, 151

creation, 153

mounted, 155

used, 162

usedbydataset, 162

usedbyrefreservation, 162

usedbysnapshots, 162

Q

quota, propriété, Description, 157

Quotas et réservations, Description, 196

R

RAID-Z, Définition, 31
 read-only (propriété), Description, 158
 Réargenture, Définition, 32
 Réception
 Données de système de fichiers ZFS (zfs receive)
 Exemple, 229
 recordsize, propriété, Description, 158
 recordsize (propriété), Description détaillée, 170
 Récupération
 Pool de stockage ZFS détruit
 Exemple, 113
 referenced, propriété, Description, 158
 refquota, propriété, Description, 158
 refreservation (propriété), Description, 159
 Remplacement
 Périphérique (zpool replace)
 Exemple, 80, 313, 318
 Périphérique manquant
 Exemple, 305
 Renommer
 Instantané ZFS
 Exemple, 218
 Réparation
 Configuration ZFS endommagée
 Description, 305
 Dommages au niveau d'un pool
 Description, 324
 Réparation d'un fichier ou d'un répertoire
 endommagé
 Description, 321
 Système qui ne peut être initialisé
 Description, 324
 reservation, propriété, Description, 159
 Résolution de problèmes
 Altération de données identifiée (zpool status -v)
 Exemple, 304
 Détermination du type d'altération de données
 (zpool status -v)
 Exemple, 320
 Détermination du type de panne de périphérique
 Description, 309
 Informations globales d'état des pools
 Description, 301

Résolution de problèmes (*Suite*)

 Notification d'un périphérique reconnecté dans ZFS
 (zpool online)
 Exemple, 309
 Rapport syslog de messages d'erreur ZFS, 304
 Remplacement de périphérique (zpool replace)
 Exemple, 313
 Réparation d'un fichier ou d'un répertoire
 endommagé
 Description, 321
 Suppression des erreurs de périphérique (zpool
 clear)
 Exemple, 311
 Restauration
 ACL triviale sur un fichier ZFS (mode détaillé)
 Exemple, 251
 Instantané ZFS
 Exemple, 221

S

savecore, commande, Enregistrement de vidage sur
 incident, 135
 script
 Sortie de pool de stockage ZFS
 Exemple, 95
 secondarycache, propriété, Description, 159
 Sémantique transactionnelle, Description, 28
 Séparation
 Périphérique, d'un pool de stockage ZFS (zpool
 detach)
 Exemple, 74
 setuid (propriété), description, 160
 shadow, propriété, Description, 160
 share.nfs, propriété, Description, 160
 share.smb, propriété, Description, 160
 share.smb, propriété, Description détaillée, 171
 snapdir, propriété, Description, 160
 Somme de contrôle, Définition, 30
 Somme de contrôle de données, Description, 29
 Stockage requis, Identification, 41
 Stockage sur pool, Description, 28

Suppression

- Erreurs de périphérique (`zpool clear`)

- Exemple, 311

- Périphériques de cache (exemple), 71

Suppression d'autorisations, `zfs unallow`, 272

Suppression d'un périphérique

- Pool de stockage ZFS

- Exemple, 80

sync, propriété, Description, 161

Système de fichiers, Définition, 31

Système de fichiers ZFS

- ACL dans un fichier ZFS

- Description détaillée, 246

- ACL dans un répertoire ZFS

- Description détaillée, 247

- Administration simplifiée

- Description, 30

- Ajout d'un système de fichiers ZFS à une zone non globale

- Exemple, 285

- Clone, 224

- Définition, 30

- Description, 222

- Remplacement d'un système de fichiers (exemple), 224

- Comptabilisation d'espace d'instantané, 220

- Configuration d'ACL dans des fichiers ZFS

- Description, 245

- Configuration d'ACL dans un fichier ZFS (mode compact)

- Description, 258

- Exemple, 259

- Convention d'attribution de nom de composant, 32

- Création

- Exemple, 146

- Création d'un volume ZFS

- Exemple, 281

- Création de clone, 223

- Définition d'un point de montage (`zfs set mountpoint`)

- Exemple, 182

- Définition d'un point de montage hérité

- Exemple, 183

Système de fichiers ZFS (*Suite*)

- Définition d'une réservation

- Exemple, 201

- Définition de la propriété `atime`

- Exemple, 176

- Définition des ACL sur un fichier ZFS (mode détaillé)

- Description, 247

- Délégation d'un jeu de données à une zone non globale

- Exemple, 286

- Démontage

- Exemple, 185

- Description, 145

- Destruction

- Exemple, 147

- Destruction avec les systèmes dépendants

- Exemple, 148

- Enregistrement d'un flux de données (`zfs send`)

- Exemple, 228

- Envoi et réception

- Description, 225

- Gestion de propriété au sein d'une zone

- Description, 288

- Gestion des points de montage

- Description, 181

- Gestion des points de montage hérités

- Description, 182

- Héritage d'ACL dans un fichier ZFS (mode détaillé)

- Exemple, 252

- Initialisation d'un environnement d'initialisation

- ZFS avec `boot -L` et `boot -Z`

- (exemple SPARC), 139

- Initialisation d'un système de fichiers root

- Description, 136

- Instantané

- Définition, 32

- Description, 215

- Renommer, 218

- Jeu de données

- Définition, 31

- Liste

- Exemple, 173

- Système de fichiers ZFS (*Suite*)
 - Liste de propriétés (`zfs list`)
 - Exemple, 178
 - Liste des propriétés pour l'exécution de scripts
 - Exemple, 180
 - Liste des types
 - Exemple, 175
 - Liste sans en-tête
 - Exemple, 175
 - Modification du nom
 - Exemple, 148
 - Montage
 - Exemple, 184
 - Périphériques de swap et de vidage
 - Ajustement de la taille, 134
 - Description, 133
 - Points à prendre en compte, 133
 - Point de montage par défaut
 - Exemple, 147
 - Profils de droits, 39
 - Restauration d'une ACL triviale sur un fichier ZFS
 - (mode détaillé)
 - Exemple, 251
 - Sémantique transactionnelle
 - Description, 28
 - Somme de contrôle
 - Définition, 30
 - Somme de contrôle de données
 - Description, 29
 - Stockage sur pool
 - Description, 28
 - Système de fichiers
 - Définition, 31
 - Types de jeux de données
 - Description, 174
 - Utilisation d'un système Solaris avec zones installées
 - Description, 285
 - système de fichiers ZFS
 - Version
 - Description, 347
 - Système de fichiers ZFS
 - Volume
 - Définition, 32
 - Système de stockage ZFS
 - Périphérique virtuel
 - Définition, 32
 - Systèmes de fichiers ZFS
 - Ajout d'un volume ZFS à une zone non globale
 - Exemple, 287
 - Chiffrement, 202
 - Description, 27
 - Gestion des points de montage automatiques, 181
 - Héritage d'une propriété de (`zfs inherit`)
 - Exemple, 177
 - Instantané
 - Accès, 219
 - Création, 216
 - Destruction, 217
 - Restauration, 221
 - Liste des descendants
 - (Exemple de), 174
 - Liste des propriétés par valeur de source
 - Exemple, 179
 - Migration, 212
 - Mise à niveau
 - Description, 213
 - Modification d'ACL triviale dans un fichier ZFS
 - (mode détaillé)
 - (Exemple), 248
 - Paramétrage quota, propriété
 - Exemple, 176
 - Réception de flux de données (`zfs receive`)
 - Exemple, 229
 - Systèmes de fichiers ZFS (`zfs set quota`)
 - Définition d'un quota
 - Exemple, 197

T

- Terminologie
 - Clone, 30
 - Instantané, 32
 - Jeu de données, 31
 - Miroir, 31
 - Périphérique virtuel, 32
 - Pool, 31
 - RAID-Z, 31

Terminologie (Suite)

- Réargenture, 32
- Somme de contrôle, 30
- Système de fichiers, 31
- Volume, 32

Test

- Création de pool de stockage ZFS (`zpool create -n`)
 - Exemple, 65
- type, propriété, Description, 161

U**used (propriété)**

- Description, 162
- Description détaillée, 164
- usedbychildren, propriété, Description, 162
- usedbydataset Propriété, Description, 162
- usedbyreservation Propriété, Description, 162
- usedbysnapshotsPropriété, Description, 162

V

- version (propriété), Description, 162
- version propriété, description, 92
- Version ZFS
 - Fonction ZFS et SE Solaris
 - Description, 347
- Vidage sur incident, Enregistrement, 135
- volblocksize (propriété), description, 163
- volsize, propriété, Description, 163
- volsize (propriété), Description détaillée, 171
- Volume, Définition, 32
- Volume ZFS, Description, 281

X

- xattr, Description, 163

Z

- ZFS, Propriétés, Lecture seule, 164

- zfs allow
 - Affichage des autorisations déléguées, 276
 - Description, 271
- zfs create
 - Description, 146
 - Exemple, 44, 146
- zfs destroy, Exemple, 147
- zfs destroy -r, Exemple, 148
- zfs get, Exemple, 178
- zfs get -H -o, commande, Exemple, 180
- zfs get -s, Exemple, 179
- zfs inherit, Exemple, 177
- zfs list
 - Exemple, 45, 173
- zfs list -H, Exemple, 175
- zfs list -r, (Exemple de), 174
- zfs list -t, Exemple, 175
- zfs mount, Exemple, 184
- zfs promote, Promotion d'un clone (exemple), 224
- zfs receive, Exemple, 229
- zfs rename, Exemple, 148
- zfs send, Exemple, 228
- zfs set atime, commande, Exemple, 176
- zfs set compression, Exemple, 44
- zfs set mountpoint
 - Exemple, 44, 182
- zfs set mountpoint=legacy, Exemple, 183
- zfs set quota
 - Exemple, 45, 197
- zfs set quota, Exemple, 176
- zfs set reservation, Exemple, 201
- zfs set share.nfs, Exemple, 44
- zfs unallow, Description, 272
- zfs unmount, Exemple, 185
- zfs upgrade, 213
- Zone
 - Ajout d'un système de fichiers ZFS à une zone non globale
 - Exemple, 285
 - Délégation d'un jeu de données à une zone non globale
 - Exemple, 286
 - Gestion de propriétés ZFS au sein d'une zone
 - Description, 288

- Zone (*Suite*)
 - Utilisation de systèmes de fichiers ZFS
 - Description, 285
- zoned, propriété
 - Description, 163
 - Description détaillée, 289
- Zones
 - Ajout d'un volume ZFS à une zone non globale
 - Exemple, 287
 - zoned, propriété
 - Description détaillée, 289
- zpool add, Exemple, 68
- zpool attach, Exemple, 73
- zpool clear
 - Description, 80
 - Exemple, 80
- zpool create
 - Exemple, 41, 42
 - Pool de base
 - Exemple, 55
 - Pool de stockage mis en miroir
 - Exemple, 55
 - Pool de stockage RAID-Z
 - Exemple, 57
- zpool create -n, Test (exemple), 65
- zpool destroy, Exemple, 66
- zpool detach, Exemple, 74
- zpool export, Exemple, 106
- zpool import -a, Exemple, 107
- zpool import -D, Exemple, 113
- zpool import -d, Exemple, 109
- zpool import *name*, Exemple, 110
- zpool iostat, pool complet, exemple, 98
- zpool iostat -v, vdev, exemple, 98
- zpool list
 - Description, 92
 - Exemple, 42, 93
- zpool list -Ho name, Exemple, 95
- zpool offline, Exemple, 78
- zpool online, Exemple, 79
- zpool replace, Exemple, 80
- zpool split, Exemple, 74
- zpool status -v, Exemple, 102
- zpool status -x, commande, Exemple, 102

zpool upgrade, 114

