

本文用于指导Oakridge实施人员安装SDC(单机版OakManager)

前提：

1. 完成CentOS7.5 64位系统的安装
2. 完成系统的网络配置，并通外网
3. 完成wget和unzip两个组件的安装

```
yum install wget
yum install unzip
```

步骤：

1. 从指定的目录下载安装程序

使用浏览器进入地址： <http://image.oakridge.vip:8000/images/sdc/>  
选择相应版本的SDC下载到刚安装好的SDC上。  
比如 `wget http://image.oakridge.vip:8000/images/sdc/oakmanager_install_local_2.444_20181101100022.zip`

2. 解压后运行setup.sh

```
unzip oakmanager_install_local_2.444_20181101100022.zip
./setup.sh
```

3. 确认注意事项后，按 Y 并回车
4. 如果没有异常，显示SUCCESS，即系统安装成功
5. 修改配置文件的网卡信息

查看操作系统的网卡信息，选择实际使用的网卡  
比如选择enp0s8  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast state UP group default qlen 1000  
link/ether 08:00:27:05:86:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 192.168.254.70/24 brd 192.168.254.255 scope global noprefixroute enp0s8

使用vi命令打开配置文件  
vi/oakmanager/etc/config.properties  
将其中system.interface.name=eth0 改为 system.interface.name=enp0s8

6. 使用reboot -f 命令将系统重启。重启完成后，通过该机器的IP进行访问，即可进入OakManager管理界面

注意点：

1. 以上操作设计到安装组件等，需要root身份进行各项操作
2. 该安装会抹掉原来安装的OakManager，包括数据，请确认后操作
3. 为防止环境冲突，不适合将OakManager安装在已经安装过其他应用程序的机器上