

Параметры запуска TXCProxy

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Сервера		
addr	IP адрес входящих подключений	ANY
port	номер порта входящих подключений	4444
TRANSAQ		
tq_addr	IP адрес	
tq_port	номер порта	
Прокси		
px_addr	IP адрес	
px_port	номер порта	
px_type	тип прокси S4 для SOCKS4 S5 для SOCKS5 HTTP для HTTP-CONNECT	HTTP-CONNECT
px_user	имя пользователя	
px_pass	пароль пользователя	
Разное		
dll	путь к библиотеке коннектора	.\txmlconnector.dll
l12	уровень детализации логов коннектора	0

Команды сервера

КОМАНДА [*<SP>аргументы*] *<CRNL>*
<CRNL> = '\r\n' (\015\012)
<SP> = ' '

OPEN	Открывает подключение к коннектору (id="connect")
CLOS	Разрывает соединение (id="disconnect")
DATA	Открывает порт данных
STAT	Текущее состояние соединения (id="server_status")
QUIT	Завершает сеанс
USER <имя>	Имя пользователь TRANSAQ
PASS <пароль>	Пароль TRANSAQ
SEND <строка>	Отправляет заданную строку коннектору

Ответы сервера

Клиент		Сервер
1##	Информационные	
	Подключение к серверу	Установление контролирующего соединения <---- 100 Приветствие
	QUIT, CNTRL-C	Корректное завершение работы <---- 101 BYE
	DATA	Открытие и ожидание подключения к порту данных <---- 110 DP #.... ready, waiting...
2##	Коды успеха	
200	КОМАНДА [аргументы]	Команда выполнена без ошибок <---- 200 OK
4##	Коды ошибок клиент	
	ОШ. КОМАНДА	Неопознанная команда <---- 400 Command unrecognized
	КОМАНДА ош. аргументы	Ошибка в аргументах (отсутствие) <---- 401 Bad arguments
	Слишком большая строка	Сообщение больше буфера <---- 410 Message too large
	USER не UTF8 строка	Ошибка перекодирования <---- 411 Encoding error
5##	Коды ошибок сервера	
		Ошибка загрузки коннектора <---- 500 Can't load connector
		I/O ошибка во время блокировки <---- 510 I/O error
		Ошибка инициализации порта данных <---- 511 DP init error
		Необходимо открыть коннектор <---- 520 CLOS at first
		Необходимо закрыть коннектор <---- 521 OPEN at first
		Имя пользователя или пароль не указаны <---- 530 Undefined username or password
		Установлен лок на пользователя <---- 531 Username already in use
	SEND <command id="connect"...>	Команда перехвачена <---- 540 ID not allowed

	<code><command id="disconnect"...></code>	
	SEND аргументы	Ошибка SendCommand коннектора <---- 541 ...