



TÀI LIỆU THIẾT KẾ MOMO VERSION 2

QUẢN LÝ THẺ & TÀI KHOẢN LIÊN KẾT

Phiên bản 1.0

23/06/2016

MỤC LỤC

1	QUẢN LÝ TÀI LIỆU	2
1.1	Quản lý phiên bản	2
1.2	Xét duyệt	2
1.3	Phê duyệt	2
2	THUẬT NGỮ	3
3	QUẢN LÝ THẺ & TÀI KHOẢN LIÊN KẾT	4
3.1	Lưu đồ	4
3.2	Diễn giải	5

1 QUẢN LÝ TÀI LIỆU

1.1 Quản lý phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Bởi
1.0	23/06/2016	Khởi tạo	Ngô Trần Chí

1.2 Xét duyệt

Chức vụ	Họ Tên	Ngày

1.3 Phê duyệt


Chức vụ	Họ Tên	Ngày

2 THUẬT NGỮ


Thuật ngữ	Diễn giải

3 QUẢN LÝ THẺ & TÀI KHOẢN LIÊN KẾT


3.1 Lưu đồ



REF	HÌNH ẢNH	DIỄN GIẢI
1		<p>MÀN HÌNH QUẢN LÝ THẺ/TÀI KHOẢN</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hiển thị danh sách các thẻ/tài khoản đang liên kết – Nếu USER chưa có liên kết thì hiển thị như REF-2 <ol style="list-style-type: none"> Button BACK <ul style="list-style-type: none"> •OnClick = chuyển về màn hình trước Button “THÊM THẺ/TÀI KHOẢN” <ul style="list-style-type: none"> •OnClick = hiển thị menu REF-3 Tile THÔNG TIN TÀI KHOẢN <ul style="list-style-type: none"> • Hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng liên kết với MoMo • Thông tin hiển thị gồm: <ul style="list-style-type: none"> ○ Logo ngân hàng ○ Tên ngân hàng ○ Số điện thoại (Vietcombank + VietinBank) ○ Số tài khoản (VPBank + OCB) •OnClick = chuyển đến màn hình thông tin chi tiết của tài khoản (REF-4) Tile THÔNG TIN THẺ <ul style="list-style-type: none"> • Hiển thị thông tin thẻ • Thông tin hiển thị gồm: <ul style="list-style-type: none"> ○ Logo ngân hàng ○ Tên ngân hàng ○ Số thẻ (4 số cuối) • THẺ ATM, OnClick = chuyển đến màn hình REF-7 • Thẻ Visa/MasterCard, OnClick = chuyển đến màn hình REF-11

		5. Action THÊM THẺ/TÀI KHOẢN <ul style="list-style-type: none">OnClick = hiển thị menu thêm THẺ/TÀI KHOẢN (xem REF-3)
2		MÀN HÌNH QUẢN LÝ THẺ/TÀI KHOẢN (CHƯA CÓ LIÊN KẾT THẺ) <ol style="list-style-type: none">Button “THÊM THẺ/TÀI KHOẢN” <ul style="list-style-type: none">OnClick = hiển thị menu REF-3

3



MENU THÊM THẺ/TÀI KHOẢN


- Hiển thị các option thêm thẻ/tài khoản
- USER click vào vùng bên ngoài menu = tắt menu

1. Button "X"

- Onclick = tắt menu

2. Tile LIÊN KẾT

- Onclick = xem tài liệu "**Chọn nguồn thanh toán**"



MÀN HÌNH THÔNG TIN CHI TIẾT TÀI KHOẢN

1. Button BACK

- OnClick = chuyển về màn hình trước


2. Button MORE

- OnClick = hiển thị menu **REF-5**

3. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

- Hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng liên kết với MoMo
- Thông tin hiển thị gồm:
 - Logo ngân hàng
 - Tên ngân hàng
 - Số điện thoại (Vietcombank + VietinBank)
 - Số tài khoản (VPBank + OCB)
 - Trạng thái = ĐANG LIÊN KẾT

5

**MENU****1. Action “Ngừng liên kết”**

- OnClick = chuyển đến màn hình **REF-6**

1 Hướng dẫn ngừng liên kết




MÀN HÌNH HƯỚNG DẪN NGỪNG LIÊN KẾT (WEBVIEW)

- Hiện thị hướng dẫn ngừng liên kết

1. Button "X"

- OnClick = đóng màn hình này và quay lại màn hình trước



MÀN HÌNH THÔNG TIN CHI TIẾT THẺ ATM

Hiển thị thông tin chi tiết thẻ ATM

1. Button BACK


- OnClick = chuyển về màn hình trước

2. Button MORE

- OnClick = hiển thị menu **REF-8**

3. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

- Hiển thị thông tin thẻ
- Thông tin hiển thị gồm:
 - Logo ngân hàng
 - Tên chủ thẻ
 - Số thẻ (4 số cuối)
 - Ngày mở thẻ (mm/yy)



MENU

1. Action "Chỉnh sửa thông tin"

OnClick = chuyển đến màn hình **REF-9**

2. Action "Xóa thẻ"

OnClick = hiện menu **REF-10**

The screenshot shows a mobile application interface for editing card information. The status bar at the top indicates the carrier is Mobifone, signal strength is good, and battery is at 42%. The app's title bar shows a back arrow and the text "Chỉnh sửa thông tin thẻ" (Edit card information) with a red circle containing the number 1. The main form has a light blue background and contains the following elements:

- Tên chủ thẻ** (Cardholder name): A text input field containing "HO NGOC HA" with a red underline. A red circle with the number 2 is above the field. A small 'X' button is to the right of the field.
- Số thẻ** (Card number): A text input field containing "**** * 1234".
- Ngày mở thẻ** (Card opening date): A text input field containing "12/16".
- EXIMBANK logo**: Located in the top right corner of the form.
- Lưu** (Save) button: A red button at the bottom of the form with a red circle containing the number 3.

A standard QWERTY keyboard is visible at the bottom of the screen.

MÀN HÌNH CHỈNH SỬA THÔNG TIN THẺ

UseCase01:

1. USER thay đổi thông tin thẻ
2. USER không lưu thay đổi
3. USER chọn action quay lại màn hình trước (button BACK)
4. SYSTEM lưu thay đổi và hiển thị ToastNotification "Đã lưu thay đổi"

UseCase02:

1. USER thay đổi thông tin thẻ
2. USER chọn action lưu thông tin (button LƯU)
3. SYSTEM lưu thay đổi và hiển thị ToastNotification "Đã lưu thay đổi"

1. Button BACK


- OnClick = chuyển về màn hình trước

2. THÔNG TIN THẺ

- Phần thông tin hiển thị sẽ biến thành InputField để USER có thể chỉnh sửa
- Thông tin có thể chỉnh sửa gồm:
 - Tên chủ thẻ
 - Số thẻ
 - Ngày mở thẻ
- Ở mỗi InputField sẽ có button "X" dùng để xóa hết tất cả nội dung của InputField

3. Button "LƯU"

- OnClick = lưu thông tin và quay lại màn hình trước



MENU XOÁ THẺ


- USER click vào vùng bên ngoài menu = tắt menu

1. Button “XÓA NGAY”

- OnClick =
 - SYSTEM xoá thông tin thẻ
 - Chuyển về màn hình Quản lý thẻ/tài khoản (**REF-1**, **REF-2**) và hiển thị ToastNotification “Xoá thành công thẻ <tên ngân hàng> ****<4 số cuối của số thẻ>”

2. Button “KHÔNG”

- OnClick = tắt menu



MÀN HÌNH THÔNG TIN CHI TIẾT THẺ VISA/MASTER

1. Button BACK


- OnClick = chuyển về màn hình trước

2. Button MORE

- OnClick = hiển thị menu **REF-12**

3. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

- Hiển thị thông tin thẻ
- Thông tin hiển thị gồm:
 - Logo ngân hàng
 - Tên chủ thẻ
 - Số thẻ (4 số cuối)
 - Ngày hết hạn (mm/yy)

**MENU****1. Action “Xóa thẻ”**

- OnClick = hiện menu **REF-10**