

Detalle Tablas MP10 para Recepción órdenes de compra

Tablas Repuestos

Tabla Repuestos: Cabecera Movimientos de Inventario: MPZML_REP.MOVIMIENTOS_INVENTARIO

Campo	Información que tiene el campo	Alias del campo en JDE	Información que debe grabar	Tipo de Campo y longitud
ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			Secuencial auto incremental	NOT NULL NUMBER(9)
ID_CAT_ALMACENES	Código Almacén	MCU	<p>ID_CAT_ALMACENES (la información de este campo debe grabar)</p> <p>Como obtener</p> <pre>select ID_CAT_ALMACENES from MPZML_REP.CAT_ALMACENES WHERE CVE_CAT_ALMACENES = MCU --(campo que llega en WS)</pre>	NOT NULL NUMBER(9)
FOL_MOVIMIENTOS_INVENTARIO		DOC	DOC	NVARCHAR2(20)
ID_SIS_TIPOS_MOVIMIENTO	Tipo Movimiento		2	NUMBER(4)
ID_CAT_CENTROS_COSTO		OMCU	<p>ID_CAT_CENTROS_COSTO (la información de este campo debe grabar)</p> <p>Como obtener</p> <pre>SELECT ID_CAT_CENTROS_COSTO FROM "MPZML_REP"."CAT_CENTROS_COSTO" -- CENTROS DE COSTO DESC "MPZML_REP"."CAT_CENTROS_COSTO"</pre>	NUMBER(9)

			WHERE CLAVE_CAT_CENTROS_COSTO = OMCU -- (campo que llega en WS)	
ID_CAT_DIVISAS			<p>ID_CAT_DIVISAS (la información de este campo debe grabar)</p> <p>Como obtener</p> <p>SELECT ID_CAT_DIVISAS FROM MPZML_REP.CAT_DIVISAS</p> <p>WHERE ABREVIATURA_CAT_DIVISAS = CRCD --(campo que llega en WS)</p>	NUMBER(4)
ID_USUARIOS			2	NUMBER(9)
FECHA_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			Sysdate (día/mes/año)	DATE
REF_MOVIMIENTOS_INVENTARIO		DOCO	DOCO	NVARCHAR2(255)
ORIGEN_MOVIMIENTOS_INVENTARIO		AN8 DL01	AN8 + DL01	NVARCHAR2(120)
DESTINO_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			NULL	NVARCHAR2(120)
TIPO_CAMBIO_MOVIMIENTO_INV		CRCD	<p>TIPO_CAMBIO_CAT_DIVISAS (la información de este campo debe grabar)</p> <p>Como obtener</p> <p>SELECT TIPO_CAMBIO_CAT_DIVISAS FROM MPZML_REP.CAT_DIVISAS</p> <p>WHERE ABREVIATURA_CAT_DIVISAS = CRCD --(campo que llega en WS)</p>	NUMBER(18,4)
MONTO_DIVISA_MOVIMIENTO		TRQT UNCS	TRQT * TIPO_CAMBIO_MOVIMIENTO_INV * UNCS	NUMBER(18,4)

MONTO_NACIONAL_MOVIMIENTO		TRQT UNCS	TRQT * UNCS	NUMBER(18,4)
ESCANO_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			0	NUMBER(1)

Tabla Repuestos: Detalle Movimientos de Entrada: MPZML_REP.DETALLE_MOVTOS_ENTRADA

Campo	Información que tiene el campo	Alias del campo en JDE	Información que debe grabar	Tipo de Campo y longitud
ID_DETALLE_MOVTOS_ENTRADA			Secuencial auto incremental	NOT NULL NUMBER(18)
ID_DETALLE_MOVTOS_INVENT			1	NOT NULL NUMBER(18)
ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			MPZML_REP.MOVIMIENTOS_INVENTARIO .ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO (Secuencial de la cabecera)	NOT NULL NUMBER(9)
ID_CAT_ALMACENES		MCU	ID_CAT_ALMACENES (la información de este campo debe grabar) Como obtener select ID_CAT_ALMACENES from MPZML_REP.CAT_ALMACENES WHERE CVE_CAT_ALMACENES = MCU --(campo que llega en WS)	NOT NULL NUMBER(9)
CANTIDAD_DET_MOVTO_ENTRADA		TRQT	TRQT	NUMBER(18,4)
COSTO_UNITA_DET_MOVTO_ENTRADA		UNCS	UNCS	NUMBER(18,4)

EXIST_PEPS_DET_MOVTO_ENTRADA		RQT	RQT	NUMBER(18,4)
EXIST_UEPS_DET_MOVTO_ENTRADA		RQT	RQT	NUMBER(18,4)
EXIST_PROM_DET_MOVTO_ENTRADA		RQT	RQT	NUMBER(18,4)
ORDEN_DET_MOVTO_ENTRADA			0	NUMBER(4)

Tabla Repuestos: Detalle Movimientos de Inventario: MPZML_REP.DETALLE_MOVTOS_INVENT

Campo	Información que tiene el campo	Alias del campo en JDE	Información que debe grabar	Tipo de Campo y longitud
ID_DETALLE_MOVTOS_INVENT			Secuencial auto incremental	NOT NULL NUMBER(18)
ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			MPZML_REP.MOVIMIENTOS_INVENTARIO .ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO (Secuencial de la cabecera)	NOT NULL NUMBER(9)
ID_CAT_ALMACENES		MCU	ID_CAT_ALMACENES (la información de este campo debe grabar) Como obtener select ID_CAT_ALMACENES from MPZML_REP.CAT_ALMACENES WHERE CVE_CAT_ALMACENES = MCU --(campo que llega en WS)	NOT NULL NUMBER(9)
ID_CAT_RPTOS_HERR		LITM	ID_CAT_HERRAMIENTAS (la información de este campo debe grabar) Como obtener	NOT NULL NUMBER(9)

			select ID_CAT_HERRAMIENTAS from MPZML_REP.CAT_HERRAMIENTAS where CVE_CAT_HERRAMIENTAS =LITM --(campo que llega en WS)	
TIPO_CATALOGO			R	NOT NULL NVARCHAR2(1)
ID_PAD_DET_MOVTOS_INVENT			NULL	NUMBER(18)
CANTIDAD_DETALLE_MOVTO_INV		RQT		NUMBER(18,4)
COSTO_TOTAL_DETALLE_MOVTO_INV		TRQT UNCS	TRQT * UNCS	NUMBER(18,4)

Tablas Herramientas

Tabla Herramientas: Cabecera Movimientos de Inventario: MPZML_HER.MOVIMIENTOS_INVENTARIO

Campo	Información que tiene el campo	Alias del campo en JDE	Información que debe grabar	Tipo de Campo y longitud
ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			Secuencial auto incremental	NOT NULL NUMBER(9)
ID_CAT_ALMACENES	Código Almacén	MCU	ID_CAT_ALMACENES (la información de este campo debe grabar) Como obtener select ID_CAT_ALMACENES from MPZML_HER.CAT_ALMACENES WHERE CVE_CAT_ALMACENES = MCU --(campo que llega en WS)	NOT NULL NUMBER(9)
FOL_MOVIMIENTOS_INVENTARIO		DOC	DOC	NVARCHAR2(20)

ID_SIS_TIPOS_MOVIMIENTO	Tipo Movimiento		2	NUMBER(4)
ID_CAT_CENTROS_COSTO		OMCU	<p>ID_CAT_CENTROS_COSTO (la información de este campo debe grabar)</p> <p>Como obtener</p> <pre>SELECT ID_CAT_CENTROS_COSTO FROM MPZML_HER.CAT_CENTROS_COSTO -- CENTROS DE COSTO DESC "MPZML_REP"."CAT_CENTROS_COSTO"</pre> <p>WHERE CLAVE_CAT_CENTROS_COSTO = OMCU -- (campo que llega en WS)</p>	NUMBER(9)
ID_CAT_DIVISAS			<p>ID_CAT_DIVISAS (la información de este campo debe grabar)</p> <p>Como obtener</p> <pre>SELECT ID_CAT_DIVISAS FROM MPZML_HER.CAT_DIVISAS</pre> <p>WHERE ABREVIATURA_CAT_DIVISAS = CRCD --(campo que llega en WS)</p>	NUMBER(4)
ID_USUARIOS			2	NUMBER(9)
FECHA_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			Sysdate (día/mes/año)	DATE
REF_MOVIMIENTOS_INVENTARIO		DOCO	DOCO	NVARCHAR2(255)
ORIGEN_MOVIMIENTOS_INVENTARIO		AN8 DL01	AN8 + DL01	NVARCHAR2(120)
DESTINO_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			NULL	NVARCHAR2(120)
TIPO_CAMBIO_MOVIMIENTO_INV		CRCD	<p>TIPO_CAMBIO_CAT_DIVISAS (la información de este campo debe grabar)</p> <p>Como obtener</p>	NUMBER(18,4)

			SELECT TIPO_CAMBIO_CAT_DIVISAS FROM MPZML_HER.CAT_DIVISAS WHERE ABREVIATURA_CAT_DIVISAS = CRCD --(campo que llega en WS)	
MONTO_DIVISA_MOVIMIENTO		TRQT UNCS	TRQT * TIPO_CAMBIO_MOVIMIENTO_INV * UNCS	NUMBER(18,4)
MONTO_NACIONAL_MOVIMIENTO		TRQT UNCS	TRQT * UNCS	NUMBER(18,4)
ESCAN_C Movimientos Inventario			0	NUMBER(1)

Tabla Herramientas: Detalle Movimientos de Entrada: MPZML_HER.DETALLE_MOVTOS_ENTRADA

Campo	Información que tiene el campo	Alias del campo en JDE	Información que debe grabar	Tipo de Campo y longitud
ID_DETALLE_MOVTOS_ENTRADA			Secuencial auto incremental	NOT NULL NUMBER(18)
ID_DETALLE_MOVTOS_INVENT			1	NOT NULL NUMBER(18)
ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			MPZML_HER.MOVIMIENTOS_INVENTARIO .ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO (Secuencial de la cabecera)	NOT NULL NUMBER(9)
ID_CAT_ALMACENES		MCU	ID_CAT_ALMACENES (la información de este campo debe grabar) Como obtener	NOT NULL NUMBER(9)

			select ID_CAT_ALMACENES from MPZML_HER.CAT_ALMACENES WHERE CVE_CAT_ALMACENES = MCU --(campo que llega en WS)	
CANTIDAD_DET_MOVTO_ENTRADA		TRQT	TRQT	NUMBER(18,4)
COSTO_UNITA_DET_MOVTO_ENTRADA		UNCS	UNCS	NUMBER(18,4)
EXIST_PEPS_DET_MOVTO_ENTRADA		RQT	RQT	NUMBER(18,4)
EXIST_UEPS_DET_MOVTO_ENTRADA		RQT	RQT	NUMBER(18,4)
EXIST_PROM_DET_MOVTO_ENTRADA		RQT	RQT	NUMBER(18,4)
ORDEN_DET_MOVTO_ENTRADA			0	NUMBER(4)

Tabla Herramientas: Detalle Movimientos de Inventario: MPZML_HER.DETALLE_MOVTOS_INVENT

Campo	Información que tiene el campo	Alias del campo en JDE	Información que debe grabar	Tipo de Campo y longitud
ID_DETALLE_MOVTOS_INVENT			Secuencial auto incremental	NOT NULL NUMBER(18)
ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO			MPZML_HER.MOVIMIENTOS_INVENTARIO .ID_MOVIMIENTOS_INVENTARIO (Secuencial de la cabecera)	NOT NULL NUMBER(9)
ID_CAT_ALMACENES		MCU	ID_CAT_ALMACENES (la información de este campo debe grabar) Como obtener	NOT NULL NUMBER(9)

			select ID_CAT_ALMACENES from MPZML_HER.CAT_ALMACENES WHERE CVE_CAT_ALMACENES = MCU --(campo que llega en WS)	
ID_CAT_RPTOS_HERR		LITM	ID_CAT_HERRAMIENTAS (la información de este campo debe grabar) Como obtener select ID_CAT_HERRAMIENTAS from MPZML_HER.CAT_HERRAMIENTAS where CVE_CAT_HERRAMIENTAS =LITM --(campo que llega en WS)	NOT NULL NUMBER(9)
TIPO_CATALOGO			R	NOT NULL NVARCHAR2(1)
ID_PAD_DET_MOVTOS_INVENT			NULL	NUMBER(18)
CANTIDAD_DETALLE_MOVTO_INV		RQT		NUMBER(18,4)
COSTO_TOTAL_DETALLE_MOVTO_INV		TRQT UNCS	TRQT * UNCS	NUMBER(18,4)