

ダイレクトアクセス開通ガイド

Ver 1.1

改版履歴

日付	版数	変更内容
2019/09/12	1.0	初版作成
2020/07/29	1.1	CENにVPCをアタッチする手順を記載 コンソール画面変更に伴いキャプチャ刷新

ご利用上の注意事項

この資料は、Alibaba CloudにSmartVPN(ダイレクトアクセス)で接続する際の流れについて説明したもので、

サービスのご利用を検討する際の参考となる技術的情報を提供するものです。

今後、本資料はクラウドサービスの機能追加・変更等に合わせ、予告なく変更される場合があります。

閲覧された情報は最新のものではない場合がありますので、予めご了承下さい。

目次

1.用語説明	3
2.接続パターン構成	4
3.CEN（Direct Access）の構成イメージ	5
4.事前準備	6
4.1.必要情報	6
4.2.事前作業に関する流れ	6
4.3.通知書サンプル	7
・ダイレクトアクセス開通通知書	7
5. 設定作業	8
5.1.設定作業の流れ	8
6. 設定作業	9
6.1. 仮想ボーダールーター (VBR) の設定作業	9
6.1.1. VBRの有効化	9
6.1.2. BGPグループの作成	12
6.1.3. BGPピアの作成	17
6.2. VBRとVPCの接続作業	21
6.2.1. CENインスタンスの作成	21
6.2.2. CENへのVBR, VPCのタッチ	23
6.2.3. 帯域幅パッケージの設定	26
6.2.4. ヘルスチェックの設定	29
6.2.5. VBRルーティングの設定	31

1.用語説明

VPC: Virtual Private Cloud

- ・ Alibaba Cloud内の仮想プライベートネットワーク

CEN: Cloud Enterprise Network

- ・ Alibaba Cloudが提供する専用線

Direct Access(ダイレクトアクセス)

- ・ お客様閉域網とAlibaba Cloudを接続するためのサービス

PE: Provider Edge

- ・ Alibaba Cloudとお客様側ネットワークまたは事業者ネットワークの境界に位置する機器

VBR: Virtual Border Router（仮想ボーダールーター）

- ・ Alibaba CloudとVirtual Border Routerの境界に位置する仮想ルーター

CPE: Customer Premises Equipment


- ・ お客様のPE

2.接続パターン構成

CEN（Direct Access）にはVBRと接続するパターンが2つあります。
（お客様の利用構成によっては、両方存在する場合があります）


パターン①：VBRと同じリージョンのVPC接続

例. 国内DCからAlibaba東京リージョンとの接続




パターン②：VBRと異なるリージョンのVPC接続

例. 国内DCからAlibaba海外（例.上海）リージョンとの接続



※パターン②については、接続する際に別途料金がかかりますので、
販売パートナーおよびSBクラウド営業担当までお問い合わせください。

3.CEN（Direct Access）の構成イメージ




4. 事前準備

4.1. 必要情報

開通にあたり、以下の情報を事前に準備しておく必要があります。

- ・ダイレクトアクセス開通通知書
- ・ネットワーク構成図（NWセグメントのCIDR、IPアドレスが記載されたもの）
- ・VPC、ECSの作成（実際にお客様閉域環境と接続するCIDRで作成）

4.2. 事前作業に関する流れ



4.3.通知書サンプル

・ダイレクトアクセス開通通知書

ソフトバンク よりダイレクトアクセス開通通知書が届きますので、事前に内容を確認しておきます。

プロビジョニング登録日 : 2019/05/08

お客様名 : ○○○

回線番号 : ○○○

回線サービス名 : L3-WCダイレクトアクセスfor AlibabaCloud ○Mb/s

Alibaba Cloud UID "xxxxx"

SoftBank VPN ASN "9592"

Primary VBR

Access Point "ap-ap-tokyo-A (日本-東京-A (SoftBank_TY10 / pc-****))"

VLAN-ID "xxxxx"

VBR-ID "vbr-xxxxx"

Peer IP SoftBank IP Address "xxxxx" / SubnetMask "xxxxx"

Peer IP Alibaba IP Address "xxxxx" / SubnetMask "xxxxx"

Secondary VBR

Access Point "ap-ap-tokyo-B (日本-東京-B(SoftBank_TY4 / pc-****))"

VLAN-ID "xxxxx"


VBR-ID "vbr-xxxxx"

Peer IP SoftBank IP Address "xxxxx" / SubnetMask "xxxxx"

Peer IP Alibaba IP Address "xxxxx" / SubnetMask "xxxxx"

5. 設定作業


5.1. 設定作業の流れ



6. 設定作業

6.1. 仮想ボーダールーター (VBR) の設定作業

6.1.1. VBRの有効化



Express Connectのトップページにある仮想ボーダールーター(VBR)を選択するとVBRが2レコードが表示されます。

アクセスポイントが日本-東京-A (プライマリ)の編集リンクをクリックします。

インスタンス ID/名前	モニター	アクセスポイント	PhysicalLinkId	ルーティングテーブル	VLAN ID	SupportIPv6	ステータス	アクション
vbr-	Set Alert Threshold	日本-東京-B	pc-	vbr-	1000	いいえ	作成待ち	作成の確認
vbr-	Set Alert Threshold	日本-東京-A	pc-	vbr-	1000	いいえ	作成待ち	作成の確認

ダイレクトアクセス開通通知書のPrimary VBRに記載してある項目と同じ内容になっているか確認します。

内容を確認の上、OKボタンをクリックします。

VBR の作成

- * Alibaba Cloud 側ゲートウェイ IP アドレス: Peer IP Alibaba(IP)
- * ユーザー側ゲートウェイ IP アドレス: Peer IP SoftBank(IP)
- * サブネットマスク: Subnet Mask

ネットワーク計画に基づいて IP アドレスを指定してください。同じネットワークセグメントに属する必要があります。下記事項を推奨します。

- 使用中の IP アドレス内にコンフリクトがないこと
- できるだけプライベート IP アドレスを使用すること

例:

- ゲートウェイ IP アドレス (Alibaba Cloud 側): 10.0.0.1
- ゲートウェイ IP アドレス (ユーザー側): 10.0.0.2
- サブネットマスク: 255.255.255.252

OK キャンセル

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR)

ヘルプドキュメント

仮想ボーダールーター (VBR)

VBR の作成 更新 インスタンス ID 入力してください

インスタンス ID/名前	モニター	アクセスポイント	PhysicalLinkId	ルーティングテーブル	VLAN ID	SupportIPv6	ステータス	アクション
vbr-...	Set Alert Threshold	日本-東京-B	pci-...	vtr-...	1000	いいえ	作成済み	編集
vbr-...	Set Alert Threshold	日本-東京-A	pci-...	vtr-...				作成の確認

続けてアクセスポイントが日本-東京-B (セカンダリ) の編集リンクをクリックします。

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR)

仮想ボーダールーター (VBR)

VBR の作成 更新 インスタンス ID 入力してください

VBR の作成

* Alibaba Cloud 側ゲートウェイ IP アドレス
Peer IP Alibaba (IP)

* ユーザー側ゲートウェイ IP アドレス
Peer IP SoftBank (IP)

* サブネットマスク
Subnet Mask

ネットワーク計画に基づいて IP アドレスを指定してください。同じネットワークセグメントに属する必要があります。下記事項を推奨します。

- 使用中の IP アドレス内にコンフリクトがないこと
- できるだけプライベート IP アドレスを使用すること

例:

- ゲートウェイ IP アドレス (Alibaba Cloud 側): 10.0.0.1
- ゲートウェイ IP アドレス (ユーザー側): 10.0.0.2
- サブネットマスク: 255.255.255.252

ダイレクトアクセス開通通知書の **Secondary VBR** に記載してある項目と同じ内容になっているか確認します。

内容を確認の上、OK ボタンをクリックします。

OK キャンセル

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR)

仮想ボーダールーター (VBR)

インスタンス ID/名前	モニター	アクセスポイント	PhysicalVPCID	ルーティングテーブル	VLAN ID	SupportIPv6	ステータス	アクション
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-B	pc-xxxxxx	vbr-xxxxxx	100	いいえ	正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-A	pc-xxxxxx	vbr-xxxxxx	100	いいえ	正常	編集 削除

2つのVBRのステータスが正常になっていることを確認します。

6.1.2. BGPグループの作成

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR)

仮想ボーダールーター (VBR)

インスタンス ID/名前	モニター	アクセスポイント	PhysicalVPCID	ルーティングテーブル	VLAN ID	SupportIPv6	ステータス	アクション
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-B	pc-xxxxxx	vbr-xxxxxx	100	いいえ	正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-A	pc-xxxxxx	vbr-xxxxxx	100	いいえ	正常	編集 削除

アクセスポイント 日本-東京A(プライマリ) インスタンスIDをクリックします。

Alibaba Cloud [ナレッジドキュメント]

ダイレクトアクセス開通ガイド Version 1.1


Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR) / vbr-
vbr-
基本情報
名前:
作成時刻: 2020年4月20日 09:56:39
CEN: なし
ピアリング接続の作成 CENに接続 更新
物理接続 インターフェイス ルートエントリ BGP ルートエントリリスト BGP ピア CEN 権限付与 ピアリング接続
物理接続 インターフェイスの追加 更新
物理接続 所有者 ステータス IPv4 IPv6 VLAN ID アクション
pc- Associated ユーザー側ゲートウェイ IP アドレス: Alibaba Cloud 側ゲートウェイ IP アドレス: サブネットマスク: 255.255.255.252
合計: 1 項目 < 前のページ 1 次のページ >

BGPグループのタブを選択します。

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR) / vbr-
vbr-
基本情報
名前:
作成時刻: 2020年4月20日 09:56:39
CEN: なし
ピアリング接続の作成 CENに接続 更新
物理接続 インターフェイス ルートエントリ BGP ルートエントリリスト BGP グループ BGP ピア CEN 権限付与 ピアリング接続
BGP グループの作成 更新
BGP グループ ID ピア AS 番号 VBR Ipv6 version BGP キー ステータス 説明 アクション
Primary VBRとPE(閉域回線)を接続するための BGPグループを作成
BGPグループの作成ボタンをクリックします。

Alibaba Cloud [ナレッジドキュメント]

ダイレクトアクセス開通ガイド Version 1.1



Alibaba Cloud [ナレッジドキュメント]

ダイレクトアクセス開通ガイド Version 1.1

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR)

仮想ボーダールーター (VBR)

インスタンス ID 名前 モニター アクセスポイント PhysicalLinkID ルーティングテーブル VLAN ID SupportIPv6 ステータス アクション

インスタンス ID	名前	モニター	アクセスポイント	PhysicalLinkID	ルーティングテーブル	VLAN ID	SupportIPv6	ステータス	アクション
[redacted]	[redacted]	Set Alert Threshold	日本-東京-B	pc-[redacted]	vbr-[redacted]	100	いいえ	正常	延長 削除
vbr-[redacted]	[redacted]	Set Alert Threshold	日本-東京-A	pc-[redacted]	vbr-[redacted]	100	いいえ	正常	延長 削除

アクセスポイント 日本-東京B(セカンダリ)インスタンスIDをクリックします。

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR) / vbr-[redacted]

< vbr-[redacted]

基本情報

VBR vbr-[redacted]

アクセスポイント 日本-東京-A

ステータス 正常

SupportIPv6 いいえ

物理接続インターフェイス ルートエントリ BGPルートエントリリスト BGPピア CDN 権限付与 ビスリテック接続


物理接続インターフェイスの追加

物理接続	所有者	ステータス	IPv4	IPv6	VLAN ID	アクション
pc-[redacted]	[redacted]	Associated	ユーザーがゲートウェイアドレス [redacted] Alibaba Cloud 親ネットワークアドレス [redacted] サブネットマスク: 255.255.255.252		100	延長

BGPグループのタブを選択します。



BGPグループの作成ボタンをクリックします。



6.1.3. BGPピアの作成






BGPピアのタブを選択します。



プライマリのPE(閉域回線)側のBGPピアを作成

BGPピアの作成ボタンをクリックします。



Alibaba Cloud [ナレッジドキュメント]


ダイレクトアクセス開通ガイド Version 1.1



BGPピアのタブを選択します。



BGPピアの作成ボタンをクリックします。



6.2. VBRとVPCの接続作業

6.2.1. CENインスタンスの作成



The screenshot displays the Alibaba Cloud console interface for creating a CEN (Cloud Enterprise Network) instance. The main panel shows a list of instances, and a modal window titled "CEN インスタンスの作成" (Create CEN Instance) is open on the right. Red callout boxes highlight specific input fields in the modal: "任意の文字列(分かりやすい名称)" (Any string (easy-to-understand name)) points to the "名前" (Name) field, which contains "CEN instance"; "Primary VBR を選択" (Select Primary VBR) points to the "VBR リージョン (例: 日本)" (VBR Region (example: Japan)) field; and a blue callout box at the bottom right states "内容を入力の上、OKボタンをクリックします。" (Enter the content and click the OK button.) pointing to the "OK" button.

任意の文字列(分かりやすい名称)

Primary VBR を選択

内容を入力の上、OKボタンをクリックします。

OK

6.2.2. CENへのVBR, VPCのアタッチ

※ P.5パターン①、②ともに同じ手順です。

The screenshot shows the Alibaba Cloud CEN console. On the left, there's a sidebar with 'インスタンス' (Instances) selected. The main area displays a table of CEN instances. The table has columns: 'インスタンス ID/名前' (Instance ID/Name), 'タグ' (Tag), '状態' (Status), 'ネットワーク' (Network), '帯域幅プラン' (Bandwidth Plan), 'リージョン接続' (Region Connection), '説明' (Description), and 'アクション' (Action). One instance is highlighted with a red box, and a blue callout bubble points to it with the text '作成したCENのインスタンスをクリックします。' (Click the CEN instance you created).

The screenshot shows the Alibaba Cloud CEN console, specifically the 'ネットワーク' (Network) tab. The 'ネットワークのアタッチ' (Attach Network) button is highlighted with a red box, and a blue callout bubble points to it with the text 'ネットワークのアタッチをクリックします。' (Click Attach Network). The console also shows the '基本設定' (Basic Settings) section with fields for ID, Name, and Status.

CENにVBRをアタッチする手順

The screenshot shows the 'Attach Network' dialog in the Alibaba Cloud console. The dialog has three dropdown menus: 'Network Type' (VBR), 'Region' (VBR Region (Example: Japan)), and 'Secondary VBR Instance ID'. Red boxes highlight these dropdowns, with callout boxes providing instructions. A blue box at the bottom right indicates to click the OK button after entering the content.

CENにアタッチする
ネットワークタイプ(VBR)を選択

CENにアタッチする
VBRのリージョン(例：日本)を選択

CENにアタッチする
Secondary VBRのインスタンスを選択

内容を入力の上、OKボタンをクリックします。

CENにVPCをアタッチする手順

The screenshot shows the 'Attach Network' dialog in the Alibaba Cloud console. The dialog has three dropdown menus: 'Network Type' (VPC), 'Region' (VPC Region (Example: Japan)), and 'VPC Instance ID'. Red boxes highlight these dropdowns, with callout boxes providing instructions. A blue box at the bottom right indicates to click the OK button after entering the content.

CENにアタッチする
ネットワークタイプ(VPC)を選択

CENにアタッチする
VPCのリージョン(例：日本)を選択

CENにアタッチする
VPCのインスタンスを選択

内容を入力の上、OKボタンをクリックします。

① アタッチするVPC分、繰り返します。

② VPCのアタッチが完了後、クリックします。

下記の状態を確認して、クリックします。

アタッチした全てのインスタンスの状態が
●アタッチ済みであることを確認します。

6.2.3. 帯域幅パッケージの設定

※ P.5パターン①の場合、本項番はSkipしてください。

作成したCENのインスタンスをクリックします。

①帯域幅パッケージのタブをクリックします。

②帯域幅パッケージの購入(サブスクリプション)をクリックします。

Alibaba Cloud

Cloud Enterprise Network

作成したCENインスタンス

内容を入力の上、今すぐ購入ボタンをクリックします。

接続先のリージョン
例：アジア太平洋(日本)

接続先のリージョン
例：中国本土(上海含む)

帯域幅を設定(最小値2Mbps)

任意の帯域幅パッケージ名称

特に要件がなければ一か月自動更新

今すぐ購入

カートに追加

お問い合せ

接続リージョンと帯域幅パッケージで選択するリージョングループの対応表について、以下リンクを参考にしてください。

<https://www.alibabacloud.com/help/ja/doc-detail/64650.htm>

Alibaba Cloud

CEN

基本設定


レコードの追加を確認したら、リージョンの接続のタブをクリックします。

帯域幅パッケージのレコードが追加されたことを確認する


帯域幅プラン ID	接続されたエリア	帯域幅	帯域幅を渡すための帯域幅	モニター	課金方法	状態	CEN インスタンス ID/名前	アクション
cenbp-m1vvp378e2eld7at-viga	アジア太平洋地域⇔中国本土	2 Mbps ダウングレード アップグレード	2 Mbps	アラーム設定	サブスクリプション 2020-08-08 01:00:00 有効期限	バインド済み	cen-no767dbmvoq99097r-viga	バインドの解除 帯域幅の割り当て 更新

Alibaba Cloud [ナレッジドキュメント]

ダイレクトアクセス開通ガイド Version 1.1




6.2.4. ヘルスチェックの設定





①Primary VBRのヘルスチェックの追加を確認



ヘルスチェックレコードが問題なければ、インスタンスをクリックします。

ヘルスチェック

ヘルスチェックレコードが2レコードあることを確認

CEN ID(名前)	VBR ID	モニター	ソース IP	ターゲット IP	アクション
		アラーム設定			編集 削除
		アラーム設定			編集 削除

6.2.5. VBRルーティングの設定

作成したCENのインスタンスをクリックします。

インスタンス ID(名前)	タグ	状態	ネットワーク	地域幅プラン	リージョン接続	説明	アクション
							管理 削除
							管理 削除
		準備完了	0	0	0	-	管理 削除

Alibaba Cloud

検索

料金 チケット 3CP エンタープライズ サポート 公式サイト 日本語

クイックスタート ドキュメント

CEN

基本設定

ID 名前 説明

Primary側のVBRをクリックします。

状態 準備完了

重複ルーティング機能 有効

ネットワーク 地域編プラン リーダー ルート AnyTunnel Private Zone ルートマップ

ネットワークの接続 リフレッシュ

インスタンス ID	名前	ネットワークタイプ	アカウント ID	アタッチ日時	状態	アクション
vbr-xxxxxx	Japan (Tokyo)	仮想ボーダールーター (VBR)			アタッチ済み	デタッチ
vbr-xxxxxx	Japan (Tokyo)	仮想ボーダールーター (VBR)			アタッチ済み	デタッチ
vpc-xxxxxx		仮想プライベートクラウド (VPC)			アタッチ済み	デタッチ
vpc-xxxxxx					アタッチ済み	デタッチ

クリック後、ExpressConnectの設定画面に遷移します。

Alibaba Cloud 日本 (東京)

検索

料金 チケット 3CP エンタープライズ サポート 公式サイト 日本語

ヘルプドキュメント

Express Connect

Express Connect / 仮想ボーダールーター (VBR)

VPC-VPC 接続 VBR-VPC 接続

物理接続

仮想ボーダールーター (VBR)



クォータ管理

①仮想ボーダールーター(VBR)をクリックします。

ID	ルーティングテーブル	VLAN ID	SupportIPv6	ステータス	アクション
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-B		正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-A		正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-B		正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-A		正常	編集 削除

②Primary側のVBRをクリックします。

合計: 4 項目 < 前のページ 1 次のページ >



問題がなければ、戻るをクリックします。

先ほどの8prefixが全て追加されたこと、
●使用可能になっていること、
ネクストホップインスタンスがpc-から始まる値であること、を確認します。

ルートテーブルID	宛先CIDRブロック	ステータス	ネクストホップインスタンス	ネクストホップタイプ	エントリタイプ	CENバザリッシュステータス	ネットワークタイプ	アクション
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除
vbr-xxxxxx	10.0.0.0/24	● 使用可能	pc-xxxxxx	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-	-	削除

Secondary側のVBRをクリックします。

インスタンスID/名前	モニター	アクセスポイント	PhysicalLinkID	ルーティングテーブル	VLAN ID	SupportIPv6	ステータス	アクション
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-8	xxxxxx			いいえ	● 正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-8	xxxxxx			いいえ	● 正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-8	xxxxxx			いいえ	● 正常	編集 削除
vbr-xxxxxx	Set Alert Threshold	日本-東京-8	xxxxxx			いいえ	● 正常	編集 削除

① ルートエントリのタブをクリックします。

② ルートエントリのタブをクリックします。

PE neighbor address

物理接続インターフェイスを選択します。

以下の8個のPrefixのルートを一ずつ追加していきます。
1.0.0.0/8,2.0.0.0/7,4.0.0.0/6,8.0.0.0/5,
16.0.0.0/4,32.0.0.0/3,64.0.0.0/2,128.0.0.0/1

Secondary VBRと接続している物理接続インターフェイスの
インスタンスを選択します。

8prefix route

PEと接続している物理IFインスタンス

Prefixは一ずつしか追加できないので、以下を追加するには本作業を8回繰り返す必要があります。
1.0.0.0/8,2.0.0.0/7,4.0.0.0/6,8.0.0.0/5,16.0.0.0/4,32.0.0.0/3,64.0.0.0/2,128.0.0.0/1

入力した内容を確認の上、OKボタンをクリックします。

OK キャンセル

問題がなければ、戻るをクリックします。

先ほどの8prefixが全て追加されたこと、
●使用可能になっていること、
ネクストホップインスタンスがpc-から始まる値であること、を確認します。

ルートテーブルID	宛先CIDRブロック	ステータス	ネクストホップインスタンス	次ホップの地域ID	正確なタイプID	CENバザリッシュステータス	ネットワークタイプID	アクション
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除
vbr-...	...	● 使用可能	pc-...	物理接続インターフェイス	カスタマイズ	-		削除

設定作業は以上となります。

あとはVPCに作成したECS(サーバ)からお客様閉域環境内の物理サーバ等にPINGを打つ等で疎通確認が取れれば全て完了となります。