

Modul 05: Drucker mit GPO

Ziel: Drucker mit GPO verteilen

Systemvoraussetzungen: DC + evtl. Client + freigegebenen Drucker auf DC

Tools: keine

StarterKit: keins


Dauer: ca.20 Minuten

Autor: Alexander Schwarz Letzte Änderung: 01.09.2021

Schritt 1: GPO erstellen


-unter Benutzerkonfiguration/Systemsteuerungseinstellungen auf Drucker klicken

-RM „Neu“ z.B. „Freigegebenen Drucker“ erstellen



-unter „Freigabepfad“ einen zuvor freigegebenen Drucker aus dem AD auswählen

-bei „Gemeinsame Optionen“ Einstellungen vornehmen



Schritt 2: In der gleichen Richtlinie folgende Einstellungen vornehmen

Computerkonfiguration (Aktiviert)

Richtlinien

Administrative Vorlagen

Richtliniendefinitionen (ADMX-Dateien) wurden aus dem zentralen Speicher abgerufen.

Drucker

Richtlinie	Einstellung	Kommentar
Point-and-Print für Pakete - Genehmigte Server	Aktiviert	
Vollqualifizierte Servernamen eingeben dc01.alex.local		
Point-and-Print-Einschränkungen	Aktiviert	
Benutzer können Point-and-Print nur mit folgenden Servern verwenden:	Aktiviert	
Vollqualifizierte Servernamen eingeben (durch Semikolons getrennt)	dc01.alex.local	
Point-and-Print ist nur mit Computern der eigenen Gesamtstruktur möglich	Deaktiviert	
Sicherheitshinweise:		
Beim Installieren von Treibern für eine neue Verbindung:	Warnung oder Anhebungsaufforderung nicht anzeigen	
Beim Aktualisieren von Treibern für eine vorhandene Verbindung:	Warnung oder Anhebungsaufforderung nicht anzeigen	
Diese Einstellung betrifft nur:		
Windows Vista und höher		

INFO: FQDN vom Druckserver eingeben!

Benutzerkonfiguration (Aktiviert)

Richtlinien

Administrative Vorlagen

Richtliniendefinitionen (ADMX-Dateien) wurden aus dem zentralen Speicher abgerufen.

Systemsteuerung/Drucker

Richtlinie	Einstellung	Kommentar
Point-and-Print für Pakete - Genehmigte Server	Aktiviert	
Vollqualifizierte Servernamen eingeben dc01.alex.local		
Point-and-Print-Einschränkungen	Aktiviert	
Benutzer können Point-and-Print nur mit folgenden Servern verwenden:	Aktiviert	
Vollqualifizierte Servernamen eingeben (durch Semikolons getrennt)	dc01.alex.local	
Point-and-Print ist nur mit Computern der eigenen Gesamtstruktur möglich	Deaktiviert	
Sicherheitshinweise:		
Beim Installieren von Treibern für eine neue Verbindung:	Nur Warnung anzeigen	
Beim Aktualisieren von Treibern für eine vorhandene Verbindung:	Warnung und Anhebungsaufforderung anzeigen	
Diese Einstellung betrifft nur:		
Windows Vista und höher		

Schritt 3: Richtlinie mit OU oder Domäne verknüpfen und am Zielrechner *GPUpdate /force* ausführen**Schritt 4:** Drucker vorhanden?