

## Opções de linha de comando do ImageX

Aplica-se a: Windows Vista

ImageX é uma ferramenta de linha de comando do Windows Vista que pode ser usada para criar e gerenciar arquivos de imagem do Windows (.wim). Um arquivo .wim contém uma ou mais imagens de volume, volumes de disco que contêm imagens de um sistema operacional Windows instalado.

Para modificar as imagens do volume, instale o driver do Filtro de Sistema de Arquivos de Imagem do Windows (Filtro WIM FS) em um computador que execute o Windows XP com Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2003 com Service Pack 1 (SP1) ou Windows Vista. A instalação do driver do Filtro WIM FS lhe permite montar um arquivo .wim como se fosse um diretório e procurar, copiar, colar e editar as imagens do volume a partir de uma ferramenta de gerenciamento de arquivos, como o Windows Explorer, sem extrair ou recriar a imagem.

### ◆Importante

Você deve executar cada uma dessas opções de linha de comando individualmente. Se você não fornecer um local para o arquivo .wim capturado, o processo irá criá-lo automaticamente no diretório do ImageX. Por exemplo, se você inserir *Data.wim*, em vez de *D:\Imaging\Data.wim* ao usar a opção **/capture**, o arquivo *Data.wim* aparecerá no diretório do ImageX.

### Opções de linha de comando do ImageX

As opções de linha de comando do ImageX usam as seguintes convenções.

**imagex** [*sinalizadores*] {**/append** | **/apply** | **/capture** | **/delete** | **/dir** | **/export** | **/info** | **/split** | **/mount** | **/mountrw** | **/unmount**} [*parâmetros*]

A lista a seguir mostra a sintaxe válida usada para cada tipo de operação **imagex**.

**imagex /append** *caminho\_da\_imagem* *arquivo\_de\_imagem* {"*descrição*"} {**/boot** | **/check** | **/configarquivo.ini\_de\_configuração** | **/scroll** | **/verify**}

**imagex /apply** *arquivo\_de\_imagem* *número\_da\_imagem* *nome\_da\_imagem* *caminho\_da\_imagem* {**/check** | **/ref** | **/scroll** | **/verify**}

**imagex /capture** *caminho\_da\_imagem* *arquivo\_de\_imagem*"*nome*" {"*descrição*"} {**/boot** | **/check** | **/compress** [*tipo*] | **/config** | **/flags** "*ID\_de\_edição*" | **/norpfix** | **/scroll** | **/verify**}

**imagex /delete** *arquivo\_de\_imagem* *número\_da\_imagem* *nome\_da\_imagem* {**/check**}

**imagex /dir** *arquivo\_de\_imagem* *número\_da\_imagem* *nome\_da\_imagem*

**imagex /export** *arquivo\_orig* *número\_orig* *nome\_de\_orig* *arquivo\_de\_dest* *nome\_de\_dest* {**/boot** | **/check** | **/compress** [*tipo*] | **/ref** [*splitwim.swm*]}

**imagex /info** *arquivo\_img*[*número\_da\_img* | *nome\_da\_img*] [*novo\_nome*] [*nova\_desc*] {**/boot** | **/check**}

**imagex /mount** *arquivo\_de\_imagem* *número\_da\_imagem* *nome\_da\_imagem* *caminho\_da\_imagem* {**/check**}

**imagex /mountrw** *arquivo\_de\_imagem* *número\_da\_imagem* *nome\_da\_imagem* *caminho\_da\_imagem* {**/check**}

**imagex /split** *arquivo\_de\_imagem* *tamanho do arquivo\_de\_dest* {**/check**}




**imagex /unmount** *caminho\_da\_imagem* {**/commit**}

Operação	Descrição
<b>imagex /append</b> <i>caminho_da_imagem</i> <i>arquivo_de_imagem</i> {" <i>descrição</i> "} { <b>/boot</b>   <b>/check</b>   <b>/configarquivo.ini_de_configuração</b>   <b>/scroll</b>   <b>/verify</b> }	Acrescenta uma imagem de volume a um arquivo de imagem (.wim) existente e simples do arquivo, comparando-a com os recursos já existentes no arquivo .wim mesmo arquivo duas vezes.
	<b>◆Importante</b>  Você deve executar esta opção no Windows PE (Ambiente de Pré-Instalação do verificar se há espaço em disco suficiente para execução da opção <b>/append</b> . Se durante a opção <b>/append</b> , o arquivo .wim anexado poderá ser corrompido.
	<b>◆Importante</b>  O arquivo .wim pode ter apenas um tipo de compactação atribuído; consequentemente, apenas arquivos do mesmo tipo de compactação.
	<i>caminho_da_imagem</i>  Especifica o nome e o local do arquivo .wim existente a ser anexado.
	<i>arquivo_de_imagem</i>  Especifica o nome e o local da imagem do volume anexada ao arquivo existente  " <i>descrição</i> "  Especifica o texto que fornece informações adicionais de referência. São necessários  Você também pode definir as seguintes opções:  <b>/boot</b>  Marca uma imagem de volume como inicializável. Essa opção aplica-se apenas se uma imagem de volume pode ser marcada como inicializável em um arquivo .wim  <b>/check</b>  Verifica a integridade do arquivo .wim. Se não for fornecido, as verificações existentes  <b>/config</b> <i>arquivo_de_configuração.ini</i>  Especifica o nome e o local do arquivo de configuração. Você pode renomear esse

	<p><b>/scroll</b></p> <p>Rola a saída para redirecionamento.</p> <p><b>/verify</b></p> <p>Ativa a verificação de recurso do arquivo quanto a erros e duplicação de arquivo</p> <p>Por exemplo,</p> <div><div></div><div>imagex /append d: d:\imaging\data.wim "Unidade D" /verify</div></div>
<p><b>imagex /apply</b> <i>arquivo_de_imagem</i> <i>número_da_imagem</i> <i>nome_da_imagem</i><i>caminho_da_imagem</i> {<b>/check</b>   <b>/ref</b>   <b>/scroll</b>   <b>/verify</b>}</p>	<p>Aplica uma imagem de volume a uma unidade especificada.</p> <div><div><b>◆Importante</b></div><div>Você deve executar essa opção no Windows PE.</div></div> <p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local da imagem do volume aplicada ao diretório.</p> <p><i>número_da_imagem</i></p> <p>Especifica o número que referencia o volume específico no arquivo .wim.</p> <p><i>nome_da_imagem</i></p> <p>Especifica o nome que identifica a imagem no arquivo .wim.</p> <p><i>caminho_da_imagem</i></p> <p>Especifica o caminho de arquivo em que a imagem será aplicada.</p> <p>Crie todas as partições de disco rígido antes de iniciar esse processo, a menos q um script. Se você usar a opção <b>/apply</b> para uma estrutura de diretório, a opçã incluindo todos os subdiretórios e arquivos.</p> <div><div><b>◆Importante</b></div><div>Inclua o diretório pai para a opção <b>/apply</b>. Caso contrário, quando a imagem nesse local. Por exemplo, se você aplicar a imagem à unidade C, a opção <b>/ap</b> existentes nessa unidade pelos seus arquivos de imagem.</div><div>Para automatizar a criação de um diretório, adicione o comando <b>mkdirdiretóri</b> executar <b>imagex /apply</b>.</div></div> <p>Você também pode definir as seguintes opções:</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verif</p> <p><b>/ref</b> <i>splitwim.swm</i></p> <p>Ativa a referência de arquivos de divisão .wim (SWMs). <i>splitwim.swm</i> é o nome adicionais. Curingas são aceitos.</p> <p><b>/scroll</b></p> <p>Rola a saída para redirecionamento.</p> <p><b>/verify</b></p> <p>Permite a verificação do recurso de arquivo com a procura de erros e de duplica</p> <p>Por exemplo,</p> <div><div></div><div>imagex /apply d:\imaging\data.wim 1 d:\Novo_Diretório /verify</div></div>
<p><b>imagex /capture</b> <i>caminho_da_imagem</i> <i>arquivo_de_imagem</i>"<i>nome</i>" {<i>"descrição"</i>} {<b>/boot</b>   <b>/check</b>   <b>/compress</b> [<i>tipo</i>]   <b>/config</b>   <b>/flags</b> "<i>ID_de_edição</i>"   <b>/norpfix</b>   <b>/scroll</b>   <b>/verify</b>}</p>	<p>Captura uma imagem de volume de uma unidade para um novo arquivo .wim. C todas as subpastas e dados. Não é possível capturar um diretório vazio. Um dire arquivo.</p> <div><div><b>🔍Observação</b></div><div>O ImageX não oferece suporte a atributos estendidos. Ele ignorará esse tipo d de captura.</div></div> <p>Durante a operação de captura, a compactação rápida é aplicada automaticame de compactação, use a opção <b>/compress</b>.</p> <p><i>caminho_da_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local da imagem do volume para captura.</p> <p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local do novo arquivo .win.</p> <p>"<i>nome</i>"</p>

	<p>Especifica o nome do novo arquivo .wim. Esse valor é obrigatório. São necessários <i>"descrição"</i></p> <p>Especifica o texto que fornece informações adicionais de referência. Esse valor é normal.</p> <p>Você também tem as seguintes opções:</p> <p><b>/boot</b></p> <p>Marca uma imagem de volume como inicializável. Disponível apenas para image imagem de volume pode ser marcada como inicializável em um arquivo .wim.</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verif</p> <p><b>/compress [máximo   rápido   nenhum]</b></p> <p>Especifica o tipo de compactação usado para a operação de captura inicial. A op compactação, mas demora mais tempo para capturar a imagem. A opção <b>fast</b> fi mais rápida, mas os arquivos resultantes são maiores do que os compactados c também é o tipo de compactação padrão, usado se você deixar esse parâmetro compacta a imagem capturada.</p> <div><b>Observação</b></div> <p>Apesar de o tipo de compactação escolhido afetar o tempo de captura, afeta a aplicação.</p> <p><b>/config arquivo.ini_de_configuração</b></p> <p>Especifica o nome e o local do arquivo de configuração. Você pode renomear es</p> <div><b>Observação</b></div> <p>Se você renomear o arquivo Lista_de_configuração.ini para Wimscript.ini e arr (em que o arquivo ImageX.exe está localizado), ele será executado automatic opção <b>/capture</b>, sem a necessidade de usar a opção <b>/config</b>.</p> <p><b>/flags "ID_da_Edição"</b></p> <p>Especifica a versão do Windows a ser capturada. O valor <b>/flags</b> será necessário um arquivo personalizado Install.wim com a Instalação do Windows. São necess sinalizador não será necessário se você implantar a imagem usando o ImageX. I incluem:</p> <p><b>HomeBasic</b></p> <p><b>HomePremium</b></p> <p><b>Starter</b></p> <p><b>Ultimate</b></p> <p><b>Business</b></p> <p><b>Enterprise</b></p> <p><b>ServerDatacenter</b></p> <p><b>ServerEnterprise</b></p> <p><b>ServerStandard</b></p> <p><b>/norpfix</b></p> <p>Desabilita correção de marca de ponto de nova análise. Se definida, os pontos caminhos fora de caminho_da_imagem não serão capturados.</p> <p><b>/scroll</b></p> <p>Rola a saída para redirecionamento.</p> <p><b>/verify</b></p> <p>Permite a verificação do recurso de arquivo com a procura de erros e de duplica</p> <div><b>Observação</b></div> <p>A opção <b>/verify</b> afetará o tempo de captura geral. Durante uma operação de indica o status da operação de captura apenas, e não a operação de verificação processo de verificação é iniciado. Esse processo demora, mesmo quando a ba</p> <p>Por exemplo,</p> <div></div> <pre>imagex /capture d: d:\imaging\data.wim "Drive D" /verify imagex /compress fast /flags "Ultimate" /check /scroll /capture c: d:\ins</pre>
<b>imagex /delete</b> arquivo_de_imagemnúmero_da_imagemnome_da_imagem {/check}	<p>Exclui a imagem de volume especificada de um arquivo .wim com várias imager apenas as entradas de metadados e as entradas XML; não exclui os dados de fl</p> <p>Quando o arquivo for montado, você poderá verificar, mas não modificar, todas diretório. Se você não especificar os parâmetros a serem montados, essa opção</p>

	<p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local do arquivo .wim especificado para exclusão.</p> <p><i>número_da_imagem</i></p> <p>Especifica o número que referencia o volume específico no arquivo .wim.</p> <div><div>◆<b>Importante</b></div><div>Você deve executar essa opção no Windows PE. Deve sempre haver uma imagem arquivo .wim, portanto é possível excluir uma imagem de volume apenas se e:</div></div> <p><i>nome_da_imagem</i></p> <p>Especifica o nome que referencia a imagem no arquivo .wim.</p> <p>Você também pode definir a seguinte opção:</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verif</p> <p>Por exemplo,</p> <div><div></div><div>imagex /delete d:\imaging\data.wim 1</div></div>
<p><b>imagex /dir</b> <i>arquivo_de_imagem</i><i>número_da_imagem</i><i>nome_da_imagem</i></p>	<p>Exibe uma lista dos arquivos e pastas em uma imagem de volume especificada.</p> <p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local da imagem do volume para análise. Se você não fori opção retornará uma listagem de diretórios para todas as imagens de volume d</p> <p><i>número_da_imagem</i></p> <p>Especifica o número que referencia o volume específico no arquivo .wim.</p> <p><i>nome_da_imagem</i></p> <p>Especifica o nome que referencia a imagem no arquivo .wim.</p> <p>Por exemplo,</p> <div><div></div><div>imagex /dir d:\imaging\data.wim 1</div></div>
<p><b>imagex /export</b> <i>arquivo_orig</i><i>número_orig</i><i>nome_orig</i> <i>arquivo_de_dest</i> <i>nome_de_dest</i> {<b>/boot</b>   <b>/check</b>   <b>/compress</b> [<i>tipo</i>]   <b>/ref</b> [<i>splitwim.swm</i>]}</p>	<p>Exporta uma cópia do arquivo .wim especificado para outro arquivo .wim. Os ar usar o mesmo tipo de compactação. Também é possível otimizar uma imagem e de imagem. Quando você modifica uma imagem, o ImageX armazena mais arqu tamanho geral da imagem. A exportação da imagem removerá os arquivos de r</p> <div><div>◆<b>Importante</b></div><div>Você deve executar essa opção no Windows PE. Além disso, deve verificar se t execução da opção <b>/export</b>. Se o espaço em disco acabar durante a execuçã Destination.wim poderá ser corrompido.</div></div> <p><i>arquivo_src</i></p> <p>Especifica o caminho do arquivo .wim que contém a imagem a ser copiada</p> <p><i>número_src</i></p> <p>Especifica o número que referencia o volume específico no arquivo .wim.</p> <p><i>nome_src</i></p> <p>Especifica o nome que identifica a imagem no arquivo .wim de origem.</p> <p><i>arquivo_dest</i></p> <p>Especifica o caminho do arquivo .wim que receberá a cópia da imagem.</p> <p><i>nome_dest</i></p> <p>Especifica o nome exclusivo para a imagem no arquivo .wim de destino.</p> <p>Você também tem as seguintes opções:</p> <p><b>/boot</b></p> <p>Marca uma imagem de volume como inicializável. Disponível somente para imaç imagem de volume pode ser marcada como inicializável em um arquivo .wim.</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verif</p> <p><b>/compress</b> [<b>maximum</b>   <b>fast</b>   <b>none</b>]</p> <p>Especifica o tipo de compactação usada para a operação de captura inicial. A op compactação, porém demora mais para capturar a imagem. A opção <b>fast</b> fornec rápida, mas os arquivos resultantes são maiores do que os compactados com a de compactação padrão, usado se você deixar esse parâmetro em branco. A opç capturada.</p>

	<p><b>/ref</b> <i>splitwim.swm</i></p> <p>Ativa a referência de arquivos de divisão .wim (SWMs). <i>splitwim.swm</i> é o nome adicionais. Curingas são aceitos.</p> <p>Por exemplo,</p> <pre>  imagex /export d:\imaging\data.wim d:\imaging\sample.wim 1 </pre>
<p><b>imagex /info</b> <i>arquivo_img</i>[<i>número_da_img</i>   <i>nome_da_img</i>] [<i>novo_nome</i>] [<i>nova_desc</i>] {<b>/boot</b>   <b>/check</b>}</p>	<p>Retorna as descrições XML armazenadas para o arquivo .wim especificado, inclu tamanho total do arquivo, o número de índice da imagem, a contagem de diret descrição.</p> <p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local do arquivo .wim para análise de dados XML.</p> <p><i>número_da_imagem</i></p> <p>Especifica o número que identifica a imagem no arquivo .wim.</p> <p><i>nome_da_imagem</i></p> <p>Especifica o nome que identifica a imagem no arquivo .wim.</p> <p><i>novo_nome</i></p> <p>Especifica o novo nome exclusivo para a imagem especificada.</p> <p><i>nova_desc</i></p> <p>Especifica a nova descrição para a imagem especificada.</p> <p>Você também tem as seguintes opções:</p> <p><b>/boot</b></p> <p>Marca uma imagem de volume como inicializável. Disponível somente para ima imagem de volume pode ser marcada como inicializável em um arquivo .wim.</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verif</p> <p>Por exemplo,</p> <pre>  imagex /info d:\imaging\data.wim </pre>
<p><b>imagex /mount</b> <i>arquivo_de_imagem</i><i>número_da_imagem</i><i>nome_da_imagem</i><i>caminho_da_imagem</i> {<b>/check</b>}</p>	<p>Monta um arquivo .wim do Windows XP com Service Pack 2 (SP2), Windows Ser ou o Windows Vista com permissões somente leitura em um diretório especifica</p> <p>Quando o arquivo for montado, você poderá verificar, mas não modificar, todas diretório.</p> <p><b>◆Importante</b></p> <p>Você deve instalar o filtro WIM FS para montar uma imagem.</p> <p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o caminho do arquivo .wim contido na imagem especificada.</p> <p><i>número_da_imagem</i></p> <p>Especifica o número que referencia o volume específico no arquivo .wim.</p> <p><i>nome_da_imagem</i></p> <p>Especifica o nome que referencia a imagem no arquivo .wim.</p> <p><i>caminho_da_imagem</i></p> <p>Especifica o caminho de arquivo em que a imagem especificada será montada.</p> <p>Você também pode definir o seguinte sinalizador:</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verif</p> <p>Por exemplo,</p> <pre>  imagex /mount d:\imaging\data.wim 2 c:\imagens_montadas </pre>
<p><b>imagex /mountw</b> <i>arquivo_de_imagem</i> <i>número_da_imagem</i> <i>nome_da_imagem</i> <i>caminho_da_imagem</i> {<b>/check</b>}</p>	<p>Monta um arquivo .wim do Windows XP com Service Pack 2 (SP2), Windows Ser ou o Windows Vista com permissões de leitura/gravação em um diretório espec</p> <p>Quando o arquivo for montado, você poderá verificar e modificar todas as inform</p> <p><b>◆Importante</b></p> <p>Você deve instalar o filtro WIM FS para montar uma imagem.</p>

	<p>A opção <b>/mountrw</b> requer acesso exclusivo ao arquivo .wim; portanto, não se se uma imagem estiver sendo montada no momento com a opção <b>/mount</b> ou <b>/mountw</b>.</p> <hr/> <p><b>◆Importante</b></p> <p>Não monte uma imagem no pai ou nos subdiretórios de um diretório já montado. Se você montar uma imagem em um diretório que contenha arquivos, os arquivos existentes serão mascarados pela opção <b>/unmount</b>. Além disso, você não deve montar sua imagem em pastas de rede.</p> <hr/> <p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local do arquivo .wim a ser montado com permissões de leitura e gravação.</p> <p><i>número_da_imagem</i></p> <p>Especifica o número que referencia o volume específico no arquivo .wim.</p> <p><i>nome_da_imagem</i></p> <p>Especifica o nome que referencia a imagem no arquivo .wim.</p> <p><i>caminho_da_imagem</i></p> <p>Especifica o caminho de arquivo em que a imagem especificada será montada.</p> <p>Você também tem a seguinte opção:</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verificações de integridade são realizadas automaticamente.</p> <p>Por exemplo,</p> <pre> imgex /mountrw d:\imaging\data.wim 2 c:\imagens_montadas </pre>
<b>imagex /split</b> <i>arquivo_de_imagem</i> <i>arquivo_de_dest</i> <i>tamanho</i> <b>{/check}</b>	<p>Divide um arquivo .wim existente em vários arquivos de divisão .wim (.swm) sortidos alfabeticamente.</p> <hr/> <p><b>◆Importante</b></p> <p>Você deve executar essa opção no Windows PE.</p> <hr/> <p><i>arquivo_de_imagem</i></p> <p>Especifica o nome e o local do arquivo .wim a ser dividido.</p> <p><i>arquivo_de_dest</i></p> <p>Especifica o caminho dos arquivos de divisão.</p> <p><i>size</i></p> <p>Especifica o tamanho máximo em megabytes (MB) para cada arquivo criado.</p> <p>Essa opção gera os arquivos .swm no diretório especificado, nomeando cada arquivo com um número acrescentado e a extensão de nome de arquivo .swm. Por exemplo, se o arquivo de origem for chamado Data.wim, essa opção criará um arquivo Data.swm, um arquivo Data2.swm, assim por diante, definindo cada parte do arquivo de divisão .wim.</p> <p>Você também pode definir a seguinte opção:</p> <p><b>/check</b></p> <p>Verifica a integridade do arquivo .wim. Se essa opção não for fornecida, as verificações de integridade são realizadas automaticamente.</p> <p>Por exemplo,</p> <pre> imgex /split d:\imaging\data.wim 600 </pre>
<b>imagex /unmount</b> <i>caminho_da_imagem</i> <b>{/commit}</b>	<p>Desmonta a imagem montada de um diretório especificado.</p> <hr/> <p><b>◆Importante</b></p> <p>Confirme se há espaço no disco rígido suficiente para adicionar arquivos à imagem. Se o espaço não for suficiente, a imagem não será desmontada e os arquivos não serão adicionados. Se o espaço for suficiente, a imagem será desmontada e os arquivos serão adicionados. Se o espaço não for suficiente, a imagem não será desmontada e os arquivos não serão adicionados.</p> <hr/> <p><i>caminho_da_imagem</i></p> <p>Especifica o local de diretório completo para a desmontagem dos arquivos. Se você usar a opção <b>/unmount</b> sem a opção <b>/commit</b>, suas alterações serão descartadas.</p> <hr/> <p><b>◆Importante</b></p> <p>Se você usar a opção <b>/unmount</b> sem a opção <b>/commit</b>, suas alterações serão descartadas. Se você usar a opção <b>/unmount</b> com a opção <b>/commit</b>, suas alterações serão salvas na imagem.</p> <hr/>

Por exemplo,

```
imagex /unmount /commit c:\imagens_montadas
```

#### Opções /verify e /check

As opções **/verify** e **/check** fornecem suporte à verificação de arquivos e integridade de dados para arquivos .wim.

A opção **/verify** verifica as gravações de cache quanto a erros e duplicação de arquivos. A opção **/verify** não oferece suporte a cache com liberação de disco, write-through ou bypass. Durante uma operação de captura, a opção **/verify** lê o arquivo capturado e o compara, byte a byte, com o arquivo original capturado. Durante uma operação de aplicação, a opção **/verify** adiciona novamente um hash ao arquivo aplicado e o compara com o hash gerado durante a operação de captura.

A opção **/check** detecta se um arquivo .wim está corrompido. Se a opção **/check** não for definida durante uma operação de captura, o sinalizador será ignorado durante uma operação de aplicação. Durante uma operação de captura, a opção **/check** gera e armazena uma série de hashes para cada bloco de dados de 10 megabytes (MB) do arquivo .wim. Durante uma operação de aplicação, a opção **/check** adiciona hash e verifica os blocos de 10 MB em relação aos hashes armazenados durante a operação de captura.

As opções **/verify** e **/check** afetarão o desempenho durante as operações de aplicação. É recomendável que você use as opções **/verify** e **/check** para validação de imagem ideal e integridade de dados.

#### Códigos de erro do ImageX

Código de erro	Descrição
0	Êxito
1	Opção de linha de comando inválida
2	Falha de WIMGAPI
3	Script de configuração inválido
4	Acesso negado, requer privilégios de administrador

Consulte também

[O que é o ImageX?](#)<sup>1</sup>

[Como o ImageX funciona](#)<sup>2</sup>

#### Tabela de Ligações

<sup>1</sup>[http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc722145\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc722145(v=ws.10).aspx)

<sup>2</sup>[http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc766068\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc766068(v=ws.10).aspx)

#### Conteúdo da Comunidade

© 2012 Microsoft. Todos os direitos reservados.