

mkosi , systemd-nspawn i machinectl

La comanda *mkosi* (<https://github.com/systemd/mkosi>) -de "Make Operating System Image"- és una eina per generar imatges (generalment en forma de fitxers) que contenen al seu interior un sistema operatiu mínim, llest per ser arrencat ja sigui en forma de contenidor o màquina virtual.

Concretament, *mkosi* s'encarrega de particionar l'interior de la imatge -atenció, només admet el tipus de taula GPT...això vol dir que dins de la imatge generarà mínim dues particions: la ESP i la partició arrel-, de formatejar aquestes particions internes -el sistema arrel podrà estar, a escollir, en Ext4, Btrfs o també Squashfs (és a dir, només lectura)- i de descarregar-hi allà tots els paquets bàsics necessaris per tenir allà un minisistema operatiu funcional, també a escollir (les possibilitats són Debian, Ubuntu, Fedora, Suse, Arch o CentOS). Depenent de si s'escull generar una imatge arrencable o no (és a dir, preparada per fer-se servir com a màquina virtual autònoma o bé només com a simple contenidor), s'afegirà un gestor d'arranc i un kernel+initrd (ubicats a la partició ESP, muntada sota la carpeta /efi), o no.

La creació pròpiament dita de les imatges dels diferents sistemes operatius *mkosi* delega en eines especialitzades que tenen una llarga història dins la comunitat. Així per exemple, per crear imatges Debian/Ubuntu fa servir l'eina *debootstrap* (o *cdebootstrap* o *grml-debootstrap* o *vmdebootstrap*, segons les circumstàncies); per crear imatges Fedora/CentOS fa servir l'eina *dnf* amb el paràmetre *-installroot*; per crear imatges Arch fa servir l'eina *pacstrap* i per crear imatges Suse fa servir *zypper*. Això vol dir, no obstant, que depèn d'on estigui instal·lat *mkosi*, aquest serà capaç de generar imatges de més o menys sistemes diferents: per exemple, a sistemes Debian/Ubuntu no existeix el paquet "dnf", amb la qual cosa serà impossible generar imatges Fedora/CentOS; en canvi, a sistemes Fedora/CentOS sí que existeix el paquet "debootstrap", i, per tant, en aquest cas sí que es pot generar imatges Debian/Ubuntu.

NOTA: Cadascuna d'aquestes eines (debootstrap, etc) ja ve configurada per accedir als repositoris oficials de la distribució corresponent i descarregar d'allà els paquets necessaris per tal d'omplir de contingut les imatges. No obstant, si es desitja, *mkosi* permet escollir explícitament els repositoris a usar gràcies al seu paràmetre *-m* per especificar el servidor-mirror a usar i/o *--repositories* per indicar un repositori concret

A continuació es presenta una taula amb els paràmetres més importants de *mkosi*. Tal com es pot veure allà, una comanda per exemple com...:

```
sudo mkosi -d debian -r buster -t gpt_ext4 -b -o imatge.raw -p apt,iproute2,nano --password 1234
```

...crearà un fitxer-imatge anomenat "imatge.raw" contenint un sistema Debian bàsic arrencable amb un usuari "root" amb contrasenya 1234 i amb un grapat de paquets instal·lats addicionals.

NOTA: Altres opcions més concretes que no veurem són: *mkosi build*, *mkosi clean*, *mkosi shell*, *mkosi boot* o *mkosi qemu*

Si no volguéssim indicar tants paràmetres, tal com es pot veure també a la taula, es pot crear un arxiu anomenat "mkosi.default" a la mateixa carpeta on executarem *mkosi* que contingui una sèrie de seccions i directives que estableixen els valors per defecte per tots els paràmetres que desitgem i així no caldrà especificar-los a mà (en el cas que s'especifiquessin, però, tindrien preferència) ; un exemple seria:

```
[Distribution]
Distribution=debian
Release=buster
[Output]
Format=gpt_ext4
Bootable=yes
Output=imatge.raw
[Partitions]
RootSize=2G
[Packages]
Packages=apt iproute2 nano
[Validation]
Password=1234
```

NOTA: En qualsevol cas, si un paràmetre no s'especifica enlloc (ni a l'arxiu "mkosi.default" ni directament, es pot esbrinar quin és el seu valor per defecte executant la comanda: *mkosi summary*)

Paràmetre	Directiva equivalent a l'arxiu mkiso.defaults	Significat
-d ...	<i>Distribution=...</i> (sota la secció [Distribution])	Indica la distribució a instal·lar. Valors possibles: "fedora", "ubuntu", "debian", "opensuse", "arch", "centos"
-r ...	<i>Release=...</i> (sota la secció [Distribution])	Indica la versió de la distribució. Valors possibles: 30, "buster", "bionic", etc. Si no s'indica, s'escull el valor més modern (per exemple, a Debian serà "unstable")
-t ...	<i>Format=...</i> (sota la secció [Output])	Indica el format de la imatge a crear. Valors possibles: <i>gpt_ext4</i> : la imatge serà un fitxer dins del qual hi haurà un sistema GPT amb una 1 ^a partició ESP (muntada a /efi) -si la imatge es marca com arrencable- i una 2 ^a partició (arrel del sistema) de tipus Ext4. Equivalent a <i>raw_gpt</i> <i>gpt_xfs</i> : la imatge serà un fitxer dins del qual hi haurà un sistema GPT amb una 1 ^a partició ESP (muntada a /efi) -si la imatge es marca com arrencable- i una 2 ^a partició (arrel del sistema) de tipus XFS. <i>gpt_btrfs</i> : la imatge serà un fitxer dins del qual hi haurà un sistema GPT amb una 1 ^a partició ESP (muntada a /efi) -si la imatge es marca com arrencable- i una 2 ^a partició (arrel del sistema) de tipus Btrfs. Equivalent a <i>raw_btrfs</i> <i>gpt_squashfs</i> : la imatge serà un fitxer dins del qual hi haurà un sistema GPT amb una 1 ^a partició ESP (muntada a /efi) -si la imatge es marca com arrencable- i una 2 ^a partició (arrel del sistema) de tipus Squashfs (és a dir, de només lectura). Equivalent a <i>raw_squashfs</i> <i>directory</i> : la imatge serà una carpeta dins de la qual hi haurà tot el seu contingut del sistema arrel <i>subvolume</i> : la imatge serà un subvolum Btrfs dins del qual hi haurà tot el seu contingut del sistema arrel <i>tar</i> : la imatge serà un arxiu tar dins del qual hi haurà tot el seu contingut del sistema arrel
-b	<i>Bootable=yes</i> (sota la secció [Output])	Fa que la imatge pugui ser arrencable com a VM autònoma. És a dir: afegeix una partició ESP amb un bootloader i, a la partició arrel, una carpeta /boot amb un kernel+initrd. Només funciona pels formats "gpt_XXX". NOTA: La parella "kernel+initrd" és generada per Dracut en ser invocat per mkosi durant els darrers moments de la seva execució.
-o ...	<i>Output=...</i> (sota la secció [Output])	Indica la ruta i nom de la imatge a crear (per defecte: "image.raw") NOTA: Si s'executa mkosi diverses vegades, no sobreescrirà la imatge generada si ja existia d'abans, a no ser que s'indiqui el paràmetre -f
--root-size n° --esp-size n°	<i>RootSize=n°</i> <i>EspSize=n°</i> (sota la secció [Output])	Estableix el tamany del sist. fitxers arrel (p. defecte 1G) Estableix el tamany de la partició ESP (p. defecte 256M) Només funcionen pels formats "gpt_XXX"
-p ...	<i>Packages=...</i> (sota la secció [Packages])	Indica un paquet addicional que s'instal·larà a la imatge. Si es vol afegir més d'un cal indicar-los separats per comes. A l'arxiu de configuració basta amb una sola línia Packages= indicant els diferents paquets un rera l'altre separats per espai en blanc. Paquets útils: "nano", "apt/dnf", "iproute2/iproute" o "iputils-ping/iputils"
--password ...	<i>Password=...</i> (sota la secció [Validation])	Assigna la contrasenya a l'usuari root. Només funciona pels formats "gpt_XXX"
--read-only		Fa el sistema arrel de només lectura (gpt_squashfs ja és) Només funciona pels formats "gpt_XXX"
--hostname ...		Estableix el nom de la màquina dins la imatge
--kernel-commandline ...		Estableix els paràmetres del kernel responsable d'arrencar la imatge (si aquesta és arrencable, és clar)

A la mateixa carpeta on executem mkosi també poden haver opcionalment els següents elements:

*Subcarpeta "[mkosi.extra](#)" : Tots els arxius que hi hagi al seu interior es copiaran (amb propietari "root") dins de la partició arrel dins de la imatge, respectant l'arbre de subcarpetes (és a dir, l'arxiu "mkosi.extra/etc/unarxiu.conf" es copiarà sota la carpeta "/etc" del sistema arrel)

*Subcarpeta "[mkosi.cache](#)" : Usada com cache dels paquets descarregats, per no haver de tornar a descarregar-los si es repeteix l'execució de mkosi varies vegades

*Script Bash executable "[mkosi.postinst](#)" : És invocat com a últim pas a la generació de la imatge i s'executa dins del context del sistema existent a la imatge. Permet poder alterar la imatge "a la carta"

NOTA: Si fos necessari que aquest script tingui accés a la xarxa, caldria afegir el paràmetre `--with-network` a la comanda `mkosi` (o bé afegir la línia `WithNetwork=yes` dins de la secció [Packages] de l'arxiu "mkosi.defaults").

*Fitxer "[mkosi.rootpw](#)" : Conté la contrasenya que s'establirà a l'usuari "root" de la imatge (si a l'arxiu apareix un salt de línia al final es treu automàticament, així que no és problema). Aquest arxiu ha de ser propietat de l'usuari "root" de la màquina host i tenir permisos 600 o menys. Si aquest arxiu no apareix i tampoc s'usa el paràmetre `--password`, mkosi establirà la contrasenya per defecte que tingui l'usuari "root" al sistema a construir, la qual normalment sol estar bloquejada).

Un cop generada la imatge, tenim diferents possibilitats d'ús:

*Si no és arrencable (és a dir, si no hem indicat el paràmetre `-b` a `mkosi`), podem entrar-hi fent-la servir com a [contenidor](#) amb la comanda (inclosa dins el paquet "systemd-container"):

```
sudo systemd-nspawn -i imatge.raw
```

o bé, si volem iniciar Systemd dins del propi contenidor (això té certes avantatges com per exemple la posta en marxa del canal D-Bus dins del contenidor -del qual depén el funcionament de certes aplicacions- o bé -que està relacionat- poder comunicar aquest amb la màquina amfitriona, entre altres) podem fer en canvi:

```
sudo systemd-nspawn -bi imatge.raw
```

NOTA: Si la imatge fos una carpeta o subvolum en comptes d'un fitxer "raw", caldria executar llavors la comanda `systemd-nspawn -D carpeta` (o `systemd-nspawn -bD carpeta`)

NOTA: L'ús d'imatges mkosi en contenidors LXC/LXD o Docker no està documentat

*Si sí és arrencable (és a dir, si sí hem indicat el paràmetre `-b` a `mkosi`), a més de poder fer servir la imatge com un contenidor igual que com si no ho fos, podem generar a més una [màquina virtual](#) Qemu amb una comanda similar a aquesta...:

```
qemu-system-x86_64 -m 512 -enable-kvm  
-bios=/usr/share/OVMF/OVMF_CODE.fd  
-drive if=virtio,format=raw,file=imatge.raw
```

...o, alternativament, fer servir Libvirt (i així fins i tot "cockpit-machines" podria treballar-hi amb ell), així:

```
virt-install -n nomMaquina -r 512 --disk path=imatge.raw --boot uefi --import
```

NOTA: És molt recomanable afegir a la comanda `virt-install` anterior el paràmetre `--graphics vnc,listen=0.0.0.0,port=5910` per tal de tenir permanentment activat un servidor VNC mentre la màquina estigui encesa i així poder veure la pantalla de la màquina virtual des d'un client VNC qualsevol

També es pot escriure aquesta imatge arrencable "imatge.raw" directament a un pendrive USB mitjançant `dd` i fer-lo servir com a sistema d'arranc.

EXERCICIS *mkosi* i *systemd-nspawn* bàsic

1.-a) Entra en una màquina VirtualBox Fedora que tinguis a mà, converteix-te en "administrador" i crea dins de la carpeta /root una subcarpeta anomenada "mkosi.cache". Seguidament, dins d'aquesta carpeta /root executa la comanda *mkosi* adient per tal de generar una imatge Fedora 30 anomenada "fedora.raw" de tipus "gpt_ext4" i arrencable, amb els paquets "dnf", "nano", "iputils" i "iproute" extra instal·lats i amb un usuari "root" que tingui com a contrasenya "1234" (atenció, trigarà una estona!)

NOTA: Potser hauràs d'especificar (amb el paràmetre `--root-size`) un tamany de la partició del sistema més gran que l'assignat per defecte per *mkosi* ja que els paquets extra potser no hi cabran i per tant *mkosi* s'interrumpirà amb un error

b) Torna a executar la comanda *mkosi* des de la mateixa carpeta però ara per generar una imatge Ubuntu Bionic anomenada "ubuntu.raw" també de tipus "gpt_ext4" però que no sigui arrencable, amb els paquets "apt", "nano", "iputils-ping" i "iproute2" extra instal·lats i amb un usuari "root" que tingui com a contrasenya "1234" (atenció, trigarà una estona!)

2.-a) Executa la comanda *systemd-nspawn* adient per tal d'arrencar la imatge "fedora.raw" com un contenidor sense *Systemd* al seu interior. Un cop a dins del contenidor, executa la comanda *uname -r* per confirmar quin és el kernel que està fent servir el contenidor.

aII) Es pot executar una comanda individual finita directament dins d'un contenidor sense haver "d'entrar" explícitament dins d'ell gràcies al paràmetre `-a`. Executa la comanda: *systemd-nspawn -i fedora.raw -a uname -r* i comprova que obtens el mateix resultat que a l'apartat anterior.

b) Llegeix aquest article: https://es.wikipedia.org/wiki/Loop_device i seguidament executa, dins del contenidor, la comanda *lsblk* per veure els dispositius de bloc muntats. Observa i raona en quin dispositiu està muntada la carpeta arrel del sistema. ¿Té coherència amb el que veus en executar *df -hT*?

c) Què és el que veus en fer *ls /* dins del contenidor? I en fer *ls /home*? Per què?

d) Què és el que veus en fer *ps -e*? Per què?

e) Executa la comanda *systemd-detect-virt* dins del contenidor. ¿Per a què serveix?

f) A l'interior de la carpeta */efi/EFI/Linux* de dins del contenidor es troba un fitxer *.efi que representa un kernel+initrd de tipus "Stub". ¿Quan/Per a què creus que es podria fer servir aquest fitxer?

g) Surt del contenidor. Això ho pots fer pulsant tres vegades seguides "CTRL+]" o bé "CTRL+dret + 5"

h) Arrenca la mateixa imatge "fedora.raw" però ara amb el seu *Systemd* propi. ¿Quina diferència evident hi trobes respecte l'arrencada sense *Systemd*? Si ara tornes a fer tots els apartats anteriors d'aquest exercici (a, b, c, d, e, f), ¿en quin d'aquests apartats veuràs alguna diferència respecte les respostes ja trobades anteriorment? Per què? Torna a sortir del contenidor.

3.-a) Executa de nou la comanda *systemd-nspawn* però ara per arrencar la imatge "ubuntu.raw" al seu interior (amb o sense *Systemd* propi, és irrellevant per l'exercici). Un cop a dins del contenidor, executa la comanda *uname -r* per confirmar quin és el kernel que s'està fent servir. ¿Veus alguna diferència amb el kernel vist a l'apartat a) de l'exercici anterior? Per què?

b) Executa dins del contenidor la comanda *lsblk* ¿Quants dispositius "loop" veus ara? ¿On estan muntats cadascun? ¿Veus diferència amb la sortida obtinguda a l'apartat b) de l'exercici anterior. Surt del contenidor.

c) ¿Per què la següent frase és falsa pel contenidor "ubuntu.raw": "A l'interior de la carpeta */efi/xxxx/4.xx.yy-generic* de dins del contenidor es troba un fitxer anomenat "linux" i un altre anomenat "initrd"? ¿Què caldria haver fet per a què fos certa?

EXERCICIS configuració de xarxa amb *systemd-nspawn*

1.-a) Torna a entrar en el contenidor "fedora.raw" (fent-hi servir el seu propi Systemd a dins). Dins d'aquest contenidor observa (amb la comanda *ip*, que haurà d'estar instal·lada) la direcció IP de les diferents tarjes de xarxa i la porta d'enllaç que té el contenidor. ¿Què veus? Prova (amb la comanda *ping*, que haurà d'estar instal·lada) si el contenidor té, efectivament, connexió de xarxa.

NOTA: Que comparteixin les mateixes IPs és una conseqüència de que, per defecte, el contenidor se "n'aprofita" de la configuració de xarxa de la màquina amfitriona. Això, òbviament, podria canviar-se, tal com veurem en propers apartats

b) Surt d'aquest contenidor i torna-hi a entrar però ara afegint a la comanda *systemd-nspawn -bi fedora.raw* un nou paràmetre anomenat *--private-network*. Observa (amb *ip -c a* i *ping*) què li passa a la configuració de xarxa del contenidor (pots consultar també la pàgina del manual de *systemd-nspawn*).

c) Surt d'aquest contenidor i torna-hi a entrar però ara afegint a la comanda *systemd-nspawn --private-network -bi fedora.raw* un nou paràmetre anomenat *--network-interface=enp0s3*. Observa (amb *ip -c a* i *ping*) què li passa a la configuració de xarxa del contenidor (pots consultar també la pàgina del manual de *systemd-nspawn*).

Existeixen altres opcions similars a *--network-interface* però que, en comptes de fer "desaparèixer" la tarja de xarxa de la màquina amfitriona per "posar-la" al contenidor, permeten crear dins del contenidor una tarja de xarxa virtual i connectar-la, com si estiguessin en un switch (o router), a una tarja de xarxa determinada la màquina amfitriona. Aquestes opcions són, entre d'altres, *--network-macvlan=enp0s8* o *--network-ipvlan=enp0s8*. Cadascuna d'elles internament funcionen de forma diferent (bàsicament, les tarjes "macvlan" actuen a nivell 2 de la capa OSI com els switchos i les tarjes "ipvlan" actuen a nivell 3 com els routers) però de forma superficial a la pràctica són similars. A continuació provarem aquestes dues i també els enllaços "veth".

d) Surt dels contenidors que tinguis en marxa i executa ara la comanda *systemd-nspawn --private-network --network-ipvlan=enp0s3 -bi fedora.raw*. Un cop dins del contenidor, configura la tarja "ipvlan" per tal de poder tenir Internet. Comprova-ho que ho has aconseguit fent per exemple *ping www.hola.com* o *dnf upgrade*. Seguidament, instal·la-hi el paquet "nmap-ncat" (ho necessitaràs per més endavant). Finalment, apaga el contenidor.

NOTA: Els passos per configurar la tarja "ipvlan" són els mateixos que per qualsevol altra tarja:

*Activar la tarja: *ip link set up dev iv-enp0s3*

*Assignar-li una IP: *ip address add 192.168.15.X/24 dev iv-enp0s3*

*Assignar-li una porta d'enllaç: *ip route add default via 192.168.15.10 dev iv-enp0s3*

*Assignar un servidor DNS al sistema: *echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf*

e) Torna a repetir l'apartat anterior però ara evitant haver de tornar a fer tots els passos manuals per configurar la tarja de xarxa del contenidor. És a dir:

*Entra en el contenidor (de forma ràpida amb *systemd-nspawn -i fedora.raw* ja està bé) i crea dins d'ell el fitxer */etc/systemd/network/iv-enp0s3.network* amb el següent contingut:

```
[Match]
Name=iv-enp0s3
[Network]
Address=192.168.15.222/24
Gateway=192.168.15.10
DNS=8.8.8.8
```

*Inicia dins del contenidor, si no ho estan ja, els serveis "systemd-networkd" i "systemd-resolved" (aquest últim per configurar el DNS): *systemctl enable systemd-networkd && systemctl enable systemd-resolved*

*Surt del contenidor i ara entra-hi fent servir la tarja "ipvlan" tal com vas fer a l'apartat anterior, així: *systemd-nspawn --private-network --network-ipvlan=enp0s3 -bi fedora.raw*

NOTA: En aquest pas és especialment important arrancar el contenidor amb el paràmetre `-b` per a què s'executi Systemd (i Dbus) dins del contenidor. Si no, ni `systemd-networkd` ni cap altre servei relacionat amb Systemd funcionaran allà dins.

Hauries de veure com la tarja "iv-enp0s3" ja es troba automàticament configurada i amb connexió a Internet. Comprova-ho. Finalment, surt del contenidor.

f) Executa ara la comanda `systemd-nspawn --private-network --network-macvlan=enp0s3 -bi fedora.raw`. Un cop dins del contenidor, configura (un altre cop manualment) la tarja "macvlan" per tal de poder tenir Internet. Comprova-ho que ho has aconseguit fent per exemple `ping www.hola.com` o `dnf upgrade`. Un cop comprovat, apaga el contenidor.

NOTA: Els passos per configurar la tarja "macvlan" són iguals que per qualsevol altra tarja, incloent les de tipus "ipvlan", tant si es fa de forma manual com si es fa servir `systemd-networkd` (tal com s'explica a l'apartat anterior)

2.-a) Sabent que un dispositiu "veth" és un conjunt de dues tarjes ethernet virtuals connectades entre si de forma que el que surt per una arriba a l'altra, torna a entrar al contenidor executant ara la comanda `systemd-nspawn --private-network --network-veth -bi fedora.raw`. Seguidament executa `ip -c a` tant a la màquina amfitriona com a dins del contenidor. ¿Quines tarjes de xarxa noves veus?

NOTA: If the name of the container is `foo`, the name of the virtual Ethernet interface on the host will be `ve-foo` and the name of the virtual Ethernet interface in the container will be `host0`. When examining the interfaces with `ip link show`, interface names will be shown with a suffix, such as `ve-foo@if2` and `host0@if9`. The `@ifN` is not actually part of the name of the interface; instead, `ip link` appends this information to indicate which "slot" the virtual Ethernet cable connects to on the other end. For example, a host virtual Ethernet interface shown as `ve-foo@if2` will connect to container `foo`, and inside the container to the 2nd network interface -- the one shown with index 2 when running `ip link` inside the container. Similarly, in the container, the interface named `host0@if9` will connect to the 9th slot on the host.

NOTA: En comptes dels paràmetres `--private-network --network-veth` es pot escriure simplement el paràmetre equivalent `-n`

b) Assigna una direcció IP d'una xarxa qualsevol (però que sigui la mateixa) a la tarjes noves que han aparegut en fer l'apartat anterior, tant a la màquina amfitriona com al contenidor, respectivament. Fes `ping` entre elles. ¿Què passa? D'altra banda, ¿el contenidor té connexió a Internet? Per què? Surt del contenidor.

NOTA: Respecte aquest apartat és molt interessant llegir l'apartat de la pàgina del manual de `systemd-nspawn` que parla sobre l'existència dels fitxers `"/usr/lib/systemd/network/80-container-ve.network"` i `"/usr/lib/systemd/network/80-container-host0.network"` (útils només, no obstant, si tant al contenidor com a la màquina amfitriona funciona `systemd-networkd`)

c) Executa ara la comanda `systemd-nspawn -p tcp:2000:3000 -ni fedora.raw` (fixa't en el paràmetre `-n`!) A partir d'aquí:

NOTA: Si no s'especifica el protocol al paràmetre `-p`, s'assumeix "tcp". Si no s'indica el port del contenidor, s'assumeix que és el mateix que l'indicat per la màquina amfitriona

1.-Executa les següents comandes al contenidor:

```
ip link set up dev host0
ip address add 192.168.55.2/24 dev host0
ncat -l -p 3000
```

2.-Obre un terminal a la màquina amfitriona i executar-hi allà les següents comandes:

```
sudo ip link set up dev ve-fedora
sudo ip address add 192.168.55.1/24 dev ve-fedora
nc 192.168.55.1 2000
```

¿Què passa? Per què?

NOTA: Aquest apartat es podria haver fet amb qualsevol altre servei (Apache2, etc) en comptes del Netcat

cII) Atura el contenidor que has posat en marxa a l'apartat anterior. ¿Què li passa ara al client Netcat de la màquina amfitriona?

EXERCICIS *machinectl*

1.-a) Surt del contenidor utilitzat a l'exercici anterior i executa ara la comanda *systemd-nspawn -bi fedora.raw* (el paràmetre *-b* aquí és important). Mantenint en marxa aquest contenidor, obre un terminal independent a la màquina amfitriona i executa-hi allà la comanda *machinectl list*. ¿Què veus?

b) ¿Què veus si executes, sempre en el terminal de la màquina amfitriona, *machinectl status fedora* ?

NOTA: La comanda *machinectl* és capaç de comunicar-se només amb contenidors que tinguin el servei especial D-Bus (a més del propi Systemd) funcionant al seu interior. Això s'aconsegueix, com ja sabem, indicant el paràmetre *-b* a *systemd-nspawn*. D'altra banda, tant D-Bus com Systemd són automàticament instal·lats a totes les imatges generades per *mkosi* independentment de com s'arrenquin posteriorment amb *systemd-nspawn* (amb *-b* o sense). En el cas d'utilitzar una altra eina per generar imatges (com ara directament *debootstrap*, *dnf --installroot*, etc), caldrà instal·lar D-Bus (i Systemd) a mà.

c) Consulta el manual de *systemctl* per esbrinar per a què serveix el seu paràmetre *-M*. ¿Què passa, per tant, si executes la comanda *systemctl -M fedora status systemd-journald* (has de ser "root")? ¿I *systemctl -M fedora list-units --type=service* ?

NOTA: Molts altres executables de Systemd tenen el paràmetre *-M*, com ara *journalctl*, *hostnamectl*, *systemd-analyze*, etc

d) ¿Què passa si executes *machinectl poweroff fedora*? (has de ser "root" i el contenidor, tal com ja s'ha demanat, ha de tenir funcionant Systemd al seu interior)

NOTA: Un sinònim d'aquesta comanda és *machinectl stop nomContenidor*. D'altra banda, també existeix la comanda *machinectl terminate nomContenidor*, però aquesta atura el contenidor indicat de forma abrupta. D'altra banda, també existeix la comanda *machinectl reboot nomContenidor*

2.-a) Amb el/s contenidor/s apagat/s, en un terminal de la màquina amfitriona executa la comanda *machinectl list-images*. Per saber per què aquesta comanda no mostra res consulta a la pàgina del manual de *machinectl* què és el que fa realment aquesta comanda i quina importància té en aquest cas la carpeta */var/lib/machines*. Un cop après això, fes el necessari (que pot ser una còpia o la creació d'un enllaç simbòlic) per a què tant "ubuntu.raw" com "fedora.raw" apareguin a la sortida de *machinectl list-images*. No cal que tinguis cap contenidor en marxa per aconseguir-ho.

b) Executa ara *machinectl start ubuntu* (has de ser "root") ¿Quina diferència visible observes ara respecte si haguessis iniciat el contenidor amb *systemd-nspawn* (pots llegir la nota següent com a pista)?

NOTA: Una de les diferències clau entre *systemd-nspawn* i *machinectl start* és que la primera inicia un contenidor directament en primer pla i la segona ho fa en segon pla (havent d'utilitzar *machinectl login* per accedir al seu shell com veurem al proper apartat). Això fa que la segona sigui molt més adient per posar en marxa serveis dins de contenidors, tal com veurem en els exercicis següents. D'altra banda, *machinectl start* només funcionarà amb contenidors ubicats dins de */var/lib/machines*

NOTA: La comanda *machinectl start ubuntu* és equivalent a *systemctl start systemd-nspawn@ubuntu.service*. Igualment, la comanda *machinectl stop ubuntu* és equivalent a *systemctl stop systemd-nspawn@ubuntu.service*. Per tant, si volguéssim canviar algun aspecte de la manera d'iniciar els contenidors mitjançant *machinectl start*, caldria editar l'arxiu de configuració del service en qüestió, que és */usr/lib/systemd/system/systemd-nspawn@.service* (allà es poden canviar, per exemple, els paràmetres concrets passats per defecte a la comanda *systemd-nspawn* invocada per *machinectl start*, (com és el paràmetre *-b*), entre altres aspectes.

c) ¿Què passa si executes (en un altre terminal) *machinectl login ubuntu*? (has de ser "root")

NOTA: La comanda anterior només funciona si el contenidor s'ha iniciat prèviament amb *machinectl start* i no amb *systemd-nspawn*. Això és perquè *machinectl login* reclama per a sí un terminal exclusiu, i com que *systemd-nspawn* en genera un d'interactiu, entra en competència. D'altra banda, *machinectl login* obliga, per funcionar correctament, a què dins del contenidor s'estigui executant Systemd, però això no és problema perquè *machinectl start* compleix aquest requisit perquè utilitza internament el paràmetre *-b* de *systemd-nspawn*, tal com s'explica a la NOTA de l'apartat anterior).

NOTA: Si el contenidor fos un Fedora, la comanda anterior potser no funciona. Per a què funcioni (i la resta de comandes d'aquest exercici) prèviament has d'executar (com administrador) la comanda *setenforce permissive*, la qual relaxa un

mecanisme de seguretat anomenat SELinux responsable de bloquejar la gestió de contenidors per part de *machinectl* i que està activat per defecte a sistemes Fedora

NOTA: Si el contenidor és un Debian/Ubuntu, la comanda anterior potser no funciona. L'explicació tècnica es troba aquí: <https://github.com/systemd/systemd/issues/852#issuecomment-127652768> però bàsicament, el que cal fer és afegir dins de l'arxiu `/etc/securetty` del contenidor una línia que posi `pts/0` (i per si de cas, més línies que posin `pts/1`, `pts/2`, etc)

d) Surt del contenidor amb "CTRL+J" i seguidament executa *machinectl status ubuntu* ¿Continua funcionant el contenidor?

e) ¿Què passa si executes *machinectl shell root@ubuntu "/bin/ls /var"* ? (has de ser "root")

NOTA: Si el contenidor es va arrencar fent servir directament *systemd-nspawn* en comptes de *machinectl start* , la comanda *machinectl shell* donarà un error similar a "Failed to get shell PTY" degut a què *systemd-nspawn* ja ofereix un shell interactiu per treballar-hi (impedint la connexió de qualsevol altre shell) mentre que amb *machinectl start* no hi ha aquest problema perquè inicia el contenidor en segon pla

NOTA: La gran diferència entre *machinectl login* i *machinectl shell* és que el primer prepara l'entorn `getty` per oferir l'opció d'iniciar sessió interactiva dins del contenidor amb un usuari a escollir en aquest moment, mentre que el segon ja entra directament al shell (interactiu) predefinit per l'usuari indicat a la comanda

f) ¿Què veus si executes *machinectl image-status ubuntu* ?

NOTA: Una comanda similar és *machinectl show-image ubuntu* però està més enfocada a ser "machine-parseable"

g) ¿Què passa si executes *machinectl clone ubuntu ubuntu2*? (has de ser "root")

h) ¿Què passa si executes *machinectl rename ubuntu2 ubuntuNou* ? (has de ser "root")

i) ¿Què passaria si executessis *machinectl read-only ubuntuNou true*? (has de ser "root")

j) Executa finalment *machinectl stop ubuntu* i comprova que, efectivament, el contenidor ara ja no estigui funcionant.

k) ¿Per a què serviria la comanda *machinectl enable ubuntu*? (has de ser "root"). Per saber si funciona hauràs de reiniciar la màquina amfitriona. Un cop comprovat, atura'l amb *machinectl stop*

NOTA: Aquesta comanda és equivalent a *systemctl enable systemd-nspawn@ubuntu.service*

NOTA: En el cas hipotètic de necessitar iniciar un contenidor tenint un determinat punt de muntatge ja funcional, l'arxiu `.mount` adient haurà de tenir les línies `RequiredBy=systemd-nspawn@ubuntu.service` i `StopWhenUnneeded=true`

En el cas de voler executar la comanda *machinectl start ...* (o *machinectl enable ...*) és interessant disposar d'algun mètode per poder passar paràmetres personalitzats al contenidor en qüestió (com ara el mode de les seves tarja de xarxa, per exemple), i poder sobreesciure, per tant, els paràmetres per defecte que apareixen a la plantilla `/usr/lib/systemd/system/systemd-nspawn@.service`. Per aconseguir això es pot crear un arxiu dins de la carpeta `/etc/systemd/nspawn` (o també dins de la carpeta `/var/lib/machines` però llavors cal afegir a *systemd-nspawn* el paràmetre `--settings=trusted` per a què el reconegui) anomenat igual que el contenidor i amb extensió `".nspawn"` que tingui un contingut similar a aquest (per a més informació, consultar *man systemd.nspawn*...hi ha moltes opcions més, quasi tantes com paràmetres de *systemd-nspawn*):

[Exec]

Boot=yes	#Si val "yes" (o "true" o "on") és equivalent a haver escrit el paràmetre -b de <i>systemd-nspawn</i>
Parameters=/bin/ls -l	#Equivalent a haver escrit el paràmetre -a /bin/ls -l al final de <i>systemd-nspawn</i>
Environment=PATH=/bin	#Estableix el valor d'una variable d'entorn al contenidor. Equivalent al paràmetre --setenv
LimitXXX=xxx	#Estableixen diferents límits (<i>LimitCPU</i> , <i>LimitFSIZE</i> , <i>LimitNOFile</i> ...) pel contenidor. Equival a --rlimit
ResolvConf=copy-host	#Estableix com es gestionarà l'arxiu <code>/etc/resolv.conf</code> del contenidor. Equival a --resolv-conf
[Files]	
ReadOnly=yes	#Equivalent al paràmetre --read-only . Una altra opció similar és <i>Volatile</i>
Bind=/opt:/var/opt	#Munta la carpeta <code>/opt</code> de l'amfitrió a la carpeta <code>/var/opt</code> del contenidor. Equival a --bind
BindReadOnly=/opt:/opt	#Similar a <i>Bind</i> però el muntatge és de només lectura. Equival a --bind-ro
[Network]	

Private=yes	#Equivalent a --private-network
Interface=enp0s3	#Equivalent a --network-interface
VirtualEthernet=yes	#Equivalent a --network-veth (-n) . Molt sovint es combina amb -p (veure més avall)
MACVLAN=enp0s8	#Equivalent a --network-macvlan
IPVLAN=enp0s8	#Equivalent a --network-ipvlan
Port=udp:x:y	#Reenvia tot el tràfic del port n°x de l'amfitrió al port n° y del contenidor Equivalent a --port (-p)

3.- Crea dins de la carpeta `/etc/systemd/nspawn` un fitxer anomenat `"fedora.nspawn"` que faci que en iniciar el contenidor `"fedora"` amb `machinectl start/enable...`:

- 1.-Automàticament es munti la carpeta `/var` de la màquina amfitriona a la carpeta `/opt` del contenidor
- 2.-Que el mode de la tarja de xarxa del contenidor sigui el per defecte en no indicar cap paràmetre específic a `systemd-nspawn` (és a dir, `Private=no`)

...i, un cop iniciat, comprova que, efectivament, la seva carpeta `/opt` estigui poblada i que disposi d'una tarja de xarxa amb la mateixa configuració que la de la màquina amfitriona (comprova que, efectivament, el contenidor tingui connexió amb l'exterior). Atura el contenidor.

Existeix una manera d'iniciar un contenidor (via `machinectl start...`) sense haver de ser root. Resulta que la comanda `machinectl` no és més que un client D-Bus d'un servei anomenat `"systemd-machined"`, el qual és qui realment realitza la feina d'iniciar, parar, etc els contenidors (per tant, la comanda `machinectl` no funcionarà mai si aquest servei està apagat). Doncs bé, resulta que aquest servei utilitza el sistema de seguretat Polkit per autenticar els usuaris que en voler fer ús. Més en concret, al fitxer `"/usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.machine1.policy"` trobem les accions concretes (moltes amb una relació directa amb un verb de `machinectl`) a les que podem establir restriccions, com ara `"org.freedesktop.machine1.login"`, `"org.freedesktop.machine1.shell"`, `"org.freedesktop.machine1.manage-machines"` (útil per `start` i `stop`) o `"org.freedesktop.machine1.manage-images"`, entre d'altres. Així doncs, l'únic que caldrà fer per a què poguem realitzar l'acció escollida sense haver de ser administrador és canviar a `"yes"` (o `"auth_self"`) el valor de la línia `<allow_active>` associada a aquesta acció (valor que segurament per defecte serà `"auth_admin"`).