

实验 - 使用 SSH 访问网络设备

拓扑



地址分配表

设备	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
R1	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-A	网卡	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

目标

第 1 部分：配置基本设备设置

第 2 部分：配置路由器用于 SSH 访问

第 3 部分：配置交换机用于 SSH 访问

第 4 部分：从交换机上的 CLI 建立 SSH 连接

背景/场景

在过去，人们在远程配置网络设备时采用的网络协议一般都是 Telnet。Telnet 不会加密客户端与服务器间发送的信息。这就让网络嗅探器有机可乘，能够截取密码和配置信息。

安全外壳 (SSH) 网络协议可以建立与路由器或其他网络设备的安全终端仿真连接。SSH 会对经过网络链路的所有信息进行加密，并验证远程计算机的身份。作为远程登录工具，越来越多的网络专家采用 SSH 来取代 Telnet。SSH 最常用于登录远程设备并执行命令；不过，它也可通过关联的 Secure FTP (SFTP) 或 Secure Copy (SCP) 协议传输文件。

互相通信的网络设备必须配置为支持 SSH，SSH 才能正常运行。在本实验中，您将在路由器上启用 SSH 服务器，然后使用装有 SSH 客户端的 PC 连接到该路由器。在本地网络上，该连接一般通过以太网和 IP 建立。

注意：CCNA 动手实验所用的路由器是采用 Cisco IOS 15.2(4)M3 版（universalk9 映像）的 Cisco 1941 集成多业务路由器 (ISR)。所用的交换机是采用 Cisco IOS 15.0(2) 版（lanbasek9 映像）的 Cisco Catalyst 2960 系列。也可使用其他路由器、交换机以及 Cisco IOS 版本。根据型号以及 Cisco IOS 版本不同，可用命令和产生的输出可能与实验显示的不一样。请参考本实验末尾的“路由器接口汇总表”以了解正确的接口标识符。

注意：确保已删除路由器和交换机，且没有启动配置。如果不确定，请联系教师。

所需资源

- 1 台路由器（采用 Cisco IOS 15.2(4)M3 版通用映像的 Cisco 1941 或同类路由器）
- 1 台交换机（采用 Cisco IOS 15.0(2) lanbasek9 版映像的 Cisco 2960 或同类交换机）
- 1 台 PC（采用 Windows 7 或 8 且支持终端仿真程序，比如安装有 Tera Term 和 Wireshark）
- 用于通过控制台端口配置 Cisco IOS 设备的控制台电缆
- 如拓扑图所示的以太网电缆

第 1 部分：配置基本设备设置

在第 1 部分中，您将建立网络拓扑并配置基本设置，例如接口 IP 地址、设备访问和路由器密码。

第 1 步：建立如拓扑图所示的网络。

第 2 步：初始化并重新加载路由器和交换机。

第 3 步：配置路由器。

- 通过控制台连接到路由器并启用特权 EXEC 模式。
- 进入配置模式。
- 禁用 DNS 查找，以防止路由器尝试错误转换输入的命令（好像它们是主机名）。
- 指定 **class** 作为特权 EXEC 加密密码。
- 指定 **cisco** 作为控制台密码并启用登录。
- 指定 **cisco** 作为 VTY 密码并启用登录。
- 加密明文密码。
- 创建一个向访问设备者发出警告的标语：未经授权，禁止访问。
- 使用地址分配表中包含的信息配置并激活路由器上的 G0/1 接口。
- 将运行配置保存到启动配置文件中。

第 4 步：配置 PC-A。

- 使用 IP 地址和子网掩码配置 PC-A。
- 配置 PC-A 的默认网关。

第 5 步：检验网络连接。

从 PC-A 对 R1 执行 ping 操作。如果 ping 失败，请排除连接故障。

第 2 部分：配置路由器用于 SSH 访问

使用 Telnet 连接到网络设备具有很大的安全风险，因为所有信息都以明文格式发送。SSH 会加密会话数据并提供设备验证，这是推荐使用 SSH 进行远程连接的原因。在第 2 部分中，您将配置路由器通过 VTY 线路接受 SSH 连接。

第 1 步：配置设备身份验证。

生成加密密钥时，设备名称和域会用作加密密钥的一部分。因此，必须在发出 **crypto key** 命令之前输入这些名称。

- a. 配置设备名称。

```
Router(config)# hostname R1
```

- b. 配置设备的域。

```
R1(config)# ip domain-name ccna-lab.com
```

第 2 步：配置加密密钥方法。

```
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024
The name for the keys will be: R1.ccna-lab.com
```

```
% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)
```

```
R1(config)#
*Jan 28 21:09:29.867: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

第 3 步：配置本地数据库用户名。

```
R1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass
```

注意：权限级别 15 会授予用户管理员权限。

第 4 步：在 VTY 线路上启用 SSH。

- a. 使用 **transport input** 命令，在入站 VTY 线路上启用 Telnet 和 SSH。

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# transport input telnet ssh
```

- b. 更改登录方法以便使用本地数据库验证用户。

```
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# end
R1#
```

第 5 步：将运行配置保存到启动配置文件中。

```
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

第 6 步：建立到路由器的 SSH 连接。

- a. 从 PC-A 启动 Tera Term。
- b. 建立与 R1 的 SSH 会话。使用默认的用户名 **admin** 和密码 **adminpass** 进行身份验证。您应该能建立到 R1 的 SSH 连接。

第 3 部分：配置交换机用于 SSH 访问

在第 3 部分中，您将配置拓扑中的交换机以接受 SSH 连接。交换机配置完成后，您就可以使用 Tera Term 建立 SSH 会话。

第 1 步：在交换机上配置基本设置。

- a. 通过控制台连接到交换机并启用特权 EXEC 模式。
- b. 进入配置模式。
- c. 禁用 DNS 查找，以防止路由器尝试错误转换输入的命令（好像它们是主机名）。
- d. 指定 **class** 作为特权 EXEC 加密密码。
- e. 指定 **cisco** 作为控制台密码并启用登录。
- f. 指定 **cisco** 作为 VTY 密码并启用登录。
- g. 加密明文密码。
- h. 创建一个向访问设备者发出警告的标语：未经授权，禁止访问。
- i. 根据地址分配表配置并激活交换机上的 VLAN 1 接口。
- j. 将运行配置保存到启动配置文件中。

第 2 步：配置交换机接受 SSH 连接。

请使用第 2 部分中为路由器配置 SSH 时使用的命令来为交换机配置 SSH。

- a. 根据地址分配表配置设备名称。

```
S1(config)# ip domain-name ccna-lab.com
```
- c. 配置加密密钥方法。

```
S1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024
```
- d. 配置本地数据库用户名。

```
S1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass
```
- e. 在 VTY 线路上启用 Telnet 和 SSH。

```
S1(config)# line vty 0 15
S1(config-line)# transport input telnet ssh
```
- f. 更改登录方法以便使用本地数据库验证用户。

```
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# end
```

第 3 步：建立到交换机的 SSH 连接。

从 PC-A 启动 Tera Term，然后建立到 S1 上 SVI 接口的 SSH 连接。

您是否能建立与交换机的 SSH 会话？

第 4 部分：从交换机上的 CLI 建立 SSH 连接

Cisco IOS 内置有 SSH 客户端，可以从 CLI 运行。在第 4 部分中，您将从交换机的 CLI 建立到路由器的 SSH。

第 1 步：查看 Cisco IOS SSH 客户端可用的参数。

使用问号 (?) 可显示可供 **ssh** 命令使用的参数选项。

```
S1# ssh ?
  -c      Select encryption algorithm
  -l      Log in using this user name
  -m      Select HMAC algorithm
  -o      Specify options
  -p      Connect to this port
  -v      Specify SSH Protocol Version
  -vrf    Specify vrf name
WORD     IP address or hostname of a remote system
```

第 2 步：从 S1 建立到 S1 的 SSH。

- a. 在建立到 R1 的 SSH 时，您必须使用 **-l admin** 选项。这样您就可以作为用户 **admin** 登录。出现提示时，输入密码 **adminpass**。

```
S1# ssh -l admin 192.168.1.1
Password:
*****
Warning: Unauthorized Access is Prohibited!
*****
```

```
R1#
```

- b. 您可以通过按下 **Ctrl+Shift+6** 组合键返回到 S1，而无需关闭您与 R1 的 SSH 会话。释放 **Ctrl+Shift+6** 组合键并按 **x**。此时将会显示交换机特权 EXEC 模式提示符。

```
R1#
S1#
```

- c. 要在 R1 上返回到 SSH 会话，请在空白 CLI 行按下 Enter 键。您可能需要再次按 Enter 键才能看见路由器 CLI 提示符。

```
S1#
[Resuming connection 1 to 192.168.1.1 ... ]

R1#
```

d. 要在 R1 上关闭 SSH 会话，请在路由器提示符下键入 **exit**。

R1# **exit**

[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]

S1#

CLI 支持哪些版本的 SSH?

思考

您如何让多个用户（每个用户都有自己的用户名）来访问网络设备?

路由器接口汇总表

路由器接口汇总				
路由器型号	以太网接口 1	以太网接口 2	串行接口 1	串行接口 2
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
注意： 若要了解如何配置路由器，请查看接口来确定路由器类型以及路由器拥有的接口数量。我们无法为每类路由器列出所有的配置组合。下表列出了设备中以太网和串行接口组合的标识符。此表中未包含任何其他类型的接口，但实际的路由器可能会含有其他接口。例如 ISDN BRI 接口。括号中的字符串是约定缩写，可在 Cisco IOS 命令中用来代表接口。				