

ترتیب اجرای فرایند حمل بار	
صاحب بار	راننده
<b>ثبت بار (/Load/Create)</b> وضعیت بار: ۱ (ثبت اولیه بار) وضعیت تمام راننده-بارها: ۱۵ (توسط راننده دیده نشده)	
	<b>مشاهده پیشنهاد بار توسط راننده (/DriverLoad/GetRequestedLoadForDriver)</b> وضعیت بار: ۱۱ (در حال بررسی) وضعیت راننده-بار مربوطه: ۱۱ (در حال بررسی)
	<b>ثبت پیشنهاد هزینه و زمان توسط راننده (/DriverLoad/UpdatePriceAndDurationByDriver)</b> (وضعیت بار: ۲ (دریافت پیشنهاد) وضعیت راننده-بار مربوطه: ۹ (ارسال پیشنهاد)
<b>ثبت قیمت نهایی توسط صاحب بار DriverLoad/UpdateFinalPriceByLoadOwner)</b> (وضعیت بار: ۱۶ (راننده انتخاب شده) وضعیت راننده-بار مربوطه: ۴ (تأیید پیشنهاد توسط صاحب بار)	
	<b>تأیید نهایی توسط راننده (DriverLoad/ConfirmFinalPriceByDriver)</b> وضعیت بار: ۱۲ (تأیید توسط راننده) وضعیت راننده-بار مربوطه: ۱۲ (تأیید توسط راننده)
<b>تأیید ودیعه توسط سیستم (DriverLoad/ConfirmDepositsBySystemAndCreateTrip)</b> وضعیت بار: ۱۹ (تأیید ودیعه توسط سیستم) وضعیت راننده-بار مربوطه: ۱۹ (تأیید ودیعه توسط سیستم)  اگر اعتبار طرفین کافی باشد، سفر نیز همزمان در این ای پی آی ساخته می شود. وضعیت سفر: ۵ (منتظر بارگیری)	

<p><b>اتمام بارگیری (Trip/LoadingDone)</b> وضعیت سفر: اگر صاحب بار اعتبار کافی برای بار مربوطه داشته باشد وضعیت سفر به ۲۲ (منتظر اخذ بارنامه) تغییر پیدا خواهد کرد. در غیر اینصورت وضعیت به ۲۱ (منتظر پرداخت صاحب بار) تغییر پیدا خواهد کرد.</p>	
	<p><b>پرداخت صورتحساب (Payment/PayBill)</b> اگر صاحب بار در مرحله قبل اعتبار کافی نداشت و وضعیت سفر به ۲۱ (منتظر پرداخت صاحب بار) تغییر پیدا کرد، در این ای پی آی با پرداخت در درگاه بانکی توسط صاحب بار وضعیت به ۲۲ (منتظر اخذ بارنامه) تغییر می یابد.</p>
<p><b>اتمام اخذ بارنامه (Trip/ManifestAcquired)</b> وضعیت سفر: ۶ (در حال سفر)</p>	
<p><b>رسیدن به مقصد (Trip/DestinationReached)</b> وضعیت سفر: ۲۵ (منتظر تخلیه بار)</p>	
<p><b>اتمام تخلیه بار (Trip/UnloadingDone)</b> وضعیت سفر: ۲۳ (منتظر تأیید تخلیه بار)</p>	
	<p><b>تأیید تخلیه بار (Trip/ConfirmUnloading)</b> وضعیت سفر: ۲۴ (منتظر امتیازدهی)</p>
	<p><b>امتیازدهی (Rating/Create)</b> وضعیت سفر: ۸ (پایان سفر)</p>

عملیات لغو	
صاحب بار	راننده
<p><b>لغو بار توسط صاحب بار</b> (Load/CancelLoadByLoadOwner)</p> <p>وضعیت ها تغییر نمی کنند. فیلد IsCancelled در موجودیت بار true می شود. این عمل لغو از مرحله ی پس از ساخت بار امکان پذیر است.</p>	
<p><b>لغو راننده توسط صاحب بار</b> (DriverLoad/CancelDriverByLoadOwner)</p> <p>وضعیت بار: ۲ (دریافت پیشنهاد) وضعیت راننده-بار مربوطه: ۹ (ارسال پیشنهاد)</p> <p>این عمل لغو از مرحله ی پس از تأیید راننده توسط صاحب بار امکان پذیر است.</p>	<p><b>لغو پیشنهاد حمل بار توسط راننده</b> (Driver/CancelLoadByDriver)</p> <p>وضعیت بار: ۲ (دریافت پیشنهاد) وضعیت راننده-بار مربوطه: ۱۰ (بار لغو شده توسط راننده)</p> <p>این عمل لغو از مرحله ی پس از تأیید راننده توسط صاحب بار امکان پذیر است.</p>
<p><b>لغو سفر توسط صاحب بار</b> (Trip/CancelTripByLoadOwner)</p> <p>وضعیت ها تغییر نمی کنند. فیلد IsCancelled در موجودیت سفر true می شود.</p> <p>این عمل لغو از مرحله ی پس از ساخت سفر امکان پذیر است.</p>	<p><b>لغو سفر توسط راننده</b> (Trip/CancelTripByDriver)</p> <p>وضعیت ها تغییر نمی کنند. فیلد IsCancelled در موجودیت سفر true می شود.</p> <p>این عمل لغو از مرحله ی پس از ساخت سفر امکان پذیر است.</p>