

# **The SILE Book**

for SILE version 0.9.5-unreleased

**Simon Cozens**



<b>SILE とは? . . . . .</b>	<b>1</b>
SILE と Word . . . . .	1
SILE と TeX . . . . .	2
SILE と InDesign . . . . .	4
結論 . . . . .	5
 <b>さあ始めよう . . . . .</b>	 <b>7</b>
基本的な SILE 文書 . . . . .	7
インストール . . . . .	8
パッケージのインストール . . . . .	8
ソースからのインストール . . . . .	8
Windows ユーザのためのノート . . . . .	10
SILE の実行 . . . . .	10
もうちょっとクールに . . . . .	10
 <b>SILE 文書の作成 . . . . .</b>	 <b>11</b>
用紙サイズを定義する . . . . .	11
テキスト . . . . .	12
コマンド . . . . .	14
環境 . . . . .	15
XML 書式 . . . . .	15
 <b>いくつかの有用な SILE コマンド . . . . .</b>	 <b>17</b>
フォント . . . . .	17
文書構造 . . . . .	18
章と節 . . . . .	19
脚注 . . . . .	19

インデントとスペーシング . . . . .	19
分割 . . . . .	20
言語とハイフネーション . . . . .	21
ファイルの取り込みと Lua コード . . . . .	22
<b>SILE パッケージ . . . . .</b>	<b>25</b>
image . . . . .	25
rules . . . . .	27
color . . . . .	27
rotate . . . . .	28
features . . . . .	28
unichar . . . . .	29
bidirectional . . . . .	29
pullquote . . . . .	29
raiselower . . . . .	30
grid . . . . .	30
linespacing . . . . .	32
verbatim . . . . .	33
他のパッケージにより利用されるパッケージ . . . . .	34
footnotes . . . . .	34
counters . . . . .	34
pdf . . . . .	35
frametricks . . . . .	35
insertions . . . . .	36
twoside . . . . .	36
masters . . . . .	36

infonode . . . . .	37
inputfilter . . . . .	38
<b>SILE マクロとコマンド . . . . .</b>	<b>39</b>
単純なマクロ . . . . .	39
内容を伴うマクロ . . . . .	40
ネストしたマクロ . . . . .	41
<b>SILE の設定 . . . . .</b>	<b>43</b>
スペーシング設定 . . . . .	44
タイプセッタ設定 . . . . .	46
ラインブレーキング設定 . . . . .	47
Lua からの設定 . . . . .	48
<b>SILE の内部 . . . . .</b>	<b>49</b>
ボックスとグルー、ペナルティ . . . . .	49
Lua インターフェイス . . . . .	50
フレーム . . . . .	51
<b>文書クラスの設計 . . . . .</b>	<b>57</b>
コマンドを定義する . . . . .	59
出力ルーチン . . . . .	61
エクスポート . . . . .	63
<b>高度なクラスファイル 1: XML プロセッサとしての SILE . . . . .</b>	<b>65</b>
表題を扱う . . . . .	65
セクショニング . . . . .	67
その他の機能 . . . . .	68

より進んだ話題 . . . . .	69
並列テキスト . . . . .	69
傍注 . . . . .	73
ライブラリとしての SILE . . . . .	77
デバッグング . . . . .	78
結論 . . . . .	79

# 第1章

## SILEとは？

SILE は組版システムです。その目的は美しい文書を生成することにあります。SILE とは何なのか、それが何をやるものなのか、これらを理解する最も良い方法は、あなたが聞いたことがあるであろう他のシステムと比較することでしょう。

### 1.1 SILE と Word

多くの人たちはパソコンを使って印刷用の文書を作成するとき、Microsoft Word、iWork Pages、あるいは LibreOffice Writer といった、デスクトップ向けのワープロソフトを利用します。SILE はこれらワープロソフトとは異なります。それは組版システムです。そこにはいくつかの重要な違いがあります。

ワープロソフトの目的は、あなたがスクリーン上で入力しているものと、そっくりそのまま同じ見た目の文書を作成することにあります。これに対して、組版システムの仕事は、ユーザの生の入力データから、可能な限り見栄えの良い文書を生成することにあります。SILE に対する入力データは、その内容がどのようにページ上にレイアウトされるべきかの指示を含む、テキスト文書です。

ワープロソフトはしばしば WYSIWYG—What You See Is What You Get（見たままが得られる）—であると言われますが、SILE は全く WYSIWYG ではありません。実際、結果はそれが得られるまで分からないのです。むしろ、SILE 文書はテキストエディター—その見栄えではなく、テキストそのものを編集するためのソフトウェア—を用いて準備され、PDF 文書を生成するために SILE によって処理されます。

少し具体的にみてみましょう。ワープロソフトでは、あなたはどんどん文章を入力していきます。そしてそれが行の右端にさしかかると、カーソルは自動的に次の行の先頭にジャンプします。ワープロソフトはどこで改行がなされるかをあなたに示してくれます。一方 SILE では、あなたが SILE 文章を入力している段階では、どこで改行が行われるかは分からず、文書を SILE が処理する段階になってそれがはっきりします。あなたは好きなだけ長い文章を、テキストエディタを使って打ち込んでいくことができます。SILE はそれを処理する段階になって、文章を整形し、パラグラフを構築するために、文章の最適な改行位置を探します。この処理はひとつの入力に対して（最大で）3 回行われます。例えば、最初の試みで得られた文章の整形結果で、ふたつの連続した行がハイフネートされた語で終わっているなどの状況が生じると、より良い改行位置が見つかるよう処理が再度試みられます。

ページ分割に対しても同様です。ワープロソフトではいずれあなたは新しいページに移動することになりますが、SILE では入力自体は好きなだけ継続されます。文章がどのようにページに分割されるかは文書全体のレイアウトを検討したのちに決定されるからです。

言い換えると、SILE はあなたが求める結果を記述するための言語であり、そのインタプリタです。SILE はあなたが与えた一連の指示に基づき、印刷物を得るための最善の処理を施します。

## 1.2 SILE と TeX

いくらかの人たちは、なんだか TeX のようだ、と思うかもしれません。<sup>1</sup>もしあなたが TeX についてよく知らない、あるいは関心がないのであれば、このセクションは読み飛ばしてもらっても構いません。

実際、TeX のようだというのは正しい意見です。SILE は TeX からかなりのものを引き継いでいます。SILE のような小さなプロジェクトが、TeX という、『The Art of Computer Programming』の著者たるあの教授の、偉大な創造物の後継者だと名乗るのはおこがましいかもしれませんが…SILE は TeX の現代的な再実装です。

TeX は組版システムのなかでも最初期のもののうちのひとつで、それゆえほとんど何もないところから設計されなければならませんでした。そのときなされた、設計上の決定のいくつかは時の試練に耐えました。そして TeX はその創造から 30 年以上たった今でも最もよく利用される組版システムのうちのひとつであり、それはその設計とパフォーマンスの証でもあります。しかしながら、その設計の残りの多くの部分は生き残りませんでした。実際、Knuth の時代より続く TeX の発展の歴史の大半は、彼の元々の設計を取り除き、新たな業界標準技術で置き換えることでした。例えば、我々は METAFONT ではなく TrueType フォントを使い (xetex のように)、DVI ではなく PDF を使い (pstex や pdftex)、7 ビットの ASCII ではなく Unicode を使い (これも xetex)、マクロ言語ではなくマークアップ言語や組込みのプログラミング言語を使います (xmlltex や luatex)。現在、我々が依然として利用する TeX のオリジナルの部分は、(1) ボックスとグルー・モデル、(2) ハイフネーション・アルゴリズム、(3) 改行 (行分割) 処理アルゴリズムです。

SILE は時の試練に耐え抜いた上記 3 つの点を TeX からしっかりと受け継いでいます。SILE は TeX の改行処理アルゴリズムのほぼ丸写しな移植を含み、それは同じ入力を与えられたとき、TeX と全く同じ出力が得られるようにテストされています。しかしながら、SILE 自身がスクリプト言語で書かれているため、<sup>2</sup>SILE の組版エンジンの動作を拡張したり、変更したりすることが容易にできます。

例えば TeX が苦手とすることのひとつとして、グリッド上での組版があります。この機能は聖書を組むような人にとっては重要なものです。グリッド上での組版では、紙の両面で行が同じ位置に揃います。これは薄い紙に印刷されるとき、インクの滲みによる影響を抑えるために有効です。TeX 上でこれを行う試みはなされてきましたが、どれもひどいものでした。SILE では組版エンジンの動作を変更し、ごく簡単なアドオンパッケージを用意することでグリッド上での組版を可能にします。


1. ひとりの TeX ユーザとして言わせれば「なんだか TeX のようだ」だろうか。
2. もしもあなたが `TeX capacity exceeded` というメッセージに馴染んでいるならば、これはさぞかし興味深いことでしょう。



もちろん、いまどきだれも plain TeX を使いません—だれもが LaTeX で同様のことを行い、そのうえ CTAN から入手可能な巨大なパッケージ群を活用しています。SILE は未だ TeX が持つような巨大なコミュニティやリソースを持たず、そのようなものを活用することができません。この点において TeX は SILE よりもずっと先を行っています。しかし、中核となる能力という点において、TeX と同等か、あるいはもっと進んでいるとも言えるところがあるかもしれません。

## 1.3 SILE と InDesign

人々が出版物をデザインするとき辿りつくツールとして、InDesign（あるいはそれと似た DTP ソフト、例えば Scribus）があります。



DTP ソフトとワープロソフトは、どちらもグラフィカルで WYSIWYG である点ではよく似ています。しかし、そのパラダイムは異なります。DTP ソフトでは通常、文書の内容を準備することよりも、ページ上でそれをレイアウトすることに焦点が置かれます。クリックやドラッグといったマウス操作でテキストや画像をスクリーン上で移動させます。

InDesign は複雑で高価な商用出版ツールですが、SILE は自由なオープンソースの組版ツールで、完全にテキストベースです。SILE ではエディタでコマンドを入力し、それらのコマンドをファイルに保存し、SILE に組版させるために渡します。これらの根本的な違いにかかわらず、この 2 つには共通した特徴があります。

InDesign では文章はページ上のフレームに流しこまれます。左の図は InDesign でよくあるレイアウトがどのようなものかを示しています。SILE もまたページ上でどこに文章が表示されるべきかを、フレームという概念を用いて決定します。そのため SILE では TeX できうるよりもっと複雑で柔軟なページレイアウトを設計することが可能です。

InDesign で有用な機能として、構造化された XML データ形式を用いたカタログや名簿などの出版があります。InDesign でこれを行うには、まずそれぞれの XML 要素にどのようなスタイルが適用されるか宣言します。データが InDesign に読み込まれると、InDesign は与えられたルールに従ってデータを整形し出力します。

あなたは全く同じことを SILE でできるのです。ただし SILE では XML 要素がどのように整形されるのかをより詳細に制御することができ、これは SILE ではあなたが XML 要素を処理するのに、例えば Lua コードを呼び出したりすることができるからです。SILE はコマンドラインのフィルタープログラムであるため、適切な指示が与えられれば、XML ファイルから PDF へ、いとも簡単に変換することができます。これは素晴らしいことです。

この解説書の最後の章では、複雑な XML 文書をスタイル付して PDF を生成するためのクラスファイルのいくつかの例を示します。

## 1.4 結論

SILE<sup>3</sup>は入力として与えられたテキストの指示をもとに PDF を出力します。SILE は TeX と InDesign にインスパイアされた機能を持ち、かつより柔軟で拡張可能、プログラム可能なものを目指しています。この文書（これは SILE で書かれています）のようなものを作成したり、構造化されたデータを整形して出力するシステムとして有用です。

3. 一応言っておくと、著者は/saɪəl/と発音します。「trial」と韻を踏んで。

SILE とは?

## 第2.4章

### さあ始めよう

さて、SILE とは何か、何をするものなのか、いづらか理解したところで SILE そのものについて話題を移しましょう。

## 2.5 基本的な SILE 文書

SILE をどうやって使用するか示す前に、SILE 文書がどのようなものなのかひとつ例を示しましょう。これは SILE に対する入力であり、SILE によって処理され PDF ファイルへと変換されるものです。

---

これらの文書はプレーンテキストです。あなたがあなた自身の SILE 文書を作成するにはテキストエディタが必要です。Word のようなワープロソフトでこれらのファイルを作成しても、うまくいきません。この場合、プレーンテキストではなく、ワープロソフトの独自フォーマットで保存されてしまうからです。Atom や Sublime Text のようなクロスプラットフォームの GUI 指向の良いテキストエディタがあります。また、Vim や Emacs などのキーボードコマンド中心で操作するものも良いでしょう。環境によってはほかにも良い選択肢があります。Windows では Notepad+、OS X では TextMate、Gnome の Gedit、KDE では Kate などです。テキストエディタの比較については、<http://alternativeto.net/tag/text-editor/>を参照してください。

---

とりあえず、もっとも簡単な SILE 文書から始めましょう。

---

```
\begin[papersize=a4]{document}
Hello SILE!
\end{document}
```

---

今のところは、SILE 文書はこのようなものだというだけにしておいて、詳細は次の章で取り上げましょう。

分かり切ったことを言うようですが、これは左上部に **Hello SILE** と書かれ、ページ番号 (1) がページ下部中央に配置された A4 サイズの PDF 文書を生成します。さて、どうやってその PDF を得るのでしょうか？

## 2.6 インストール

なにはともあれ、あなたは SILE を手に入れ、あなたのパソコンで走らせなければなりません。SILE はホームページ<http://www.sile-typesetter.org/>から入手できます。

### 2.6.1 パッケージのインストール

OS X では推奨される SILE のインストール方法は、Homebrew パッケージマネージャを利用することです。Homebrew が利用できる環境では (<http://brew.sh>を参照)、SILE をインストールするのはごく簡単です。

- `brew install sile`

もし、あなたがこれまで Lua プログラムを使ったことがないのであれば、いくつかの依存するソフトウェアを手動で導入するように求められることでしょう。この場合、提示されたコマンドを実行した後、上記のインストールコマンドを再び実行するとインストールは完了です。

SILE のパッケージでは、最新の Git HEAD バージョンをコンパイルして導入することも可能です。最新のリリースされていないコードを試すには、

- `brew install sile --HEAD`

Linux ユーザには、Arch Linux 用のパッケージ構築用のファイルが利用可能です。**sile** パッケージは最新の安定版で、**sile-git** はリリースされていない最新のコードを Git レポジトリから取得し、構築します。もし、あなたが、AUR をサポートしたパッケージマネージャを利用しているのであれば、いつものように、いずれかのパッケージを導入できます。

- `yaourt -S sile`

その他のシステムでは、あなた自身でソースコードをダウンロードし、コンパイルする必要があります。

### 2.6.2 ソースからのインストール

SILE をインストールし、実行するにはいくつか他のソフトウェアが必要です—Lua プログラミング言語のインタプリタと Harfbuzz テキストシェーピング・ライブラリです。SILE にはそれ自身の PDF 生成ライブラリが付属しており、それもまたいくつかのライブラリを要求します。**freetype**、**fontconfig**、**libz**、そして**libpng**です。

これらの依存ライブラリをそろえる際には、あなたが利用しているディストリビューションのパッケージマネージャを極力使うようにしてください。Debian や Ubuntu のような DEB ベースの Linux マシンでは、以下のコマンドで必要なものを一式導入することができるでしょう。

- `apt-get install liblua5.2-dev lua-expat lua-lpeg libharfbuzz-dev libfreetype6-dev libfontconfig-dev libpng-dev`

RedHat 系の Linux ディストリビューションでは、

- `yum install harfbuzz-devel make automake gcc freetype-devel fontconfig-devel lua-devel lua-lpeg lua-expat libpng-devel`

これらの依存ライブラリがインストールされれば、次は Lua ライブラリをそろえる必要があります。まだインストールされていない場合は入れましょう。

- `luarocks install lpeg`

- `luarocks install luaexpat`

- `luarocks install luafilesystem`

以上のことが済めばようやく本題に移れます。SILE のホームページからダウンロードしたファイルを解凍し、ディレクトリを移動してから<sup>1</sup>、以下を実行します。

- `./configure; make`

これが終われば SILE を未インストールの状態で行えます。

- `./sile examples/simple.sil`

すべてが順調であれば、`examples/simple.pdf`というファイルが生成されるはずです。

SILE を本格的に使うには `sile` コマンドと SILE ライブラリ・ファイルをシステムにインストールします。これを行うには次のようにします。

- `make install`

これで `sile` コマンドがどのディレクトリからも利用可能になりました。

1. もしあなたが、リリースされた配布物を取得したのではなく、Git レポジトリをクローンしたのであれば、次のステップに進む前に `./bootstrap.sh` を実行する必要があるでしょう。

### 2.6.3 Windows ユーザのためのノート

Windows でもmingw32環境で SILE を動作させることができたとのユーザからの報告があります。現在のところ、確実な方法はありませんが、<https://github.com/simoncozens/sile/issues/82>での議論が参考になるでしょう。

### 2.7.3 SILE の実行

では新たなディレクトリに移り、テキストエディタを開いて先ほど例示した内容をファイル**hello.sil**に保存しましょう。そしてコマンドを実行します。

- `sile hello`

(SILE は引数のファイル名に拡張子が与えられなければ、自動的に拡張子**.sil**を追加します)

これによってファイル**hello.pdf**ができるでしょう。あなたはめでたく SILE での最初の文書を作成することができました。

### 2.8.3 もうちょっとクールに

`examples/article-template.xml`は典型的な DocBook 5.0 文書です。DocBook を印刷する場合、しばしば、XSLT プロセッサ、FO プロセッサ、そして場合によっては奇妙な LaTeX パッケージに振り回されなければなりません。しかし、SILE は XML ファイルを読み込むことができ、しかも DocBook (実際にはそのサブセット) を処理するための**docbook**クラスが付属しています。

例、`examples/article-template.xml`を**examples/article-template.pdf**に変換するには、単純にこうします。

---

```
% ./sile -I docbook examples/article-template.xml
This is SILE 0.9.5-unreleased
Loading docbook
<classes/docbook.sil><examples/article-template.xml>[1] [2] [3]
```

---

ここで**-I**フラグは入力ファイルを読み込む前にクラスファイルを読み込むための指示です。**docbook**クラスファイルが読み込まれたのち、DocBook ファイルは直接読み込まれ、タグは SILE コマンドとして解釈されます。

第 10 章では**docbook**クラスがどのようなものか見てみます。そこでは他の XML フォーマットをいかに処理するか学ぶでしょう。



## 第 3.8.3 章

# SILE 文書の作成

さて、ここで最初の例に戻りましょう。

---

```
\begin[papersize=a4]{document}
Hello SILE!
\end{document}
```

---

### 3.9.3 用紙サイズを定義する

文書は`\begin{document}`コマンドで始まります。それには用紙サイズの指定が必須です。そして文書は`\end{document}`で終わります。その間には 2 種類の SILE 文書を構成する要素が来ます。ページ上に出力されるテキスト、ここでは“Hello SILE!”、とコマンドです。

デフォルトの用紙サイズは A4 です。ただし、それぞれの文書クラスはこの値を上書きする場合もあります。用紙サイズを変更するには、文書宣言にオプションでこれを指定します。

---

```
\begin[papersize=letter]{document}
```

---

SILE は国際規格 ISO の A・B・C シリーズの用紙サイズを認識します。これに加えて次の伝統的によく用いられる用紙サイズも利用可能です。letter、note、legal、executive、halfletter、halfexecutive、statement、folio、quarto、ledger、tabloid、archA から archE シリーズ、DI、Common10、Monarch、flsa、flse、csheet、dsheet、esheet

もしも標準的でない用紙サイズを指定したければ、具体的なサイズを直接指定することも可能です。

**`papersize=<basic length> x <basic length>`**

SILE では長さを指定するいくつかの方法があります。上記**`<basic length>`**は数と単位（の省略記号）の指定からなります。認識される単位はポイント（pt）、ミリメートル（mm）、センチメートル（cm）、インチ（in）です。例えば、ペーパーバックサイズの B-format は**`papersize=198mm x 129mm`**のように指定されます。

一旦、基礎的なサイズ指定ができれば、後はそれらに対する相対的な指定が可能となります。パーセント指定が、ページやフレーム幅（**`%pw`**や**`%fw`**）、ページやフレーム高さ（**`%ph`**や**`%fh`**）、行長（**`%lw`**）について可能です。これらに加えて、ページやフレームの幅・高さのうち、長いほう（**`%pmax`**と**`%fmax`**）と短いほう（**`%pmin`**と**`%fmin`**）といった指定も可能となります。

---

これらの相対ユニットについては、以前のバージョンの SILE からは変更があります。以前はパーセント指定はページ幅に対してのみ使えたり、フレームの場合は、幅と高さのどちらを用いるべきか自動判別を試みたりしていました。これら旧式の方法は廃止となり、古い文書や文書クラスは更新が必要です。

---

後ほど長さを指定する別の方法、伸び縮みする長さ、についてもみることとなるでしょう。

### 3.10.3 テキスト

通常のテキストについてはこれといって述べることはありません。単に入力してください。

---

TeX ユーザーは SILE がテキストについても何らかの処理を行うものと期待するかもしれません。例えば、あなたが TeX において、ふたつの連続したバッククォート (``) を入力すると、TeX はそれを開始用のダブルクォート (") に置き換えてくれます。SILE はそのようなことは行いません。ダブルクォートを入力してください。同様に en ダッシュと em ダッシュでも、--や---ではなく、Unicode で該当する文字を入力してください。

---

テキスト処理においていくつか挙げる点があるとすれば以下のものでしょうか。

まずひとつ目は、スペースの扱いについてです。もしあなたがスペース 3 つを用いて **Hello SILE!** と書いたとしても、それはスペース 1 つ分、**Hello SILE!** と同じ結果になります。また、行の先頭にあるスペースは無視されます。

同様に、改行文字を好きなところに入れることができます。<sup>1</sup>SILE はパラグラフ全体を取扱い、与えられた行長で可能な、最適な改行位置を計算します。例として挙げるならば、あなたの入力が仮に

---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

1. 訳注：わかち書きをする言語ではです。改行文字はスペース1個分と同じように扱われます。

`culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.`

---

だったとしても、SILE の出力において‘tempor’で改行が起こるとは限りません。改行は常に、適切な位置で行われます。実際の出力は以下のようなものとなるでしょう。

---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

---

言うならば、改行文字はスペースに変換されます。

---

場合によってはこれは望ましいことではありません。もし行の終わりに余分なスペースを加えたいくなければ、行の末尾でコメント文字%を使います

---

パラグラフを終了する場合は、改行を 2 個続けて入れてください。例えば、

---

Paragraph one.

Paragraph two.

This is not paragraph three.

This is paragraph three.

---

注意点として挙げられるふたつ目は、いくつかの（4 つです）文字は SILE では特別な意味を持つことです。これらは TeX ユーザにとっては馴染み深いものでしょう。

バックスラッシュはコマンドの開始に用いられます。（コマンドの詳細については後ほどすぐに述べましょう）波括弧（{と}）はグループ化に、特にコマンドの引数を扱う際に用いられます。最後にパーセント記号はコメント行の開始として用いられます。パーセント記号から次の改行文字までは SILE によって無視されます。これらの文字を出力したければ、バックスラッシュを前に付けましょう。\\は‘¥’<sup>2</sup>

2. 訳注：フォントによっては円記号になってしまいます。

を、`\{`は‘{’を、`\}`は‘}’を、そして`\%`は‘%’を出力します。

3つ目の点はハイフネーションです。SILE はそれによってパラグラフ全体の見た目が良くなると判断できるときはいつでも、自動的に語をハイフネートして改行します。ハイフネーションはその時の言語の設定が反映されます。特に指定がなければ、SILE はデフォルトで英語を仮定し、ハイフネーション処理を行います。上記のラテン語のテキストの例ではハイフネーションは無効化されています。

最後に挙げる点はリガチャです。（ふたつあるいはそれ以上の文字が、見た目を良くするために、ひとつの文字に結合される）SILE は自動的にリガチャ処理を行います。このため、あなたがもし**affluent fishing**と入力すると（実際には使用するフォントに依存します）、出力結果は‘**affluent fishing**’のようになります。リガチャを抑制したい場合は、空のグループ（グループ化文字`{ }`を使って）を挿入します。`af{ }fluent f{ }ishing`では**affluent fishing**のようになります。リガチャやその他の機能の制御に関する詳細についてはOpenType フィーチャの節を参照してください。

### 3.11.3 コマンド

典型的な（この点に関しては後ほど再検討しましょう）SILE コマンドは、バックスラッシュで始まり、コマンド名が続く文字列です。そして文書は`\begin{document}`コマンドで始まり、`\end{document}`で終わります。

コマンドはまた、ふたつの必須でない部分を持ちます。それはパラメータと引数です。文書を開始する時の`\begin`コマンドはその良い例です。<sup>3</sup>

---

```
\begin[papersize=a4]{document}
```

---

コマンドのパラメータは角括弧で囲まれ、**key=value**の形をとります。複数のパラメータを指定する場合は、コンマやセミコロンを使って、`[key1=value1,key2=value2,...]`のように続けます。“key”の前後のスペースは重要ではありません。`[key1 = value1; key2 = value2; ...]`のように書くこともできます。もしもコンマやセミコロンをパラメータの値に使いたければ、引用符で値全体を囲います。`[key1 = "value1, still value 1", key2 = value2; ...]`のように。

コマンドは引数をとるかもしれませんが、その場合は波括弧で囲います。<sup>4</sup>

SILE はコマンド直後のスペースや改行文字を無視します。

以下にいくつかのSILE コマンドを示しましょう。

---

```
\eject % A command with no parameters or argument
```

---

3. 厳密に言うとも`\begin`はコマンドではありませんが、とりあえず今はそういうことにしましょう。

4. TeXユーザはつい括弧を忘れてしまうかもしれませんが、それはいけません。SILEでは括弧は必須です。

```
\font[family=Times,size=10pt] % Parameters, but no argument
\chapter{Introducing SILE} % Argument but no parameters
\font[family=Times,size=10pt]{Hi there!} % Parameters and argument
```

---

### 3.12.3 環境

`\chapter`や`\em` (イタリック体による強調)といったコマンドは、せいぜい数行の比較的短いテキストを囲むために用いられます。もっと長い、文書の一部を構成する部分を囲みたい場合は、環境を使います。環境は`\begin{name}`で始まり、対応する`\end{name}`までをその中に含みます。ひとつの例が既に出ていますね。`document`環境で、これは文書全体を囲みます。

内緒ですが、コマンドと環境の間には全く違いはありません。いうなれば、以下のふたつは等価なのです。

---

```
\font[family=Times,size=10pt]{Hi there!}

\begin[family=Times,size=10pt]{font}
Hi there!
\end{font}
```

---

しかしながら、いくつかの場面では、環境を用いたほうが読みやすく、どこからどこまでコマンドが影響するのか認識しやすくなります。

### 3.13.3 XML 書式

実際のところ、SILE はこれまで示したものとは完全に異なる入力フォーマットを受け付けます。これまで例示してきたものは「TeX 風書式」でしたが、もし入力ファイルの最初の文字が山括弧（実際は不等号記号`<`）であった場合は、SILE は入力ファイルが XML 書式であると捉えます。[もしそれが整形式の (well-formed) XML 文書でなければ、SILE は非常に機嫌を損ねるでしょう]

入力ファイル中のすべての XML タグは、SILE コマンドであると解釈され、属性はパラメータであるとみなされます。このため、ふたつのファイルフォーマットは実際的には等価です。ただひとつの例外を除いては。XML 書式の場合は SILE 文書は任意のタグで始まってもよいのです。（習慣として SILE 文書には`<sile>`を用いるのが好ましいですが）

例えば、XML 形式で前述の例文を示すと、

---

```
<sile papersize="a4">
Hello SILE!
</sile>
```

---

引数を取らないコマンドはすべて整形式の self-closing<sup>5</sup>タグ（例えば`<break/>`）でなければならず、パラメータ付のコマンドはその属性が整形式でなければなりません。前に挙げた例を XML 書式で書くと、

---

```
<font family="Times" size="10pt">Hi there!</font>
```

---

XML 書式は人間が直接書くことを想定してはありませんが—TeX 風書式のほうがそれには向いているでしょう—XML 書式に対応することは、コンピューターで SILE を扱うのをより容易にします。例えば SILE 文書を編集するための GUI インターフェイスを作ったり、他の XML 書式を SILE のそれに変換したり。

しかしながら、SILE においては XML 文書进行处理するためのよりスマートな方法が存在します。そのためには、あなたはあなた自身の SILE コマンド、それは非常に単純な文書整形用のものから SILE の動作を根本から変えるものまでを含む、を定義できることを知る必要があります。あなたがある特定の XML 形式のファイル—仮に DocBook としましょう—を持っているとします。あなたはすべての可能な DocBook タグに対する SILE コマンドを定義します。するとあなたの DocBook ファイルは SILE 入力ファイルとしてそのまま使えるようになるのです。

最後の 2 章では、SILE コマンドを定義と XML 文書进行处理する例を示しましょう。

5. 訳注：適切な訳語が分からないが、開始・終了のペアではなく、単体で存在するタグのこと。

## 第 4.13.3 章

# いくつかの有用な SILE コマンド

さて、それでは SILE の具体的な使用法について見ていきましょう。まずはあなたが SILE で文書を作成し始めるのに最も役立つコマンドから始め、次第により細かな点について進んでいきます。

### 4.14.3 フォント

テキストの見た目を変えるもっとも基本的なコマンドは `\font` コマンドです。これは次のような書式をとります。

- `\font[parameters...]{argument}`
- `\font[parameters...]`

最初の書式では引数として与えられたテキストを指定されたフォントで描画します。次の書式ではそれ以降のテキストすべてに影響します。

例として挙げると、

---

Small text

`\font[size=15pt]`Big text!

`\font[size=30pt]{`Bigger text`}`

Still big text!

---

は

---

Small text

Big text!

Bigger text

Still big text!

---

となります。

ここで見たように、属性として可能なものとして、**size**があります。これは、**<dimension>**で指定されます。ここで、**<dimension>**は以前登場した**<basic length>**のようなものですが、これは現在のフォントのサイズに対する相対的な値として指定可能です。例えば、ex ユニット (**ex**)、であったり、em ユニット (**em**)、あるいは en ユニット (**en**) です。

**\font**コマンドで指定可能な属性値は、

- **size**先に述べたとおりです。
- **family**使用するフォント名が来ます。フォントをその名前で指定するには、SILE はシステムにインストールされたすべてのフォントについて知る必要があります。SILE の XML 書式では、フォントファミリーは CSS 形式のコンマで分離された‘スタック’として指定可能です。
- **filename**もしファイル名が与えられたら、SILE はシステムフォントではなく、指定されたフォントを使用します。
- **style****normal**または**italic**です。
- **weight**CSS 形式のウェイトを表す数値が来ます。有効な値は100と200から300、400、500、600、700、800、900までです。フォントによっては全てのウェイトがサポートされているとは限りませんが（ふたつ程度かもしれません）、SILE は最も近いものを選択します。
- **language**一文字からなる (ISO639-1) 言語コードです。これはスペーシングとハイフネーションの両方に影響を与えます。
- **script**スクリプト（文字体系、用字系）の指定です。後で述べる「言語とハイフネーション」の節を参照してください。

手動で陽にフォント指定を行うのは非常に面倒ですね。後ほどこれを自動化する方法についても見てみましょう。SILE は**\em{...}**コマンドを**\font[style=italic]{...}**のショートカットとして提供します。ボールド体に対するショートカットはありません。なぜならそれはあまり良い習慣とは言えないからです。そのようなものを簡単に行う方法は与えないことにしましょう。

### 4.15.3 文書構造

SILE は様々な文書クラス (LaTeX のクラスと似た) を提供します。デフォルトでは、文書の構造化をごくわずかにサポートするのみの、**plain**クラスが用いられます。他には**book**クラスがあり、これは左右のページマスタ、ヘッダと脚注、章、節などのヘッディング（柱）をサポートします。



この節のコマンドを使うには、あなたの文書の`\begin{document}`コマンドでbookクラスを指定する必要があります。あなたが今読んでいるこの文書は実際に、`\begin[papersize=a4,class=book]{document}`で始まります。

#### 4.15.4 章と節

あなたは文書を`\chapter{...}`、`\section{...}`、そして `\subsection{...}`などのコマンドを使って分割することができます。これらのコマンドは引数として、その章や節の見出しをとります。章は新たな左ページから始まり、章の見出しは左ページのヘッダに表示されます。加えて、節の見出しは右ページのヘッダに表示されます。

---

章や節は自動的に 1 から番号付けされて開始されます。この動作を変更するには、次の章の`counters`パッケージの解説を参照してください。番号付けを抑制したければ、パラメータ`[numbering=no]`を与えます。

---

この副節はコマンド`\subsection{章と節}`で開始されています。

#### 4.15.5 脚注

脚注は`\footnote{...}`コマンドでつけることができます。<sup>1</sup>脚注コマンドに対する引数はページ下部に表示される脚注の内容です。これは各章ごとに、自動的に 1 から番号付けされます。

### 4.16.5 インデントとスペーシング

SILE では、パラグラフは通常インデントされます（デフォルトで 20 ポイント幅です）。これを抑制するには`\noindent`コマンドを、パラグラフの先頭に付与します。（このパラグラフのような、最初のパラグラフでは`\noindent`は必要ありません。なぜなら`\section`と`\chapter`は自動的に、章や節の見出しに続く文章に対してそれを呼ぶからです）`\noindent`は`\indent`コマンドを続けて呼ぶことで打ち消すことができます。

パラグラフ間、あるいはパラグラフと他の要素との間の垂直方向のスペース分量を増やすには、`\smallskip`、`\medskip`および`\bigskip`が使えます。これらはそれぞれ、3pt、6pt、12pt のスペースに相当します。このパラグラフの後に`\bigskip`を入れてみましょう。

1. このように。 `\footnote{このように}`。

水平方向のスペースを行ないに挿入するには、小さなものから大きなものへ順に、`\thinspace` (em の 1/6)、`\enspace`(1em)、`\quad` (1em)、そして`\qquad`(2em)。

`center`環境中 (`\begin{center} ... \end{center}`) では中央寄せとなります。例えばこのパラグラフのように。

## 4.17.5 分割

SILE は行とページの分割を自ら決定します。後の章ではこのプロセスを微調整する設定法を紹介しましょう。しかしながら、SILE の `plain` クラスにもそれを助けるためのいくつかの方法が存在します。

パラグラフ間に挿入された`\break`コマンドはフレーム分割を引き起こします。( `\framebreak` と`\eject`という同義のコマンドも存在します) もし、複数のフレームがページ内にあれば、—例えば、多段組みの文書—現在のフレームが終了し、次のフレームの先頭から処理は続けられます。`\pagebreak` (あるいは`\supereject`) はより強制力のあるもので、これはページ上に更なるフレームが残っていても新しいページを開始します。より穏やかな変種としては、`\goodbreak`、これは SILE にそこが良いページ分割点であると教えるもの、があります。それとは反対に、`\nobreak`は分割を抑止する働きがあります。これらの中間的なものとして、`\allowbreak`があり、SILE にページやフレームの分割に適さないかもしれないが、それを許可するよう指示するものとして利用できます。

パラグラフの中では、これらのコマンドは全く別の意味を持ちます。`\break`コマンドは改行を指示し、同様に、`\goodbreak`、`\nobreak`、および`\allowbreak`も行分割に対応します。もしもページ分割を特に禁止したければ、`\novbreak`を使います。

SILE は通常、両端揃えを行います—すなわち、SILE は一行がちょうど与えられた行長でぴったり収まるように単語間のスペースを調整します。<sup>2</sup>両端揃え以外には左揃えがあります。左揃えでは単語間のスペースは均等になるかわり、パラグラフの右端はきれいに揃いません。左揃えはしばしば子供向けの本に用いられたり、新聞のような一行の幅が狭い状況でも用いられます。左揃えを行うには、文章を`\begin{raggedright}`環境を囲います。このパラグラフは左揃えで組まれています。

同様に、`raggedleft`環境もあります。これはパラグラフの右側は揃え、逆に左はがたつきます。このパラグラフは右揃えで組まれています。

2. これはSILEが、常に一行の長さを行長に厳密に合うようにするということを意味しません。SILEはある程度の調整を行いますが、最善を尽くした後、最も悪くないと思われる結果を出力します。いくつかの語がわずかに余白に突き出る結果となることもあります。

## 4.18.5 言語とハイフネーション

SILE は現在選択されている言語の設定に基づいてハイフネーションを行います。（言語設定は前に見たように`\font`コマンドで行います）SILE は様々な言語のハイフネーションをサポートしており、各言語特有の組版ルールについてもサポートすることを目的としています。

デフォルトでのハイフンは「-」です。これは`\font`パラメータの`hyphenchar`を指定することで変更可能です。ハイフネーションに用いる文字は、Unicode 文字を直接指定することによって、または Unicode コードポイントでの指定、`[Uu]+<code>`あるいは 16 進数表記`0[Xx]<code>`（例えば`\font[family=Rachana,language=ml,hyphenchar=U+200C]`）で指定します。

SILE はまた、`und`という特別な「言語」、を理解します。これはなんのハイフネーションパターンもないものです。この言語に切り替えると、ハイフネーションは行われません。コマンド`\nohyphenation{...}`が`\font[language=und]{...}`のショートカットとして利用できます。

ハイフネーション以外にも、言語ごとに組版上の規則は異なりますが、SILE はほとんどの言語とスクリプトに対する基本的なサポートを備えます。（もしも SILE が適切に処理出来ない言語やスクリプトがあれば知らせてください。対応します）

いくつかの言語では、同じ文字を使うが異なるように組まれるという状況が生じます。例えば、Sindhi と Urdu はアラビア文字`heh`を標準的なアラビア語とは異なるやり方で結合します。そのような場合は、あなたは`language`と`script`オプションを`\font`コマンド中で適切に指定しなければなりません。

---

Standard Arabic

```
\font[family=Scheherazade,language=ar,script=Arab]{\text{}};
```

Sindi:

```
\font[family=Scheherazade,language=snd,script=Arab]{\text{}};
```

Urdu:

```
\font[family=Scheherazade,language=urd,script=Arab]{\text{}}.
```

---



---

Standard Arabic: `هههه` Sindhi: `هههه` Urdu: `هههه`.

---

（`script`オプションの完全なリストについては<http://www.simon-cozens.org/content/duffers-guide-fontconfig-and-harfbuzz>を参照のこと）

## 4.19.5 ファイルの取り込みと Lua コード

長大な文書を作成するとき、あなたは SILE 文書を複数のファイルに分割して管理したくなるでしょう。例えば、それぞれの章を別のファイルに小分けしたり、ユーザー定義のコマンドを開発し（第 6 章を参照）、それをひとまとめのファイルにして文書の本文とは分けて管理したり。その場合、異なる SILE ファイルを取り込む必要があります。

その機能は `\include` コマンドにより提供されます。これには、必須の `src=<path>` パラメータによりファイルへのパスを示す必要があります。例えば、あなたは学位論文を次のように書きたくなるでしょう。

---

```
\begin[papersize=a4,class=thesis]{document}\include[src=macros]
\include[src=chap1]
\include[src=chap2]
\include[src=chap3]
...
\include[src=endmatter]
\end{document}
```

---

`\include` は入れ子になっても構いません。ファイル A がファイル B を取り込み、それがまたファイル C を取り込んだり。

SILE は Lua プログラム言語で書かれており、Lua インタプリタが実行時に利用可能です。ちょうど HTML 文書中で Javascript コードを `<script>` タグで実行するように、SILE 文書中では Lua コードを `\script` コマンドを用いて実行可能です。（XML 書式ではちょうどよく見えるでしょう）このコマンドはふたつの形態をとります。ひとつは `\script[src=<filename>]` で Lua スクリプトをファイルごとに取り込み、もうひとつは `\script{...}` で、インラインの Lua コードです。

インラインで何か面白いことをやるには SILE の内部に関する知識が必要です（幸運なことにコードはそれほど複雑ではない）が、とりあえず手始めに、Lua 関数 `SILE.typesetter:typeset(...)` を使ってみましょう。これはページにテキストを加えます。`SILE.call("...")` は SILE コマンドを呼び出し、`SILE.typesetter:leaveHmode()` は現在のパラグラフを終了し、テキストを出力します。例として、

---

```
\begin{script}
  for i=1,10 do
    SILE.typesetter:typeset(i .. " x " .. i .. " = " .. i*i .. ". ")
    SILE.typesetter:leaveHmode()
    SILE.call("smallskip")
  end
\end{script}
```

---

は以下を出力します。

---

$$1 \times 1 = 1.$$

$$2 \times 2 = 4.$$

$$3 \times 3 = 9.$$

$$4 \times 4 = 16.$$

$$5 \times 5 = 25.$$

$$6 \times 6 = 36.$$

$$7 \times 7 = 49.$$

$$8 \times 8 = 64.$$

$$9 \times 9 = 81.$$

$$10 \times 10 = 100.$$

---



## 第 5.19.5 章

# SILE パッケージ

SILE には付加的な機能を提供する様々なパッケージが付属しています。 事実、SILE の実際の「中核」(“core”) となる機能はかなりコンパクトで拡張性に富み、ほとんどの重要な機能はアドオンパッケージとして提供されています。SILE パッケージは Lua プログラミング言語で書かれており、新たなコマンドを定義したり、SILE の動作を変更したり、実際のところ、Lua でできることは何でもできます。

先に述べたとおり、パッケージのロードは `\script` コマンドで行われ、これは Lua コードを実行します。規約として、パッケージはあなたの作業ディレクトリ、または SILE のインストールディレクトリの、`packages/` サブディレクトリに入れることになります。例えば、すぐ後に述べる `grid` パッケージは通常は `/usr/local/lib/sile/packages/grid.lua` にあります。これをロードするには、

---

```
\script[src=packages/grid]
```

---

とします。

---

### SILE のパス検索

SILE は様々なディレクトリを検索します。まずはカレントディレクトリ、次に、もし環境変数 `SILE_PATH` が設定されていれば、SILE はそのディレクトリを、そして標準的なインストールディレクトリ、`/usr/lib/sile` や `/usr/local/lib/sile`。TeX とは異なり、SILE はサブディレクトリを再帰的に検索しません。このためもしあなたが、あなたのマクロやクラス、パッケージファイルなどをサブディレクトリに置いたら、あなたはその完全な相対パスを指定しなければなりません。

---

## 5.20.5 image

テキスト以外にも SILE は画像を挿入することができます。

`image` パッケージをロードすることで、HTML のそれと同様の、`\img` コマンドが使えるようになります。`img` は次のふたつのパラメータを取ります。`src=...` は画像ファイルへのパスで、またオプションとして、`height=...` あるいは `width=...` パラメータを表示する画像のサイズとして指定します。もしもサイズが

指定されなければ、画像はその「自然な」<sup>1</sup>ピクセルサイズで表示されます。

---

デフォルトの libtexpdf バックエンドでは、画像は JPEG、PNG、EPS、PDF フォーマットがサポートされます。Pango/Cairo バックエンドでは PNG のみです。

---

それでは 200x243 ピクセルの画像を、`\img[src=documentation/gutenberg.png]` で表示させてみましょう。



それと、(それぞれ) `\img[src=documentation/gutenberg.png,width=120px]`、  
`\img[src=documentation/gutenberg.png,height=200px]`、  
`\img[src=documentation/gutenberg.png,width=120px,height=200px]` です。



1. 訳注：原著は 'natural' です。どういう意味なのかよく分かりません。



画像は、あたかも非常に大きな文字のように、テキストのベースラインに沿って配置されることに注意してください。

## 5.21.5 rules

`rules` パッケージは罫線を描画します。これはふたつのコマンドを提供します。

まずは `\hrule` で、これは与えられた太さ（高さ）と長さ（幅）の線分を描画します。

罫線は他のテキストと全く同じように取り扱われます。このため、パラグラフの途中で、このように `——` 描画することも可能です。（これは `\hrule[width=20pt, height=0.5pt]` で生成されました）

画像と同じく、罫線はテキストのベースラインに沿って配置されます。

`rules` パッケージで提供される、ふたつ目のコマンドは `\underline` で、これは下線を引くものです。

---

「下線」は文書を作成する上で、あまり良い習慣とは言えません。決して使わないでください。

---

（これは `\underline{決して}` で生成されました）

## 5.22.5 color

`color` パッケージは、テキストや罫線の色を一時的に変えるためのものです。このパッケージはひとつのパラメータを取る、`\color` コマンドを提供します。パラメータは `color=<color specification>` で引数として与えられたテキストや罫線を、その色で描画します。色の指定法は HTML と同じです。16 進数値 `x` を使った RGB 値で `#xxx` または `#xxxxxx` の形式（例えば、`#000` は黒で `#fff` は白、`#f00` は赤）、または HTML と CSS における名前付きの色指定が可能です。

---

HTML と CSS の名前付き色のリストは <http://dev.w3.org/csswg/css-color/#named-colors> にあります。

---

例として挙げると、`このテキストは\color{color=red}{...}`での出力です。

罫線の例も挙げておきましょう。`\color{color=#22dd33}` —————

### 5.23.5 rotate

**rotate** パッケージは回転機能を提供します。これにより、`rotate=<angle>`をフレーム宣言に加えることで、フレーム全体を回転させることができます。また、`\rotate[angle=<angle>]{...}` コマンドで、あらゆるものを回転させることができます。ここで`<angle>`は角度を「度」で表したものです。

回転される描画物はボックスの中に配置され、回転されます。その高さとは幅は再度計算され、組版のための通常の水平リストに送られます。このため、回転される内容の周囲には余白が確保されます。このことを理解するために実例をいくつか示しましょう。 here is some text rotated by *ten*, *twenty* and *forty* degrees.

前行は以下のコードで生成されました。

---

```
here is some text rotated by
\rotate[angle=10]{ten}, \rotate[angle=20]{twenty} and \rotate[angle=40]{forty} degrees.
```

---

### 5.24.5 features

Chapter 3 で述べたように、SILE は自動的に、フォントで定義されたリガチャを適用します。これらのリガチャは、フォントファイルのフィーチャ<sup>2</sup>テーブルで定義されています。リガチャ（複数のグリフがひとつのグリフとして表示される）の他にも、フィーチャテーブルでは様々なグリフ置換が定義されています。

**features** パッケージは、SILE があなたが選択したフォントに対し、有効にするフィーチャを選択する機構を提供します。どのようなフィーチャが存在するかはフォントに依存します。いくつかのフォントでは、それがどのようなフィーチャをサポートしているのかを説明するマニュアルが付属しています。OpenType フィーチャに関する議論はこの文書の範疇を超えているのでここでは行いません。

フィーチャは、`\font` コマンドのオプションで、「そのままの」フィーチャ名を渡すことで有効・無効にできます。

---

```
\font[features="+dlig,+hlig"]... % turn on discretionary and historic ligatures
```

---

しかしながら、この方法は扱いづらく、フィーチャコードを覚えておく必要が出てきます。**features** はふたつのコマンドを提供します。`\add-font-feature` と `\remove-font-feature` で、OpenType フィーチャへのより簡単なアクセスを実現します。インターフェイスは TeX のパッケージの **fontspec** に由来しています。サポートされている OpenType フィーチャの完全な解説については、**fontspec** パッケージの文書を参照してください。<sup>3</sup>

2. 訳注：原文は単に features。OpenType などの高度な組版拡張機能のこと
3. <http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/fontspec/fontspec.pdf>

以下に **features** パッケージで任意の (discretionary) リガチャと歴史的 (historic) リガチャを制御する例を示します。

---

```
\add-font-feature[Ligatures=Rare]\add-font-feature[Ligatures=Discretionary]
...
\remove-font-feature[Ligatures=Rare]\remove-font-feature[Ligatures=Discretionary]
```

---

## 5.25.5 unichar

SILE は Unicode 対応であり、その入力 は UTF-8 エンコーディングです。(サポートされる Unicode の範囲に関しては、使用するフォントに依存します) Unicode で定義されたいくつかの文字はキーボードから直接入力するのは困難です。このため、**unichar** パッケージはこの問題に対処するための方法、Unicode コードを直接指定するコマンド、を提供します。**unichar** をロードすると、**\unichar** コマンドが利用可能となります。

---

```
\unichar{U+263A} % produces ☺
```

---

**\unichar** の引数が **U+**、**u+**、**0x** あるいは **0X** で始まる場合は、それは 16 進数値だとみなされます。そうでなければ 10 進数であると仮定されます。

## 5.26.5 bidi

ラテン文字などの用字系では文章は左から右へ (LTR) 進みます。しかしながら、いくつかの用字系、特にアラビア語やヘブライ語では、右から左に (RTL) 進みます。**bidi** パッケージ、これはデフォルトでロードされます、は右から左へ書き進める場合の文書や、LTR と RTL を混在させるような文書を、正しく組むための機能を提供します。これはデフォルトで読み込まれるため、パラグラフ中で LTR と RTL テキストの両方を書くことができ、SILE は正しい順序でそれらの文字が出力されることを保証します。

**bidi** パッケージはふたつのコマンド、**\thisframeLTR** と **\thisframeRTL**、これらは現在のフレームのデフォルトの書字方向を設定する、を提供します。すなわち、もしあなたが SILE にフレームが RTL であると指示するならば、文章は右端から始まり、左に進みます。このパッケージはまた、**\bidi-off** と **\bidi-on** コマンドを提供します。bidirectional サポートを無効にすることで、もしかしたら処理速度を向上させることができるかもしれません。

## 5.27.5 pullquote

**pullquote** コマンドはより長い引用文を、装飾された引用符とともに、インデント付きでブロック引用します。例を示してみましょう。

“ An education is not how much you have committed to memory, or even how much you know.  
It is being able to differentiate between what you do know and what you do not know. ”  
— Anatole France

オプションとして、

- **author**は引用元の人物の名前を追加します。
- **setback**はブロックの左右両側にマージンを設定します。
- **color**は引用符の色を変えます。
- **scale**は引用符の相対的なサイズを変えます。

もしも`pullquote`環境内でどのフォントを使用するのか指定したければ、`pullquote:font`コマンドを再定義します。デフォルトでは、これはそれを取り囲む文章のフォントと同じです。引用元の行も同様に、`pullquote:author-font`で、引用符のフォントは`pullquote:mark-font`を設定することで変えることができます。

## 5.28.5 raiselower

もしあなたが、画像や罫線、テキストなどがベースライン上に沿って配置させてくれないならば、`raiselower`パッケージを使ってそれらを上げ下げすることができます。（`footnote`パッケージは脚注の参照番号を、上付き数字として表示するため、このパッケージを利用しています。）

これはふたつの単純なコマンドを提供します。`\raise`と`\lower`で、どちらも`height=<dimension>`をパラメータとして取ります。それぞれ引数となるものを、与えられた量だけ持ち上げたり、下げたりします。これらは行の高さや深さに影響しません。

Here is some text raised by three points, here is some text lowered by four points.

前のパラグラフは以下のコードで生成されます。

```
Here is some text raised by \raise[height=3pt]{three points}; here is
some text lowered by \lower[height=4pt]{four points}.
```

## 5.29.5 grid

SILE は通常、以下に示すふたつのルールに従って行と行の間のスペースを決めます。

- SILE はベースライン間が、**baselineskip**と呼ばれるある固定された距離となるように、連続したふたつの行の間にスペースの挿入を試みる。


- もしも最初のルールによる結果によって、行間の距離が2ポイント以下になるならば、それを2ポイントとなるように強制する。（この量は`lineskip`の設定で調整可能）

2番目のルールは、前の行が大きなディセンダー（例えば、g、q、j、pなどの文字が含まれる）場合に、高いアセンダーを持つ（k、l、と大文字など）次の行とぶつかるのを防ぐためにあります。

これに加えて、`baselineskip`はある量の「伸張性」(‘stretch’)を持ちます。これはページ分割処理を最適化させるために役に立つ場合に、行間を広げたり、同様にパラグラフ間の距離を伸縮させたりします。

これらのルールの組み合わせにより、行はページの様々な位置で開始することになるのです。

これとは別の組版の流儀では、行は規則正しいグリッド上の決まった位置で始まることを要求します。いくらかの人々はグリッド上の組版によって生じる、ページの「カラー」(‘color’)を好みます。そしてこの手法は、しばしば非常に薄い紙に印字するときに、インクが裏から滲まないように工夫する目的として、行の位置をきっちり揃えるために用いられます。次の例を比べてみてください。左のものは行が紙の両面で同じ位置にくるようにしたもので、右はそうになっていないものです。



loremol lorem  
 ipsumqi ipsum  
 dolorob dolor  
 sit amet sit amet

`grid`パッケージはSILEの組版エンジンが、上記ふたつのルールを適用しないように動作を変更させます。その結果、行は常にグリッド上に整列され、パラグラフ間のスペースなどは常に、グリッド上に行が規則正しく並ぶように調整されます。パッケージをロードすることで、ふたつの新たなSILEコマンドが追加されます。`\grid[spacing=<dimension>]`と`\no-grid`です。最初のものはグリッド上の組版を、それが実行された時点以降から、有効にして、次のものはそれを無効にします。

このセクションのはじめで、`\grid[spacing=15pt]`によって、15ポイントのグリッドが設定されています。グリッドが有効になったときの例文を示しましょう。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

そして以下は、`\no-grid`にした後のものです。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

### 5.30.5 linespacing

SILE における行送りのデフォルトの挿入方法は TeXy ユーザーにとっては馴染み深いものであるかもしれませんが、多くの場合には扱いやすいものではないでしょう。`linespacing` パッケージは行送りに関してより良い選択となり得ます。

パッケージを読み込んだ後 (`\script[src=packages/linespacing]`によって)、あなたは行間調整モードを `linespacing.method` パラメータにより調整することができます。以下の例では、幾分おかしなサイズの単語が挿入されていますが、行間調整によってどのような結果がもたらされるかが見て取れます。

デフォルトではこのモードは `tex` に設定されており、他のオプションとして、次のようなものがあります。

- **fixed**。この設定では、行は固定された行間となります。行間は `linespacing.fixed.baselinelinedistance` パラメータによって決定されます。このパラメータはフォントサイズに相対的に、あるいは絶対的な長さとして指定されます。例えばこのパラグラフは行間 1.5em に設定されています。
- **fit-glyph**。この設定では、このパラグラフが示すように、前行の最下部(例えば `q` のような文字のディセンダのラインか、ディセンダがなければベースライン) が後続の行の `highest` (最も高い) 部分に触れることとなります。普通はそのままこのようなことは行いませんが。

実際上は、ある (絶対値または相対値の) 固定量のアキ (`space`) を行間に挿入するでしょう。これは、パラメータ `linespacing.fit-glyph.extra-space` により設定されています。This (この) パラグラフでは 5 ポイントのアキが挿入されています。

- **fit-font**。この設定では、各行で使用されているフォントの最も突き出たアセンダとディセンダから行間が決定され、隙間なく各行が積み重ねられます。個々の文字はみな同じ高さを持つかのようにみなされます。もしも行の中にテキスト以外のものや、テキストが他のボックスに埋もれていた場合、うまくいかないことがあります。

ここでもまた、**fit-glyph**の時のように、**linespacing.fit-font.extra-space**によって、行間に余分なスペースを指定することができます。

- **css**。これはブラウザで行われるようなやり方です。ベースライン間の距離が**linespacing.css.line-height**パラメータ設定され、各行の間にはこの値に応じた余分な**space**(スペース)が入ります。

## 5.31.5 verbatim

**verbatim**パッケージはプログラムのコードを引用したりするなど、フォーマットが重要な文章を表示したりする際に役に立ちます。これは SILE の設定を、左揃え、ハイフネーションなし、インデントなしの規則的なスペーシングとなるようにします。これはまた、SILE にスペースの数を勝手に減らしたりしないように伝え、また等幅フォントを使うように設定します。

---

この名前にも関わらず、**verbatim**は SILE が特殊文字を扱うやり方を変えません。あなたは**verbatim**中でもバックスラッシュと波括弧をエスケープする必要があります。例えば、`\\`のように。

---

それでは **verbatim** 環境の例を示してみましょう。

```
function SILE.repl()
  if not SILE._repl then SILE.initRepl() end
  SILE._repl:run()
end
```

**verbatim** 環境の中で使用するフォントを指定したければ、**verbatim:font** コマンドで再定義することができます。この文書では、

```
<define command="verbatim:font">
  <font family="Consolas" size="10pt"/>
</define>
```

です。

### 5.32.5 他のパッケージにより利用されるパッケージ

これらに加えて、おそらくあなたが直接は利用しないであろうパッケージもあります。それらのパッケージは、他のパッケージやクラスにより基本的な機能を提供するという目的のために存在します。例えば **book** クラスは、他の補助的なパッケージからの機能で構成されています。

### 5.32.6 footnotes

例えば、**book** クラスでは、`\footnote` コマンドで脚注を加えることができることをみました。このコマンドは実際には、**footnotes** パッケージにより提供されています。**book** クラスはこのパッケージをロードし、どこに脚注を置くべきか伝え、そして **footnotes** パッケージは脚注を整形し表示させます。これは他にも、以下に述べる数々のパッケージを利用しながら行われます。

### 5.32.7 counters

SILE の様々な部分、例えば **footnotes** パッケージや章・節用のコマンド、はカウンタを利用します。現在の脚注番号、章番号、などに使うためです。**counters** パッケージは、カウンタを設定し、カウンタを増加させ、表示させたりすることに使えます。これは以下のようなコマンドを提供します。

- `\set-counter[id=<counter-name>,value=<value>]` — `<counter-name>` という名前のカウンタを与えられた値で設定します。
- `\increment-counter[id=<counter-name>]` — `\set-counter` と同様に、しかし `value` パラメータがなければ、カウンタを 1 だけ増加させます。
- `\show-counter[id=<counter-name>]` — これはカウンタの値を、宣言された表示形式で整形し、表示します。

---

カウンタパッケージのすべてのコマンドはオプションとして、`display=<display-type>` パラメータを取り、これはカウンタの表示形式を設定します。

可能な表示形式は、デフォルトで **arabic**、アルファベットのカウンタとして **alpha**、小文字のローマ数字 **roman**、そして大文字のローマ数字 **Roman** です。

---

例えば、次のような SILE コードは、



---

```
\set-counter[id=mycounter, value=2]
\show-counter[id=mycounter]

\increment-counter[id=mycounter]
\show-counter[id=mycounter, display=roman]
```

---

以下のようになります。

---

2

iii

---

### 5.32.8 pdf

pdfパッケージは（基本的な）PDF リンクや目次の機能を実現します。これは3つのコマンドを提供します。`\pdf:destination`、`\pdf:link`、そして`\pdf:bookmark`です。

コマンド`\pdf:destination`はリンク先（ターゲット）を生成します。これはパラメータとして`name`をとり、リンク先を特定するための一意的な名前を指定します。文書中のある場所にリンクを張るには、`\pdf:link[dest=name]{内容}`を使います。

もし、pdfパッケージが`tableofcontents`パッケージのあとにロードされたら（例えば、`book`クラスを用いた文書の中）、PDF 文書はしおり（アウトライン）付のものとなります。

### 5.32.9 frametricks

最初の章で述べたように、SILE はページのどの部分にテキストを置くか指定するために、フレームを使います。`frametricks`パッケージはパッケージの著者に、フレームを扱うための数々のコマンドを提供します。

とにかく有用なのは`showframe`です。これは出力エンジンに、フレームを線で囲いラベルを付けるように指示します。これはオプションでパラメータ`id=<frame id>`をとります。もしこのオプションが与えられなければ、現在のフレームが使用されます。もし ID が`all`であれば、現在のクラスの中で宣言されたすべてのフレームが表示されます。

コマンド`\breakframevertical`は現在のフレームを、与えられた地点で上下2分割にします。現在のフレームが ID `main`を持つとしましょう。フレームが分割されると、`main`は上のフレーム（コマンド挿入以前）となり、下のフレーム（コマンド挿入以降）は`main_`という ID となります。このパラグラフの先頭では、`\breakframevertical`コマンドを実行しています。そしてここで、コマンド`\showframe`を実行してみましょう。見てわかる通り、現在のフレームは`content_`で、ちょうどこのパラグラフの開始位置で始まります。

同様に、`\breakframehorizontal` コマンドは、フレームを左右に分割します。このコマンドは必須でない引数として、`offset=<dimension>` をとり、これはどの位置でフレームを分割するかを指定します。もしこれが与えられなければ、フレームはその行の現在地で分割されます。

コマンド `\shiftframeedge` は、現在のフレームを左右に再配置します。これは `left=` と（または）`right=` パラメータをとり、パラメータの値は正か負の長さです。このコマンドはフレームの先頭で使用されなければなりません。それはこのコマンドが組版エンジンを再初期化するからです。

それらをすべて組み合わせた `\float` コマンドは、現在のフレームを分割し、フロートオブジェクトを保持する小さなフレーム（この文章のはじめのドロップキャップのように）を生成し、文章を周囲のフレームに流し込み、文章がフロートオブジェクトの脇を過ぎ去れば、フレームを元のように戻します。`\float` コマンドは必須でないふたつのパラメータを取ります。`bottomboundary=<dimension>` と `rightboundary=<dimension>` で、フレームの周りに余白を付与します。このパラグラフのはじめでは、コマンド `\float[bottomboundary=5pt]{\font[size=50pt]{こ}}` が実行されています。最後に、本文とは分離された、サイドバーのようなフレームを定義する方法を示しましょう。後の章でどのようにしてそれが実現されるか見るでしょう。<sup>4</sup> `frametricks` は `\typeset-into` コマンドを提供します。これはテキストを指定されたフレームに描画します。

---

```
\typeset-into[frame=sidebar]{ ... frame content here ... }
```

---

## 5.32.10 insertions

`footnotes` パッケージは、補助的なもの（すなわち脚注の内容）を内容として受け取り、フレームを適切なサイズに縮小して脚注フレームに挿入します。このような作業は `insertions` パッケージの力で実現されています。これはユーザの目に見える SILE コマンドを提供しませんが、他のパッケージに Lua 機能を提供します。TeXnician たちは、これが SILE のコアではなく、外部のアドオンパッケージとして実装されていることに興味を持つかもしれません。

## 5.32.11 twoside

Chapter 4 で述べた `book` クラスは左右の対となるページマスタ<sup>5</sup>を設定します。`twoside` パッケージはヘッダやその他の位置の入れ替えなどを行います。これは一般ユーザからは利用されません。

## 5.32.12 masters

ページマスタ設定機能もそれ自身、アドオンパッケージのひとつです。それはクラス中で、フレームのセットを定義し、一時的あるいは恒久的にそれらの間を切り替えることを可能にしま

4. 訳注：原文は We'll see how to do that in a later chapter, but this raises the obvious question: if they're not part of the text flow, how do we get stuff into them?

5. 訳注：適切な訳がわかりません。

す。これはコマンド `\define-master-template` (これは Chapter 8 で見る `\pagetemplate` をまねたもの)、`\switch-master`、そして `\switch-master-one-page` を定義します。このパッケージについて、より詳しくは、`tests/masters.sil` を参照してください。

---

訳注：原文（よく意味が分かりません）

The masters functionality is also itself an add-on package. It allows a class to define sets of frames and switch between them either temporarily or permanently. It defines the commands `\define-master-template` (which is pattern on the `\pagetemplate` function we will meet in chapter 8), `\switch-master` and `\switch-master-one-page`. See `tests/masters.sil` for more about this package.

---

### 5.32.13 infonode

---

このパッケージはクラスを設計する人にのみ有用です。

---

文書进行处理するとき、SILE はまずパラグラフを行に分割します。それから行をページ内に配置し、最終的にページを出力します。すなわち、SILE がパラグラフ中のテキスト进行处理している間では、そのテキストがどのページに現れるかは明らかではないのです。これはインデックスや目次などを生成する際に困難をもたらします。なぜならそれらは、ある特定のテキストなどの要素が現れるページ番号を必要とするからです。

この問題に対処するため、`infonode` は、あなたが入力テキスト・ストリーム中に情報ノードを挿入することを可能にします。ページが出力されるとき、これらのノードはあるリストに集約され、クラスの出カルーチンは、どのノードが特定のページに出現するか決定するために、このリストを調べることができます。`infonode` は `\info` コマンドを提供します。これはテキスト・ストリームに情報ノードを挿入するためのもので、ふたつのパラメータを取ります。`category=` と `value=` です。カテゴリは似たような種類のノードをグループ化するのに使用されます。

例として、聖書を考えましょう。どの範囲の節がページに含まれるかヘッダに出力たいとします。このとき、新たな節を開始するコマンドで、情報ノードを節への参照とともに挿入します。

---

```
SILE.Commands["info"] ( category = "references", value = ref , )
```

---

各ページの最後に呼ばれる`endPage`メソッドで、“references”情報ノードのリストを調べます。

---

```
local refs = SILE.scratch.info.thispage.references
local runningHead = SILE.shaper.shape(refs[1] .. " - " .. refs[#refs])
SILE.typesetNaturally(rhFrame, runningHead);
```

---

### 5.32.14 inputfilter

`inputfilter`パッケージは、クラスの製作者に、SILEによって処理される前の入力データに、フィルタをかける方法を提供します。これは文書を表す抽象構文木 (abstract syntax tree) を書き換えることで可能となります。

`inputfilter`を、あなたのクラスで`class:loadPackage("inputfilter")`によりロードすることで、ふたつの新たな Lua 関数が利用可能となります。`transformContent`と`createCommand`です。`transformContent`は文書の内容を構成する木構造 (content tree) に対し、その内容となるテキストに変換関数を適用します。簡単な例として、`examples/inputfilter.sil`を、より完全なものとして、`packages/chordmode.sil`を見てください。

## 第 6.32.14 章

# SILE マクロとコマンド

我々がコンピュータを利用する理由のひとつは、それが反復作業を得意とすることでしょう。おそらくコンピュータを利用するなかで最も重要な技術は、特にプログラミングにおいて、繰り返しなされる部分を見極め、人間の代わりにコンピュータにそれをやらせることです。すなわち、Don't Repeat Yourself。

SILE においてもこれは同じことです。しばらく SILE を使っていれば、入力にはパターンがあり、何度も繰り返しなされることがあるということに気づくでしょう。

### 6.33.14 単純なマクロ

仮に SILE のちょっとした「でこぼこ道」ロゴをデザインしたいとしましょう。（ $\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$  の熱烈なファンにはおなじみの）我々のロゴは「SILE」です。あまり素晴らしいものとは言えませんが、この節ではこのロゴを例題として用いましょう。

このロゴを出力するには、我々は SILE に、'S' を、少し下げて（ちょうど ex の半分）'I' を、続けて 'L' を、ちょっと戻って少し小さな 'E' をやや持ちあげて、出力するように指示します。

SILE コードではこれは、

---

```
S\lower[height=0.5ex]{I}L\glue[width=-.2em]\raise[height=0.6ex]{\font[size=0.8em]{E}}
```

---

（`\glue` コマンドについては気にしないでください。後で説明します）

もう既に 4 回も、この章ではこのロゴを入力しています。何度もこのコードを繰り返し入力したくはないですね。我々がすべきことは、コンピュータに、「これは SILE のロゴ。SILE を入力したら、S\lower[height=0.5ex]{I}L\glue[width=-.2em]\raise[height=0.6ex]{\font[size=0.8em]{E}} と解釈せよ」と指示することです。

つまり、コマンドを定義するのです。

SILE<sup>1</sup>では、コマンドを定義するふたつの方法があります。最も単純なコマンドは、例として挙げたよ

1. ロゴを使うのはもう辞めましょう。

うな **\SILE** コマンドで、「**\x**と書いたら、かわりに**X \Y Z**で置き換える」というものです。これらはマクロと呼ばれ、置き換えの作業をマクロ展開と呼びます。

あなたはこの種のマクロを、SILE ファイルの中で定義することができます。ちょうどここでは、

---

```
\define[command=SILE]{
S\lower[height=0.5ex]{I}L\glue[width=-.2em]
\raise[height=0.6ex]{\font[size=0.8em]{E}}
```

---

としました。

ここでは、ビルトインの SILE コマンド **\define** を使用しています。 **\define** はオプションとして **command** を取り、その値は定義するコマンドの名前です。 **\define** コマンドの内容は、コマンドが使用される時に実行されるべき SILE インストラクションです。

---

ここで、SILE コマンドで利用可能な名前について知っておくべきでしょう。

XML 風書式の入力ファイルでは、コマンド名は XML タグ名として許されるものでなければなりません。TeX 風書式ではアルファベットとアラビア数字、ハイフンとコロンが使用可能です。これに加えて、任意の 1 文字コマンド名が利用可能です。（つまり、バックスラッシュを書くのに **\** が使えます）

コマンドを定義する際に、XML 風書式でそれを行うと、どんなコマンド名でも可能です—例えそれが XML 風書式の入力ファイルで利用不可であっても！（XML 風書式の SILE ファイルで奇妙な名前のコマンドを定義し、TeX 風書式でそれをつかうことはできます）TeX 風書式では、それはパラメータ値として有効なものでなければなりません。パラメータ値はコンマ、セミコロン、あるいは閉じ括弧まで続いてしまうかもしれません。

---

## 6.34.14 内容を伴うマクロ

それでは次の段階に進みましょう。コマンドを定義していく中で、時々、単純な置き換え以上の、引数を伴うものが必要となることがあります。例として、**color** パッケージを考えましょう。我々はテキストを **このように** 赤色で描画したいとします。通常のやり方では、これは、

---

```
\color[color=red]{このように}
```

---

のようになります。

しかしながら、我々は常に「このように」という語をハイライトしたいわけではありません。別のテキストをハイライトしたい場合もあります。そこで我々は、ある与えられたものを、コマンド `\color` `[color=red]{ ... }` で囲む必要が出てきます。つまり、引数を取るコマンドを定義したいのです。

これを SILE で行うには、`\process` コマンドを使います。`\process` は `\define` 中でのみ有効です。（その他の場所で使おうとするとぐちゃぐちゃな結果となるでしょう）これは、「このコマンドの引数として与えられたものを何でも実行せよ」という意味です。すなわち、赤でなにか描画するコマンドを定義するには、

---

```
\define[command=red]{\color[color=red]{\process}}
...
Making things red is a \red{silly} way to emphasise text.
```

---



---

`\process` コマンドはひとつのマクロ中で何度も呼ぶことはできません。

このため、`\chapter` コマンドは単純なマクロとしては実装できません。コマンドを定義する別の方法は、Lua プログラミング言語を使ってそれを書くことです。そしてそれは実際に `\chapter` コマンドの定義で行われています。後の章でどのようにそれを行うか見るでしょう。

`\define` コマンドは、本当に単純なことをやるためのものです。

---

## 6.35.14 ネストしたマクロ

マクロの中でマクロを呼び出すことができます。マクロは単に現在処理中のステップにおける置き換えでしかありません。SILE がマクロコマンドを読み込むとき、SILE はあたかもあなたがマクロの定義内容を入力していたかのように振舞います。もちろん、そのようなマクロ定義は他のコマンドを含むかもしれません。

このため、ごく単純なマクロの処理で、実に様々な自動化を行うことができます。

例えば、この文書ではたくさんのノートがあります。ここではパラグラフは、イタリック体<sup>2</sup>で、

2. 訳注：和訳ではイタリックではありません。

左マージン付きでふたつの太い線の間に囲まれて表示されます。これは`\note`コマンドによって実現されています。このコマンドはビルトイン・コマンドではなく、この文書で読み込まれている、`documentation/macros.sil`ファイル中で定義されています。その定義は、XML 風書式で、

---

```

<define command="line">
  <par/><smallskip/><noindent/>
  <hrule width="450pt" height="0.3pt"/><par/>
  <novbreak/><smallskip/><novbreak/>
</define>

<define command="narrower">
  <set parameter="document.lskip" value="24pt"/>
  <process>
    <set parameter="document.lskip" value="0pt"/>
  </end>

<define command="notefont"><font style="italic" size="10pt"><process/></font></notefont>

<define command="note">
  <narrower>
    <line/>
    <notefont><process/></notefont>
    <line/>
  </narrower>
</define>

```

---

ここで初めて登場するコマンドは`\set`です。これについてはすぐに議論します。



## 第 7.35.14 章

# SILE の設定

コマンドの他にも、SILE はその動作に影響を与える様々な仕組みを提供します。SILE のパラメータを操作することで、その出力結果に対し、些細なものから劇的なものまで、実に様々な変化を与えることができます。外部パッケージはそれ自身の設定を宣言することができます（SILE に同梱されているパッケージはそうではありませんが）が、ここでは SILE 本体に組み込みの設定のみ解説することにしましょう。

SILE の設定は名前空間を持ちます。これは、(1) その設定がシステムのどのエリアに影響するのか、その名前から明らかなようにする、(2) 各パッケージが、他のパッケージや SILE 内部に干渉する心配なしに設定を行えるようにする、ために必要なことです。それぞれの設定パラメータは *area.name* の形をとります—例えば `typesetter.orphanpenalty` は、タイプセッタがオーファン<sup>1</sup>に対するペナルティを課す際の設定です。

SILE 文書中から設定を変更するインターフェイスは、`\set` コマンドです。これはふたつのオプションを取ります。どの設定が変更されるのかを表すパラメータと、それがどのように変更されるのかを示す値です。例えば、

---

```
\set[parameter=typesetter.orphanpenalty, value=250]
```

---

もし、`\set` コマンドが引数とともに与えられるならば、それは引数として与えられたブロックのみの、局所的な変更であるとみなされます。言うならば、

---

```
\set[parameter=typesetter.orphanpenalty, value=250]{ \lorem }
```

---

はオーファン・ペナルティを 250 に設定し、`\lorem` コマンドで与えられる 50 語からなるダミーのテキストを組み、オーファン・ペナルティを元の値に戻します。

それでは各ビルトインの設定がどのようなものなのか見てみましょう。まずはより明瞭なものから始め、次第に理解が難しいものへ移ります。

1. 訳注：パラグラフの最終行が、ごく少数の語句のみから構成されてしまい、それが最終行に「取り残された」ようになること。または、パラグラフの先頭行のみが、前のページに分離して取り残されることを指す。

## 7.36.14 スペーシング設定

`\note`環境の`document.lskip`パラメータを例にとりましょう。これはグルーパラメータで、各行の左側に与えられるスペースです。この値を正の値に設定することで、左マージンを実効的に増加させることができます。同様に、`document.rskip`は各行の右側にスペースを与えます。

---

### グルー

グルーパラメータは、通常の長さとは若干異なります。グルーは基本的には「スペース」で、長さとして表されますが、ふたつの付加的な構成要素を持ちます。ストレッチとスキップ<sup>2</sup>で、`<dimension> plus <dimension> minus <dimension>`の形で指定されます。最初の長さ (dimension) は基本となる長さで、ストレッチはそれに加えることができる最大の長さ、シュリンクは逆に差し引くことができる長さです。例えば、`12pt plus 6pt minus 3pt`は理想的には 12 ポイントだが、最大で 18 ポイント、最小で 9 ポイントまで伸び縮みが許容されます。

---

ここで、`center`環境がどのように実装されているか考えましょう。まずは我々は非常に柔軟に伸びるグルーを左右のマージンに追加します。

---

```
\set[parameter=document.lskip,value=0pt plus 100000pt]
\set[parameter=document.rskip,value=0pt plus 100000pt]
```

---

これは以下のような結果を出力します。

Here is some text which is almost centered. However, there are three problems: first, the normal paragraph indentation is applied, meaning the first line of text is indented. Second, the space between words is stretchable, meaning that the lines are stretched out so they almost seem justified. Finally, by default SILE adds very large glue at the end of each paragraph so that when the text is justified, the spacing of the last line is not stretched out of proportion. This makes the centering of the last line look a bit odd. We will deal with these three issues in the following paragraphs.

2. 訳注：シュリンクの間違いではないかと思われます。

---

## 訳

この文章はほぼ中央寄せとなっています。しかしながら、これには3つの問題があります。まずは、通常のパラグラフのように、最初の行にはインデントが付加されています。次に単語間のスペースが伸張可能となっているため、各行はほぼ行端揃えされたように見えてしまいます。最後に、デフォルトでは、SILE はパラグラフの終わりに非常に大きなグルーを挿入します。これはテキストが行端揃えの場合に、最後の行が行長に合わせて伸張されてしまうのを避けるためです。このため最後の行は、中央寄せとしてはやや不自然に見えてしまいます。この3つの点について、続けてその対処法について見てみましょう。

---

各パラグラフの最初のインデント量は、`document.parindent`で制御されます。これはグルーパラメータで、デフォルトでは20ポイントで、伸び縮みしません。実際には、パラグラフのはじめに挿入される空白の量は`current.parindent`です。各パラグラフの出力後に、`current.parindent`は、`document.parindent`の値でリセットされます。`\noindent`コマンドは`current.parindent`をゼロに設定することで実現されます。

さて、このように「ぶら下げ」インデントにするのはどうすればよいでしょう。ここでは、`document.lskip`を20ポイントに、`current.parindent`をマイナス20ポイントに設定しています。(つまり、`\set[parameter=document.lskip,value=20pt]`と`\set[parameter=current.parindent,value=-20pt]`を実行します)

パラグラフ間のスペースはグルーパラメータ`document.parskip`で設定されます。これは通常は、1ポイントのストレッチを持つ、5ポイントのグルーとして設定されます。

グリッド上の組版の節で述べたように、パラグラフ内の行間のスペースはふたつのルールにより決定されます。ここでは、それを設定パラメータを用いて再び説明してみましょう。

- SILE はふたつの連続した行の間の距離が、ちょうど`document.baselineskip`となるように試みます。
- もし最初のルールを適用した結果として、パラグラフの最後の行と次のパラグラフの最初の行の間の距離が、`document.lineskip`以下となるようであれば、それが`document.lineskip`だけ確保されるように調整します。

---

この手法は手間がかかるので、`linespacing`パッケージにより提供されるツールを用いたほうが良いでしょう。

---

最後のスペーシング設定は、`document.spaceskip`です。通常、単語間のスペースは、現在のフォントの空白文字の幅より決定されますが、行端揃えを実現するために、このスペースは伸縮可能となります。具体的には、もし仮に現在のフォントでのスペース幅が、`<space>`だとすると、`document.spaceskip`のデフォルト値は、`1.2 <space> plus 0.5 <space> minus 0.333 <space>`と設定されます。<sup>3</sup>

これを陽に設定したければ、`document.spaceskip`により設定を行います。もしもデフォルト値に戻したければ（つまりフォントの空白文字の幅を計り直す）、設定をクリアする必要があります。これを行うには、`\set`コマンドを`value`パラメータなしで呼び出します。`\set[parameter=document.spaceskip]`のようになります。

## 7.37.14 タイプセット設定

SILE のスペーシングを制御する設定は、生成される文書に対して明白な影響を与えます。タイプセットにも操作するスイッチがあります。

`typesetter.widowpenalty`と`typesetter.orphanpenalty`<sup>4</sup>は、SILE がどの程度、ページの始まりや終わりにはぐれた行があるのを抑止するかを決定します。ウィドウは改ページの際に、1 行だけ前のページの終わりに取り残されることを、オーフオンはパラグラフの最後の行だけが次のページに引き離されてしまうことを指します。デフォルトでは、これらに対し、150 ポイントの`penalty`が与えられています。この値は`10000`までの値を取り、最大値は「ウィドウとオーファンの禁止」を意味します。

SILE は非常によく伸張するグルーを、各パラグラフの末尾に自動的に挿入します。これなくしては、行端揃えのアルゴリズムが最終行を含むパラグラフ全体に渡って適用され、パラグラフのすべての行が両端揃えとなってしまいます。（通常、我々は最後の行は左揃えにします）このグルーの量は`typesetter.parfillskip`により設定されています。デフォルト値は`0pt plus 10000pt`ですが、このパラグラフではゼロにしています。

それでは、ようやく中央寄せの実装を完結させましょう。

---

```
\set[parameter=document.lskip,value=0pt plus 10000pt]
```

3. この幾分適当な値の設定はバグとも言えるでしょう。

4. TeX ユーザはリネームされていることに注意

```
\set[parameter=document.rskip,value=0pt plus 100000pt]
\set[parameter=document.spaceskip,value=0.5en]
\set[parameter=current.parindent,value=0pt]
\set[parameter=document.parindent,value=0pt]
\set[parameter=typesetter.parfillskip,value=0pt]
```

---

And this is (more or less) how the center environment is defined in the plain class: we make the margins able to expand but the spaces not able to expand; we turn off indenting at the started of the paragraph, and we turn off the filling glue at the end of the paragraph.

---

## 訳

そしてこれがほぼ、plain クラスで定義されている **center** 環境そのものです。マージンは伸張可能ですが、スペースは伸張せず、パラグラフの最初のインデントやパラグラフの最後のグルーは無効化されています。

---

### 7.38.14 ラインブレーキング設定

SILE のラインブレーキング（行分割）アルゴリズムは TeX からの借り物であり、そして同等の水準のカスタマイズ性を備えます。とにかくラインブレーキング・アルゴリズムに適用可能な設定を列挙してみましょう。あなたはこれらについてよく知っているものとします。

- **linebreak.tolerance** : アルゴリズムによって分割点が却下されるまでの限界値です。（デフォルト : 500）
- **linebreak.pretolerance** : これよりも良い分割点がければ、ハイフネーションが検討されます（デフォルト : 100）
- **linebreak.adjdemerits** : ふたつの引き続く行が視覚的に不整合であった場合に、パラグラフ構築中に累積される付加的なデメリット値の量です。このケースでは、ジャスティフィケーションのためによるスペーシングの不均一のために起こります。<sup>5</sup>（デフォルト : 10000）

5. 訳注：よく分かりません。原文：Additional demerits which are accumulated in the course of paragraph building when two consecutive lines are visually incompatible. In these cases, one line is built with much space for justification, and the other one with little space.

- `linebreak.looseness` : 現在のパラグラフの行数が、通常よりどのくらい多くなるべきか設定します。(デフォルト : 0)
- `linebreak.prevGraf` : 現在のパラグラフにおいて、垂直リストに追加された行数。
- `linebreak.emergencyStretch` : パラグラフの各行に追加されるかもしれないストレッチの量。
- `linebreak.linePenalty` : 各ラインブレイクに付随したペナルティの値。(デフォルト : 10)
- `linebreak.hyphenPenalty` : ハイフネーションに伴うペナルティの値。(デフォルト : 50)
- `linebreak.doubleHyphenDemerits` : 連続した行がともにハイフンで分割される場合のペナルティ。(デフォルト : 10000)

## 7.39.14 Lua からの設定

これらの設定を SILE レイヤで操作することはまずないでしょう。複雑なレイアウトコマンドは Lua スクリプトで実装されることが想定されています。以下の SILE 関数が Lua からアクセス可能です。

- `SILE.settings.set(<parameter>, value)` : パラメータの設定を行います。

---

SILE レイヤでは、`\set` コマンドは文字列による表現を、可能な限り適切な Lua 型に変換してくれますが、`SILE.settings.set` はそれを行いません。Lua ではパラメータは適切な型で与えられることが想定されています。例えば、長さは `SILE.Length` オブジェクトでグルーは `SILE.Glue` でなければなりません。

---

- `SILE.settings.get(<parameter>)` : 現在のパラメータの設定を取得します。
- `SILE.settings.temporarily(function)` : すべての設定を一旦保存し、関数を実行した後、それを回復します。
- `SILE.settings.declare(<specification>)` : 新たな設定パラメータを宣言します。使い方については、例として `settings.lua` における基本的な設定を参照してください。クラスパッケージは名前空間を用い、`<package>.<setting>` とすべきです。

## 第 8.39.14 章

# SILE の内部

我々の SILE に関する探索は、そろそろ最深部にたどり着きました。ここからは、SILE のすべての基礎となる、基本的構成要素についてみていきましょう。

---

ここでは、あなたはクラスの設計者であるとしましょう。あなたは SILE がこれから説明するコマンドや機能をどう実装しているかについての細部を、きちんと理解できるようになるものとしましょう。我々はまた、Lua レベルでこのコンポーネントにどうアクセスするのか見るでしょう。

---

### 8.40.14 ボックスとグルー、ペナルティ

SILE の仕事は、大雑把に言うと、小さなボックスをページに配置することです。これらのボックスのうちいくつかは、その内部に文字を持ち、そしてそれらの文字はある幅や高さを持ち、またボックスはスペースを占有するだけで空っぽであったりします。ボックスの、ひとつの水平な集まりが出来上がる（つまりラインブレイクが起こる）と、それは別のボックスの中に押し込まれ、それらが集まってできるボックスの垂直なリストは、ページを構成するよう配置されます。

概念的に、SILE はいくつかの基本的なコンポーネントを知っています。水平ボックス（文字など）、水平グルー（伸縮可能な単語間のスペース）、垂直ボックス（テキストから構成される行）、垂直グルー（行間やパラグラフ間のスペース）、そしてペナルティ（いかなるときに行やページを分割するかの情報）です。<sup>1</sup>

とにかく使い勝手がいいのは、水平および垂直グルーです。SILE の入力ストリームに直接これらのグルーを挿入するには、`\glue`と`\skip`コマンドを使います。水平・垂直グルーはそれぞれ、`width`と`height`パラメータを取ります。このパラメータはグルー・ディメンジョン（寸法）です。例えば、`\smallskip`コマンドは、`\skip[height=3pt plus 1pt minus 1pt]`で、`\thinspace`は`\glue[width=0.16667em]`と定義されています。

1. これらに加えて、あと3つのボックスの種類があります。N-ノード、アンシェイプド・ノード、そしてディスクレショナリー（任意の）ノードです。

同様に、`\penalty` コマンドが、ペナルティノードを挿入するのに使えます。`\break` は `\penalty[penalty=-10000]` と、`\nobreak` は `\penalty[penalty=10000]` と定義されています。

水平あるいは垂直ボックスを生成することもできます。これを行うひとつの明白な動機は、改ページや改行によって分割されて欲しくないものがあることでしょう。別の理由としては、一度ボックスとして構築されると、それがどのくらいの大きさを占めるのかが明らかになることです。`\hbox` と `\vbox` コマンドはその内容をボックスに配置し、Lua から呼び出されるときは新たなボックスを返し (return し) ます。

### 8.40.15 Lua インターフェイス

SILE の Lua インターフェイスには、ボックスとグルーを扱うための `nodefactory` があります。この話題に移る前に、次のことを理解しておいてください。グルー量は常に `SILE.length` オブジェクトで指定されます。これは、基本長とストレッチ、シュリンクの 3 要素からなるという意味での「3 次元」量です。`SILE.length` を構築するには、

---

```
local l = SILE.length.new({ length = x, stretch = y, shrink = z})
```

---

のようにします。

水平グルーや垂直グルーを作るには、

---

```
local glue = SILE.nodefactory.newGlue ({ width = l})
local vglue = SILE.nodefactory.newVglue({ height = l})
```

---

SILE の組版エンジンは `SILE.typesetter` オブジェクトにより構成されます。これはふたつのキューを管理します—ノードキュー (`SILE.typesetter.state.nodes`) は、すぐに行に分割されることになる、新たな水平ボックスと水平グルーの集まりです。出力キュー (`SILE.typesetter.state.outputQueue`) はページに分割されることになる垂直要素 (行) から構成されます。ラインブレーキングやページブレーキングはタイプセッターが水平モードと垂直モードの間を遷移する際に起こります。あなたはこれを `SILE.typesetter:leaveHmode()` で強制することができます。SILE レベルでは、パラグラフの終了を強制するコマンドは `\par` です。

あなたが垂直なスペースを加えたいとしましょう。この場合、まずは `SILE.typesetter:leaveHmode()` によって、現在のパラグラフの処理対象が適切にボックス化され、出力キューに送られることを確実にします。その後あなたは、望みのグルーを出力キューに加えることができます。

ボックスとグルーをキューに送るということは、よくあるオペレーションで、そのための特別なメソッドが存在します。



---

```
SILE.typesetter:leaveHmode()
SILE.typesetter:pushVglue({ height = 1 })
```

---

ボックスをキューに追加することはやや複雑です。なぜならボックスは何らかのやり方でページに描画される必要があるからです。これを容易にするために、ボックスは通常、`value`と`outputYourself`メソッド関数を備えます。例えば、`image`パッケージはこれを非常に単純なやり方で実現します。画像の幅と高さ、画像のソース、画像を表示するための出力エンジンへの指示、を記した水平ボックスをノードキューに送ります。

---

```
SILE.typesetter:pushHbox({
  width= ...,
  height= ...,
  depth= 0,
  value= options.src,
  outputYourself= function (this, typesetter, line)
    SILE.outputter.drawImage(this.value,
      typesetter.frame.state.cursorX, typesetter.frame.state.cursorY-this.height,
      this.width,this.height
    );
    typesetter.frame:advanceWritingDirection(this.width)
end});
```

---

水平・垂直ペナルティをキューに送るには、単に`SILE.typesetter:pushPenalty({penalty = x})`と`SILE.typesetter:pushVpenalty({penalty = y})`メソッドを使用します。

## 8.41.15 フレーム

既に述べたように、SILE は文章をページ上のフレームに配置します。通常これらのフレームは、文書クラスで定義されています。しかしながら、あなたはフレームをページごとに作ることができます。これを行うには、`\pagetemplate`と`\frame`コマンドを使います。このようなことを行いたい状況というのは、ごく限られているでしょう。しかしながら、これについて理解することは、文書クラスを自らの手で作成するのに役立つでしょう。

例として、二段組みレイアウトを実現したいとしましょう。SILE はフレームを宣言するのに、`constraint solver`<sup>2</sup>システムを利用しています。あなたがフレームが互いにどのように関係しているかを

2. 制約 (constraint) を解決する (solve)

SILE に教えると、SILE はページ上にそれがどのように配置されるべきか計算して教えてくれます。

具体的な手順を見てみましょう。まずは改ページから始まります。なぜなら SILE は、ページにテキストを配置し始めた後にページレイアウトを変えることを許可しないからです。<sup>3</sup>どのようにして新しいページを始めることができたでしょう？ `\eject` (垂直モード中の `\break` の別名) が出力キューにペナルティを加えるのみであることを思い出してください。そして、改ページは水平モードを去るときに引き起こされます。それを行うには `\par` です。つまり、`\eject\par` をした後に、`\pagetemplate` を開始できます。 `\pagetemplate` の中では、我々は SILE にどのフレームを用いるのか指示する必要があります。

---

```
\eject\par
\begin[first-content-frame=leftCol]{pagetemplate}
```

---

それでは段を宣言しましょう。その前にまず段間を宣言します。なぜならそれは既知のものとして定義可能だからです。ここではそれを、ページ幅の 3% としましょう。

---

```
\frame[id=gutter,width=3%]
```

---



---

フレームのサイズは通常の `<dimension>` で記述されます。加えて以下の 3 つも可能です。

- 他のフレームのプロパティを `top()`、`bottom()`、`left()`、`right()`、`height()`、`width()` 関数で参照することができます。この関数はフレーム ID を引数にとります。SILE ではフレーム `page` が定義済みとなっており、これによりページ全体のサイズにアクセスできます。
  - 算術関数が利用可能です。 `plus`、`minus`、`divide`、`multiply`、そして括弧は数式でのそれと同じ意味を持ちます。フレーム `b` がフレーム `a` の半分の高さに 5 ミリ加えたものであると宣言するには、`height=5mm + (height(b) / 2)` とします。しかしながら、後に見るように、SILE にこのような計算を任せるようにしたほうがよいでしょう。
  - 版面のデザインはしばしばページに対する割合で指定されるため、ショートカットとして、`width=5%pw` を `width=0.05 * width(page)` の代わりに、`height=50%ph` を `height=0.5 * height(page)` の代わりに使うことができます。
- 

3. もちろんあなたは `frametricks` パッケージを使ってこの制限を回避することができます—現在のフレームを分割し、`frametricks` がこしらえた新たなフレームを操るのです。

次に左右の段のためのフレームを準備しましょう。`book`クラスは既にいくつかのフレームを定義しています。ひとつは`content`で、本文用にちょうど良いサイズと位置に配置されています。我々は、このフレームの境界を段の宣言に使います。左段の左マージンはこのフレームの左マージンで、右段の右マージンはこれの右マージンです。また、我々の目的には追加のパラメータが必要となります。なぜなら以下の要件、

- 段間の余白はふたつの段の間に配置される。
- ふたつの段は同じ幅を持つ。（この幅は明らかではないが、SILE がうまくやってくれる）
- 左段がいっぱいになったら、右段に移動して文章を続ける。

を満たす必要があるからです。

---

```
\frame[id=leftCol, left=left(r), right=left(gutter),
      top=top(r), bottom=bottom(r),
      next=rightCol]
\frame[id=rightCol, left=right(gutter), right=right(r),
      top=top(r), bottom=bottom(r),
      width=width(leftCol)]
```

---

そして、ようやく`pagetemplate`を完了させます。

---

```
\end{pagetemplate}
```

---

実際に試してみましょう。

このページは2段組みになっています。

次の章では、フレームの宣言に関する知識を、独自の文書クラスを作成するために役立ててみましょう。とりあえず、段組みがきちんとできていることを示すために、ダミーの文章を流しておきましょう。

lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita kasd gubergren no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita kasd gubergren no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita kasd gubergren no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet

duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim veniam quis nostrud ex-

erci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi

nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim veniam quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat

duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita kasd gubergren no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita kasd gubergren no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr at accusam aliquyam diam diam dolore dolores duo eirmod eos erat et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore stet clita ea et gubergren kasd magna no re-

bum sanctus sea sed takimata ut vero voluptua est lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet  
consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore



## 第 9.41.15 章

# 文書クラスの設計

ひとつのページ上でフレームレイアウトを定義する方法を学んだところで、文書全体でそれを定義する方法へと進みましょう。

文書クラスは Lua ファイルで、それはカレントディレクトリ、あるいは SILE 検索パス（典型的には `/usr/local/share/sile`）の `classes/` サブディレクトリに置きます。 それでは、マージンと本文領域<sup>1</sup>のサイズを変えるだけの、単純なクラスを作成してみましょう。我々はこれを `bringhurst.lua` と名付けます。なぜならばこれは、Hartley & Marks 版、Robert Bringhurst による『The Elements of Typographical Style』のレイアウトを模倣するからです。

我々が設計するのは、書籍用のクラスです。このため SILE の `book` クラス、`classes/book.lua`、を継承するとよいでしょう。

ざっと `book.lua` の内容を覗いてみましょう。最初のクラス定義の後、`masters` パッケージを読み込んでいます。そしてマスタを以下のフレームとして定義します。（可読性のために適宜、改行を入れています）

---

```
book:defineMaster({
  id = "right",
  firstContentFrame = "content",
  frames = {
    content = {
      left = "8.3%pw", right = "86%pw",
      top = "11.6%ph", bottom = "top(footnotes)"
    },
    folio = {
      left = "left(content)", right = "right(content)",
      top = "bottom(footnotes)+3%ph", bottom = "bottom(footnotes)+5%ph"
    },
    runningHead = {
      left = "left(content)", right = "right(content)",
      top = "top(content) - 8%ph", bottom = "top(content)-3%ph"
    },
    footnotes = {
      left = "left(content)", right = "right(content)",
```

1. 訳注：版面。原文はtypeblockです。

```

        height = "0", bottom="83.3%ph"
    }
  })

```

---

4つのフレームが宣言されていることが分かります。最初のは本文用のフレームで、SILE では約束事として`content`と呼びます。`content`フレームの下部に隣接するのは、`footnotes`フレームです。本文領域の上辺と注釈用フレームの下辺は固定された位置に来ます。しかしながら、本文領域と注釈の間の境界は可変です。初期値として、注釈用フレームの高さはゼロです。（そして本文領域がページの全領域を占めます）注釈が挿入されると、それらの高さは調整されます。

フォリオフレーム(ページ番号の部分)<sup>2</sup> は注釈の下に来ます。そしてヘッダは`content`フレームの上に来ます。

次に我々は、`twoside`パッケージで右ページと左ページが対になるようにします。

```

book:loadPackage("twoside", { oddPageMaster = "right", evenPageMaster = "left" });
book:mirrorMaster("left", "right")

```

---

`book` クラスはまた、セクショニングのコマンドを提供し、ページの始めと終わりになされるべき様々なことを宣言します。我々は `book` クラスから継承しているので、これらはすでに利用可能です。我々がすべきことは、我々の新たなクラスをセットアップし、`book` クラスとは異なる部分を定義するのみです。`book` クラスを継承するやり方は、

```

local book = SILE.require("classes/book")
local bringhurst = book { id = "bringhurst" }
...
return bringhurst

```

---

それではフレームマスタの定義に移りましょう。

LaTeX の memoir クラスにおける『A Few Notes On Book Design』によると、Bringhurst の本では、ノドアキ<sup>3</sup>はページ幅の 13 分の 1 で、天、地、小口部分ではそれぞれ、ノドアキの 8 分の 5、16 分の 5、16 分の 5 です。SILE ではこれを次のように設定します。

```

bringhurst:defineMaster({
  id = "right", firstContentFrame = "content",
  frames = {
    content = {

```

2. 訳注：ノンブル
3. 原文は `spine margin` で、本を見開きにした時の綴じ部付近のマージン。



```

    left = "width(page)/13",
    top = "left(content) * 8 / 5",
    right = "100%pw - 2*top(content)",
    bottom = "top(footnotes)"
  },
  folio = { ... as before ... },
  footnotes = { ... as before ... },
  runningHead = { ... as before ... },
},
}))
brighthurst:mirrorMaster("right", "left")

```

---

これで完成です！

実際にこれを使ってみると、ヘッダの位置が高過ぎることに気付くでしょう。なぜなら、本文領域が通常のクラスよりも高い位置に配置してあるにも関わらず、ヘッダの位置がそこから相対的に決定されているからです。

それではヘッダの位置を調整し、少し下げてください。

```

runningHead = {
  left = "left(content)", right = "right(content)",
  top = "top(content) - 4%ph", bottom = "top(content)-2%ph"
},

```

---

ともかく、ページの全体的なレイアウトを変えてみたいだけであれば、これで全てです。

## 9.42.15 コマンドを定義する

文書クラスを作成するときは、通常、ページの見た目を変える以上のことを行いたくなるでしょう。新たなコマンドを定義したり、出力ルーチンの動作を変更したり、なんらかの状態に関する情報を保存したり調べたり、などです。次の章では実例を挙げて見ていきます。

Lua レベルであなた自身のコマンドを定義するには、**SILE.registerCommand**関数を使います。これは3つのパラメータを取ります。コマンド名、コマンドの実装内容である関数、そしてコマンドの説明文です。関数のシグネチャ（呼出し情報）は固定されています。それはふたつのパラメータをとり、**options**と**content**（もちろんパラメータ名は自由に選ぶことができます）です。これらのパラメータはどちらも Lua テーブルです。**options**パラメータはコマンドのパラメータか、キーと値のテーブルとして与えられる XML 属性値です。**content**は現在処理中の入力からなる、抽象構文木です。

つまり、`\mycommand[size=12pt]{Hello \break world}`の場合、最初のパラメータはテーブル`{size = "12pt"}`で、2 番目のパラメータは以下のようなテーブルとなります。

---

```
{
  "Hello ",
  {
    attr = {},
    id = "command",
    pos = 8,
    tag = "break"
  },
  " world"
}
```

---

ほとんどのコマンドは結局、なんらかの形で`options`を処理し、あるいは場合によっては、`SILE.process(content)`により再帰的に、与えられたコマンド引数を処理することになります。ごく簡単な例を挙げてみましょう。XML `<link>`タグはXLink 属性 `x1:href`<sup>4</sup>を取ります。我々は、`<link x1:href="http://...">Hello</link>`を、`Hello (http://...)`と表示したいとしましょう。つまり、まず内容となるテキストを描画し、属性値に対して何らかの処理を行います。

---

```
SILE.registerCommand("link", function(options, content)
  SILE.process(content)
  if (options["x1:href"]) then
    SILE.typesetter:typeset(" (")
    SILE.call("code", {}, {options["x1:href"]})
    SILE.typesetter:typeset(")")
  end
end)
```

---

ここでは、`SILE.typesetter:typeset`と`SILE.call`関数を使って、テキストの出力と他のコマンドの呼出しを行っています。

---

ディメンジョン（寸法）を扱う必要がある場合には、`SILE.toPoints`で長さを表す量を、`SILE.parseComplexFrameDimension`でフレーム寸法をパースし、値をポイントに変換します。

---

4. もちろん、文書の著者は別のXML名前空間を選ぶ可能性があります。ここでは物事を単純化しましょう。

### 9.43.15 出力ルーチン

フレームやパッケージを定義する以外にも、クラスでは SILE の出力を行うやり方を変更することができます—ページの始めや終わりで何かを行ったり。例えば、マスタフレームを入れ替えたり、ページ番号を表示したり。

出力ルーチンを定義する基本的なメソッドは、

- `newPar`と`endPar`はパラグラフの始めと終わりで呼び出される。
- `newPage`と`endPage`はページの始めと終わりで呼び出される。
- `init`と`finish`は文書の始めと終わりで呼び出される。

これはオブジェクト指向的なやり方で行われます。派生クラスはそのスーパークラスのメソッドを、必要であれば書き換えます。

出力ルーチンに影響するパッケージをロードするとき、それらパッケージからクラスが構成されるやり方は、完全には自動化されません。<sup>5</sup>言い換えると、パッケージのロードそれ自体は、自動的に出力ルーチンをアレンジし、置き換えるわけではありません。あなたは明示的に、これらのパッケージにより提供される機能を、出力ルーチンに組み込んでいく必要があります。

例えば、`footnote`や`insertions`パッケージは、`outputInsertions`メソッドを提供します。これは各ページの末尾に呼び出される必要があります。もしも`plain`クラスから継承を行い、かつ脚注機能を使いたい場合、`endPage`メソッドを以下のように定義する必要があるでしょう。

---

```
myClass.endPage = function(self)
  myClass:outputInsertions()
  plain.endPage(self)
end
```

---

`tableofcontents`パッケージを例にとり、それがどのように機能するか、ざっと見てみましょう。我々は、`infonodes`パッケージを使って、どのページがに目次に記載されるべきアイテムが現れるのかを調べます。

まずは、セクショニング・コマンドから呼び出されるあるコマンドを作ります。この中で情報ノードを設定します。具体的には、`\chapter`や`\section`などのコマンドは、その章・節の開始位置を含むページへの参照を記録するため、`\tocentry`を呼び出すことにします。

5. イベントの順序が重要だからです。

---

```
SILE.registerCommand("tocentry", function (options, content)
  SILE.call("info", {
    category = "toc",
    value = {
      label = content, level = (options.level or 1)
    }
  })
end)
```

---

情報ノードのスコープはページ単位<sup>6</sup>であるため、文書全体に対して有効となる情報を保持するためには、それらを各ページの終わりで、何らかのグローバルな他のテーブルへ移してあげなければなりません。ここでページ番号を記録するのを忘れないようにする必要があります。

---

SILE は **SILE.scratch** 変数を、グローバルな情報を保持する目的のために提供します。あなたは自身のクラスやパッケージ用に、その一部を名前空間によって区分化して使います。

---

目次ノードを移設するために、ページ末尾で呼び出すルーチンは以下のようなものです。

---

```
SILE.scratch.tableofcontents = { }

-- Gather the tocentries into a big document-wide TOC
local moveNodes = function(self)
  local n = SILE.scratch.info.thispage.toc
  for i=1,#n do
    n[i].pageno = SILE.formatCounter(SILE.scratch.counters.folio)
    table.insert(SILE.scratch.tableofcontents, n[i])
  end
end
```

---

これらのアイテムを保持するために、LaTeX のように外部ファイルを使いましょう。目次を出力する際には、このファイルを読み込みます。このためには、文書の終わりで **SILE.scratch.tableofcontents** をファイルに書き出します。以下のような **finish** 出力ルーチンを使いましょう。

---

```
local writeToc = function (self)
```

6. 訳注：per-page basis

```

local t = std.string.pickle(SILE.scratch.tableofcontents)
saveFile(t, SILE.masterFilename .. '.toc')
end

```

---

そして、`\tableofcontents` コマンドは、そのファイルが存在すればそれを読み込み、目次ノードを適切な形で整形し、出力します。

---

```

SILE.registerCommand("tableofcontents", function (options, content)
  local toc = loadFile(SILE.masterFilename .. '.toc')
  if not toc then
    SILE.call("tableofcontents:notocmessage")
    return
  end
  SILE.call("tableofcontents:header")
  for i = 1,#toc do
    local item = toc[i]
    SILE.call("tableofcontents:item", {level = item.level, pageno = item.pageno}, item.label)
  end
end)

```

---

これでほぼ完了です。`tableofcontents` パッケージはふたつの関数—`moveNodes` と `writeToc`—を持ち、これらは、このパッケージを使用するクラスの出力ルーチンの様々な場所で呼び出される必要があります。それではどのようにそれを行うのでしょうか？

### 9.44.15 エクスポート

他のクラスやパッケージに機能を提供するパッケージは、その機能を、それを必要とするクラスやパッケージに提供する方法を必要とします。これはエクスポート機構と呼ばれます。

コマンドを定義するのと同様に、それぞれのパッケージはふたつのエントリ、`init` と `exports`、からなる Lua テーブルを返すことができます。

`init` は初期化の動作を定義し、それはクラスのロード時に（必須ではない）オプションを取ることができます。パッケージが `class:loadPackage(package, args)` でロードされると、イニシャライザはふたつの引数と共に呼び出されます。`class` と `args` です。例えば、`twoside` パッケージは、左右のマスタフレームの ID に関する情報を受け取ります。これはページが変わる際に、マスタを切り替えるコードを実装するのに必要です。今の我々の状況では、呼び出し側で `infonode` パッケージがロードされるのを確実にする必要があります。

---

```

return {

```

```
init = function (caller)
  caller:loadPackage("infonode")
end,
```

---

パッケージが返すもうひとつのエントリは**exports**で、呼び出し側の名前空間にインポートされる関数とその名前の対からなります。つまり、

---

```
exports = {writeToc = writeToc, moveTocNodes = moveNodes}}
```

---

となっている場合には、**tableofcontents**パッケージをロードするクラスは**self:writeToc()**と**self:moveTocNodes()**を呼び出すことができます。（エクスポートしたときにリネームされていることに注意）これらのメソッドを出力ルーチンの適切な場面で呼び出すのは、そのクラスの実装者の責任です。

## 第 10.44.15 章

# 高度なクラスファイル 1: XML プロセッサとしての SILE

今や我々は、任意の XML 形式のファイルを、PDF へと変換する実例を解説する段階に来ました。SILE に同梱されている DocBook プロセッサを例にとって見ていきましょう。DocBook は技術文書を作成するための XML 文書形式です。DocBook 自身は、それが用いるタグがどのように表示されるべきかについては定めていません。よって我々は、自身で文書の体裁を定めなければなりません。

まずあなたに理解しておいて欲しいことは、2 種類のファイルを扱うことが、物事をずっと容易にするということです。ひとつは TeX 風書式の SILE ファイルで、もうひとつは Lua コードです。これにより、簡単な仕事はそれに都合の良いフォーマットで処理し、困難な仕事は Lua で扱うことを可能とします。SILE のコマンドライン・オプションで **-I *classname*** を使うと、SILE はまず ***classname.sil*** というファイルを探し、そしてそれを処理すべきファイルへのラッパーとして用います。そうして、

---

```
\begin[papersize=a4,class=classname]{document}
```

---

で文書を始めれば、SILE はまた、いつものように、**classes/*classname.lua*** をロードします。

それでは、XML 要素を描画する SILE コマンドの定義を始めましょう。この作業の大部分は、単純明快なもので、あまりくどくど述べるのはやめましょう。例えば、DocBook は `<code>`、`<filename>`、`<guimenu>` などのタグを定義し、これらは等幅フォントで描画されるべきものです。クラスのカスタマイズを容易にするために、まずはフォントの切り替えをひとつのコマンドで置き換えましょう。

---

```
\define[command=docbook-ttfont]{\font[family=Inconsolata,size=2ex]{\process}}
```

---

そして、`<code>` などのタグを定義します。

```
\define[command=code]{\docbook-ttfont{\process}}\define[command=filename]{\docbook-ttfont{\process}}\define[command=code]{\docbook-ttfont{\process}}\define[command=guilabel]{\docbook-ttfont{\process}}\define[command=guibutton]{\docbook-ttfont{\process}}\define[command=computeroutput]{\docbook-ttfont{\process}}
```

もしもユーザが異なるフォントでの表示を望むなら、**docbook-ttfont** を再定義するだけで済みます。

## 10.45.15 表題を扱う

単純なタグのことはこれくらいにして、より興味深い状況に移りましょう。複雑な DocBook マークアップが SILE マクロの単純なフォーマットにすんなりと変換できない場合です。

我々は既に、`<link>`タグにおいて、XML 属性を処理する必要に出くわしました。ここではそれを繰り返さず、他の複雑な場面を考えましょう。一見、単純だと思える`<title>`タグです。このタグの処理で複雑なところは、それが異なる文脈で、時としてひとつの文脈で一度以上、出現し得るところです。例えば、`<article><title>...`は`<section><title>...`とは異なる表示になるでしょうし、`<example>`タグ中では、番号を振りたいでしょう。`<biomixed>`バイオグラフィ・エントリの表題では新たなブロックとしてではなく、一連のテキストとして、などなど。

このような状況を扱うために、ここでは`<title>`の定義を単純なものにとどめ、`<title>`を含む要素（すなわち `<article>`や`<example>`）の内容を処理する際にそれぞれ独立に、表題を処理することにします。

それでは`<example>`の例を見てみましょう。連番を振るという部分がやや複雑です。

---

```
SILE.registerCommand("example", function(options,content)
  SILE.call("increment-counter", {id="Example"})
  SILE.call("bigskip")
  SILE.call("docbook-line")
  SILE.call("docbook-titling", {}, function()
    SILE.typesetter:typeset("Example.." "..
  SILE.formatCounter(SILE.scratch.counters.Example]))
```

`\docbook-line`は`docbook.sil`で定義された、例題部分を分離するための罫線を引くマクロです。`\docbook-titling`も`docbook.sil`で定義されたマクロで、表題とヘッダ用にフォントを設定するものです。もしもユーザが見た目を変えたいければ、それを上書きして定義するようにするだけです。

ここまでは順調です。しかし、どうやって`<title>`タグを`content`抽象構文木から取り出すのでしょうか？SILE は DOM ツリーからその内容を探索する XPath あるいは CSS スタイルセレクタを実装していません。<sup>1</sup>その代わりに`SILE.findInTree`というコマンドで、現在のツリーの直下の子要素に含まれる特定のタグを探し出すことができます。

```
local t = SILE.findInTree(content, "title")
if t then
  SILE.typesetter:typeset(": ")
  SILE.process(t)
```

ここまでの処理によって、`Example 123`を出力し、それから *Title*を描画することができました。我々は、`<title>`タグが、`<example>`の内容を処理する際に、再度処理されないようにする必要があります。

```
docbook.wipe(t)
```

1. もちろんパッチは大歓迎です。



`docbook.wipe`は与えられた Lua テーブルのすべての要素を `nil` にするための補助的な関数です。

```
function docbook.wipe(tbl)
  while((#tbl) > 0) do tbl[#tbl] = nil end
end
```

それでは、タイトルと内容の間に余白を挿入し、内容を処理し、ページに罫線を引くことで<example>の例を完了させましょう。

```
    end
  end)
  SILE.call("smallskip")
  SILE.process(content)
  SILE.call("docbook-line")
  SILE.call("bigskip")
```

---

<example>、<table>、および<figure>タグはその構造がよく似ています。連番付の表題を持ち、その内容が後に続くことです。このため実際には、我々は汎用の`countedThing`メソッドを定義し、それを使ってこれらのタグを定義することになります。

## 10.46.15 セクショニング

DocBook のセクショニングは SILE の`book`クラスとは幾分異なります。<section>タグは入れ子になることができます。副節を開始するには、別の<section>タグを現在の<section>の中に挿入するのです。このため、今現在どのレベルにいるのか判断するために、それを追跡するスタックが必要となります。また、各レベルにおける、現在の節番号を記憶しておく必要もあります。例えば、

```
<section><title>A</title> : 1. A
  <section><title>B</title>: 1.1 B
  </section>
  <section><title>C</title>: 1.2 C
    <section><title>D</title>: 1.2.1 D
    </section>
  </section>
  <section><title>E</title>: 1.3 E
</section>
```

```
<section><title>F</title>: 2. F
```

このため、我々は2種類の変数、現在のレベルとこれまで現れたすべてのレベル用のカウンタ、を保持します。新たな`section`に入るごとに、現在のレベルを表すカウンタを増加させます。

---

```
SILE.registerCommand("section", function (options, content)
```

```
SILE.scratch.docbook.secllevel = SILE.scratch.docbook.secllevel + 1
```

現レベルにおけるカウンタも増加させます。それと同時に、現レベルより下位のレベルのカウンタをすべて取り消します。（さもなくば、上の例題におけるEは1.3.1になってしまうでしょう）

```
SILE.scratch.docbook.seccount[SILE.scratch.docbook.secllevel] =
  (SILE.scratch.docbook.seccount[SILE.scratch.docbook.secllevel] or 0) + 1
while #(SILE.scratch.docbook.seccount) > SILE.scratch.docbook.secllevel do
  SILE.scratch.docbook.seccount[#(SILE.scratch.docbook.seccount)] = nil
end
```

そして、表題を探し出し、すべてのseccountを結合した番号を、それに前置して出力します。

```
local title = SILE.findInTree(content, "title")
local number = table.concat(SILE.scratch.docbook.seccount, '.')
if title then
  SILE.call("docbook-section-"..SILE.scratch.docbook.secllevel.."-title",{},function()
    SILE.typesetter:typeset(number.." ")
    SILE.process(title)
  end)
  docbook.wipe(title)
end
```

最後に、タグの内容を処理し、</section>タグを出ると共に現在のレベルを抜け出します。

```
SILE.process(content)
SILE.scratch.docbook.secllevel = SILE.scratch.docbook.secllevel - 1
end)
```

---

## 10.47.15 その他の機能

SILE の DocBook の実装は継続中で、まだできることがあります。リストの基礎的な実装では、同様に入れ子となる要素を扱う必要があります。そこでは、リストの種類とリストのカウンタを各レベルで追跡する、別のスタックを実装することになります。

では<xref>のように、文書の別の場所を相互参照するものはどうでしょうか？例えば、<xref linkend="ch02"/>はChapter 2, “The Second Chapter”となるべきです。これはinfonodeパッケージを使って、章の番号や表題に関する情報を収集することで実現可能です。

# 第 11.47.15 章

## より進んだ話題

それでは SILE についての我々の探索を、もっとプログラミングが必要となるような、幾分ひねりのきいた状況を考えることで終わりにしましょう。

---

### 訳注

この章ではやや難解な部分が多いため、適宜原文を脚注に載せることにします。

---

## 11.48.15 並列テキスト

ファイル `examples/parallel.sil` は、マタイによる福音書の第 1 章からの、英語とギリシャ語の対訳からなります。これは、ふたつの文章を並列して進めるために、**diglot** クラスを用います。**diglot** クラスでは、`\left` と `\right` コマンドにより、左段と右段それぞれの文章を開始することができます。そして `\sync` コマンドが、ふたつの並列した文章を互いに同期させるために利用できます。これは SILE クラスで何ができるのかを示すちょうどよい例となっているため、それがどのように実装されているのか詳しく見てみましょう。

鍵となる事実は、SILE タイプセッタがオブジェクトであるということです。（オブジェクト指向プログラミングの意味で）通常これはシングルトンです—すなわち、ひとつのタイプセッタが文書全体を組み上げるのに用いられます。しかしながら、それはひとつだけでなければならないという理由はありません。事実、並列テキスト処理を実装するための最も単純な方法は、それぞれの段でそれぞれのタイプセッタを持つことです。これらは処理の様々な段階でやりとりを行います。

それではいつものように、**diglot.lua** をフレーム定義とクラスのセットアップから始めましょう。

---

```
local plain = SILE.require("classes/plain");
local diglot = std.tree.clone(plain);
SILE.require("packages/counters");
SILE.scratch.counters.folio = { value = 1, display = "arabic" };
SILE.scratch.diglot = {}
diglot:declareFrame("a",    {left = "8.3%pw", right = "48%pw",
```

```
top = "11.6%ph", bottom = "80%ph" });
diglot:declareFrame("b", {left = "52%pw", right = "100%pw - left(a)",
top = "top(a)", bottom = "bottom(a)" });
diglot:declareFrame("folio",{left = "left(a)", right = "right(b)",
top = "bottom(a)+3%ph",bottom = "bottom(a)+8%ph" });
```

そしてそれぞれの段用に、ふたつの新たなタイプセッタを作成し、やりとりするために互いを見つける方法を与えましょう。

```
diglot.leftTypesetter = SILE.defaultTypesetter {}
diglot.rightTypesetter = SILE.defaultTypesetter {}
diglot.rightTypesetter.other = diglot.leftTypesetter
diglot.leftTypesetter.other = diglot.rightTypesetter
```

それぞれの段は異なるフォントを用います。このため、我々はその情報を保持するコマンドを用意します。`\leftfont`と`\rightfont`マクロは、`\left`と`\right`が実行される際に、`\font`コマンドに渡されるべき情報をオプションとして受け取り、それを保持します。（フォントはタイプセッタ固有の設定としてではなく、グローバル設定として制御されるからです）

```
SILE.registerCommand("leftfont", function(options, content)
  SILE.scratch.diglot.leftfont = options
end, "Set the font for the left side")
SILE.registerCommand("rightfont", function(options, content)
  SILE.scratch.diglot.rightfont = options
end, "Set the font for the right side")
```

次にテキストを適切なタイプセッタに送るためのコマンドを用意します。現在稼働中のタイプセッタは変数`SILE.typesetter`に保持されます。多くのコマンドとパッケージがこの変数のメソッドを呼び出します。このため我々は、この変数が、我々が使用したいタイプセッタに設定されていることを確実にする必要があります。また、`\sync`コマンドを用いてパラグラフを手動で扱うようにするため、パラグラフの自動検出を無効にする必要もあります。

```
SILE.registerCommand("left", function(options, content)
  SILE.settings.set("typesetter.parseppattern", -1)
  SILE.typesetter = diglot.leftTypesetter;
  SILE.Commands["font"](SILE.scratch.diglot.leftfont, {})
end, "Begin entering text on the left side")
SILE.registerCommand("right", function(options, content)
  SILE.settings.set("typesetter.parseppattern", -1)
  SILE.typesetter = diglot.rightTypesetter;
  SILE.Commands["font"](SILE.scratch.diglot.rightfont, {})
```

```
end, "Begin entering text on the right side")
```

**diglot**パッケージの要点は**sync**コマンドにあります。このコマンドはふたつのタイプセッタが並んで進むことを保証します。**sync**が呼ばれる度に、我々はそれらがページ上の並行した位置にいることを保証する必要があります。具体的に言うと、もしも左段のタイプセッタが右段のそれよりもより下方に進んでいるならば、右段のタイプセッタはいくらかの余白をそのキューに挿入し、同期し直します。その逆も然りです。

SILE のページビルダは**SILE.pagebuilder.collateVboxes**と呼ばれるメソッドを持ち、複数の垂直ボックスをひとつにまとめ上げることができます。我々はこれを、それぞれのタイプセッタの出力キューにある垂直ボックスをまとめて、その高さを計るために用いましょう。（出力キューにあるボックスの高さをひとつずつ足しあげて、高さを計算することもできますが、ここで採用する方法ではより簡潔に同じことを成し遂げます）

```
SILE.registerCommand("sync", function()
  local lVbox = SILE.pagebuilder.collateVboxes(diglot.leftTypesetter.state.outputQueue)
  local rVbox = SILE.pagebuilder.collateVboxes(diglot.rightTypesetter.state.outputQueue)
  if (rVbox.height > lVbox.height) then
    diglot.leftTypesetter:pushVglue({ height = rVbox.height - lVbox.height })
  elseif (rVbox.height < lVbox.height) then
    diglot.rightTypesetter:pushVglue({ height = lVbox.height - rVbox.height })
  end
end)
```

そして次にそれぞれのパラグラフを終了させ（**parskips**が邪魔にならないように、グルーを付加した後これをを行います）、パラグラフ処理を通常のものに戻します。

```
diglot.rightTypesetter:leaveHmode();
diglot.leftTypesetter:leaveHmode();
SILE.settings.set("typesetter.parseppattern", "\n\n+")
end)
```

これで出力ルーチン以外はすべて完了です。出力ルーチンでは、文書の開始やページの開始で、それぞれのタイプセッタが適切なフレームに充てられていることを保証する必要があります。

```
diglot.init = function(self)
  diglot.leftTypesetter:init(SILE.getFrame("a"))
  diglot.rightTypesetter:init(SILE.getFrame("b"))
  return SILE.baseClass.init(self)
end
```

（**SILE.getFrame**は宣言されたフレームのオブジェクトを取得します）

デフォルトの`newPage`ルーチンは、一方のタイプセッタに対しては新たなページの開始でこれを行ってくれますが、もう一方に対してはどうしたらよいのか知りません。このため我々は、どちらのタイプセッタが改ページのイベントを発しようとも、もう一方のタイプセッタが適切に初期化されるようにする必要があります。

```
diglot.newPage = function(self)
  plain.newPage(self)
  if SILE.typesetter == diglot.leftTypesetter then
    SILE.typesetter.other:initFrame(SILE.getFrame("b"))
    return SILE.getFrame("a")
  else
    SILE.typesetter.other:initFrame(SILE.getFrame("a"))
    return SILE.getFrame("b")
  end
end
```

最後に、一方のタイプセッタがページ終了のイベントを発した時に、もう一方のタイプセッタにキューを処理する機会を与えてあげなければなりません。

```
diglot.endPage = function(self)
  SILE.typesetter.other:leaveHmode(1)
  plain.endPage(self)
end
```

文書の終わりでも同様の処理を行います。ただし、この場合は`leaveHmode`ではなく、緊急の`chuck`メソッドを用います。`leaveHmode`は「ページビルダーを呼び出し、ページを構築するのに十分なものがあるか見る」のに対し、`chuck`は「ここですべてのキューを処理して完了させる」という意味となります。我々は、無限の高さをもつ垂直グルーをもう一方のタイプセッタのキューに与えることでこの過程を補助します。<sup>1</sup>

```
diglot.finish = function(self)
  table.insert(SILE.typesetter.other.state.outputQueue, SILE.nodefactory.vfillGlue)
  SILE.typesetter.other:chuck()
  plain.finish(self)
end
```

これで並列テキストを、ふたつのタイプセッタでうまく処理するクラスが完成しました。

1. 訳注：原文はSimilarly for the end of the document, but in this case we will use the emergency **chuck** method; whereas **leaveHmode** means “call the page builder and see there’s enough material to build a page”, **chuck** means “you must get rid of everything on your queue now.” We add some infinitely tall glue to the other typesetter’s queue to help the process along:

## 11.49.15 傍注

ある SILE プロジェクトはふたつの異なる種類の傍注（サイドノート）を必要としました。マージンノートとガターノートです。<sup>2</sup>

### Chapter 9

#### The Transfiguration

9:1 Matt.  
16:28; Mark  
13:26; Luke  
9:27

'And Jesus was saying<sup>xxx</sup> to them," Truly I say to you, [there are some of those who are standing here who will **not** taste death until they see the kingdom of God after it has come<sup>→</sup> with power]."



傍注は並行テキストの単純な形態とみなすことができます。完全に「並行」な場合は、左右どちらのタイプセッタも固有の「役割」を持ちません—どちらの側もページを満タンにして、もう一方に追いついてくるように指示することができます。傍注の場合は、はっきりとした主となる文章の流れがあり、注の部分は本文領域でのページ付けに対処しなければなりません。

傍注を実装する方法は様々です。たまたまそのプロジェクトでは、マージンノートとガターノートで異なるアプローチをとりました。ガターでは相互参照がごく頻繁に生じ得ます。このため、それらはページに「積み上げ」られる必要があります—ガターノートは少なくともそれが関連付けられた節（バース）<sup>3</sup>とは同じレベルにある必要がありますが、相互参照が密集していれば、それはややページの下方に表示される場合があります。マージンにおけるマーキングはその一方で、重ならないように保証される必要があります。

我々はまず、マージンマーキングを見ていきます。ここではそれをゼロ幅の水平ボックス（TeX では `\special` と呼ばれるもの）として実装します。それは本文の出力ストリームには存在しますが、本文領域の代わりにマージン領域の同じ高さの位置にマーキングとして現れます。図の例では、最初の行の「there」という語の直前に、この特殊な水平ボックスがあります。

まず初めに、我々は適切なマージンフレームを探し出し、その左端を見つける必要があります。

```
discovery.typesetProphecy = function(symbol)
  local margin = discovery:oddPage() and
```

2. 訳注：小口側ととしろ側の注の意か。
3. 訳注：ここでは聖書といった特定の例を想定していると思われる。バースやマーキング等については図を参照。

```
SILE.getFrame("rMargin") or SILE.getFrame("lMargin")
local target = margin:left()
```

次に、マーキング・シンボルを置くための別のコマンドを呼び出します。こうすることで、書籍のデザインが Lua ファイルを修正することなしに、SILE レベルでシンボルを変更することを可能にします。ここでは、`\hbox` コマンドにシンボルを出力するコマンドを流し込みます。`\hbox` はその結果を返すと共に、タイプセッタの出力キューにそれを送ります。我々はシンボルを本文領域には出力したくはないので、そのノードをキューから取り除き、`hbox` 変数にそのローカルなコピーを保持します。

```
local hbox = SILE.call("hbox",{}, function()
  SILE.call("prophecy-..symbol.."-mark")
end)
table.remove(SILE.typesetter.state.nodes)
```

我々が出力キューで実際に行いたいことは、マージンに、マーキングをするための特殊な水平ボックスノードを送ることです。この水平ボックスは現在の行になんら影響を与えません—それは幅や高さ、深さを持ちません—そしてそれは `hbox` 変数に保持された、シンボルのコピーを内部に持ちます。

```
SILE.typesetter:pushHbox({
  width= 0,
  height = 0,
  depth= 0,
  value= hbox,
```

最後に我々は、この水平ボックスを出力するルーチンを用意します。ボックス出力ルーチンは3つのパラメータを取ります。ボックスそのもの、現在のタイプセッタ（これはそれがどのフレーム上で処理を行っているのか知っており、そしてそのフレームは自身がどこにあるのか知っている）、そしてその行のストレッチとシュリンクを表す変数です（この例ではこれは不要）。<sup>4</sup>

我々の出力ルーチンがすべきことは、(1) 現在の水平位置を記録し他のボックスを出力した後にそこに復帰できるようにしておき、(2) すでに算出しておいた左マージンの左端にジャンプし、(3) シンボルを出力するルーチンに自らを出力させ、(4) もと居た位置に戻る、です。

```
outputYourself= function (self, typesetter, line)
  local saveX = typesetter.frame.state.cursorX;
  typesetter.frame.state.cursorX = target
  self.value:outputYourself(typesetter,line)
  typesetter.frame.state.cursorX = saveX
```

4. 訳注：原文は Finally we need to write the routine which outputs this hbox. Box output routines receive three parameters: the box itself, the current typesetter (which knows the frame it is typesetting into, and the frame knows whereabouts it has got to), and a variable representing the stretchability or shrinkability of the line. (We don't need that for this example.)



```

end
})

```

これはごく簡便なバージョンの傍注（20 行のコードの！）ですが、個々のシンボルが重ならないように保証するには十分です。ガターノートについては—これはより本来の傍注に近いものですが—我々は幾分スマートに処理する必要があります。ここでは並行テキストを扱ったのと同様のアプローチをとしましょう。ふたつのタイプセッタを使用します。

以前と同じように、オブジェクトを生成し、それらを文書の始めで適切なフレームに割り振られるようにします。

```

discovery.innerTypesetter = SILE.defaultTypesetter {}
discovery.init = function()
  local gutter = discovery:oddPage() and
    SILE.getFrame("rGutter") or SILE.getFrame("lGutter")
  discovery.innerTypesetter:init(gutter)
  ...
  return SILE.baseClass:init()
end
discovery.newPage = function ()
  ...
  discovery.innerTypesetter:leaveHmode(1)
  local gutter = discovery:oddPage() and
    SILE.getFrame("rGutter") or SILE.getFrame("lGutter")
  discovery.innerTypesetter:init(gutter)
  ...
  return SILE.baseClass.newPage(discovery);
end

```

そして実際に相互参照を扱う関数です。並行テキストの例と同様、ふたつのタイプセッタの出力内容の高さを計ることから始めます。

```

discovery.typesetCrossReference = function(xref)
  discovery.innerTypesetter:leaveHmode(1)
  local innerVbox =
SILE.pagebuilder.collateVboxes(discovery.innerTypesetter.state.outputQueue)
  local mainVbox = SILE.pagebuilder.collateVboxes(SILE.typesetter.state.outputQueue)

```

ここでは既に出力キューに送られたもの—すなわち完全なパラグラフ—を取り扱う必要があります。問題となる部分は、ふたつの節の間でパラグラフを終了させたくないという所です。パラグラフの途中で相互参照を処理する際には、我々はその時点での本文の高さがどうなっているべきかを知る必要があります。そのため、我々は `SILE.typesetter` オブジェクトにいくらか回り道をさせます。

訳注：原文は `if we are mid-paragraph while typesetting a cross-reference, we need to work out what the height`

まず始めに、我々は(1)現在のノードキューのコピーを取ります。そして(2)タイプセッタの`pushState`メソッドを呼び出します。これにより、タイプセッタを再初期化する一方で、その時点までの状態を後に復元するために保存しておきます。これで新たなタイプセッタが出来上がり、そのキューは空です。このタイプセッタに、(3)これまでのパラグラフの内容を与えてやります。そして(4)水平モードを去るように指示することで、行分割処理を行わせ、行間やパラグラフの高さを計算させます。それから(5)出力キューをボックス化させて、(6)もと居た地点に復帰します。これで我々は、現在のパラグラフを相互参照が挿入される地点まで処理した結果としてのボックスを得ました。(7)このボックスの高さが、相互参照の垂直位置を得るために、`mainVbox`に加えるべき距離となります。

```
local unprocessedNodes = std.tree.clone(SILE.typesetter.state.nodes)
SILE.typesetter:pushState()
SILE.typesetter.state.nodes = unprocessedNodes
SILE.typesetter:leaveHmode(1)
local subsidiary = SILE.pagebuilder.collateVboxes(SILE.typesetter.state.outputQueue)
SILE.typesetter:popState()
mainVbox.height = mainVbox.height + subsidiary.height
```

---

`leaveHmode`に与えられた引数1は、「ここでは改ページは行わない」という意味となります。

---

たいがい、相互参照を出力するためのタイプセッタは本文のタイプセッタと同じ位置まで下りてきていません。このため我々は相互参照タイプセッタに必要な距離だけ移動するように指示します。どちらのタイプセッタも相手に余分な垂直スペースを挿入させ同期することができた、並行テキストの場合とは状況は異なるため、今回は相互参照がややその本来の位置より低めに来たとしてもよしとしましょう。

```
if (innerVbox.height < mainVbox.height) then
    discovery.innerTypesetter:pushVglue({ height = mainVbox.height - innerVbox.height })
end
```

この時点で、ふたつのタイプセッタは互いに並んでいるか、相互参照タイプセッタはそれが参照する節より先に進んでいるかのいずれかです。それでは相互参照そのものを出力しましょう。

```
SILE.settings.temporarily(function()
    SILE.settings.set("document.baselineskip", SILE.nodefactory.newVglue("7pt"))
    SILE.Commands["font"]({size = "6pt", family="Helvetica", weight="800"}, {})
    discovery.innerTypesetter:typeset(SILE.scratch.chapter.."":"..SILE.scratch.verse.." ")
    SILE.Commands["font"]({size = "6pt", family="Helvetica", weight="200"}, {})
end)
```

```

discovery.innerTypesetter:typeset(xref)
discovery.innerTypesetter:leaveHmode()
discovery.innerTypesetter:pushVglue({ height = SILE.length.new({length = 4}) })
end)
end

```

---



---

ここでは **SILE.call** は呼びません。なぜならそれは、デフォルトのタイプセッターに作用するからです。もしも物事をより見通し良くしたければ、我々は **discovery.innerTypesetter** を **SILE.typesetter** に割り当てることでタイプセッターを入れ替え、通常のコマンドを呼ぶこともできます。こうすると、設定やグルーの挿入を「手動で」行う必要がなくなります。

---

将来的には、SILE に標準 **sidenote** パッケージを加えてもよいでしょう。ここではあまり「標準的ではない」状況を取りあげ、そのようなものを実装するために、SILE の内部処理をどう扱えばよいのか理解するための例題としました。ぜひあなた自身でも何か作ってみましょう！

## 11.50.15 ライブラリとしての SILE

これまでは SILE を既存の文書処理する単独のプロセッサとして実行することを前提としてきました。しかしながら、入力データそのものを生成したり、加工するプログラムの場合に、そのプログラムから直接 PDF を生成したいときはどうするのでしょうか？ そのような状況では、SILE をライブラリとして利用することで、柔軟に、かつ簡単に対応できます。

SILE の配布物の **examples/** ディレクトリには、SILE から PDF を生成する Lua スクリプトの例があります。Lua から SILE を使うことは非常に簡単です。困難な部分があるとすれば、それをセットアップすることです。例えば、このように行います。

---

```

require("core/sile")
SILE.outputFilename = "byhand.pdf"
local plain = require("classes/plain")
plain.options.papersize("a4")
SILE.documentState.documentClass = plain;
local ff = plain:init()
SILE.typesetter:init(ff)

```

---

SILE のコアライブラリをロードすると、他のすべての部分を同時にロードすることになります。我々は出力ファイル名と、文書を組む際に用いる文書クラスをロードする必要があります。通常の SILE 文書と同じく `papersize` オプションは必須で、文書クラスの `options.papersize` メソッドで用紙サイズを設定します。そして SILE に、どの文書クラスを実際に使用するのか教える必要があります。文書クラスの `init` 関数を呼び出して最初のフレームを準備すると、そのフレームでタイプセッタを初期化します。これが SILE に組版処理を行わせるために必要な準備です。

その後はすべての API コールが利用可能です。 `SILE.call`、 `SILE.typesetter:typeset` などなど。

`SILE.typesetter:typeset(data)`

注意すべき点としては、最後のページの処理を終えるときに、文書クラスの `finish` メソッドを呼び出す必要があることでしょうか。

`plain:finish()`

---

## 11.51.15 デバッグング

SILE とその API を用いて何かを試みているときには、SILE が何をやっているのかについてのより詳しい情報を知りたくなることがあります。SILE は様々な種類のデバッグング用スイッチを持ち、それらはコマンドラインや Lua コードから有効にすることができます。

SILE を `--debug facility` スイッチ付で実行すると、SILE の処理の特定の領域におけるデバッグングを有効にすることができます。ここで `facility` は、

- `typesetter` はタイプセッタの一般的なデバッグング情報を提供します。文字をボックスにしたり、ボックスを行に積み上げたり、行からパラグラフを生成したり、パラグラフを集めてページにしたり。
- `pagebuilder` はページ分割を決定する際の問題をデバッグするのに役立ちます。
- `break` は行分割アルゴリズムに関するおびただしい量の情報を提供します。
- どのパッケージもそれ独自のデバッグング機能を定義することができます。現在は `insertions` のみがそれを行っています。

複数の機能をコンマで区切って指定することで有効化できます。 `--debug typesetter,break` はタイプセッタと行分割に関するデバッグングを有効にします。

Lua からは `SILE.debugFlags` テーブルにエントリを加えることで、特定の機能に関するデバッグングを有効にできます。これは一時的に、特定の操作をデバッグングする際に有用です。

---

```
SILE.debugFlags.typesetter = 1
```

```
SILE.typesetter:leaveHmode()
SILE.debugFlags.typesetter = nil
```

---

パッケージを作成する際には、**SU.debug**関数を呼び出すことで、デバッグ情報を書き出すことができます。（SUは SILE Utilities を意味し、これは SILE で使用される様々な補助的関数を提供します）

---

```
SU.debug("mypackage", "Doing a thing")
```

---

時として、Lua コードを SILE 環境で実行することも助けになるでしょう。SILE は REPL (read-evaluate-print loop) を備えており、ターミナルから Lua コードを入力すると、その実行結果を出力します。SILE を入力ファイルなしで起動すると、REPL に入ります。

```
This is SILE 0.9.0
> l = SILE.length.parse("22mm")
> l.Length
62.3622054
```

Lua コマンドの実行中はいつでも、**SILE.repl()**を呼び出すことで REPL に入り、いろいろと試すことができます。**Ctrl-D**を入力することで REPL を抜け出し、文書の処理に戻ります。

## 11.52.15 結論

我々は SILE の基本的な機能だけでなく、SILE API を使って組版上の困難な問題を解決するために、新たな方向にそれを拡張する例まで見てきました。この調子でさらに続けて、自身の SILE パッケージを作ってみましょう！