

线下SDK中修改小车飞机数量和订单位置的办法

修改之前请做好各配置文件的备份

peerId, tcpPort, udpPort字段不能重复，全局唯一

SDK中各docker配置文件的位置

docker	docker中配置文件地址
scene	/evaluator/config/ scene.config
drone	/config/drone.json
car	/car_log/config.json
user	/config/config.json

修改小车数量

需要修改 car, user, scene中的配置文件

打开配置文件，找到**magvParamList**字段，这个数组存储的是小车的数据

修改**birthplace**出生位置，小车不碰撞，在商家机场内即可

修改**magvSn**小车sn，不重复即可

修改**peerId**镜像的标识，不能重复，位数不要变，自增即可

修改**tcpPort**，不重复自增即可

修改**udpPort**，不重复自增即可

修改完之后，确保3份配置文件中**magvParamList**字段数据完全一致，重新启动镜像即可

```

"magvParamList": [
  {
    "birthplace": {
      "x": 184,
      "y": 434,
      "z": -16
    },
    "currentDir": "/opt/meituan/bvlos/race/magv",
    "guid": "GUID_14_600_1",
    "ip": "192.168.100.2",
    "lastReportTime": 1723444030039,
    "magvSn": "SIM-MAGV-0001",
    "mapServerIp": "192.168.100.5",
    "mapServerPort": 5050,
    "peerId": 49832750,
    "sceneIp": "192.168.100.5",
    "scenePeerId": 49497179,
    "scenePort": 9999,
    "status": "PEER_NO_CONNECTION",
    "taskId": 600,
    "tcpPort": 3000,
    "udpPort": 3001
  },
  {
    "birthplace": {
      "x": 196,
      "y": 434,
      "z": -16
    },
    "currentDir": "/opt/meituan/bvlos/race/magv",
    "guid": "GUID_14_600_1",
    "ip": "192.168.100.2",
    "lastReportTime": 1723444030041,
    "magvSn": "SIM-MAGV-0002",
  }
]

```

修改飞机数量

需要修改 drone, user, scene中的配置文件

打开配置文件，找到droneParamList字段，这个数组存储的是无人机的数据

修改droneSn无人机sn，不重复即可

修改peerId镜像的标识，不能重复，位数不要变，自增即可

修改tcpPort，不重复自增即可

修改udpPort，不重复自增即可

修改完之后，确保3份配置文件中droneParamList字段数据完全一致，重新启动镜像即可

```

"droneParamList": [
  {
    "birthplace": {
      "x": 185,
      "y": 425,
      "z": -16
    },
    "controlType": "SIMPLE_FLIGHT",
    "currentDir": "/opt/meituan/bvlos/race/drone",
    "droneSn": "SIM-DRONE-0001",
    "guid": "GUID_14_600_1",
    "ip": "192.168.100.3",
    "lastReportTime": 1723444030034,
    "mapServerIp": "192.168.100.5",
    "mapServerPort": 5050,
    "peerId": 49419368,
    "sceneIp": "192.168.100.5",
    "scenePeerId": 49497179,
    "scenePort": 9999,
    "status": "PEER_NO_CONNECTION",
    "taskId": 600,
    "tcpPort": 7000,
    "udpPort": 7001
  },
  {
    "birthplace": {
      "x": 185,
      "y": 425,

```

修改卸货点和订单位置

需要修改 scene, user 中的配置文件

- 修改卸货点

打开配置文件，找到 `unloadingCargoStationList` 字段，这个数组存储的是卸货点数据

修改 `index`，正整数，自增加可

修改 `name`，不重复即可

修改 `position`，不重复且在地图内，自行选择

修改后确保2份配置文件中 `unloadingCargoStationList` 字段内容完全一致

```
"unloadingCargoStationList": [  
  {  
    "index": 1,  
    "name": "测试卸货点1",  
    "position": {  
      "x": 530,  
      "y": 388,  
      "z": -20  
    }  
  },  
  {  
    "index": 2,  
    "name": "测试卸货点2",  
    "position": {  
      "x": 590,  
      "y": 392,  
      "z": -16  
    }  
  }  
],
```

- 修改订单位置

打开配置文件，找到`waybillParamList`字段，这个数组存储的是订单数据

修改`index`字段，正整数，自增即可，两个`index`确保一致

修改`name`，不重复即可

修改`targetPosition`，字段值为`unloadingCargoStationList`数组中任意元素`position`的值

修改后确保2份配置文件中`waybillParamList`字段内容完全一致，重新启动镜像即可

```
"waybillParamList": [
  {
    "betterTime": 1500,
    "cargoParam": {
      "birthplace": {
        "x": 190,
        "y": 425,
        "z": -16
      },
      "index": 1,
      "name": "测试货物1",
      "weight": 2.671
    },
    "index": 1,
    "loadingStationInfo": {
      "$ref": "$.taskParam.waybillParamList[0].cargoParam.birthplace"
    },
    "orderTime": 300,
    "targetPosition": {
      "x": 590,
      "y": 392,
      "z": -16
    },
    "timeout": 1800
  },
  {
    "betterTime": 1500,
    "cargoParam": {
      "birthplace": {
```