

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo Pin	Roteiro de backups manual para DelsoftPRD, AIMS e GLPI	1	17/08/2022	MI057

Roteiro de backups manual para DelsoftPRD, AIMS e GLPI

Backup Delsoft PRD

O backup deverá ser gerado uma vez por mês, ou quando ocorrer grandes atualizações.

Acessar o servidor via **Acesso Remoto do Windows 192.168.0.201**

Deverá copiar os arquivos dos 3 seguintes caminhos:

- 1) Acessar o caminho: **C:\Program Files\Apache Software Foundation**
Copiar toda a pasta **Tomcat 6.0**, nela está contendo todo o desenvolvimento da Delsoft, incluindo os .prn das etiquetas.

Tamanho aproximadamente de 22 Gb

Salvar no HD Externo na pasta **Delsoft**dataAtual

- 2) Acessar o Caminho C:\
Copiar a pasta DelsoftX_Upd_SQL_Novo_062020_DELSOFTX_Hom

Salvar na mesma pasta do HD Externo **Delsoft**dataAtual

- 3) Acessar o Caminho C:
Copiar a pasta Delsoft

Salvar na mesma pasta do HD Externo **Delsoft**dataAtual

OBS: Caminho no servidor para arquivos. prn

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat

6.0\webapps\DelsoftX_Hom\static\Resources\DelsoftImagens

Backup AIMS

Acessar a estação **192.168.1.27** via **Acesso Remoto do Windows**.

Conectar o HD externo, e acessar o **compartilhamento** aims <\\192.168.0.204>

Copiar todo o conteúdo para o HD externo, na pasta **AIMS**dataAtual

Acessar via **browser** o caminho <http://192.168.0.204/phpmyadmin>

Informar o **Usuário** e **Senha** conforme da planilha.

Clique no **aims**, e depois clique em **Exportar**

Será realizado o **download** do banco de dados.

Após copiar para o HD externo na mesma pasta do **AIMS**dataAtual

Backup GLPI

Na estação **192.168.1.2**, acessar o **Hyper-V**, clique com o botão direito sobre **GLPI**, e clique em **Exportar**, salve no HD externo **GLPIdataAtual**