

**Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана**

Утверждаю:

Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

**Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
«Резидентная программа (TSR)»**

Техническое описание
(вид документа)

писчая бумага
(вид носителя)

6
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5-42Б
Афонин И.И.

"__" _____ 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.	2
2. МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.	2
3. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.	2
4. ДАННЫЕ И ФАЙЛЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	2
5. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.	3
6. ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	5
7. ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ.	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Исходный код, язык: Assembler

Компилятор: Turbo Assembler Version 4.1

Сборщик: Turbo Link Version 7.1.30.1

Отладчик: Turbo Debugger Version 5.0

Исполняемый код: файл tsr.com (1 758 байт) и unlader.com (8 байт)

Исходный код: файл tsr.asm (23 322 байт) и unlader.asm (489 байт)

2. МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Программа делится на резидентную и нерезидентную (инициализирующую части). Резидентная часть реализует функционал данного программного обеспечения, а нерезидентная нужна для инициализации резидентной части и для обработки параметров командной строки.

См. документ «Модульная структура программы».

3. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

См. документ «Схема взаимодействия с аппаратурой»

4. ДАННЫЕ И ФАЙЛЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Модуль kr.asm

Имя	Размер	Хранящиеся данные
ignoredChars	1 байт	список игнорируемых символов
ignoredLength	1 байт	длина строки ignoredChars
ignoreEnabled	1 байт	флаг функции игнорирования ввода
translateFrom	1 байт	символы для замены
translateTo	1 байт	символы на которые будет идти замена
translateLength	1 байт	длина строки translateFrom
translateEnabled	1 байт	флаг функции перевода
signaturePrintingEnabled	1 байт	флаг функции вывода информации об авторе
cursiveEnabled	1 байт	флаг перевода символа в курсив
cursiveSymbol	1 байт	символ, составленный из единичек (его курсивный вариант)
charToCursiveIndex	1 байт	символ для замены

savedSymbol	1 байт	переменная для хранения старого символа
true	1 байт	константа истинности
old_int9hOffset	2 байта	адрес старого обработчика int 9h
old_int9hSegment	2 байта	сегмент старого обработчика int 9h
old_int1ChOffset	2 байта	адрес старого обработчика int 1Ch
old_int1ChSegment	2 байта	сегмент старого обработчика int 1Ch
old_int2FhOffset	2 байта	адрес старого обработчика int 2Fh
old_int2FhSegment	2 байта	сегмент старого обработчика int 2Fh
unloadTSR	1 байт	1 - выгрузить резидент
notLoadTSR	1 байт	1 - не загружать
counter	2 байта	счётчик
printDelay	1 байт	задержка перед выводом "подписи" в секундах
printPos	2 байта	положение подписи на экране. - верх, 1 - центр, 2 - низ
signatureLine1	1 байт	подпись, строка 1
Line1_length	1 байт	её длина
signatureLine2	1 байт	подпись, строка 2
Line2_length	1 байт	её длина
signatureLine3	1 байт	подпись, строка 3
Line3_length	1 байт	её длина
helpMsg	1 байт	справка в БНФ
helpMsg_length	1 байт	её длина в символах
errorParamMsg	1 байт	сообщение об неверных параметрах ком. строки
errorParamMsg_length	1 байт	его длина
tableTop	1 байт	верх таблицы
tableTop_length	1 байт	его длина
tableBottom	1 байт	низ таблицы
tableBottom_length	1 байт	его длина
installedMsg	1 байт	Сообщение 'Резидент загружен!'
alreadyInstalledMsg	1 байт	Сообщение 'Резидент уже загружен'
noMemMsg	1 байт	Сообщение 'Недостаточно памяти'
notInstalledMsg	1 байт	Сообщение 'Не удалось загрузить резидент'
removedMsg	1 байт	Сообщение 'Резидент выгружен'
removedMsg_length	1 байт	его длина
noRemoveMsg	1 байт	Сообщение 'Не удалось выгрузить резидент'
noRemoveMsg_length	1 байт	его длина
F8_txt	1 байт	строка "F8"
F9_txt	1 байт	строка "F9"
F1_txt	1 байт	строка "F1"
F2_txt	1 байт	строка "F2"
fx_length	1 байт	длина строк fx_txt

5. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Ход инициализации:

Устанавливается требуемый видеорежим для вывода текстовых сообщений во время работы резидента, вызывается обработчик параметров ком. строки, затем, если программа запущена без параметров, то происходит установка резидента и удаление из ОП кода ниже метки _initTSR, если же задан флаг /? выводит справка по работе с программой, если задан флаг /u, то, если резидент уже был загружен он выгружается из памяти, восстанавливая при

этом старые обработчики прерываний. В коде (закомментировано) предусмотрена также возможность выгрузки резидента по повторному запуску tsr.com.

Обработчик new_int2Fh:

Вначале проверяется, равен ли регистр AH 0FFh, если это так, то эта наша подфункция, и при AL=0 мы заносим в AH 'i', как признак того, что резидент уже загружен в память, а при AL=1 выполняется выгрузка резидента из памяти.

Обработчик new_int9h:

Из порта достаётся скан-код нажатой клавиши, по Ctrl+U резидент выгружается, по функциональным клавишам (F1, ..., F4) меняют свои значения флаги соответствующих функционалов, а также меняется их индикация в верхнем правом углу консоли, затем вызывается стандартный обработчик данного прерывания, если введенный символ входит в множество игнорируемых, он не выводится, если входит в множество символов под замену (translateFrom) – заменяется на символ с тем же индексом из множества translateTo. Вместо игнорирования некоторых символов в некоторых вариантах требуется замена оных на символы другого множества или на звёздочки, всё это предусмотрено в коде, но закомментировано во избежание конфликтов в логике.

Обработчик new_int1Ch:

В самом начале работы обработчика производится вызов старого обработчика прерывания int 1Ch. В случае, если флаг signaturePrintingEnabled установлен в true производится сравнение счетчика counter вызовов прерывания системой с числом $\text{printDelay} * 1000 / 55 + 1$, где printDelay – число в секундах. Если эти числа равны, то далее производится печать информации об исполнителях курсовой работы на экран; иначе counter увеличивается на 1.

Функция вывода подписи на экран (printSignature):

Читается текущее положение курсора на экране и запоминается в стеке. Далее происходит выбор положения подписи на экране (верх, центр или низ). В каждом случае устанавливаются значения регистров DH и DL, хранящие информацию о строке и колонке соответственно. Затем эта информация используется для вывода построчно подписи, содержащей верх рамки, три строки собственно информации об исполнителях и низ рамки. Восстанавливается положение курсора из стека. Вызывается функция changeFh для прекращения индикации вывода подписи.

Функция вывода индикации:

Читается текущее положение курсора на экране и запоминается в стеке. Далее происходит перебор всех четырех флагов состояний {signaturePrintingEnabled, cursiveEnabled, translateEnabled, ignoreEnabled}, и, в случае, если флаг установлен в true, то происходит печать наименования функциональной клавиши соответствующего флага состояния в правом верхнем углу экрана на зеленом фоне, иначе на красном. Восстанавливается положение курсора из стека.

Функция проверки командной строки:

В регистр SI помещается смещение 80h. Читается количество символов в параметрах командной строки. Если их количество равно 0, то выходим. Далее идет цикл до тех пор, пока не будет прочитан символ возврата каретки. Если одним из параметров является «/?» то выводится справка по использованию программы и устанавливается флаг того, что загружать резидент не надо (notLoadTSR). Если параметр равен «/u», то устанавливается флаг того, что необходимо выгрузить резидент (unloadTSR).

Функция получения текущего изображения символа:

В стек сохраняются регистры AX и BX. В AX заносится параметр 1130h, в BX – 0600h. Это необходимо, чтобы была вызвана нужная подфункция прерывания 10h. Затем восстанавливаются регистры AX и BX. В результате выполнения функции, регистр ES получает значение C000h, а по адресу ES:BP находятся первый символ таблицы изображений символов, где на каждый символ отводится по 16 байт.

Функция замены изображения символа:

В стек сохраняются регистры AX и BX. В AX заносится параметр 1100h, в BX – 1000h. Это необходимо, чтобы была вызвана нужная подфункция прерывания 10h. Затем восстанавливаются регистры AX и BX. В результате выполнения функции, начиная с номера символа, указанного в регистре DL, изображения символов, количество которых определено в регистре CL, меняется на изображения из таблицы, заданной по адресу ES:BP.

Функция, меняющая изображение символа с курсива на обычное и наоборот:

В стек сохраняются регистры AX, в регистр ES загружается значение регистра CS. Далее, если флаг cursiveEnabled установлен в true происходит сохранение текущего изображения изменяемого символа и последующая замена на новое. Номер изменяемого символа содержит переменная charToCursiveIndex. С помощью процедуры saveFont определяется адрес текущей таблицы символов. Затем добавляя необходимое значение к регистру BP (16*charToCursiveIndex) находим адрес нужного символа и сохраняем 16 байт таблицы его изображения в переменную savedSymbol. После чего в регистр CX заносится 1 (меняем один символ), в DL устанавливается номер изменяемого символа, в BP перемещается адрес таблицы нового символа. Сама таблица находится в переменной cursiveSymbol. Происходит вызов функции changeFont. Далее выход из процедуры. Если флаг cursiveEnabled не установлен в true, то происходит восстановление старого изображения символа. В регистр CX устанавливается 1, в DL - номер изменяемого символа, в BP перемещается адрес таблицы старого символа (адрес переменной savedSymbol). После чего происходит вызов функции changeFont и завершение процедуры.

Примечание: значения переменных charToCursiveIndex и cursiveSymbol зависят от варианта.

См. документ «Блок-схема алгоритма программы».

6. ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Название	Входные данные	Выходные данные	Описание
new_int9h	-	-	Обработчик прерывания 09h
new_int1Ch	-	-	Обработчик прерывания 1Ch
new_int2Fh	АН=0FFh AL = 1 ; для загрузки TSR AL = 0 ; для проверки факта присутствия TSR в памяти	АН = 'i', если резидент присутствует в памяти	Обработчик прерывания 2Fh
printSignature	-	-	Процедура вывода подписи (ФИО, группа, вариант)
setCursive	-	-	Процедура, которая в зависимости от флага cursiveEnabled меняет начертание символа с курсива на обычное и наоборот

changeFont	DL = номер символа для замены CX = Количество символов заменяемых изображений символов (начиная с символа указанного в DX) ES:BP = адрес таблицы	-	Функция смены начертания символа
saveFont	ВН - тип возвращаемой символьной таблицы 0 - таблица из int 1fh 1 - таблица из int 44h 2-5 - таблица из 8x14, 8x8, 8x8 (top), 9x14 6 - 8x16	в ES:BP находится таблица символов (полная) в CX находится байт на символ в DL количество экранных строк	Функция сохранения нормального начертания символа
commandParamsParser	-	-	Процедура проверки параметров командной строки
changeFx	-	-	Процедура вывода состояния клавиш Fx

7. ВЕКТОРА ПЕРЕРЫВАНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ.

В программе переопределяются 3 вектора прерываний:

1. **09h** – для обработки нажатия клавиш,
2. **2Fh** – для возможности проверки наличия программы в памяти, а также для выгрузки резидентной части программы,
3. **1Ch** – для подсчёта количества времени, прошедшего с нажатия функциональной клавиши, для последующего вывода сообщения-подписи на экран.