

사용설명서

유튜브 <일상디코봇> 구독 좋아요! 부탁드립니다.

<https://www.youtube.com/channel/UCQa5ieer2wyoZJMAYz-QJeA>

○ 봇추가 링크

https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=당신봇의ClientID&scope=bot

○ 헤로쿠 사이트 setting -> config Vars

BOT_TOKEN : 봇토큰값(5단계에서 저장한값)

GIT_REPO_RESTART : 첫 번째 생성한 repository (ex. rkskekfkfe/repository1)

GIT_REPO : 두 번째 생성한 repository (ex. rkskekfkfe/repository2)

GIT_TOKEN : github 토큰값(13단계에서 저장한값)

○ 헤로쿠 사이트 setting -> buildpacks

heroku/python

<https://github.com/heroku/heroku-buildpack-apt.git>

<https://github.com/heroku/heroku-buildpack-apt>

<https://github.com/jonathanong/heroku-buildpack-ffmpeg-latest.git>

<https://github.com/xrisk/heroku-opus.git>

단톡방 링크 : 일상디코봇 / 5678

○ test_setting.ini 사용법(PC용과 양식이 다름)

timezone : 타임존에 따라 다른 기본 '9' (GMT+9)

voicechannel: 보이스채널아이디(최초 !소환 쓰면 자동입력됨 이후 보이스채널 자동접속)

textchannel: 텍스트채널아이디(최초 !소환 쓰면 자동입력됨 이후 텍스트채널 자동접속)

ladderchannel: 사다리 명령어 사용 채널아이디(수동으로 입력해줘야하며, 값이 없을 경우 텍스트채널에서만 사용가능)

jungsanchannel : 정산 명령어 사용 채널아이디(수동으로 입력해줘야하며, 값이 없을 경우 텍스트채널에서만 사용가능)

killchannel : 킬 명령어 사용 채널 아이디(수동으로 입력해줘야하며, 값이 없을 경우 텍스트채널에서만 사용가능)

racingchannel : 경주 명령어 사용 채널 아이디(수동으로 입력해줘야하며, 값이 없을 경우 텍스트채널에서만 사용가능)

before_alert: 몇분전 알람 울리게 할지 설정(단위: 분)

before_alert1: 몇분전 알람 울리게 할지 설정(단위: 분)

※ Before_Alert , Before_Alert1 의 값이 같은 경우

- before_alert1 은 동작을 안함

Before_Alert , Before_Alert1 의 값이 0일 경우

- 해당 알람은 동작을 안하고 무시하게 됩니다.

ex) 1분전 한번만 알리게하고싶은 경우

before_alert : 1

before_alert1 : 0

mungChk1 : 멍체크 시간(분), 시간이 지나면 자동으로 멍 처리됨

mungChk2 : 멍체크 시간(분), 시간이 지나면 자동으로 멍 처리됨

※ 자동 멍처리 기능을 사용하기 싫으면 값을 0으로 하면됨(둘중 1개만 0이어도 사용안함)

delmungcnt : 자동 멍처리 횟수가 설정값을 초과하면 보스 삭제

자동 삭제 기능을 사용하기 싫으면 값을 0으로 하면됨

bossInfoNum : !q 명령어 관련 출력 보스 개수 설정, 예를들어 3일 경우 현재시간과 가장 가까운 보스 3개 리스트 출력

restarttime : 정해진 시간에 보탐봇 재시작

restartPeriod : 보탐봇 재시작 주기 (단위: 일)

※ 보탐봇 안정성을 위해 1일을 추천함, 재시작을 원하지 않으면 0 입력

○ command.ini 사용법

, (콤마+빈칸)로 구분하여 명령어를 여러개 등록해서 사용할 수 있습니다.

ex) command00 = !메뉴 → command00 = !메뉴, /메뉴, /?, 도움말

○ boss.ini 사용법(PC용과 양식이 다름)

bossname : 보스명(편하실대로 입력가능)

※ , (콤마+빈칸)로 구분하여 보스명 여러개 등록 가능

(사운드폴더의 mp3파일은 맨 앞에 있는 이름으로 설정해야함)

gentime : 보스 켜 주기(단위: 시간)

nogencheck : 멍 체크(멍있는 보스 1, 없는 보스 0)

before_alert_ment : 알람멘트 설정('before_alert 분 전' + 설정한 멘트)

alert_ment : 보스 켜 멘트('보스명 탐' + 설정한멘트)

mungtime : 멍체크 주기 설정 (1: mungchk1, 2: mungchk2)

*보스개수는 맘대로 가능합니다 boss.ini 파일에 아래양식만 맞춰서 넣으면 알아서 갯수조절되니 필요한 보스만 사용하시면됩니다.

```
#####
bossname = 기감, 기가감
gentime = 01:00
nogencheck = 0
before_alert_ment = 입니다
alert_ment = 입니다. 어여오세요
mungtime = 1
#####
```

○ fixed_boss.ini 사용법(PC용과 양식이 다름)

bossname : 보스명(편하실대로 입력가능)
bosstime : 고정 켜 시간
genPeriod : 고정보스 켜 주기(단위 : 시간)
startDate : 고정보스 시작날짜(ex : 월요일마다 뜨는 보스라면 월요일 날짜 입력후 일주일 켜 주기 입력)
before_alert_ment : 알람멘트 설정('before_alert 분 전' + 설정한 멘트)
alert_ment : 보스켜 멘트('보스명 탐' + 설정한멘트)

*보스개수는 맘대로 가능합니다 fixed_boss.ini 파일에 아래양식만 맞춰서 넣으면 알아서 갯수조절되니 필요한 보스만 사용하시면됩니다.

```
#####
bossname = 오만 1 5층
bosstime = 19:30
genPeriod = 24:00
startDate = 2019-11-01
before_alert_ment = 입니다
alert_ment = 입니다. 어여오세요
#####
```

○ 보탐봇 명령어

명령어	기능
!입장	명령어를 친 텍스트 채널을 명령어 채널로 사용 ※ 관리자 전용메뉴(서버관리자 권한 필요)
!메뉴	보탐봇 명령어 확인
!설정확인	기본설정 확인
!채널확인	텍스트채널 확인
!채널이동 [정확한채널명]	입력한 채널명의 텍스트채널로 이동

!소환	명령어를 친 사람이 있는 보이스 채널로 봇 이동 (음성채널 이동) ※ 관리자 전용메뉴(서버관리자 권한 필요)
!불러오기	기존에 저장돼 있던 보스타임 호출
!초기화	보스봇 초기화
!명치	가끔씩 디코봇이 이상해질때가 있는데 이때 쓰시면 됩니다. 그래도 안되면 프로그램 재실행하세요
!재시작	디코봇 재시작
!미예약	컷시간이 저장안된 보스리스트를 보여줌
!분배 [인원] [금액]	분배금액 계산
!사다리 [뽑을수] [ID1] [ID2]...	사다리
!수수료 [판매금액] (거래수수료)	수수료계산기 ※ 수수료미입력시 5%
!페이백 [거래소금액] [실거래가] (거래수수료)	페이백계산기 ※ 수수료미입력시 5%
!보스일괄	전체보스시간 일괄 자동입력
!보스일괄 00:00 !보스일괄 0000	전체보스시간 일괄 수동입력
!명일괄	명스시간 일괄 자동입력
!명일괄 00:00 !명일괄 0000	명스시간 일괄 수동입력
※ 일괄명령어는 시간이 입력안된 보스들만 시간이 입력됩니다. 전체 입력을 원하시면 ‘!초기화.’ 명령어를 사용하신 후 쓰세요.	
!브	가장 빠른 보스시간 확인
!표 [할말]	보담봇이 텍스트를 읽어줌
!리젠	보스 젠타임 확인
!현재시간	현재시간 확인
!킬초기화	킬 목록 초기화
!킬	킬 목록 확인
!킬 [아이디]	킬 목록에 추가
!킬차감 [아이디] (횟수)	킬 목록에서 횟수 차감
!킬삭제 [아이디]	킬 목록에서 제거

!템초기화	템 목록 초기화
!템	템 목록 확인
!템 [아이템] (개수)	템 목록에 (개수) 추가
!템차감 [아이템] (개수)	템 목록에서 (개수) 차감
!템삭제 [아이템]	템 목록에서 제거
!공지	공지 확인
!공지 (내용)	공지내용 입력
!공지삭제	공지삭제
!상태	보탐봇 상태메세지 변경
!경주 [아이디1] [아이디2] ...	경주 기능
!채널설정 사다리, 정산, 척살, 경주	각 기능별 별도채널 설정 기능
!떠나기	안 쓰는 서버에서 나갈수 있음 ※ 관리자 전용메뉴(서버관리자 권한 필요)
보스탐	입력된 보스시간 확인 (고정보스 + 예약보스 + 미예약보스)
[보스명]컷	보스컷시간 자동입력
[보스명]컷 00:00 [보스명]컷 0000	보스컷시간 수동입력
[보스명]명	보스명시간 수동입력
[보스명]명 00:00 [보스명]명 0000	보스명시간 수동입력 ※ 명시간의 경우 자동/수동 입력가능합니다. 그냥 놔둬도 입력돼요
[보스명]예상	보스예상시간 수동입력
[보스명]예상 00:00 [보스명]예상 0000	보스예상시간 수동입력
[보스명]메모 (할말)	보스메모 입력
[보스명]메모삭제	보스메모 삭제
[보스명]삭제	보스컷시간 삭제